

内部構造とシステム・コールとデバイス・ドライバと

阿部英志 著

Cソースレベル シミュレーションデバッガ

はじめに CXDBはWhitesmiths. Ltd.系のCクロスコンパイラを利用して作成した、プログ ラムのテストとデバッグを行なうためのCソースレベルシミュレーションデバッガです。 CXDBはより多くの環境で使用できるように、マンマシンインターフェースは扱い やすいウィンドウに設計されており、デバッグ対象プロセッサの実行をホストマシン の環境上でクロスシミュレーションします。

> CXDRは対象プロセッサの完全なアドレス空間をアクセスすることができ、周辺装 置やハードウェア割り込みのような無作為イベントのシミュレーションも可能です。 CXDBは起動時の指定で、スクロール機能付ウィンドウモードおよびラインモード のいずれかを指定できます。

> そして、CXDBは(株)アドバンスド・データ・コントロールズが独自に開発した製品 ですので、十分な技術サポートを伴って販売されます。



■コマンド入力 ■コマンド実行結果の表示

一貫した単純なコマンドを 用意しており、これらのコ マンドをマクロとして自由 に組み合わせ、定義して使 用することにより複雑な処 理を行うことが可能です。

ソースウィンドウ

- ■Cのソースコードの表示 ■逆アッセンブルの表示
- ■反転→現処理行 各種処理を行なうときの対
- 象となる行を指す。
- ■@→現実行行

ワッチウィンドウ ■指定した変数もしくはレ ジスタの内容を常時表示

プログラムカウンタが指す アドレスをもとにデバッグ 情報から得た行を指す。

■*→ブレークポイント行

■コマンド一覧(その他に21コマンド有り)


A	命令の直接実行	1	機械語レベルのステップ・トレース
а	ラインアセンブラ	i	機械語レベルのステップ実行
В	ブレークポイントの表示	K	マクロの削除
b	ブレークポイントの設定	1	行・アドレス情報の表示
C	〇ソース表示モード注1)	М	マクロ登録表示
С	Cソースリストの表示 注2)	m	マクロ登録
D	全ブレークポイントの解除	me	マクロ登録、修正(ラインエディタ)
d	ブレークポイントの削除	N	次行ステップ実行
E	逆アセンブル表示モード注1)	n	次行ステップ・トレース
е	逆アセンブルリストの表示 注2)	P	○・逆アセンブルマージモード注1)
exit	コマンドの中断	p	○・逆アセンブルマージリスト表示注2)
f	関数情報の表示	quit	CXDB終了
G	トレース	q	CXDB終了(確認付)
g	実行	г	エントリ関数の引数設定および再実行
h	コマンド履歴表示	S	ラインステップ実行

アドリ ごンスド データ コントロールス

MS-DOS プログラマーズ・ バイブル

内部構造とシステム・コールとデバイス・ドライバと…

阿部英志 著



はじめに

1982 年にリリースが開始された MS-DOS は、ここ数年の間に着々と機能の強化を行いながら発展してきました。 MS-DOS は全世界で使用され、日本においても 16 ビット・パーソナル・コンピュータの OS として 90 %以上のシェアをもつといわれています。

このような状況のもとで、MS-DOS上のアプリケーション・ソフトウェアの開発にしのぎを削るソフトハウスが数多く出現しました。そして、質・量ともに満足できるソフトウェアが開発されている現状に対して、幸せを感じているパソコン・ユーザは筆者だけではないでしょう。

しかし、MS-DOS の機能が強化され、アプリケーション・ソフトウェアの数や質が向上したといっても、MS-DOS を自分なりに(まさにパーソナル・コンピュータとして)使いこなすには、やはリプログラム開発のできる知識と環境が必要になってきます。

幸いにして、MS-DOS のプログラム開発環境(ツール)は、他の OS に比較して抜群に整備されているといっても過言ではないでしょう。すなわち使いやすく優れた市販ソフトが多いのです。したがって、残るはプログラム開発の知識(情報)の修得にかかわってきます。

本書は、MS-DOS上でプログラム開発を行う際に必要となる知識として、マクロ・アセンブラ MASM を中心としたプログラム開発ツールの活用方法、および MS-DOS の内部的な情報を網羅してあります。

また、本書ではマニュアル的な解説にとどまることなく、プログラム実例を豊富に掲げてあります。筆者の経験では、プログラム開発においてはサンプル・プログラム(ソース・リスト)こそが大いに参考になるものです。そこで本書のプログラムでは、日本語のコメントを多用してできるだけプログラム内容をわかりやすくすることを心がけました。

MS-DOS のマニュアルは、当初のバージョンから情報量が多く、現在のバージョンにおいては数冊に分けられています。 MS-DOS のプログラムを開発する際に、これらのマニュアル類に生き埋めにされそうになりながら、プログラムを考えるのもなかなか苦痛を感じるものです。

本書は、そのような筆者の経験から、プログラミングに必要な情報を一冊に網羅し、 まさにバイブルとして使えるようにまとめてあります。

筆者の持論として、「プログラミングは習うより慣れる」があります。本書が、MS-DOS上で動作する数々のプログラムを開発する際の一助となれば幸いです。

なお、本書の編集を担当していただいた CQ 出版社の清水当氏、およびレイアウトを担当していただいた同社の金丸百合嬢に対して深く感謝致します。

1989 年 初秋 阿部英志

MS-DOS プログラマーズ・バイブル

目次

第Ⅰ部	MS-DOS の構造とプログラム開発	- 9
第1章	MS-DOS の概要	10
第4章 68 4章	MS-DOS の変遷	108
1-2	各種のユーティリティ ·························11	
1-6	MS-DOS でのプログラム開発手順	
	アセンブル/コンパイル ······15 ライブラリの作成/保守 ······16	
	リンク	
82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	プハック 1/ プログラム開発ユーティリティ 18 MASM 18 LINK 19 CREF 20 LIB 20 EXE2BIN 20 MAPSYM 21 SYMDEB 22 CodeView 23 MAKE 26 〈コラム〉PC-9801 用のコントロール・キャラクタ 17	
第2章	マクロ・アセンブラ MASM	30
2-1 2-2 88 2-3	MASM の特徴 30 8086 CPU のセグメント 30 セグメント方式のアドレッシング機構 30 セグメント方式の長所と短所 31 論理セグメント 31 アセンブリ言語の記述 32 トークンとデリミタとセパレータ 32 名前 34	148

	ステートメント	34
	name フィールド(35)operation フィールド(35)operaフィールド(35)comment フィールド(35)	
2-4	ディレクティブ(疑似命令)	35
	モジュール・プログラミング	40
	 モジュール名(40) セグメントの定義(41) セグメント・レジスタ 仮定(52) セグメントのグループ化(53) セグメントの簡略化定義(58) アロシージャの定義(58) PROC ディレクティブによるパラメータ 言(59) 	7の 55) 7宣
	ラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61
	● LABEL ディレクティブによる定義(61)● NEAR ラベルの定義(61)	
	外部参照 ·····	
	データの定義と初期化	64
	● データの構造化(64)	
	マクロ機能	67
	●マクロの定義(67) ●リピート・ディレクティブ(71)	
	条件アセンブル	
	演算子	
	● セグメント演算子(76)● 型演算子(78)● 数値演算子(79)● 関係済子(79)● 演算子の評価順位(79)	
	〈コラム〉コメントのすすめ···································	34
	〈コラム〉前方参照	58
	〈コラム〉8086 vs 68000(その1) レジスタ	73
第3章	MS-DOS の内部構造	82
3-1		82
	ブート手順	
	 IPL(83) ● IO.SYS/MSDOS.SYS のロード(83) ● 初期化(84) ● CONFIG.SYS(84) ● COMMAND.COM のロード(84) ● AUTOEXEC.BAT の実行(84) 	nosta
	config.sys ファイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84
	● BREAK コマンド(85) ● DEVICE コマンド(85)	
	● FILES コマンド(85) ● BUFFERS コマンド(86) MARAM	
	● FCBS コマンド(86) ● LASTDRIVE コマンド(86)	
3-2	● SHELL コマンド(86) ● COUNTRY コマンド(87) プログラムのロードと実行	
3-2		88
	プロセスの起動	88
	EXEC システム・コール	89
	プロセスの終了 ····································	94
	PSP(Program Segment Prefix)	95

	環境変数と環境
第4章	MS-DOS のファイル・アクセス 108
1-4 ¹⁸⁰ 170 170 175 1780 182	ファイル構造
4-2 4-2	階層ディレクトリの実現
188 24 T T	ファイル・ハンドル 124
第川部	MS-DOS のプログラム・インターフェース — 125
第5章	MS-DOS の内部割り込み126
5-1 091 5-2 991	内部割り込み 126 MS-DOS で使用できる内部割り込み 126 内部割り込みの機能と使いかた 126 〈コラム〉 8086 VS 68000(その3) レジスタの保存 132 〈コラム〉 8086 VS 68000(その4) メモリ空間 146
第6章	MS-DOS のファンクション・リクエスト 148
	ファンクション・リクエストの種類と呼び出し方法 ·········156 INT21H による方法 ······156 PSP を使用する方法 ·····156 CP/M 流の方法 ······156
6-2 6-3	コンソール入出力関連のファンクション ·······156 外部入出力に関するファンクション ·····158

6-4	プロセス管理に関するファンクション	158
6-5	メモリ管理に関するファンクション	160
6-6	タイマ設定に関するファンクション	경기 이번 경기에 들어가 되었다.
6-7	システム設定に関するファンクション	
6-8	ディスク管理に関するファンクション	사용 경기 사용 사람들은 회사 가장 수 있는데 그렇게 하는데 살아 있다. 그 없는데
6-9	FCB 関係のファンクション	
6-10	階層ディレクトリ管理に関するファンクション	
6-11	ファイル・ハンドルに関するファンクション	
6-12	デバイス制御に関するファンクション	
6-13		
0-13	MS-Networks に関するファンクション	180
第7章	システム・コール応用プログラム集	182
7-1	文字と文字列の操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	182
	英小文字を大文字に変換する	182
	• upper.c(182) • uppersub.asm(183)	102
	ASCII コードを表示する ······	183
	• code.c(184) • codesub.asm(185)	70
	文字列を入出力する	185
	• gstr.c(185) • gstrsub.asm(186)	
	プリンタ/AUX 出力を行う	188
	 ● praux.c(188) ● prauxsub.asm(188) 	
7-2	時刻・日付の操作	189
	ストップ・ウォッチ	189
	◆ keyin.c(189)◆ keyinsub.asm(189)	
	日付と時刻を得る	193
	• tm.asm(193)	
	DOS のバージョンを取り出す	196
	● gver.c(196) ● gversub.asm(196)	
7-3	メモリ/プロセスの操作	199
	子プロセスを実行する	199
	• child.asm(199)	
	メモリ・ブロックの操作を行う	204
	maloc.c(204)malocsub.asm(204)	
	除算エラーを検出する	210
odf-	 ■ divset.asm(210) ■ div0.asm(212) 	[N]
	割り込みエントリ・アドレスを表示する	214
-156	● gint.c(214) ● gintsub.asm(215)	10
7-4	ディスク/ファイルの操作	217
	ディスクのリセット/カレント・ドライブの変更を行う	217
	 dres.c(217) dressub.asm(217) 	

	ディスク情報を得る	19
	● getd.c(219) ● getsub.asm(219) // ● // □ // □ // □ // □ // □ // □	
	FCB によるファイル・アクセスを行う25	24
	• fcb.c(224) • fcbsub.asm(228)	
	ファイルのタイム・スタンプを変更する	33
	● stmp.c(233) ● stmpsub.asm(236)	
	デバイス・データを調べる20	41
	● gdev.c(241)● gdevsub.asm(244)メディア交換の可能性を調べる20	
		48
100-	• media.c(248) • mediasub.asm(248)	
7-5	ディレクトリの操作	252
	サブ・ディレクトリを作成する	52
	● mkd.c(252)● mkdsub.asm(253)	
	サブ・ディレクトリを削除する	54
	● rmd.c(254) ● rmdsub.asm(256)	
	カレント・ディレクトリの表示/変更を行う25	58
	• Cha.C(256) • Chasab.asi11(259)	
	階層ディレクトリを操作する	32
	• d.c(262) • dsub.asm(272) 4 1088-079 A XID	
	〈コラム〉BAT ファイルのネスト	
	〈コラム〉MS-DOS 標準のコントロール・キャラクタ2′	
	〈コラム〉PC-9801 専用エスケープ・シーケンス23	31
	〈コラム〉8086 ∨s 68000(その5) IBM が 68000 を採用 ······24	48
育川部	デバイス・ドライバと拡張メモリ	279
第8章	MS-DOS のデバイス・ドライバ	280
8-1	構造と呼び出しの手順	280
	デバイス・ドライバの呼び出し	
	デバイス・ヘッダ	
	● リンク情報(281) ● デバイスの属性(281) ● ストラテジおよび割り込み	$r=con\Delta$
	ルーチンへのポインタ(282) ● デバイス名またはユニット数(282)	
	コマンド・パケット	32
	●レコード長(283)● 論理装置コード(283)● デバイス・コマンド・コード	
	(283) ● ステータス(283)	
8-2	I/O リクエスト・コマンド ·······	284
	● INIT(284) ● MEDIA CHECK(プロック・デバイス)(286) ● BUILD	
	BPB(プロック・デバイス)(286) ● READ, WRITE & VERIFY(286) ●	
	NON-DETRUCTIVE READ & NO WAIT(キャラクタ・デバイス)(287)	
	STATUS(キャラクタ・デバイス)(287)● FLUSH(キャラクタ・デバイ	
	A)(288) ● DEVICE OPEN/CLOSE(288) ● REMOVABLE	

		MEDIA(ブロック・デバイス)(288) ● Generic IOCTL(288) ● Get/ Set Logical Drive Map(288)	
	8-3	デバイス・ドライバのデバッグ方法	39
		● デバイス・ドライバを組み込んでデバッグする(289)●デバイス・ドライバをプログラムとしてデバッグする(289)	
第	9章	MS-DOS の拡張メモリ	- 290
	9-1	内部メモリの限界と拡張メモリ 290 対張メモリの限界 291 拡張メモリの動作 292 拡張メモリの利用方法 293 ● EMM の存在を確認する(293) ● システムの環境を調べる(294) ● 拡張 メモリの要求(294) ● 論理ページのマッピング(対応づけ)(294) ● マッピ ング情報の保存と復元(295) ● 拡張メモリの返却(296)	90 0 482
	9-2	EMM ファンクション20	96
App	pendi	x A PC-9801 シリーズの BIOS ● キーボード BIOS(314) ● グラフ LIO(315)	- 314
279 280	pendi	X B グラフィック・コンソール・ドライバの作成 ● グラフィック・コンソール・ドライバの処理(321) ● グラフィック・コンソール・ドライバの構成(321) ● seg.h(323) ● graph.asm(324) ● struc.h(327) ● graphc.c モジュール(328) ● glio.c モジュール(338) ● graphsub.asm モジュール(345) ● st.asm モジュール(348) ● gtestc.モジュール(351) 〈コラム〉8086 ∨s 68000(その6) セグメントの副作用323 〈コラム〉ASCII 制御コード 327 〈コラム〉MS-DOS 標準のエスケープ・シーケンス 353	II幹
App	endi	X C RAM ディスク・ドライバの作成 ● RAM ディスク・ドライバの構成(355) ● seg.h(355) ● ram. asm(356) ● struc.h(358) ● ram.c モジュール(360) ● ramsub.asm モジュール(369) ● st.asm モジュール(373)	— 354 —
	・引用: 引 —		- 377 - 378

30800-8M 第 I 部

MS-DOSの構造と プログラム開発

第 I 部では、MS-DOS アプリケーション・プログラムを開発する際に必要となる知識として、プログラム開発ユーティリティやマクロ・アセンブラの使いかた、および MS-DOS の内部構造やファイル構造について解説します。

まず第1章では、MS-DOS上におけるプログラム開発の手順について解説しています。MS-DOSには、大部分のプログラム開発ユーティリティが標準で添付されており、プログラム開発を行うには、これらユーティリティの使用方法は完全にマスタしておく必要があります。

つぎに、第2章ではマクロ・アセンブラ MASM を取り上げています。 MS-DOS は、8086 CPU を対象としているため、8086 CPU の特徴であるセグメントに関する知識は必須のものとなります。このため、マクロ・アセンブラ MASM でもセグメント管理に関するさまざまなディレクティブや演算子が用意されており、MS-DOS 上のアプリケーション・プログラム開発には、これらセグメント関連のディレクティブや演算子は避けて通ることのできない知識の一つとなります。

第3章では、MS-DOSのプログラム構造について解説しています。MS-DOSでは、大きく分けて二つのメモリ・モデルを用意しており、ユーザがプログラム開発するに当たっては、これらメモリ・モデルのルールについてもよく理解しておかなければなりません。

第4章では、MS-DOSのファイル・システムについて解説してあります。一般にユーザ・プログラムでは、なんらかの形でファイル/デバイスとの入出力を行う必要があります。したがって、第3章のプログラム構造と同様に、この MS-DOS のファイル構造についても熟知しておく必要があります。

第1章

MS-DOSの概要

バージョンとコマンドとユーティリティ

この章では、MS-DOSプログラム開発の基礎的知識 として、MS-DOSの各バージョンの相違や、MS-DOS プログラム開発ユーティリティの機能と、その使用方 法について解説していくことにします。

1971年にインテル社の開発によってマイクロコンピュータがこの世に登場して以来,早くも20年近くの歳月が流れてしまいました。当初のマイクロコンピュータは、制御用途における電子回路を置き換えるための便利な部品として重宝にされていました。しかし、TSS(Time Sharing System)用に開発されたBASIC言語が、MS-DOSの生みの親であるマイクロソフト社によってマイクロコンピュータに移植されると、マイクロコンピュータには"汎用コンピュータ"としての道が開かれることになります。

CP/M コンパチ期

1970 年代に BASIC が主流となっていたマイクロコンピュータに、フロッピ・ディスクを取り付けて、ハードウェアに依存するソフトウェア部分を BIOS (Basic I/O System)にまとめてプログラムの移植性を確保し、各種の言語やアプリケーションを動作/発展させてきた CP/M (Control Program for Microcomputer)の開発は、マイクロコンピュータがのちにパーソナル・コンピュータとして発展を遂げる大きな原動力になっていることは周知のごとくです。

1980 年代の初頭において、パーソナル・コンピュータの主流が 16 ビット機へと移行すると、CP/M-80 をベースに開発された CP/M-86 と MS-DOS が登場します。MS-DOS も当初のバージョンである ver.1.25 では、CP/M-86 と大差なく、そのシェアも五分五分の感がありました。しかし、ver.2.11 になって UNIX を

指向した数々の先進的な機能を取り入れたことによって、16 ビット機のソフトウェア・バスとしての主導権争いでは、MS-DOS が完全に主役の座についてしまいました。

MS-DOS ver.1.25 は、アメリカでは 1982 年 3 月にリリースが開始され、日本では 1 年後に日本電気のPC-9801 用としてリリースされました。この ver.1.25では、まだ階層ディレクトリ構造やデバイス・ドライバの概念はなく、io.sysへのエントリは CP/M と同様にジャンプ・テーブル方式となっていました。

またこの ver.1.25 では, io.sys が 16 K バイト, msdos.sys が 8 K バイト程度で OS 自体のサイズも小さく,メイン・メモリが 128 K バイト程度でも実用可能なサイズとなっていました。しかし,この ver.1.25 は,日本での流通期間が非常に短く,MS-DOS として一般に普及したのは ver.2.11 になってからといえます

バージョン 1.25 から 2.11 へ

ver.1.25 に対して、ver.2.11 では大幅な変更が加えられました。その主な変更点を列記すると、次のようになります。

- (1) デバイス・ドライバの概念を導入し、io.sys をデバイス・ドライバの集合体としている。これにともない、config.sys ファイルを用いてユーザによるデバイス・ドライバの追加が可能となった。
- (2) 階層構造のディレクトリをサポートするようになった
- (3) 標準入出力に対して、他のデバイスやファイルを リダイレクトすることが可能となった。また、パイ プ処理も可能となっている。
- (4) システム・コールの数が増え、ファイル・ハンドルによるファイル・アクセスを可能とした。これによって、ファイルとデバイスを同格化して扱うことが可能になったばかりでなく、ファイル・アクセスに関する手続きが簡略化された。

(5) 子プロセス・コール機能が追加された。これによって、たとえばデバッガからエディタを呼んでソース・ファイルの修正を行ったり、エディタの中からコンパイラを呼んでコンパイルするなど、コマンドの階層的な使いかたが可能となった。

これらの大幅な変更にともない、ver.2.11 では io. sys が 40 K バイト、msdos.sys が 17 K バイトとなり、OS のサイズも大幅に大きくなりました。したがって、ver.2.11 では、メイン・メモリが 128 K バイトではマクロ・アセンブラさえも使用できなくなり、このころからメモリ・ボードの開発と価格競争に拍車がかけられることになります

バージョン 3.10

そして、ver.2.11 に対してローカル・エリア・ネットワーク対応の機能追加を行った ver.3.10 が登場するころになると、MS-DOS のマルチタスク版の噂も流れはじめ、1988 年になって遂に(ようやく?) MS-DOS の兄貴分として、マルチタスクをサポートした OS/2 が市場に流れはじめました。

PC-9801 用の MS-DOS ver.3.10 は、1985 年 11 月に リリースされ、バージョンが上がるにつれてしだいに システムのサイズも膨れ上がり、ファイル上で io.sys が 32 K バイト, msdos.sys が 28 K バイトにもなりました。このサイズは、同じ ver.3.10 でも、デバイス・ドライバの追加の際にコマンドによる追加/削除が可能になったバージョン (fainal 版) では、io.sys が 49 K バイト, msdos.sys が 28 K バイトとなり、OS 部分だけでも 80 K バイト近くになっています。これに command.com や日本語 FEP (Front End Processor) を加えると 200 K バイトを楽に越えてしまうほどに巨大化しました。

この ver.3.10 では, ver.2.11 に比較して次のような 追加が行われています。

- (1) デバイス・ドライバの属性ビットに OPEN/ CLOSE/REMOVE ビットが追加された。
- (2) ファンクション・リクエストの種類が増えた。

- (3) 12 ビット単位だった FAT が 16 ビット単位の FAT も扱えるようになった。これによって、大容量 ディスクの場合にクラスタ当たりのバイト数を小さくできるので、ディスクを効率よく使用することが 可能となる。しかし、NEC の ver.3.10 では、デバイス・ドライバが 16 ビット FAT をサポートしていないので利用できない。
- (4) ローカル・エリア・ネットワーク (MS-Networks) をサポートした。ただし、MS-Networks が ver.3.10 に含まれているのではなく、実際のネットワーク処 理は、MS-Networks ドライバ(別売)が行う。

したがって、ver.3.10 は ver.2.11 に 対して MS-Networks を動作可能とするため、MS-Networks 用のシステム・コールの追加や、サーバとしてのディスク/プリンタおよびファイルの共有制御機能の追加、デバイス・ドライバの機能の追加など、MS-Networks 用の環境修正を行ったものといえます

この MS-Networks は、別売のハードウェアおよび ソフトウェアを準備しなければならず、一種のアプリ ケーションよりの話になるため、MS-DOS の解説から は切り離して考えたほうがよさそうです。

また、今日のようにプリンタやハード・ディスクなどの周辺装置の価格が低下してくれば、特殊な場合を除いてネットワークを組む必要性も見あたりません。このような観点から、本書では MS-Networks に関しての解説は割愛することにします。

さて、表1-1 に示したように MS-DOS は 1981 年の登場から着実に拡張を続けてきました。1983 年の ver. 2.11 で UNIX を指向した大改造を行い、1985 年には ver.3.10 でローカル・エリア・ネットワークへの対応を実現してきました。そして、ここにきて MS-DOS の640 K バイトの壁を破るため拡張メモリ機能を備えた ver.3.30 がリリースされました。



各種のユーティリティ

このように MS-DOS は、16 ビット・パソコンにおける標準 OS としての地位を不動のものとし、アプリケ

〔表1-1〕 MS-DOS の変遷

リリース開始	バージョン	基本機能(拡張)	サブシステム	サイズ 【標準ドライバおよび COMMAND.COM 含む】
1982 年	1.25	CP/M-86 互换		約 24 K バイト
1983 年	2.11	UNIX 指向、階層ディレクトリ、入出力のリダイレクト、デバイス・ドライバなど	(ali)	約 74 K バイト
1985 年	3.10	ローカル・エリア・ネットワーク対応	MS-Windows MS-Networks	約 115 K バイト
1988 年	3.30	拡張メモリ・ドライバのサポート	EMS 4.0	約 133 K バイト

ーション・ユースから本格的なプログラム開発にいたるまで幅広くユーザのニーズに応えています。一説によると、MS-DOS は全世界で1000万台以上のパソコン上で動作し、この上で動作するアプリケーション・ソフトウェアは数万本にも達するといわれています。

しかし、MS-DOS が広く利用されているといっても、その機能がエンド・ユーザ・レベルで十分に活用されているとはいい難いようです。MS-DOS は、プログラミング環境としても優れたツールを提供しているハイレベルな OS として位置づけられています。エン

ド・ユーザもこの MS-DOS のプログラム開発環境を 利用しない手はありません。自分なりに使い勝手のよ いコマンドを作成するなどして、大いに活用すべきで す。

MS-DOS上でプログラム開発を行う場合、MS-DOSの機能を理解するとともに、プログラム開発用に提供されている各種のツールの機能を理解する必要があります。MS-DOSの機能とは、DOSの構造およびユーザに解放されているサービス・ルーチン(システム・コール)の利用方法、およびプログラムの構造などをいいま

(表1-2) MS-DOS ver.3.3 の主要コマンド(PC-9801 用システム・ディスク) ①

コマンド名および構文	機能	分 類	バージョン
ASSIGN [logicalunit=physicalunit] /?	MS-DOS の論理装置に一つ以上の物理装置を割り当てる。また、ドライブ名を別のドライブに指定することも可能	外部 (98)	2.1
ATTRIB $[+R -R]$ $[+A -A]$ file	ファイルの読み出し専用属性の設定/解除/表示を行う	外部	3.1
BACKUP {d1: path file} [d2:] [/S /M /A /P /D:date /T:time /L:file]	ハード・ディスクからフロッピ・ディスクに、一つま たはそれ以上のファイルのバックアップを行う	外部	3.1
BREAK [ON OFF]	ctrl-C チェック機能の設定/表示を行う	内部	2.1
CHDIR(CD) [d:] [path]	カレント・ディレクトリの変更/表示を行う	内部	2.1
CHKDSK {d: file} [/F /V]	指定されたドライブのディレクトリやFATを調べてディスクの状態を表示する。このときにメモリの状態も表示する	外部	2.1
CLS	画面クリア	内部	2.1
COMMAND [path] [device] [/P /C string]	コマンド・プロセッサ	外部	2.1
COPY {path file1} [/A /B] {path file2} [/A /B /V] $\sharp \mathcal{L}(\mathfrak{U})$ COPY file1+file2+file	ファイルのコピーを行う。コピーはファイル単位でもディレクトリ単位でも可能。またファイルの連結を行うこともできる	内部	2.1
COPYA file AUX または COPYA AUX file	補助入出力装置(AUX)との間でファイル(データ)の 送信/受信を行う	外部(98)	2.1
COPY2 [path] file [d:] または COPY2 file [path]/R	固定ディスク上のファイルをフロッピ・ディスクに退 避する。または逆にフロッピ・ディスクから固定ディ スクに復帰する	外部 (98)	2.1
CTTY device	コマンドを入出力するデバイスを変更する	内部。如为	2.1
CUSTOM [d:]/?	システム構築用の CONFIG.SYS ファイルを会話形式 で作成する	外部(98)	2.1
DATE [yy-mm-dd]	システムが管理する日付を設定/表示する	内部	2.1
DEL(ERASE) {path file}	指定されたファイルの削除	内部	2.1
DIR [path file] [/P /W]	ディレクトリ内容の表示	内部	2.1
DISKCOPY [d1:] [d2:] [/V]	ディスク単位でのバックアップ・コピーまたはベリフ ァイを行う	外部	2.1
DUMP {d: path file} [startaddress [endaddress]] [/D] /?	ファイルの内容を 16 進数および文字で表示する. この とき、ファイル内における開始アドレス、終了アドレ スも指定できる	外部(98)	2.1
EXIT	子プロセスとして起動された COMMAND.COM から親プロセスに戻る	内部	2.1
FIND [/V /C /N] "string" [file]	一つまたはそれ以上のファイルから指定した文字列を 検索する	外部(フィルタ)	2.1
FORMAT [[d:] [/S /V /6 /9 /M /P /H]]]/?	指定されたドライブのディスクを MS-DOS 用に初期 化する	外部	2.1

各種ツールの機能とは、アセンブラやコンパイラ、 リンカなどのプログラム開発用ユーティリティの機能 のことで、MS-DOS 上のプログラムを自由に組めるよ によって多少の違いがあるため、本書では NEC から うになるためには、これら開発ユーティリティの機能 の理解は必須のものとなります。

* * * *

なお、本書では特に断わりのない限り MS-DOS ver. 3.30, およびマクロ・アセンブラ・パッケージ ver.

5.1, MS-C パッケージ ver.4.0 を使用して、それらの 内容に基づいてプログラミングや解説を行っています また、MS-DOS のバージョン番号は、OEM メーカ

供給されているバージョン番号を用いています。

本書は、(個人レベルを含む)プログラマを読者の対 象とし、コマンドの使用方法などは省略して表1-2 に その一覧を掲げるにとどめておきます。

(表1-2) MS-DOS ver.3.3 の主要コマンド(PC-9801 用システム・ディスク) ②

コマンド名および構文	機能	分 類	バージョン
FC [/A /B /C /L /N /T /W] [/number] [/lbbuffsize] file1 file2	二つのファイル内容を比較し、その結果を表示する (ASCII 比較またはバイナリ比較)	外部	2.1
HDUTL	ハード・ディスクの表面検査やスキップ・セクタの代 替処理	外部	3.3
JOIN [d:path] [/D]	ディスク・ドライブを指定されたディレクトリに結合 する。または、その結合の解除や結合状態の表示を行 う	外部	3.1
KEY [[d:] path file] [/S /N] /?	ファンクション・キーやカーソル移動キーに対して、 ある機能の割り当てと取り消しを行う. また、その割 り当て状況の表示を行う	外部(98)	2.1
LABEL [d:] [volumelabel]	ディスクのボリューム・ラベルの設定/変更/表示を行 う	外部	3.1
MKDIR(MD) path	新しいディレクトリの作成	内部	2.1
MORE AND A SERVICE	標準入力から読み込んだ内容を1画面ずつ標準出力に 出力する	外部(フィルタ)	2.1
MSASSIGN [olddrive=newdrive] []	ドライブ名を別のドライブ名に割り当てる。または、 その割り当ての解除を行う	外部	3.1
PATH [;] [path1 [; path2]]	外部コマンドを検索するディレクトリ・パスの設定/解除/表示を行う	内部	2.1
PRINT [[/D:device /B:buffsize /U:busytick /M:maxtick /S:timeslice /Q:quesize] [file] [/C /P /T /R]	バックグラウンドでテキスト・ファイルなどをプリンタに出力する	外部	2.1
PROMPT [prompt text]	MS-DOS のコマンド・プロンプトの変更を行う	内部	2.1
RECOVER [d: file]	不良セクタを含むディスクまたはファイルの修復を行 う	外部	2.1
REN file1 file2	ファイル名の変更を行う	内部	2.1
RENDIR [d:] path1 path2	ディレクトリ名の変更を行う	外部	3.3
REPLACE [d:] {path1 file} [d:] {path 2} [/A /D /P /R /S /W]	古いバージョンのファイルを新しいバージョンのファ イルに更新する	外部	3.3
RESTORE d1:{d2: path file} [/S /P /B: date /A:date /E:time /L: time /M /N]	BACKUP コマンドでバックアップしたファイルを復 元する	外部	3.1
RMDIR(RD) path	ディレクトリの削除を行う	内部	2.1
SET [name=[parameter]]	環境領域に文字列を登録したり削除したりする。また、 環境領域の内容の表示を行う	内部	2.1
SHARE [/F:filespace] [/L:locks] または SHARE /R	ファイルの共有やロックを行う	外部	3.1
SORT [/R] [/+n]	標準入力から読み込んだデータを並べ替えて標準出力 に書き出す	外部(フィルタ)	2.1

(表1-2) MS-DOS ver.3.3 の主要コマンド(PC-9801 用システム・ディスク) ③

コマンド名および構文	機能	分 類	バージョン
SPEED [portnumber [parameters]]	システムに装備されている RS-232C インターフェースのパラメータ設定とその起動を行う	外部(98)	2.1
SUBST [d:] [path] [/D]	パス名を仮想ドライブ名に置き換える。または、置き 換えの解除/表示を行う	外部	3.1
SWITCH [RS232C-0 [parameters]] [PRINTER [parameters]] [MEMORY [parameters]] [COLOR [parameters]] [NDP1 [parameters]] [BOOT [parameters]] [NDP2 [parameters]]/?	PC-9801 のメモリ・スイッチの変更を行う	1-17/- 17 V-13	
SYS d:	MS-DOS のシステム・ファイル (MSDOS.SYS と IO. SYS) を指定したディスクにコピーする	外部	2.1
TIME [hh [: mm [: ss]]]	システムが管理する時刻の設定/表示を行う	内部	2.1
TREE [d:] [/F]	指定されたドライブの階層ディレクトリ構造やファイル名の表示を行う	外部	3.3
TYPE file	ファイルの内容を表示する	内部	2.1
VER	MS-DOS のバージョン番号の表示	内部	2.1
VERIFY [ON OFF]	ディスクへの書き込み時にベリファイを行うかどうか の設定/表示を行う	内部	2.1
VOL [d:]	ディスクのボリューム・ラベルの表示	内部	2.1
XCOPY [d1:path1] file1 [d2:path2] file2 [/A /D:date /E /M /P /S /V /W]	ファイルやディレクトリ内容のコピーを行う. もし下 位レベルのディレクトリが存在する場合には、それも 含めてコピーを行う	外部	3.3

●バッチ・コマンド

コマンド名および構文	機能	分 類	バージョン
ECHO [ON OFF message]	バッチ処理中にバッチ・ファイル内のコマンドを表示 するかどうかを指定する。または引数で指定したメッ セージの表示を行う	内部	2.1 01/
FOR %% variable IN(set)DO command	バッチ処理におけるコマンドの反復実行を行う	内部	2.1
GOTO label	バッチ処理中に, 指定したラベルに分岐する	内部	2.1
IF [NOT] condition command	バッチ処理中に条件判断によってコマンドの実行を行 う	内部	2.1
PAUSE [remark]	バッチ処理の実行を一時的に停止する。このとき,引 数で指定されたメッセージの表示を行う	内部	2.1
REM [remark]	バッチ処理中にメッセージの表示を行う。またはバッ チ・ファイル内のコメント行を記述する	内部	2.1
SHIFT MAY HERENA	バッチ処理中にコマンド行で指定された引数とバッチ・ファイル内のバラメータ(%0~%9)の対応関係を一つずつ左側にシフトする	内部	2.1

⁽¹⁾ 内部は command.com の内部コマンドであり、外部はファイルからロードされる外部コマンド。

⁽²⁾ バージョン番号は、そのバージョン以降でサポートされているコマンドを表す(ver.1.x は区別していない。また機能拡張されたものは最新バージョン).

^{(3) (98)}は PC-9801 固有のコマンド.

^{(4) (}フィルタ)は、入出力をリダイレクト(またはパイプ指定)することによりフィルタとして使用可能なコマンド。

⁽⁵⁾ 一般に、オプションは矛盾のない限り複数個の指定が可能。

1-2 -----MS-DOS での プログラム開発手順

MS-DOSには、機械語を用いたプログラム開発のために、表1-3に掲げた各種のプログラム開発ユーティリティが揃っています。NEC版のMS-DOSの場合、これらのうち一部のユーティリティは、マクロ・アセンブラ・パッケージとして別売となっています。ここではプログラム作成の基礎知識として、同表のユーティリティを用いてプログラム開発を行う手順について簡単に説明しておきましょう。

一般に、MS-DOS上でアセンブラやコンパイラを使ってプログラム開発を行う際には図1-1のような開発手順を踏むことになります。

エディット

まずライン・エディタ EDLIN や市販のスクリーン・エディタ(最近では DOS 上で動くワープロを使う人も多いようである)などを使って,言語仕様にあったソース・プログラムを作成します。

このとき、アセンブリ言語であれば拡張子が ".asm"、FORTRAN言語であれば".for"というよう に、言語によってデフォルトの拡張子が指定されてい る場合があるので、ファイル名の拡張子はこれらの言 語にしたがって指定するようにします。

また, EDLIN では自動的にバックアップ・ファイル *.bak を作成してくれますが, ワープロなどを使う場 合は、ユーザがあらかじめ COPY コマンドなどを使用 して、このバックアップ・ファイルを作っておいたほ うがよいでしょう。

アセン

アセンブル/コンパイル

次に、マクロ・アセンブラ MASM やコンパイラなど を使ってソース・プログラムからオブジェクト・ファイル ".obj" を作成します。このオブジェクト・ファイルは、まだ実行可能なファイルにはなっていません。

ここで、類似した処理内容を含むプログラムの開発 方法として二つの方法があります。一つは、どのプログラムでも類似した内容も含めてソース・ファイルを 作成し、そのつど、そのファイルすべてをコンパイル する方法です。この場合は、後述のライブラリ・マネ ージャ LIB による処理は不要となります。

もう一つの方法は、よく使われる処理の部分だけを一つのモジュールとしてコンパイルし、これを LIB を使ってユーザのライブラリに登録しておく方法です。この方法では、たとえばある共通処理を行う部分を、なるべく汎用性のあるサブルーチンや関数の形にプログラムしてコンパイルしたのち、LIB を使ってユーザのライブラリに登録しておきます。そして、これらの共通処理ルーチンを必要とするプログラムから、その共通処理ルーチンを外部参照としてコールするようにプログラムを作成します。するとリンカ LINK が、これらのサブルーチンや関数を検索して自動的にリンクしてくれます

したがって,後者の方法を使えば,一つの完成され


(表1-3) プログラム開発 ユーティリティ

プログラム(ファイル)名	機能	バージョン	添付状況
EDLIN.EXE	ライン・エディタ	10-14-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-	ver.3.30
MASM.EXE	マクロ・アセンブラ	5.10	マクロ・アセンブラ・ パッケージ 5.1
LINK.EXE	オーバレイ・リンカ	3.65	マクロ・アセンブラ・ パッケージ 5.1
CREF.EXE	クロス・リファレンサ	3.00	ver.3.10
LIB.EXE	ライブラリ・マネージャ	3.11	マクロ・アセンブラ・ パッケージ 5.1
EXE2BIN.EXE	ファイル変換ユーティリティ	1 20 2 1 1 1 1 2 2 1	ver.3.30
MAPSYM.EXE	シンボル・ファイル作成ユーティリティ	3.01	ver.3.30
SYMDEB.EXE	シンボリック・デバッガ	3.01	ver.3.30
CV.EXE	フルスクリーン・デバッガ	2.2	マクロ・アセンブラ・ パッケージ 5.1
MAKE.EXE	プログラム・メンテナ	4.07	マクロ・アセンブラ・パッケージ 5.1

⁽¹⁾ バージョン番号は本書でテストしたバージョン番号

⁽²⁾ 添付状況で断りのないものは MS-DOS のバージョン番号、ただし、MS-DOS システム・ディスクとマクロ・アセンブラ・パッケージの双方に添付されているものは、マクロ・アセンブラ・パッケージとして記した。

(図1-1)MS-DOS 上でのプログラムの開発手順



た共通処理のモジュールは、入出力のパラメータと機能をドキュメントにしておき、その中での処理についてはまったくのブラック・ボックスとして取り扱うことができます。これによって、プログラムの管理が楽になりプログラムの保守性が著しく向上することになります。

ライブラリの作成/保守

ライブラリ・マネージャ LIB を使って、ユーザのライブラリを作成したり、既存のライブラリやコンパイラに付属のライブラリに新しくモジュールを追加したりする作業です。

また、これらのライブラリの中にあるサブルーチンや関数のモジュールを、ユーザの仕様にあったものと取り替えたりすることもできます。

リンク

次に、リンカ LINK を使ってマクロ・アセンブラ MASM やコンパイラなどによって作成されたオブジェクト・ファイル ".obj" 同士、あるいは、まえもって 作成されたユーザ・ライブラリや、コンパイラに付属 のライブラリの中にあるサブルーチンや関数のモジュールをリンクします。

リンクに成功すると、リンカ LINK は、実行可能ファイル".exe"と、指定されていればメモリの割り当て情報の収められた".map"ファイルを出力します。

バイナリ・ファイル化

次に、64 K バイト以下のプログラム(COM モデル) であれば、EXE2BIN コマンドを使ってバイナリ・ファ イル".bin"に変換することができます。

リンカで作成される".exe"ファイルには、プログラム・ロード時のリロケート情報が含まれていて、プログラムを実行する際には、このリロケート情報によって MS-DOS がプログラムをメモリ上にリロケートするようになっています。

一方、EXE2BIN を通してバイナリ・ファイル".bin" に変換されたプログラムは、COM モデルの基準(第3章参照)を満たしていれば、コマンド・ファイル".com" にすることもできます。COM モデルでは、".exe" ファイルのリロケート情報の部分が削除されるので、ファイルのサイズやロードの時間が短縮されることになります。

デバッグ

作成されたプログラムを実行してエラーがないかどうかをチェックする作業です。もし実行結果が正しくなければ、デバッガ SYMDEB や CodeView を使用してプログラムのデバッグ作業を行います。

この場合に、必要があればクロス・リファレンサ CREFを使用することにより、シンボルのクロス・リ ファレンス・リストを得ることができ、これによって デバッグがより効果的に行える場合もあるでしょう.

ソース・プログラムの記述に誤りが見つかったら, 再びエディタを使用してプログラムの修正を行い,コンパイルやデバッグ作業を繰り返すことになります.

また、これらのアセンブル/コンパイルやリンク、あるいはデバッグなどの開発手順は、プログラム・メンテナ MAKE を用いることにより、必要な部分だけのアセンブルやコンパイルを自動的に行うことが可能となります。

以上の手順を経て、目的のプログラムが完成することになります。

MS-DOS のプログラム開発ユーティリティの起動 方法と起動オプションについて、順番に解説していき ます. 一般に、MS-DOS の開発ユーティリティでは、 起動方法として数種類の起動方法をもっています

一つの方法は、ユーティリティ名を入力し、そのユ ーティリティで必要とするファイル名やオプションの

● PC-9801 用のコントロール・キャラクタ ●

MS-DOS では、ctrl キーと同時に各種のキーを押すといろいろな機能を実行することができ、このキー入力のことをコントロール・キャラクタと呼んで

います。

表Aは、MS-DOSに標準のものではなく、PC-9801 専用のコントロール・キャラクタの一覧です。

〔表 A〕 PC-9801 専用のコントロール・キャラクタ

操作	機能
ctrl+F5	16 進によるデータ入力、ファンクション・キーの文字編集などに利用する
ctrl+F6	25 行表示と 20 行表示の切り換え(トグル)
ctrl+F7	ファンクション・キーの表示切り換え、1回押すと F11 から F20 までの 内容が表示される、2回押すとファンクション・キーの表示は消え、すべて の画面をユーザが利用できる
ctrl+F8	画面クリア(cls コマンドと同等)
ctrl+F9	画面の表示速度の変更、dir コマンドや type コマンドで画面表示する際にこのキーを押すと画面表示が遅くなる(トグル)
SHIFT+STOP	ctrl-S と等価で画面表示をストップする。ctrl-S でストップできないときでも有効

指定を会話形式で指定する方法です。また一つは、すべてのファイル名やオプションをコマンド・ラインに並べて起動する方法で、この方法はバッチ処理やMAKEファイルなどで利用しやすい方法です。ここでは、汎用性のある(自動実行が可能な)後者の方法について述べていきます。



EDLIN

EDLIN は、テキスト・ファイルの編集を行うための ライン・エディタです。起動方法は次のとおりです。 EDLIN の起動方法

EDLIN filename [/B]

filename には、編集しようとするテキスト・ファイルのファイル名を指定します。filename が、新しい名前の場合は新規にファイルが作成され、もし既存のファイル名の場合はそのファイルが読み込まれます。

EDLIN は、テキスト・ファイルを操作の対象としているため、ファイルの途中でファイルの終端記号(End of File: EOF=1AH)が検出された時点でファイルの

読み込みを終了します。/Bオプションを指定すると、その EOF を無視するため、ファイル内容の途中に EOF が入っているファイルの編集を行うことができます。表1-4 に EDLIN のサブ・コマンドの一覧を示しておきます。

なお, 角カッコ[] はそのパラメータが省略可能な ことを表し, 本書ではすべての書式に対して角カッコ のもつ意味を統一して表記しています.



MASM

マクロ・アセンブラ MASM は、MS-DOS 上の機械 語プログラムを開発するためのアセンブラで、8086 の ファミリ CPU やコプロセッサの命令ニーモニックが アセンブルでき、非常に強力で豊富な機能をもってい ます。

MASM の起動方法

MASM [options] sourcefile [, [objectfile] [, [listingfile] [, [crossreferencefile]]]] [;] sourcefileは、アセンブルするプログラムのソー

〔表1-4〕EDLIN のサブコマンド

コマンド名	書 式	機能	
Append	[n] A	ディスク上のファイルからメモリ上のファイルへ 〈n〉行読み込んで追加する	
Сору	[行番号1],[行番号2],行番号3[,回数] C	〈行番号 1〉、〈行番号 2〉で指定された範囲の行を、〈行番号 3〉の直前へ指定された〈回数〉だけコピーする	
Delete	[行番号1],[行番号2] D	〈行番号 1〉、〈行番号 2〉で指定された範囲の行を 削除する	
Edit	[行番号]	〈行番号〉で指定された行を編集モードにする	
Insert	[行番号] I ()	〈行番号〉で指定された行の直前にテキストを挿入 する	
List	[行番号1][, 行番号2] L	〈行番号1〉、〈行番号2〉で指定された範囲の行を表示する	
More	[行番号1],[行番号2],行番号3 M	〈行番号 1〉、〈行番号 2〉で指定された範囲の行を 〈行番号 3〉の直前へ移動する	
Page	[行番号1][,行番号2] P	〈行番号1〉、〈行番号2〉で指定された範囲の行を 23 行までのページに分けて表示する	
Quit	Q (4×1) set out of the contract of the contrac	編集中のファイルをディスクにセーブしないで EDLIN を終了する	
Replace	[行番号1][,行番号2][?] R 文字列1 ² [文字列2]	〈行番号 1〉、〈行番号 2〉で指定された範囲の行の中にある〈文字列 1〉を〈文字列 2〉と置き換える	
Search	[行番号1][,行番号2][?] S [文字列]	〈行番号1〉、〈行番号2〉で指定された範囲の行の中にある〈文字列〉を検索する	
Transfer	[行番号] T ファイル名	指定された〈ファイル〉を指定された〈行番号〉 の直前に読み込んで挿入する	
Write	[n] W .	メモリ上のファイルから 〈n〉 行をディスク・ファ イルに出力する	
End	E - A - Company of the Company of th	メモリ上のファイルをディスクにセーブして EDLIN を終了する	

ス・ファイル名であり、デフォルトの拡張子は ".asm" となっています。objectfile は、アセンブルの結果が出力されるオブジェクト・ファイルのファイル名であり、デフォルトはソース・ファイル名のベース名に拡張子 ".obj" を付けたものです。

listingfile は、アセンブル・リストを出力するファイル名でありデフォルトは"nul.lst"です。通常、ここにはソース・ファイル名と同じベース名を指定して拡張子".lst"で出力させます。

crossreferencefile は、クロス・リファレンサ CREF に入力させるクロス・リファレンス・ファイル のファイル名でありデフォルトは "nul.crf" です。こ こでも、通常はソース・ファイル名と同じベース名を 指定して、拡張子 ".crf" で出力させたほうがよいでし

options には、表1-5 のようなオプションが用意されていて、これらのオプションを用いて MASM の機能選択を指定することができます。オプションは、下記のように環境変数 "MASM" に指定しておくことにより、MASM を起動するたびに指定する手間を省略

することも可能です.

set MASM=/A/ZI/Z

また、環境変数 "INCLUDE" には、INCLUDE ディレクティブによってファイルを取り込む際のディレクトリを指定することができます。

set INCLUDE = h:\fmathbf{w}k\fmathbf{y}include



INK

LINK は、個々に作成された 8086 のオブジェクト・コードのモジュール同士をリンクして、実行可能な "exe" リロケータブル・ファイルを作成するリンカです。

LINK の起動方法

LINK [options] objectfiles [, [executablefile] [, [mapfile] [, [libraryfiles] [, [deffile]]]]] [;]

objectfiles には、LINK が入力すべきオブジェクト・ファイルのファイル名を指定します。オブジェクト・ファイルとは、MASM やコンパイラから出力されたファイルであり、一つまたは複数のファイル名を指

(表1-5) MASM の起動オプション

オプション	機能	
/A	セグメントをアルファベット順に配置する	
/B number	バッファ・サイズの設定。number の単位は K バイトで 1~63 K バイト。デフォルトは 32 K バイト	
/C 14 4 5 5 5 5 5 5	クロス・リファレンス・ファイルの指定	
/D	アセンブル・リストにパス1におけるリスティングを追加する	
/D symbol [=value]	シンボルの定義	
/E = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	コプロセッサ・エミュレータ・ライブラリで使用するデータおよびコードの生成	
/H	ヘルプ・メッセージの表示。コマンド・ラインの構文説明と、すべての MASM オプションのリストを表示する	
/I path	インクルード・ファイルのサーチ・パスを設定する	
/L	アセンブル・リスティング・ファイルの作成を指定する	
/LA * Music on the contract of the	簡略化セグメント・ディレクティブの実行結果や、高級言語サポート機能によって生成されたコードを リスティング・ファイルへ出力する	
/ML	すべての名前に関して、大文字/小文字を区別する	
/MU	すべての名前を大文字に変換する	
/MX THE TITLE A A THE	パブリック名と外部参照名に関して大文字/小文字を区別する	
/N	リスティング・ファイルにおけるテーブルの作成を抑制する	
/P	80286 または 80386 特権モードで使用できない命令コードのチェックを行う	
/S - ty - the say	セグメントをソース・コードに現われた順序で配置する	
/T	アセンブルが正常に行われた場合のメッセージを抑制する	
/V - A COMPANY II DINCE	アセンブルが正常に終了した場合のメッセージに加えて、処理した行数とシンボルの数も表示する	
/W {0 1 2}	エラー表示(警告)レベルの設定	
/X	条件アセンブルにおいて、条件が偽のためアセンブルされないブロックをリスティング・ファイルに出 力する	
/Z	エラーの発生したソース行をスクリーンに表示する	
/ZD	行番号情報だけをオブジェクト・ファイルに出力する	
/ZI	オブジェクト・ファイルにシンボリック情報と行番号情報を出力する	

定することができます。

別々にコンパイルされた複数のモジュールをリンクしたい場合は、あらかじめライブラリに収めておいて、そのライブラリから検索するようにするのも一つの方法ですが、ライブラリに収めるほどのモジュールでない場合は、このプロンプトに対して、複数のモジュールのファイル名をスペースまたはプラス記号"+"で区切って入力します。LINKは、特に指定のないかぎり、オブジェクト・モジュールのセグメントを見つけた順にリンクしていきます。

executablefile には、LINK から出力される実行 形式プログラムのファイル名を指定します。デフォル トは、objectfiles で指定された最初のファイルのベ ース名になり、拡張子は".exe"です。

mapfile には、MAPファイルのファイル名を指定します。LINK は入力(オブジェクト)モジュール内にある、各セグメントのアドレスや長さを示した MAPリストを拡張子 ".map" のファイルに出力します。ユーザは、この MAPリストを見ることによって、各モジュールやセグメントがどのような配置でリンクされたかを知ることができます。この mapfile は、デフォルトで "nul.map" というファイル名になっています。MAPファイルが必要ない場合には、ファイル名を指定しないと何も出力されません。

libraryfiles には、コンパイラに付属のライブラリや、LIB で作成されたユーザ・ライブラリのファイル名を指定します。LINK は、外部参照されたサブルーチンや関数を指定されたライブラリから検索してピックアップし、これらをリンクして".exe"ファイルとして出力します。

この libraryfiles にも、複数のライブラリを指定することができ、その場合はファイル名をスペースか+記号で区切って指定します。MS-C などある種のコンパイラでは、この libraryfiles を objectfilesの中に埋め込んで指定する場合もあり、その場合は、この libraryfiles を改めて指定しなくても正しくリンク処理されます。

また、環境変数 "LIB" にディレクトリやパス名を与えることによっても libraryfiles を指定することができます。

set LIB=h:\wk\lib

options には、表1-6 のようなオプションが用意されていて、これらのオプションを用いることによって、LINK の機能選択を指定することができます。このオプションも、環境変数 "LINK" に対して指定することも可能です。

set LINK=/NOI/NO



CREF

CREFは、アセンブリ言語によって書かれたプログラム中のシンボル・リストを作成します。ユーザは、このリストを参照することによって、あるシンボルがどこで定義され、どこから参照されているのかを迅速に知ることが可能になっています。

CREFの起動方法

CREF clossreference [listingfile]

crossreference には、MASM から出力されたクロス・リファレンスのファイル名を指定します。ここで拡張子のデフォルトは ".crf" です。

listingfile には、出力されるリスティングのファイル名を指定します。このファイル名のデフォルトは、crossreference で指定したファイル名のベース名に拡張子 ".ref"を付けたファイル名です。



LIB

LIB は、LINKで使用するライブラリ・ファイルの 作成や修正を行います。

LIBの起動方法

LIB oldlibrary [/PAGESIZE:number] [commands] [, [listfile] [, [newlibrary]]] [;]

oldlibrary には、操作しようとするライブラリのファイル名を指定します。拡張子のデフォルトは".lib"です。指定したライブラリがない場合には、新しいライブラリを作成します。

/PAGESIZE オプションは、新しいライブラリのページ・サイズを決めたり、既存のライブラリのページ・サイズを変更するために使用されます。このページ・サイズのデフォルト値には16バイトが使用されます。

commands には、モジュールの追加や削除などの操作を指定します。この際のコマンド・キャラクタは表1-7 のようになっています

listfile には、ライブラリ中にある PUBLIC シンボルのリストを収めるファイルのファイル名を指定します

newlibrary には、内容の変更されたライブラリをディスクに書き出す場合のファイル名を指定します。このフィールドのデフォルトは、oldlibrary と同じファイル名が使用されます。



EXE2BIN

このユーティリティは、実行可能ファイル".exe"を バイナリ形式のファイルに変換するコンバータです。

〔表1-6〕LINK の起動オプション

オプション	機能	
/HE [LP]	LINK のオプションの表示(この場合はファイル名の指定はしない)	
/PAU [SE]	ディスクに書き込む際の一時停止(ディスク交換するときに用いる)	
/I [NFORMATION]	リンク処理に関する情報(リンクの段階やオブジェクト・ファイル名など)の表示	
/E [XEPACK]	EXEファイルの中の繰り返された NULL キャラクタを取り除く	
/M [AP] [: number]	すべてのパブリック・シンボルを mapfile に出力。number はパブリック・シンボルの上 限値(デフォルト 2048)	
/LI [NENUMBERS]	シンボルに関連するソース・プログラムの行番号情報を mapfile に出力する	
/NOI [GNORECASE]	シンボルの大文字と小文字を区別する	
/NOD [EFAULTLIBRARYSEARCH]	オブジェクト・ファイル内に指定されているライブラリの検索を行わない	
/ST [ACK] : number	プログラムのスタック・サイズの指定. number はスタックのバイト数で 10 進整数	
/CP [ARMAXALLOC] : number	プログラムがロードされるときに必要なメモリ・スペースの指定。number は 16 パイト・パラグラフ数で 10 進整数	
/SE [GMENTS] : number	LINK で扱える論理セグメント数の指定。number は10 進整数であり 1~3072(デフルト 128)	
/O [VERLAYINTERRUPT] : number	オーバレイを制御するための割り込み番号の指定(number は割り込み番号でありラ ォルト 3FH)	
/DO [SSEG]	マイクロソフト規約にしたがって、セグメント順序を割り当てる	
/DS [ALLOCATE]	DS レジスタに、プログラム・データを含む一番低いデータ・セグメントを設定する	
/HI [GH]	プログラムをメモリ内のできる限り高い位置に配置する	
/NOG [ROUPASSOCIATION]	グループ指定の無視	
/CO [DEVIEW]	CodeView で使用するデバッグ情報の埋め込み	
/B [ATCH]	ライブラリやオブジェクト・ファイルが見つからなくてもパス名の入力を促さない	
/F [ARCALLTRANSLATION]	far コールの最適化	
/NOF [ARCALLTRANSLATION]	/Fオプションを無効にする	
/PAC [KCODE] : [number]	隣接するコード・セグメントをまとめる。number はグループの最大サイズを指定する (デフォルト 65530)	
/NOP [AKCODE]	/PAC オプションを無効にする	

(表1-7) LIB のコマンド・ キャラクタとその機能

キャラクタ	機
a year in the Highland	これに続く.obj ファイルをモジュールとしてライブラリに付加する
	これに続く.obj モジュールをライブラリから削除する
*	これに続くモジュールを抜き出し、オブジェクト・ファイルにコピーする
s yrayyaddi gall i	残りのプロンプトに対してデフォルトの応答を指定する
8 (4)	現時点でのコマンド・ラインを拡張する.オペレーションが長い場合に使用する
CTRL + C	コマンドを中止する

前述のように".exe"ファイルにはリロケート情報が含まれていますが、この EXE2BIN ユーティリティを用いてバイナリ・ファイルに変換することによって、リロケート情報の部分が削除され、ファイルのサイズやファイルのロード時間が短縮されることになります。

EXE2BIN の起動方法

EXE2BIN executablefile [binaryfile]

executablefile には、LINK から出力されたエラーのない".exe"ファイルを指定します。ここで指定するプログラムは、ファイルの常駐部やファイル内のコード/データの部分は 64 K バイト以下でなければな

りません。また、スタック・セグメントは存在してはいけません。このユーティリティで作成されたバイナリ・ファイルは、".com"ファイルの基準を満たしていれば、binaryfileの拡張子を".com"に指定することでコマンド・ファイルとして実行可能となります。



MAPSYM

このユーティリティは、デバッガ SYMDEB でシン ボリックなデバッグを行うために必要となるシンボ ル・ファイルの作成を行います。

コマンド名	構文	機能
Shell Escape	! 〈MS-DOS のコマンド〉	SYMDEB から MS-DOS のコマンドを子プ ロセスとして実行する
Comment	* 〈コメント〉 「一般」 「 10 日本	コメントを標準出力デバイスに出力. リダイ レクト・コマンドとともに使用する
Source Line	. (ピリオド)	現在のソース・ラインの表示
Redirection	〈 装置名> 装置名= 装置名	入力デバイスの変更 出力デバイスの変更 入出力デバイスの変更
Help	?	SYMDEB コマンドの一覧表示
Assemble	A [⟨アドレス⟩]	ニーモニックをアセンブルしてメモリに直接 入れる
Break Point Set Break Point Clear Break Point Disable Break Point Enable Break Point List	BP [n] 〈アドレス〉 [〈回数〉] BC {〈リスト〉 *} BD {〈リスト〉 *} BE {〈リスト〉 *} BL	プレーク・ポイントの作成 プレーク・ポイントの削除 プレーク・ポイントの一時的な無効化 プレーク・ポイントの有効化 プレーク・ポイントのリスト
Compare	C 〈レンジ〉〈アドレス〉	メモリ内容の比較
Display	? (会) 日間 (大) かったかなし口の地 マ	〈式〉の値の表示 (3月8日) (3月8日)
Dump Ascii Dump Bytes Dump Words Dump Double words Dump Short reals Dump Long reals Dump Ten-byte reals Dump	DA [⟨アドレス⟩ ⟨レンジ⟩] DB [⟨アドレス⟩ ⟨レンジ⟩] DW [⟨アドレス⟩ ⟨レンジ⟩] DD [⟨アドレス⟩ ⟨レンジ⟩] DS [⟨アドレス⟩ ⟨レンジ⟩] DL [⟨アドレス⟩ ⟨レンジ⟩] DT [⟨アドレス⟩ ⟨レンジ⟩] D [⟨アドレス⟩ ⟨レンジ⟩]	メモリ内容の ASCII ダンプ メモリ内容のバイト単位の 16 進と ASCII タンプ メモリ内容のワード単位の 16 進ダンプ メモリ内容のダブル・ワード(4 パイト)単位 の 16 進ダンプ 4 パイト単位の浮動小数点数の表示(単精度 8 パイト単位の浮動小数点数の表示(倍精度 10 パイト単位の浮動小数点数の表示(信精度 直前のモードでのメモリ・ダンプ(デフォルト DB)
Enter Bytes	E 〈アドレス〉 [〈値〉] EA 〈アドレス〉 [〈Uスト〉]	メモリへバイト値を入れる 指定したアドレスに〈リスト〉中の文字の ASCII コードを入れる 指定したアドレスへバイト値を入れる 指定したアドレスへワード値を入れる
Enter Words Enter Double words	EW 〈アドレス〉 [〈値〉] ED 〈アドレス〉 [〈値〉]	指定したアドレスへケブル・ワード値(4バット)を入れる
Enter Short reals	ES 〈アドレス〉 [〈値〉]	指定したアドレスへ短い浮動小数点数(4/ イト)を入れる
Enter Long reals Enter Ten-byte reals	EL 〈アドレス〉 [〈値〉] ET 〈アドレス〉 [〈値〉]	指定したアドレスへ長い浮動小数点数(8/ イト)を入れる 指定したアドレスへ10パイトの浮動小数! 数を入れる

MAPSYM の起動方法

MAPSYM [/L] mapfile

mapfile には、LINK が出力する MAP ファイルのファイル名(デフォルト拡張子=".map")を指定します。MAP ファイルは、LINK に対して/MAP/LI オプションを指定することによって得ることができます。

MAPSYM ユーティリティによって、mapfile の拡張子を ".sym" にしたシンボル・ファイルが出力されます。

/Lオプションは、プログラムに定義されているグループ名やプログラムの開始、および行番号の有無など

に関する情報を表示させるものです.



SYMDEB

シンボリック・デバッガ SYMDEB は、MS-DOS ver.2.11 付属の DEBUG に対して、シンボリック・デバッグの機能や、ブレーク・ポイント機能などを強化したデバッガです。起動方法は次のとおりです。

SYMDEB の起動方法

SYMDEB[symbolfiles] [tergetfile[arguments]] symbolfilesには、LINKから出力されたMAPフ

〔表1-8〕SYMDEBのサブ・コマンド ②

コマンド名	構文	機能
Fill	F 〈レンジ〉〈リスト〉	レンジのメモリをリストの値で埋める
Go	G [=開始アドレス] [ブレーク・ポイント・アドレス]	デバッグ中のプログラムの実行
Hex	H 〈数值 1〉〈数值 2〉 图 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	16 進数の和と差の計算
Input	I 〈ポート〉	指定したポートから1バイト読み込む
Load	L [〈アドレス〉 [〈ドライブ〉〈レコード〉〈カウント]]	ファイルまたはディスクの論理レコードを読 み込む
More	M 〈レンジ〉〈アドレス〉	レンジで指定したメモリ・ブロックをアドレスへ移動(コピー)
Name	N [〈ファイル名〉] [〈引数〉]	ファイル名や引数のセット
Output	O (ポート) (バイト)	ポートへバイトを出力する
PTrace	P [=開始アドレス] [〈カウント〉]	割り込みにも対応したトレース
Quit	Q X - X CVCRSR	SYMDEBの終了
Register	R [〈レジスタ名〉] [〈数値〉]	レジスタ内容の表示
Search	S 〈レンジ〉〈リスト〉	バイト値の検索
Set Source Mode	S {- & +}	命令コードの表示形式の設定
Stack Trace	K [〈値〉]	スタック・フレーム内容の表示
Trace	T [=<開始アドレス>] [〈カウント〉]	プログラムの実行とトレース
Unassemble	U [〈レンジ〉]	メモリ内容の逆アセンブル
View	V ((7 FLZ)) (ámaguagu	指定したアドレスからソース・ラインを表示 する
Write Synamical Miles	W [〈アドレス〉 [〈ドライブ〉〈レコード〉〈カウント〉]] 計論 molecomage	ファイルまたはメモリ内容のディスクへの書 き出し
eXamine Symbol map	X [*] X?[〈マップ名〉!] [〈セグメント名〉:] [〈シンボル名〉]	シンボル名とアドレス・リストの表示
Open Map	XO [〈マップ名〉!] [〈セグメント名〉]	シンボル・マップまたはセグメントをセット
Symbol Set	Z 〈シンボル〉〈値〉	シンボリック・アドレスに値をセットする

ァイルを MAPSYM ユーティリティによって変換したシンボル・ファイル ".sym" を指定します。ここで、symbolfiles には、複数のシンボル・ファイルを指定することが可能です。

tergetfile には、デバッグの対象となる実行ファイルの名前を指定します。

arguments には、tergetfile に対して与える引数 の指定を行うことができます。

表1-8 に、SYMDEBのサブ・コマンドを一覧できるように整理しておきました。

CodeView

CodeView は強力なフルスクリーン・デバッガで、アセンブリ・プログラムや高級言語プログラムの変数やスタックなどを、ソース・レベルで分析することが可能です。CodeView を使ってソース・レベルのデバッグを行うには、アセンブル/コンパイルやリンク時にデバッグ用のオプションを指定しておかなければなりません。

CodeView 用のコンパイル・オプションには、/Zi または/Zd オプションを指定します。また、場合によっては/Od オプションを必要とする場合もあります。CodeView 用のリンク・オプションとしては、/CO オプションを指定します。これによって、実行ファイル "exe"に対してシンボルやソース行に関する情報が埋め込まれます。起動方法は次のようになります。

CodeView の起動方法

CV [options] executablefile [arguments] options には、表1-9 に示したオプションの中から一つ以上のオプションを指定することができます。

executablefile には、デバッグしようとする実行ファイル ".exe"を指定します。

arguments には、実行ファイルに対して与える引数を指定します。

CodeView はスクリーン・デバッガであるため、マウスやキーボードを使って対話的にサブ・コマンドを実行していきます。表1-10 に示したのは、CodeViewで用いるダイアログ・コマンド(キーボードから入力するコマンド)の一覧です。

〔表1-9〕CodeView の起動オプション

オプション	機能	
/B	モノクロ・モードの使用	
/C commands	CodeView を起動したのちに commands で指定された CodeView のコマンドを自動的に実行する	160
/F	画面のフリップ(バッファを使用しない画面出力)の指定	1,016
/S	画面のスワップ(バッファを使用した画面出力)の指定	- iudol
/M	マウス・ドライバが登録されていても、そのマウスを使用しない	-baod
/T	シーケンシャル・モードの指定	
/W	ウィンドウ・モードの指定	91014

〔表1-10〕CodeViewのダイアログ・コマンド ①

分 類	コマンド名	構文	機能
	Trace	T [count]	現在のソース行または命令を実行する。 count は実行の回数
	Program Step	P [count]	現在のソース行または命令を実行する. count は実行の回数(ルーチン, プロシージャ, 割り込みはトレースしない)
コードの実行	Go	G [breakaddress]	現在のプログラム実行。breakaddress にはシンボル、行番号またはアドレスを指定
	Execute	Е	現在のプログラムを低速で実行
	Restart	L [arguments]	現在のプログラムを再開する。arguments はプログラムに与える新しい引数
	Display expression	? expression [, format]	シンボルまたは式の値を評価して表示する expression は任意の式であり、format は 表(h)の書式指定子(省略可)
April 6 m. Art Despris 1 m. Art Jacon	Examine Symbol	X X * X? [module!] [routine.] [Symbol] [*]	シンボルのアドレスを表示、module, routine, symbol でモジュール別、プロシージャ別、シンボル別に指定可、*はワイルド・カード
	Dump	D [address range] D [type] [address range]	メモリ内容の表示(サイズはデフォルト型) メモリ内容を type で指定された型で表示 type は表(a)の型指定子
データと 式の検査	Compare Memory	C range address	range によって指定されたメモリ・ロケー ションにあるパイトと、address から始ま るメモリ・ロケーションの内容を比較する
	Search Memory	S range list	range で指定されたメモリ・ロケーション に対して、list で指定されたバイト値の検 索を行う
	Port Input	I port	port で指定されたハードウェア・ポートからバイトを読み込んで表示する
	Register	R Stow waiveboo	すべてのレジスタとフラグの現在値を表示 する
	8087	7 IR , st.) Clienoligo TEN 1 & Mes 4	8087 シリーズ(コプロセッサ)のレジスタ 内の現在の値を表示する
ブレーク・ボ イントの操作	Breakpoint Set	BP [address [passcount] ["commands"]]	address はソース行,ルーチン名あるいは ラベルで指定可、passcount には最初にフ レーク・ポイントとなる回数を指定、com mands はダイアログ・コマンドの並びであ りブレーク・ポイントが現われるたびに実 行される
	Breakpoint Clear	BC list BC *	list で指定されたプレーク・ポイントをク リアする、*はワイルド・カードであり、 すべてのプレーク・ポイントをクリアする
	Breakpoint Disable	BD list BD *	list で指定されたプレーク・ポイントを一時的に無効にする。*を指定すると、すべてのプレーク・ポイントが無効になる

〔表1-10〕CodeViewのダイアログ・コマンド ②

分 類	コマンド名	構文	機能
ブレーク・ポ イントの操作	Breakpoint Enable	BE list BE *	list で指定されたブレーク・ポイントを有 効にする。*を指定すると、すべてのブレ ーク・ポイントが有効になる
イントの採用	Breakpoint List	BL	ブレーク・ポイントのルーチン, アドレス, 行番号, 有効/無効の状態などを表示する
प्रतिकृतिक क्षेत्र का प्रतिकृतिक क्षेत्र का	Watch	W? expression [, format] W [type] range	Watch 文で指定した値は、プログラムの実行中にウォッチ・ウィンドウに表示される。 expression は、単純変数または変数と演算子の使用が可能、format は、表(b)の書式指定子、type は、表(a)の型指定子
Watch 文の	Watchpoint	WP? expression [, format]	Watch 文で指定されている式の値を監視し、expression が真(ゼロ以外)になるとプログラムの実行をプレークする、format は表(b)の書式指定子
操作	Tracepoint	TP? expression [, format] TP [type] [range]	指定した式 (expression) またはメモリ範囲 (range) の値に変更があるとプログラムの実行をブレークする. format は表(b)の書式指定子. type は表(a)の型指定子
	Watch Delete	Y number Y *	ウォッチ・ウィンドウ内の Watch 文(number で指定)を削除する。*はワイルド・カードであり、すべての Watch 文の削除
	Watch List	(2) devices dee	シーケンシャル・モードで Watch 文の評価を行って表示
rifi waryada et (f.apera bus ee arama	Set Mode	S [+, - &]	コードの表示モードの設定 +:ソース・モード -:アセンブリ・モード &:混合モード
コードの検査	Unassemble	U [address range]	address で指定した位置から range で指定 した範囲を逆アセンブルする
コードの検査	View	V [expression] V [. [filename:] linenumber]	テキスト・ファイルの指定された行を表示する(expression はアドレス) filename を指定すると指定したファイルをロード (linenumber でソース行を指定)
	Stack Trace	K	プログラムの実行中に呼び出したルーチン の表示
<u> </u>	Assemble	A [address]	8086 ファミリの命令(ニーモニック)をア センブルし、address で指定されたアドレ スに格納する
	Enter	E [type] address [list]	address で指定されたメモリ領域に、list で指定されたデータ列を type で指定され た型で格納する。type は表(a)の型指定子
	Fill Memory	F range list	range で指定された範囲のメモリを list で埋める
コードまたは データの変更	Move Memory	M range address	range で指定されたメモリ・ブロックの内 容を address で指定したメモリ・ブロック にコピーする
	Port Output	O port byte	port で指定されたハードウェア・ポートに byte で指定されたバイト・データを出力す る
	Register	R [registername [[=] expression]]	registername で指定したレジスタの内容を表示し、そのレジスタ内容を expression で指定した値に変更する、registername と expression を省略すると、すべてのレジスタ内容の表示だけを行う
システム制御	Help	H SANCE & MANY SERVICE	ヘルプ・メッセージの表示
コマンド	Quit	Q UNGNAL 若使用ebbases	デバッガ CodeView を終了して MS-DOS に戻る

分 類	コマンド名	構文	機能
	Radix	N [radixnumber]	入力基数を radixnumber で指定された値 に変更する. radixnumber を省略すると, 現在の基数を表示
	Redraw	© CONTRACTOR OF STREET	CodeView 画面の再表示(ウィンドウ・モードのみ)
	Screen Exchange	¥ Y Kinerox III houseways	出力画面の切り換え
システム制御	Search	/ [regularexpression]	正規表現(一つ以上の異なる文字列にマッチするパターン)をソース・ファイル内から検索する
コマンド	Shell Escape	! [command]	CodeView から、command で指定された MS-DOS のコマンドを起動する
	Tab Set	# number	TAB コードに対して number で指定された個数の空白コード(20 H)を埋め込む(デフォルトは8)
	Option	O [option [+ -]]	表 (c) のオプションを表示したり、オプションの $ON(+)$ または $OFF(-)$ を指定する。 option には、表 (c) のオプションを指定。 option を省略するとすべてのオプションの状態を表示する
	Redirection	<pre></pre>	コマンド入力を devicename から行う devicename にはファイルも指定可 CodeView の出力を devicename で指したデバイスまたはファイルに行う。 T オブショナルであり、出力を CodeView 面にエコーする。 ">>"で指定すると出力ァイルにアペンド・モード(追加)で書きむ
人出力のリダイレクション	se で特別しば被機が利息 関係を選択をよびを指す	= devicename	CodeView の入力と出力を devicename で指定したデバイスに切り換える
	Comment	* comment (moneyarga)	comment をコメントとしてファイルに出 力する
	Delay	though indicates the same to t	リダイレクトしたファイルからの実行を 0.5 秒単位で遅らせる。1 行に複数の Delay コマンドを設定可能
	Pause	S. 70 (seemble)	リダイレクトしたファイルからの実行を一 時中止して、キーボード入力を待つ

- (1) [] の中は省略可
- (2) address にはソース行やルーチン名, あるいはラベルなどのほか, 次の構文によって完全なアドレスの指定が可能。 [segments:] offset
 - segments は省略可能であり、8086 ファミリ CPU のセグメント・レジスタを指定できる.
- (3) range は次の二つの構文のうちから選択できる.
 ① startaddress endaddress
- ② startaddress L count
- count はオブジェクトの数でありバイト数ではない(型指定に依存).

MAKE

MAKE ユーティリティは、プログラム保守ユーティリティであり、プログラム開発の自動化を行います。 MAKE ユーティリティの一般的な起動方法は次の構文によります。

MAKEの起動方法

MAKE [options] [macrodefinitions] filename options には、表1-11 のようなオプションが用意されていて、これらのオプションを用いることによって、

MAKE の機能選択を指定することができます.

macrodefinitions には、MAKEファイル内で定義 されたマクロ値に対して、コマンド・ライン上で新し い値を指定します。

filename には、MAKE ファイルのファイル名を指定します。

MAKE は、ソース・ファイルやオブジェクト・ファイルに変更があった場合に、関連するファイルの再コンパイル/リンク処理などを自動的に実行し、それらのファイルの更新を行います。

〔表1-10〕	CodeView	のダイ	アログ	. 33	ンド	4
---------	----------	-----	-----	------	----	---

型	指定子	サイズ
Default	なし	デフォルト型(直前に指定した型)
Bytes	В	バイト
ASCII	A	ASCII 文字
Integers	I prog	2 バイト整数(16 ビット符号 つき 10 進数)
Unsigned Integers	U dea o	2バイト整数(16ビット符号 なし10進数)
Words	W	ワード(2バイト:16ビット 16進数)
Double Words	d Disa	ダブル·ワード(4バイト:32 ビット 16 進数)
Short Reals	s	短い浮動小数点数値(4バイト:32ビット実数)
Long Reals	L	長い浮動小数点数値(8バイト:64ビット実数)
Ten-Byte Reals	Т	10バイト浮動小数点数値(80 ビット実数)

(a) 型指定子(type)

MAKEでは、実行に際してファイルの関連づけや 生成の手順を指定したファイルをあらかじめ作成して おかなければなりません。このファイルの関連や作成 手順などの情報を収めたファイルを"MAKEファイル"と呼んでいます。

一般に、小さなプログラムの開発では、1本のソース・ファイルにすべてのプログラムを記述することになります。しかし、たとえば C 言語で記述したプログラムの特殊なサブルーチン(関数)をアセンブリ言語で記述したような場合は、複数のソース・ファイルが必要になります。また、大規模なプログラムの開発では、プログラムのモジュール化(構造化)が重要であり、それにともなって一つのプログラムを多数のソース・ファイル(モジュール)に分けて記述することになります。プログラムのモジュール化が進むと、必然的に多数

のソース・ファイルを管理しなければならなくなり、 アセンブル/コンパイルやリンクなどの処理手順も複

〔表1-11〕MAKE の起動オプション

オプション	機能	
/D	ファイル検索の際に、それぞれのファイルの イム・スタンプ(日時)を表示する	9
/I II	呼び出されたプログラムの終了コードを無視 る. これによって、そのプログラムでエラー 発生しても、MAKEの処理は続行される	
/N	MAKE が実行すべきプログラムを表示する けで実行しない。MAKE ファイルのデバッ に使用	- F
/S	プログラム実行の表示をしない	

指定子	出力書式
d	符号つき 10 進整数
i	符号つき 10 進整数
u	符号なし10 進整数
0	符号なし8進整数
x または X	16 進整数
f	符号つき浮動小数点
eまたはE	符号つき科学技術表記
gまたはG	符号つき浮動小数点(f)または科学技術表記(e またはE)のうち、より簡潔な値
c c	単一文字
S	文字列(ASCIZ:文字列の最後が 00H)

(b) 書式指定子(format)

option	対応するオプション
FA	Flip/Swap
Barrier at	Byte-Coded
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Case-Sense
3	80386


(c) option

雑になってきます。

MAKE ユーティリティは、このように複数のソース・ファイルに分けられたモジュールのアセンブル/コンパイル(分割コンパイル)を行う際に強力なツールとなります。

例として、プログラム prog.exe が、図1-2 のように C 言語のソース・ファイル prog.c と sub.c、およびアセンブリ言語で記述された asmsub.asm によって構成 される場合を考えてみます。このとき、prog.c と sub.c では、ヘッダ・ファイル head.h を#include 文を用いて取り込んでいるものとします。

〔図1-2〕分割コンパイルの例



(リスト1-1) progmake.bat

```
1: cl -Zi -Fa -DLINT_ARGS -J -c prog.c

2: cl -Zi -Fa -DLINT_ARGS -J -c sub.c

3: masm /ZI /Z /ML asmsub, asmsub;

4: link /CO /NOI /MAP /LI prog sub asmsub, prog;
```

(リスト1-2) プログラム prog.exe 生成用の MAKE ファイル

同図のプログラム prog.exe を作成するためのアセンブル/コンパイルは、リスト1-1 に示す BAT ファイルを用いてバッチ処理を行うことにより自動化することが可能です(同リストの行番号は、清書ユーティリティによって付加されたもの、以下、本書のソース・ファイルでは同様の行番号が付加されている)。

しかし、バッチ処理では、同図のうちのどれか一つだけのソース・ファイルが更新された場合に、すべてのソース・ファイルに対して再アセンブル/再コンパイル作業が行われ、ソース・ファイルの数が多くなると、その再アセンブル/再コンパイルによる無駄な時間は無視できないものになってしまいます。

一方、MAKE ユーティリティでは、**リスト1-2** に示すようなモジュールやソース・ファイルの依存関係を指定した MAKE ファイルを指定することによって、必要とする再アセンブル/再コンパイルのみが自動的に行われます。たとえば、ソース・ファイル asmsub. asm を更新すれば、そのファイルだけのアセンブルとリンク処理だけが選択的に行われます。また、たとえばヘッダ・ファイル head.h を更新したとすれば、prog.cと sub.c が再コンパイルされ、それにともなってリンク処理も自動的に行われます。

ここで MAKE ファイルの一般的な構文は、次のようになります。

MAKE ファイルの構文

```
[macrodefinition]
    :
    outfile:infile [,...] [#comment]
    [#comment]
    command [#comment]
    [command] [#comment]
```

macrodefinitionでは、一つ以上のMAKEマクロ 定義を行うことができます。MAKEマクロ定義については後述することにします。

outfile は、ターゲットとなるファイル名であり、自動的に更新させたいファイル名を指定します。

infile には、outfile が依存するファイル名を指定します。たとえば、outfile が ".exe" ファイルの場合は、infile は ".obj" ファイルになります。また、outfile が ".obj" ファイルの場合は、infile はソース・ファイル (".asm" や ".c" など) になります。outfile と infileは ":" (コロン)で区切ります。

command には、MS-DOS の外部コマンドを指定します。ここには、アセンブル/コンパイルやリンク処理などの手順を記述します。command 行は、何行でも記述することができますが、新しい行の先頭には、必ず一つ以上のタブ(TAB)かスペースを入れなければなりません。

comment フィールドは、"#"に続いてコメントを記述するために用いられます。

outfile フィールドから command フィールドの間を記述ブロックと呼びます。記述ブロックは、いくつでも指定することができますが、各記述ブロックの間には1行の空白行を入れなければなりません。

MAKE ユーティリティは、MAKE ファイルの内容を上から順番に処理していきます。したがって、処理指定(記述)の順番が重要になってきます。また、command の処理中にエラーが発生すると、その時点でMAKE ファイルの処理を中断します。

MAKE ファイルでは、マクロ定義も使用することができます。たとえば、図1-2 の例でメイン処理を含むソース・ファイルが prog.c だけではなく、他のモジュールをリンクして sub.c モジュールや asmsub.asm モジュールは共用する必要があるとします。また、ライ

[リスト1-3] MAKE マクロの使用例 (macro.mak)

MASAM DOSSELFOU

```
-マクロの定義
 1: TRG = prog
2: LIB = slibc.lib
3 · OB.I
       = $(TRG).obj sub.obj asmsub.obj
          $(TRG) sub asmsub マクロの使用
4 · I.NK
5:
6: $(TRG).obj: $(TRG).c head.h
        cl -Zi -Fa -DLINT ARGS -J -c $(TRG).c
7:
8:
o:
9: sub.obj: sub.c head.h
l0: cl -Zi -Fa -DLINT_ARGS -J -c sub.c -c
10:
11:
12: asmsub.obj: asmsub.asm
        masm /ZI /Z /ML asmsub, ,asmsub;
13:
14:
15: $(TRG).exe: $(OBJ)
        link /CO /NOI /MAP /LI $(LNK), , $(TRG), $(LIB);
16:
```

ブラリに関しても、ユーザが MAKE ユーティリティを起動する時点で指定したい場合もしばしば生じます。このような場合には、MAKE マクロを用いることによって MAKE ファイルを共用することができ、そのつど内容の一部異なる MAKE ファイルを用意する必要がなくなります。

リスト1-3 は、MAKEマクロを用いた MAKEファイルの一例です。ここで、ターゲット・ファイルのベース名となるマクロ TRG や、ライブラリのベース名であるマクロ LIB に対して必要なファイル名を与えるには次のように指定します。

make TRG=progl LIB=user macro.mak

これによって、MAKEマクロ TRG には prog1 が指定され、MAKEマクロ LIB には user が指定されます。したがって、最終的な実行ファイルは prog1.exe となり、リンクの際には user.lib がリンクされることになります。

HANCH * HALL WAS WOUND * SHEEK

この章では、まず MS-DOS の生い立ちから成長過程、および開発ユーティリティの利用方法について解説してきました。

MS-DOS は、当初 CP/M コンパチブルを謳い文句に登場しましたが、まもなく CP/M 路線を見限り、UNIX 指向へと大きな転換を遂げました。結果的には、この ver.2.11 における大変革が成功して、今日の

ソフトウェア・バスとして不動の地位を確立したといえます。そして今, ver.4.X ないし ver.5.X においてマルチタスク版への脱皮がささやかれています。

我々ユーザとしては、マイクロソフト社のソフトウェア開発力に期待し、MS-DOSマルチタスクの夢を近い将来において現実のものとして使いこなしてみたいものです。それが現実になったとしても、MS-DOS上のプログラム開発手順や開発ユーティリティの使用方法に関しては、大きな相違は考えにくいものがあります。したがって、われわれユーザは現在のユーティリティの利用方法を完全にマスタし、プログラムのより効率的な開発ができるようにしておくべきです。

とくに最近では、"Turbo××"などの例にみられるように、エディット/コンパイル/リンクなどの処理が、その言語プロセッサ内で簡単(自動的)にできてしまいます。この便利な機能ばかりを使っていると、あるときはコンパイル/リンク・オプションを変えてみたり、あるときは分割アセンブル/コンパイルを行うといった、本来のアセンブル/コンパイル/リンク手順を必要とする場合に戸惑うことになります。

そのような意味で、MS-DOS 本来のプログラム開発 手順やオプション類については、よく理解しておかな ければなりません。そして、これらの手順や利用方法 をすべて理解したうえで、エディタや言語プロセッサ の便利な機能を使っていくべきではないでしょうか。

第2章

マクロ・アセンブラ MASM

セグメントとディレクティブとマクロ

この章では、MS-DOS上のアセンブリ・プログラムの開発において必須となる、マクロ・アセンブラ MASMの機能、とくに疑似命令の使いかたについて解説します。

2-1-

MASMの特徴

マクロ・アセンブラ MASM は,8086 CPU シリーズ 用の2パスのセルフ・アセンブラで、非常に強力で豊富な機能を備えています。その特徴をあげると次のようになります。

- (1) 強力なマクロ機能
- (2) 強力な条件アセンブル
- (3) 8087 シリーズ演算プロセッサ(コプロセッサ)の サポート
- (4) 構造化(ストラクチャ)データのサポート
- (5) 各種の豊富な疑似命令

このほかに MASM ver.5.1 では, 以下のような新しい特徴が追加されています.

- (1) 80386 CPU と 80387 コプロセッサのすべての命令とアドレッシング・モードのサポート
- (2) オブジェクト・ファイルに対して、デバッガ CodeView 用のデバッグ情報を埋め込むことができ、 アセンブリ言語ファイルのソース・レベルでのデバ ッグが可能
- (3) このバージョンから新しくサポートされた簡易セ グメントの定義や、高級言語インターフェースが簡 単に実現できる疑似命令の機能を追加
- (4) 実数変数を初期化するステートメントを IEEE 形式に変更

MASM は、その機能があまりにも豊富なため、使いかたは複雑なものとなっています。 MASM の機能をすべて解説するには紙数の関係もあり、また、ややもするとかえってわかりにくいものになってしまうため、ここでは基本的な演算子と疑似命令を重点に解説して

いくことにします。

2-2-

8086 CPU のセグメント

MS-DOS は、8086 CPU 用の DOS (Disk Operating System) として開発されているため、メモリ管理などの DOS の仕様や、MS-DOS のプログラム開発ユーティリティなどは、8086 CPU のアーキテクチャの影響を強く受けたものとなっています。したがって、MS-DOS 上でプログラムの開発を行う際には、第1章で解説したプログラム開発ユーティリティの機能をよく理解するとともに、8086 CPU のアーキテクチャについてもよく知っておかなければなりません。

1


セグメント方式のアドレッシング機構

8086 CPU は、8 ビット CPU との互換性を考慮しながら発展した CPU であるため、1 M バイトのアドレス空間をもっているにもかかわらず、IP(インストラクション・ポインタ)や SP(スタック・ポインタ)などのアドレッシングに関するレジスタ類を含むすべてのレジスタは16 ビット長となっていて、それだけでは64 K バイトの空間しかアクセスすることができませ

そこで、8086 CPU ではセグメントという概念を導入しています。これは、16 ビットのセグメント・レジスタを 4 ビットだけ左にシフトして(16 倍に相当する)、これにアドレッシング用のレジスタ値(オフセット)を加算することによって 20 ビットのアドレス値を得て、1 M バイトのアドレス空間をアクセス可能にするものです(図2-1)。

すなわち 8086 CPU では、まずセグメント・レジスタ によってセグメント・ベースの指定を行います。ここ で前述のような機構から、このセグメント・ベースは、 1 M バイトのアドレス空間に対して 16 バイトごとに

〔図2-1〕物理アドレスの生成とアドレス空間



指定することができます。

次に、このセグメント・ベースに対して16 ビットの アドレス値を加えることによって、1 バイトごとのア ドレス指定を可能にしています。したがって、一つの セグメント・ベース(64 K バイト空間)は、16 ビット・ レジスタを使ってリニアにアクセスすることができ、 あたかも8 ビット CPU のアドレス空間と同様に扱う ことが可能になっています。

セグメント方式の長所と短所

このセグメント導入の長所として、セグメント内 (NEAR という)のコールやジャンプ,あるいはデータへのアクセスが 16 ビットのオフセットのみで行えるため、従来の8 ビット CPU と同様の考えかたでプログラミングすることができるという点があります。そして、これらの命令を機械語レベルで考えると、アドレス指定のオペランドに対するバイト数が最大でも2バイトとなるため、メモリの使用効率が向上することになります。

これに対して、セグメント導入の短所としては、一

つのセグメントでは64 K バイトの空間しかアクセスできないため、それ以上のプログラムやデータをアクセスすることが必要な場合に、なんらかの方法でセグメント・レジスタの内容を変更しながら64 K バイト以上のコードやデータを扱えるようにしなければなりません。

そのために、プログラマは常にセグメントの管理を意識しながらプログラミングしなければならなくなります。また、アセンブラやリンカなどのプログラム開発ユーティリティでもセグメント管理に関する機能を追加しなければならなくなり、その機能がより複雑なものとなってしまいます。

論:


論理セグメント

これまで述べたように、8086 CPUではアドレスの生成にセグメントとオフセットの二つの要素を用いて2次元的な考えかたでアドレスを決定しています。ところが、アセンブリ言語のソース・プログラムは位置情報のみの1次元的なものとなっています。したがって、このソース・レベルでの1次元的なアドレスを、なんらかの方法を用いて2次元的なアドレスに対応づける必要が生じてきます。

また、MS-DOSでは、そのプログラムがロードされる物理アドレスは、実際にそのプログラムがメモリ上にロードされるときまで決定できません。しかも、実行されるたびにそのロード・アドレス(セグメント値)が変わることもあるため、セグメント・アドレスをなんらかの方法で仮定してプログラムを作成する必要がでてきます。

そこで MASM では、このセグメント仮定の問題を解決するために"論理セグメント"という概念を導入しています。論理セグメントとは、図2-2に示すように64 K バイト以内のある論理的なまとまりごとにプログラム(コード)領域、あるいはデータ領域を定義して参照できるように名前をつけたものです。これは、8086 CPU の実際のセグメント・レジスタが指す物理的なセグメント値とは区別して考えなければなりません。

この論理セグメントに対して、プログラム領域やデータ領域をどのようにまとめるかはプログラマに委ねられていて、プログラムの中で論理セグメントがいくつあってもかまいません。このように定義した論理セグメントを、MS-DOSがプログラム実行時に実際のセグメント・レジスタに割り振ることでセグメント・レジスタを時間的に変化させることができ、これによって64 K バイト以上のコードやデータにも対応することが可能になっています(図2-3)。



CODE 1, CODE 2 の二つのコード領域と, DATA 1, DATA 2, DATA 3という三つのデータ領域と, STACKというスタック領域を, それぞれ論理セグメントとしてもつプログラムの例.

アセンブリ言語でプログラムを記述する場合には、 MASM によって定められている規則に基づいてソース・ファイルを作成します。

トークンとデリミタとセパレータ

MASMでは、ソースとなる文(ステートメント)を 記述する際に、行単位という制約はあるものの、自由 欄形式のアセンブラであるため、ニーモニックのカラ ム指定などはなく、タブやスペースを自由に入れてス テートメントを記述することができます。

〔図2-3〕論理セグメントの割り当て




CS, DS, SS, ES の 4 個のセグメント・レジスタを, それぞれ 論理セグメントに割り当ててプログラムの実行を進めていく.

リスト2-1 に示した token.asm は、MASM のソース・プログラムの記述例です。同リストにおいて、CODE や mov などのように意味のある最小の語句の単位を "トークン"といいます。また、トークンとトークンを切り離す役割をもつ語句(記号)を "セパレータ"といいます。セパレータには空白(20H)とタブ(09H)があり、これらを一般にホワイト・スペースと呼ぶこともあります。また、トークンやセパレータのほかに、1個のトークンの終わりを示す "デリミタ"と呼ばれるキャラクタがあります。同リスト中の、

, (カンマ) ; (セミコロン) : (コロン) などはすべてデリミタです. 表2-1 に示したのは, MASM における主なデリミタとセパレータの一覧です.

(リスト2-1) ソース・プログラムの サンプル(その1)



(表2-1)デリミタとセパレータの一覧

キャラクタ	機能
20H または 09H	トークンの分離(セパレータ) (20H:スペース, 09H:TABコード)
ODH および 0AH	ステートメントの終わり (0DH:改行コード,0AH:ライン・フィード)
and the control of th	複数のオペランドの区切り
"または""	文字列定数の開始と終了
()	式の演算順位の指定
<->	ストラクチャ,レコードに対する初期化データ マクロ演算子
AME I	レジスタ間接アドレッシング・モードのアドレス式
新越出来 6	コメンド・フィールドの開始
では、 では、 でいれたで ができる。	NEAR ラベルの生成 セグメント・オーバライド演算子 EXTRN ディレクティブの型指定 ASSUME ディレクティブのセグメント指定 レコード・フィールドの定義 PROC ディレクティブにおける引数の型指定
Served M. Markey	ストラクチャ・フィールドの参照
\$	現在のロケーション・カウンタ
= .	数値等価記号(ディレクティブ)。再定義可能
+	加算演算子または符号
- 1 TO 1 TO 1	減算演算子または符号
*	乗算演算子
1	除算演算子
3	変数の宣言で初期化を指定しない(ゼロに初期化)
@	簡略化セグメントにおけるセグメント等価記号の先頭
表标口的基	名前に使用できるキャラクタ
& ! %	マクロ演算子(表2-6 参照)

名前

MASM では、実際の数値やアドレスを直接書くだけでなく、その値やアドレスに対して"名前"をつけることができます。

プログラムの中で意味のある値(アドレス)に名前をつけておけば、その名前で値を参照することが可能となるため、プログラムの開発効率や保守性が格段に向上することになります。

名前の表す値としては、アドレスやデータや定数などがあります。これらの名前に使用できる文字は、

A~Z a~z 0~9 ? _ \$
です. ただし、名前の最初の文字として数字を用いる
ことはできません。

名前の字数は何文字でもかまいませんが、 先頭から

31 文字までしかチェックされないので、これ以上長い部分は無効になり、字数のみが有効となります。また、MASM の起動時に/MX または/ML オプションが指定されない場合、名前の大文字と小文字は区別されません。

ステートメント

MASM は、行単位で書式が自由なアセンブラであり、MASM はその行のトークンやデリミタを分解してプログラムとして解釈します。

このアセンブルの対象となるソース・プログラムの 1行を"ステートメント"と呼びます。ステートメントのフォーマット(型式)は、次に示すように最大4個のフィールドを使用して記述し、1行のステートメン

● コメントのすすめ ●

筆者もプログラムの記述に関しては自信がありません。なぜなら、自分で記述したプログラムをあとで見直してみると、他人の作ったプログラムではないかと思うくらい「別モノ」に見えるからです。プログラムは自分が生んだいわば「分身」なのですが、時間とともに「アカの他人」になってしまうのですから、なんとも情けない限りです。

自分で書いたプログラムの内容が後になってわからなくなるのはコメントが不足しているからです. 自分で書いたプログラムを自分で理解できないのですから、他の人が理解できるはずがありません. 最近では、この問題に気がつき、できるだけ詳しいコメントを入れるように努力しています.

幸いにして、今日では優れた日本語 FEP も出回り、コメントにも日本語が入れやすくなってきました。とくに筆者のように英語不精のプログラマにとってはありがたい存在といえます。

しばしば、商品としてのソース・リストを見る機会がありますが、プログラム本体部分の2倍以上ものスペースを、コメントのために使っていることが珍しくありません。

人に読まれる(あるいは自分で読み返す)プログラムを記述するには、プログラムの構造化とともに、

最低でもつぎの項目はコメントとして入れておくべきでしょう。

① そのルーチンの機能

そのルーチンのもつ機能を詳しくコメントしておきます。これによって、プログラムを読む場合に、プログラムの1行1行を丁寧に読む必要がなくなります。

② 入出力パラメータ

入出力パラメータについて、その型や属性などを 詳しくコメントしておきます。これと、①の機能の 記述によって、そのルーチンをまったくのブラッ ク・ボックス化して考えることができます。

③ アクセスしているグローバル変数

バグが発生した場合、よく経験することはグローバル変数への不当なアクセスです。筆者は、グローバル変数の最初の文字を大文字にするなどして、できる限りローカル変数と区別して記述するようにしています。

そして, できれば,

- ④ そのルーチンをアクセスしているルーチン名
- ⑤ そのルーチンからアクセスしているルーチン名 もコメントしておきます. これらのコメントもバグ 退治には大きな威力を発揮します.

[リスト2-2] ソース・プログラムのサンプル(その2)

能: ソース・プログラムのサンプル (大文字→小文字変換プロシージャ) masm /ML source;

フィールド

, 132 PAGE PURI TO tolower cseg SEGMENT BYTE PUBLIC ASSUME CS:cseg tolower PROC al, 'A' cmp no_upper al, 'Z' ib cmp no_upper ja add al, ;大文字に大文字と小文字のコード差 (20H) を加算 a no_upper: ret tolower ENDP FNDS cseg END operand operation

;外部参照 ;論理セグメント定義 :論理セグメントの割り当て

;大文字→小文字変換プロシージャ ;Aより小さい? ;英大文字ではないのでブランチ ;Zより大きい? ;英大文字ではないのでブランチ

;サブルーチン・リターン

;論理セグメント終了

comment フィールド

トは128文字以内でなければなりません。また、複数 行にまたがるステートメントは許されません。

フィールド

[name] [operation] [operand] [; comment] リスト2-2 (source.asm) は、ソース・プログラムの一 例です。これらのフィールドはオプショナルで、命令 によっては省略可能な場合もあり、また、ある種の命 令では必須となるフィールドもあります.

name フィールド

フィールド

名前を記述するフィールドです。この名前は、その ステートメントをほかのステートメントから名前でア クセス可能にするためのラベル名となります。

operation フィールド

ステートメントの動作を指定するフィールドで、こ のフィールドは CPU 命令であるニーモニック. MASM の命令である疑似命令(ディレクティブ),マ クロ名やストラクチャ名, レコード名などを記述しま

operand フィールド

ステートメントの動作対象となるデータを定義する フィールドで、 なんらかの式や疑似命令にともなう引 数などを記述します.

comment フィールド

セパレータ";"が現われると、それ以降の行末ま

でがコメントとして認識されます。 コメントは, MASM に対しては何の影響も与えないので、命令そ のものに反映されることはありません. しかし, プロ グラム保守のうえでは、できるだけ詳しいコメントの 記述を心がけるべきです.

2-4-

ディレクティブ(疑似命令)

ディレクティブ(指示語)とは、MASM 自体の機能 を制御する命令(疑似命令)であり、オブジェクト・コ ードとしてメモリ内に直接展開されるようなことはあ りません. 表2-2 に MASM ver.5.1 のディレクティブ の一覧を示します。

MASM には、同表のようにディレクティブが豊富 に備えられており、非常に強力なマクロ機能や条件ア センブルを実現しています。これらのディレクティブ やマクロ機能, および条件アセンブルを駆使すれば高 度なテクニックによるプログラミングも可能になって

しかし,これらのディレクティブやマクロ/条件アセ ンブルの機能をすべて理解して使いこなすのは容易で はありません、ここでは、これらのディレクティブの うち, 特に使用頻度の高いものや, 基本的なディレク ティブをピックアップして解説していくことにします。

(表2-2) MASM のディレクティブ一覧 ①

分 類	ディレクティブおよび構文	機能
	.MODEL memorymodel [,language]	プログラムのメモリ・モデルを指定し、名前の呼び出し方法や引数の扱いかたを、どの言語に合わせるかを language に 指定 する。memorymodel は SMALL/ COMPACT/MEDIUM/LARGE/HUGE のいずれか を指定する
簡略化セグメント	.CODE [name]	MODEL ディレクティブを使用している場合に、コード・セグメントの始まりを指示する。 memorymodel が MEDIUM/LARGE/HUGE の場合は name にセグメント名を指定できる
	.DATA?	.MODEL ディレクティブを使用している場合に、初期 化済み near データ・セグメント (_DATA) の開始を指 示する .MODEL ディレクティブを使用している場合に、未初 期化 near データ・セグメント (_BSS) の開始を指示す る
	.FARDATA? [name]	MODEL ディレクティブを使用している場合に、初期 化済み far データ・セグメント (FAR_DATA または name) の開始を指示する MODEL ディレクティブを使用している場合に、未初 期 化 far データ・セグメント (FAR_BSS または name) の開始を指示する
	CONST	.MODEL ディレクティブを使用している場合に, 定数 データ・セグメント (CONST) の開始を指示する
	.STACK [size]	.MODEL ディレクティブを使用している場合に、スタック・セグメント (STACK) の開始を指示する。 size はスタックのバイト数(デフォルト 1024)
	name DB intializer [,] name DW intializer [,] name DD intializer [,]	各 initializer に 1 バイトの領域を割り当てて初期化する 各 initializer に 1 ワード(2 バイト)の領域を割り当てて初期化する 各 initializer に ダブル・ワード(4 バイト)の領域を割り
データ・ アロケーション	name DF intializer [,]	り当てて初期化する 各 initializer に 1 far ワード(6 バイト)の領域を割り 当てて初期化する 各 initializer に 1 クワッド・ワード(8 バイト)の領域
	name DT intializer [,···]	を割り当てて初期化する 各 initializer に 10 バイトの領域を割り当てて初期化 する
セグメント	name SEGMENT [align] [combine] [use] ['class'] : name ENDS	name の名前で論理セグメントを定義する. align には BYTE, WORD, DWORD, PARA, PAGE がある。 combine には PUBLIC, STACK, COMMON, MEM- ORY, ATaddress, PRIVATE がある. USE には, USE16 と USE32 がある. 'class' は, セグメントの識 別やセグメント順序の制御に使用される
	name GROUP segment [,]	グループを構成する segment をまとめて name によって参照可能とする
	ASSUME segmentregister: name [,…] または ASSUME segmentregister: NOTHING または ASSUME NOTHING	各 segmentregister が、論理セグメントのどの name に対応しているのかを MASM に指示する。NOTH-ING は以前の ASSUME ディレクティブによって指示された segmentregister への割り当てのうち、一部または全部の割り当てを取り消す
	DOSSEG	MS-DOS のセグメント順序に関する規約にしたがっ てセグメントを順序づける
	END [startaddress]	ソース・プログラムの終了を指示する。startaddress には、プログラムの開始アドレスを指定する
	.ALPHA	セグメントをアルファベット順に並べる
	.SEQ	セグメントを表れた順序に並べる

〔表2-2〕 MASM のディレクティブ一覧 ②

分 類	ディレクティブおよび構文	機能	
	label PROC [NEAR FAR] [USES [reglist] ,] [argument [,···]]	このプロシージャ(サブルーチン)が NEAR CALL されるのか FAR CALL されるのかを宣言する. label は	
	label ENDP	プロシージャの先頭を指すラベルとして使用される reglist はプロシージャが使用するために退避すベ レジスタのリストで、空白またはタブで区切る。arg	
	agi, string? String? Out Office will string?	ment はプロシージャにスタックで渡される引数	
コード/ラベル	name LABEL distance	命令コードを含むロケーションを参照するためのラールを定義する。name はラベルに割り当てるシンボ 名であり、distance には name がラベル名の場合し NEAR/FAR、変数名の場合に BYTE/WORD DWORD/QWORD/TBYTE を指定する	
		number の倍数に等しいロケーションにアラインを行う。もし、ロケーション・カウンタが指定される境界になければ、NOP 命令を挿入してロケーション・カウンタを指定境界までインクリメントする	
	EVEN SHEWER TO	常に次の偶数バイト(ワード境界)に対してアラインを 行う	
	ORG expression	論理セグメントのロケーション・カウンタに expression の値を代入する。これによって、このあとのコードおよびデータは expression によって指定される新しいオフセットから始まる	
97506W	PUBLIC name [,···]	name として指定した各変数、ラベル、または絶対シンボルを、他のモジュールから参照可能にする	
	EXTRN name: type [,···]	他のモジュールで PUBLIC 宣言された name を type 型として定義して、そのモジュール内で使用可能にする	
	COMM definition [,···]	definition で指定した共有変数を宣言する。 definition の構文は、 [NEAR FAR] label: size [: count] label は変数の名前であり、sizeには型指定子(BYTE/WORD など)を指定する。 count はデータの個数でありデフォルトは1	
	INCLUDELIB library	そのモジュールを library とリンクするようにリンカ LINK に対して指示する	
	であった。 であった。 の	スタック上にローカル変数を割り当てる。verdef の構文は、 variable [[count] [[NEAR FAR]PTR]type]] variable はローカル変数の名前であり、type は割り当てる変数の型である。count は指定した名前と型の要素をスタック上に割り当てる数であり、角カッコで囲む	
構造体と レコード	recordname RECORD field [,···]	指定した field からなる recordname と型を宣言する. field の構文は, fieldname: width [=expression] fieldname はフィールドの名前であり、width はビット数を指定する。expression で初期値を与えることができる	
	name STRUC :: name ENDS	構造化したデータを name で定義されたフィールド 名を用いて一括してアクセス可能にする	
マクロ	name MACRO [parameter [,···]] : ENDM	name で呼び出されるマクロ・ブロックを定義し、 parameter をマクロ呼び出し時に渡される引数の置 換部分として作成する	
	EXITM STREET,	現在の繰り返しブロックまたはマクロ・ブロックの展 開を終了し、そのブロック外の次のステートメントの アセンブルを開始する	
	LOCAL localname [,···]	マクロ定義内で使用するシンボルとして localname を宣言する	

(表2-2) MASM のディレクティブ一覧 ③

分 類	ディレクティブおよび構文	機能
マクロ	PURGE macroname [,···]	macroname で指定されたマクロ・ブロックをメモリ から削除する
	textlabel CATSTR string [,···]	引数として与えられた string を連結し,textlabel に 代入する
	numericlabel INSTR [start,] string1, string2	string1の中の部分文字列 string2の位置を numeri- clabel に返す
	numericlabel SIZESTR string	string の長さを numericlabel に返す
	textlabel SUBSTR string, start [,length]	string の中から start, length で指定された部分文字 列を取り出し,textlabel に返す
等価記号	name EQU [<] expression [>]	expression を name に割り当てる。expression を山 形カッコで囲むとテキストになる。EQU ディレクティブで定義した数値等価記号は再定義できないが、テ キスト等価記号は再定義可能
\$ C \ F X 7 31	name = expression	expression の数値を name に割り当てる. シンボルの 再定義可能
assigns CTS NX	REPT expression	このブロックのステートメントを expression で指定 された回数だけ繰り返して展開する
	ENDM	parameter に山野 カッフで囲まれた argument な
リピート・プロック	IRP parameter, ⟨argument [,···]⟩ : ENDM	parameter に山形カッコで囲まれた argument を置き換えてマクロ展開を繰り返す
	IRPC parameter, string /: ENDM	parameter に string 内の 1 文字ずつを置き換えてマ クロ展開を繰り返す
notinition 3 P	IF expression : (ifstatements) [ELSE : (elsestatements)] ENDIF	expression が真(非ゼロ)の場合 ifstatements をアセンブルする. もし, ELSE が指定されていれば, expression が偽(ゼロ)の場合に elsestatements をアセンブルする
	IF1 一个人以上是本义文化在文法图	バス1のときだけアセンブルする
	IF2	バス2のときだけアセンブルする
	IFB (argument)	argument が空白の場合にアセンブルする
タルフトンブル	IFDEF name	name が以前に定義されている場合にアセンブルする
条件アセンブル	IFDIF [I] (argument1), (argument2)	argument1 と argument2 が不一致の場合にアセンブ ルする. I を指定すると大文字/小文字の区別をしない
	IFE expression	expression が偽(ゼロ)の場合にアセンブルする
	IFIDN [I] <argument1>, <argument2></argument2></argument1>	argument1 と argument2 が同一の場合にアセンブルする。I を指定すると大文字/小文字の区別をしない
	IFNB (argument)	argument が空白でない場合にアセンブルする
	IFNDEF name	name が定義されていない場合にアセンブルする
	ELSEIF V. Samunbleit	条件が偽のときにアセンブルされる条件ブロックの始 まりを示す
	.ERR	エラーを発生する
	.ERR1	パス1のときだけエラーを発生する
	.ERR2	パス2のときだけエラーを発生する
	.ERRB ⟨argument⟩	argument が空白のときエラーを発生する
条件エラー	.ERRDEF name	name が以前に定義されているときエラーを発生する
	.ERRDIF [I] (argument1), (argument2)	argument1 と argumest2 が不一致の場合にエラーを 発生する、I を指定すると大文字/小文字の区別をしない
	.ERRE expression	expression が偽(ゼロ)の場合にエラーを発生する

〔表2-2〕 MASM のディレクティブ一覧 ④

分 類	ディレクティブおよび構文	機能
	.ERRIDN [I] <argument1>, <argument2></argument2></argument1>	argument1 と argument2 が一致する場合にエラーを 発生する。I を指定すると大文字/小文字の区別をしない
条件エラー	.ERRNB <argument></argument>	argument が空白でない場合にエラーを発生する
	.ERRNDEF name	name が以前に定義されていない場合にエラーを発生 する
	.ERRNZ expression	expression が真(非ゼロ)の場合にエラーを発生する
	.0000	8086 の命令をアセンブル可能にし上位プロセッサ用 の命令を禁止する(デフォルト)
	. 186 Company of THAM A MODEL	80186 プロセッサ用の命令をアセンブル可能にする
	. 286	80286 プロセッサ用の非特権命令をアセンブル可能に する
	.286P	80286 プロセッサ用の特権命令を含むすべての命令を アセンブル可能にする
プロセッサ	.386	80386 プロセッサ用の非特権命令をアセンブル可能に する
	.386P	80386 プロセッサ用の特権命令を含むすべての命令を アセンブル可能にする
	. 8087	8087 の命令をアセンブル可能にし、上位のコプロセッサ用の命令を禁止する(デフォルト)
	.287	80287 コプロセッサの命令をアセンブル可能にする
	.387	80387 コプロセッサの命令をアセンブル可能にする
(数据1. 公 (4). (3 年)。 (三子 4 2 年)	TITLE text	リストの各ページの最初の行に text で指定されたタイトルを出力する
	SUBTTL text	リストの各ページのタイトルの次の行に text で指定 されたサブタイトルを出力する
	PAGE [[length] , width]	リスティング・フォーマットを length 行, width 幅に 設定する
	LICT	ページ番号に1を加える
	.XLIST	h)
リスト出力の	.LFCOND	偽の条件ブロックの行をリスト出力する(デフォルト)
制御	.SFCOND .TFCOND	偽の条件ブロックの行をリスト出力しない .SFCOND や.LFCOND の条件を反転する
	XALL	マクロ展開の結果、コードまたはデータを生成する行を出力する(デフォルト) すべてのマクロを展開し、その行をすべて出力する
	SALL	マクロ展開のリスト出力を禁止する
	.CREF	クロス・リファレンス・ファイルを作成する(デフォルト)
	.XCREF [name [,···]]	クロス・リファレンス・ファイルに対してシンボルの 出力を禁止する。name を指定すると指定したシンボ ルだけが禁止される
An-L FFF	COMMENT delimiter [text] text delimiter [text]	COMMENT ディレクティブの後の最初の空白以外 の文字を delimiter として、次の delimiter に出会うま での text をコメント・ブロックとして扱う
	%OUT text	text を標準出力(スクリーン)に出力する
その他	.RADIX expression	数値を読み込む際の基数を expression で設定する
	END [startaddress]	プログラム・モジュールの終わりを示す。startaddress はオプションであり、プログラムの開始番地を指定す る
	INCLUDE filespec	filespec で指定したソース・ファイルをアセンブル中のソース・ファイルに挿入する
	NAME modulename	ver.5.1 では無視される。モジュール名は常にソース・ファイル名のベース名となる

モジュール・プログラミング

あるプログラムを作成する場合に、そのプログラムの機能を細分化/分割してモジュールとして作成し、最終的にそれらの細分化されたプログラム群を組み合わせて一つの機能を実現するプログラムの作成方法を"モジュール・プログラミング"と呼んでいます。

MS-DOS では図2-4 に示したように、このモジュール・プログラミングを促進するために、一つのプログラムは一つ以上のモジュール(個々のソース・プログラムから作成されたオブジェクト・プログラム)を集めてリンクして構成するという方法を採用しています。

また、個々のソース・プログラムをさらに細分化していけば、たとえば入出力処理やワーク・エリア、定数エリアなど、コードやデータを論理的にまとめた論理セグメントに分けることができます。

論理セグメントは、さらにサブルーチンをブロック 化したプロシージャやデータなどに分けることができ ます、MASMでも、プログラムの構造化を図るために モジュールや論理セグメント、プロシージャなどの定 義に関して豊富なディレクティブが用意されています。

● モジュール名


MS-DOS では、1本のソース・プログラムからアセンブル/コンパイルされた個々のオブジェクト・ファイルの単位を"モジュール"と呼んでいます。各モジュールには、その中にモジュール名が設定され、そのモジュール名は LINK に渡されます。

MASM の従来のバージョンでは、モジュール名の 指定を行うために NAME ディレクティブが用意され ていました。

NAME modulename

この NAME ディレクティブは、モジュール名の定義を行います。ここで modulename は、予約語以外の名前として有効な文字列です。

MASM ver.5.1では、ソース・プログラム・ファイルのベース名(拡張子を除いた部分)をモジュール名として自動的にオブジェクト・ファイルに書き込みます。このため ver.5.1では、この NAME ディレクティブは(以前のバージョンと互換性を保つために認識はされるが)何の効力ももちません。すなわち、この NAME ディレクティブに対して modulename を指定しても、その modulename は無視されます。



● セグメントの定義

複数の論理セグメントと呼ばれるブロックの中に配置 させなければなりません.

この論理セグメントを定義するのが、SEGMENT と ENDS ディレクティブです。ただし、ここでのセグ メントとは、CPU のセグメント・レジスタの示す物理 的なセグメントとは異なり、あくまでも MASM や LINK で扱う論理的なセグメントであることに注意し なければなりません。 17 1 10 1 0 20 20 1 4 20 1 10 20 0 0 0

すなわち、CPUのCS(コード・セグメント)レジス タや DS(データ・セグメント)レジスタがどのアドレ スを指していようとも、ユーザが指定したとおりにリ ンクされていくので、この点を考慮してセグメントを 記述しなければなりません。これらのセグメント情報 は、のちにLINKや、ひいてはプログラムをロードす る際のリロケート情報として MS-DOS に渡されます。

論理セグメントは, データ領域や命令コード領域を 分離したり, 逆に命令やデータの領域を同じセグメン トに配置したりします、後者の方法では、このほかに 外部モジュール内で記述されているサブルーチンや関 数を参照しないで、64 K バイトに収まる限り(COM モ デル),8ビットCPUのアセンブリ言語と大差のない コーディングが可能となります.

しかし、8086 CPU のアーキテクチャを最大限に有 効に発揮しようとするならば, 前者のように論理セグ メントを分離して考えたほうが、プログラムの保守性 の点からみてもメリットがあります。

SEGMENT ENDS の構文

name ENDS

name SEGMENT[align] [combine] [use] ['class']

MASMでは、命令コードやデータを1個あるいは

SEGMENT ディレクティブでは、セグメントの name 以外に align, combine, use, class という四 つの属性をもち、これらの属性により LINK に対して 論理セグメントのメモリ配置に関する指定を行います

◆ name の指定

name はセグメントの名前であって、省略すること はできません。MASM は、この同一の name が付いて いる SEGMENT と ENDS ディレクティブで囲まれ たブロックを一つの論理セグメントとみなします。ま た,もし複数の論理セグメントに対して同じ name を つけた場合は, それらは同一のセグメントとして扱わ れます。 これは 日本の日本の

◆ align の指定

align は、論理セグメントのセグメント・ベース(始 まり)を物理的なメモリ配置に関して指定するもので、 BYTE/WORD/DWORD/PARA/PAGE O TO O タイプがあります(図2-5). この情報は LINK に渡さ れ、プログラムのロード時にセグメントの開始アドレ スが指定された配置でリロケートされます。

▶ BYTE and complete A Martin B & State Balling

バイト単位でセグメントを配置するので、 あたかも プログラムやデータが一つのセグメントで展開されて いるかのごとくにリンクされる。したがって余分なス ペースを必要としないのでメモリの利用効率が良い。

► WORD


アドレスの下位1ビットを無視し,メモリの偶数番 地からセグメントを配置する.

▶ DWORD

ダブル・ワード・アドレスに対してセグメントを配 置する。これは、80386 CPU に対応して用意されたも ので、80386 CPU の 32 ビット・セグメントでは、通常 の align としてこの DWORD が使用される.

〔図2-5〕各 align のタイプによるセグメント配置の相違

BSEG SEGMENT BYTE CSEG SEGMENT WORD DSEG SEGMENT DWORD ESEG SEGMENT PARA FSEG SEGMENT PAGE



PARA

パラグラフ(上位 16 ビット)の先頭から配置する. align に何も指定しない場合は、この PARA が選択される(デフォルト).

PAGE

メモリの下位8ビットが0, すなわち256バイト単位でセグメントが開始される.

[align のサンプル・プログラム]

リスト2-3 (align.asm)は、これらの align の各タイプの指定によるメモリ配置の違いを示すサンプル・プログラムです。なお、以降のソース・リストでは、清書ユーティリティによって行番号が付加され、リストを読む際の一助としています。

同リストのプログラムをアセンブル/リンクすることにより、リスト2-4(align.map)に示す MAPファイルを得ることができ、そのメモリ配置は図2-6 のように表すことができます。

cseglでは align タイプに BYTE が指定され、開始アドレスである 00000H から配置されます。cseg2 も BYTE で指定されているため、前の csegl に引き続き 00001H から配置されます。

次に、cseg2 は 00001H で終わっていますが、cseg3 では何も指定していないので、デフォルトの PARA を指定したことになり 00010H から配置されます.

cseg3 は 00010H で終わっていて、以後のセグメントは 00011H から配置可能ですが、cseg4 に対してWORD を指定しているため、偶数番地すなわち00012H から配置されます。

同様に、cseg5も 00013H から配置可能になっていますが、cseg5に対して PARA を指定しているため 00020H から、cseg6 に対しては PAGE を指定したためにページ単位である 00100H から配置されています.

◆ combine の指定

combine は、そのセグメントが他のモジュールとリンクされ、実際にプログラムがロードされる際の、他のセグメントとの相対的な配置を指定するものであり、次に示す PRIVATE、PUBLIC、COMMON、STACK、ATの五つが用意されています。

PRIVATE

combine の指定が省略された場合、その論理セグメントは、他のモジュールの論理セグメントや同一モジュール内の name の異なる論理セグメントとは別のセ

〔リスト2-3〕 align の指定(align.asm)



[リスト2-4]

align 指定によるメモリ配置

LINK: warning L4021: no stack segment

Start Stop Length Name Class
00000H 00000H 00001H cseg1 - BYTE (開始)
00001H 00001H 00001H cseg2 - BYTE (奇教)
00010H 00010H 00001H cseg3 - デフォルト (PARA:パラグラフ)
00012H 00012H 00001H cseg4 - WORD (偶教)
00020H 00020H 00001H cseg5 - PARA (パラグラフ)
00100H 00100H 00001H cseg6 - PAGE (ページ)

Address Publics by Name

Address Publics by Value

〔図2-6〕align のタイプ別におけるメモリ配置



グメントとして扱われ、そのモジュール内だけの独自 の物理セグメントが与えられる.

【PRIVATE のサンプル・プログラム】

リスト2-5 (private1.asm) およびリスト2-6 (private-2.asm) は、combine タイプに PRIVATE を指定した

配置 例を表しています。同リストは、双方ともにセグメントの名前が sega であり、クラス名も CODE となって まったく同一のセグメントとして定義されていますが、 combine タイプにデフォルトの PRIVATE が指定されています。

これをアセンブル/リンクすると \mathbf{y} スト2-7 (private.map)の MAP ファイルを得ることができます。同リストから、combine タイプとして PRIVATE が指定されていると、同じセグメント名、クラス名であっても、それぞれ独自のセグメントとして扱われていることがわかります (図2-7).

ただし、これらのセグメントが同じファイル(モジュール)の中で定義された場合は、当然同じセグメントとして扱われるので注意が必要です


▶ PUBLIC


異なるモジュールで定義された複数のセグメントが 同じ name あるいは class をもつ場合, それらのセグ メントは, リンク時にまとめて一つのセグメントにな る.

そして,これらのセグメントは同じセグメントとして扱われるため,アドレスは共通のセグメント・ベースからのオフセットになる。


ここで、combine の PUBLIC は、後述の PUBLIC ディレクティブとは異なるので注意する必要がある.


(リスト2-5) private1.asm





(リスト2-7) combine タイプ PRIVATE の MAP ファイル






【PUBLIC のサンプル・プログラム】

リスト2-8 (public1.asm) およびリスト2-9 (public2.asm) は combine の PUBLIC タイプを使用した例を示しています.

二つのリストにおいて、セグメント sega は別々の モジュールで定義されていますが、combine タイプに PUBLIC を指定し、セグメント名、クラス名ともに同 一の名前を使用しているため、一つのセグメントにま とめられます。 一方、セグメント segb は、combine タイプに PUBLIC を指定し、クラス名も CODE になっていま すが、セグメント名が異なるので別々のセグメントと して扱われます。

リスト2-10 (public.map) は二つのモジュールをリンクした結果得られた MAP ファイルです。同リストから、セグメント sega は一つのセグメントにまとめられているものの、align タイプにデフォルトのPARA が採用され、全体として 2 バイトのコードしか

(リスト2-8) public1.asm



(リスト2-9) public2.asm

```
2:
 3:
                     combineタイプ PUBLICの 例 その 2
     生 成: masm /ML public1;
                     masm /ML public2;
link /NOI/MAP public1 public2,,public;
 5:
 6:
9:
                PAGE
                          130
10:
                SEGMENT PUBLIC 'CODE'
                                                       ; PUBLICの 指定
11:
                ASSUME CS:sega
12:
                nop
13: sega
                ENDS
                END
14:
```

[リスト2-10] combine タイプ PUBLIC による MAP ファイル

```
LINK: warning L4021: no stack segment

Start Stop Length Name Class
00000H 00010H 00011H sega CODE - セグメント sega はまとめて1個のセグメントになる
000020H 00020H 00001H segb CODE - セグメント segb は別のセグメントとして扱われる

Address Publics by Name

Address Publics by Value
```

入っていないにもかかわらず, セグメント sega の大きさが 00011H(17 バイト)になっています.


また、セグメント segb にも align に PARA が採用され、別のセグメントとして扱われるために、セグメント・ベースが 00020H になっています(図2-8).

▶ COMMON

異なるモジュールで定義された複数のセグメントが

同じ name あるいは class をもつ場合,これらのセグメントは同一のアドレスからオーバラップ(重複)して同一のアドレスに配置される。この場合にセグメントの大きさは異なっていてもかまわない。

この combine 型は、たとえば一つの物理アドレスに対して複数の変数や定数を割り当てる場合などに使用される.



【COMMON のサンプル・プログラム】

リスト2-11 (common1.asm) およびリスト2-12 (common2.asm) は, combine タイプに COMMON を使用した例を示しています。リスト2-11 (common1.asm) において、セグメント dseg は二度に渡って定義され、それぞれ datal (1111H) と data2 (2222H) の宣言を行っています。

これらは、combine タイプ PUBLIC によって定義


されているために同一のセグメントとして扱われ、 data1 と data2 が現われた順にオフセットづけ(メモリ割り当て)されます。

一方, リスト2-12 (common2.asm) では, リスト2-11 と同じクラス名およびセグメント名をもつセグメント dseg が, combine タイプ COMMON で定義され, やはり二度に渡って定義されていて, data3(3333H), data4(4444H) および data5(5555H) が宣言されてい


(リスト2-11) combine タイプ COMMON の例 (その1)

```
2:
 3:
                  combineタイプ COMMONの 例 その 1
                   masm /ML common1;
 4:
        4
              成:
                   masm /ML common2;
 5:
 6: ;
                    link /NOI/MAP common1 common2, common, common;
 8:
 9:
                         130
               PAGE
10:
                EXTRN
                        data3: WORD, data4: WORD, data5: WORD
                SEGMENT PUBLIC 'CODE'
                                          : PUBLICの 指定
11: cseg
               ASSUME CS:cseg. DS:dseg
12:
13:
14: start
               PROC
15:
                        ax, SEG data1
               mov
                                                   ;DSレジスタの設定
                       ds, ax
bx, data1
16:
                mov
                                   実際にデータを
17:
               mov
                                                   :data1の読み込み
                       cx, data2
                                   読み込んで確認する
18:
                                                   :data2の 読み込み
               mov
                                                   :data3の読み込み
19:
               mov
                       dx, data3
20:
               mov
                        si, data4
                                                   :data4の 読み 込み
21:
               mov
                       di, data5
                                                   ;data5の 読み込み
22:
                mov
                       ah, 4Ch
                       al, 00h
23:
                mov
                                                   ;プログラム終了
24:
                int
                       21h
25: start
               ENDP
                                         これらのセグメントは
26:
   cseg
                ENDS
                                         1個にまとめられる
27:
                SEGMENT PUBLIC 'DATA'
28: dseg
                                                   ; PUBLICの 指定
29:
   data1
                        1111h
                ENDS
30:
   dseg
31:
                                            ; PUBLICの 指定
32: dseg
               SEGMENT PUBLIC 'DATA'
33: data2
               DW
                       2222h
34: dseg
               ENDS
35:
               END
                       start
```

[リスト2-12] combine タイプ COMMON の例 (その 2)



[リスト2-13] combine タイプ COMMON による MAP ファイル



ます.

リスト2-12 において、セグメント dseg はまとめて 一つのセグメントとして扱われ、data3~data5 には 現われた順序でオフセット(メモリ割り当て)がつけら れます。

これら二つのモジュールがリンクされると、セグメント dseg は リスト2-12 において combine タイプ COMMON で定義されているためメモリ領域を共有し、同一のセグメント・ベースが与えられます.

リスト2-13 (common.map) はリンク処理の結果得られた MAP ファイルです。同リストが示すように、data1 と data2 のメモリ領域には data3~data5 が割り当てられています。


リスト2-14 は、二つのモジュールをリンクして得られた実行モジュールの実行例を示しています。プログラムの動作を確認するために、ここでは SYMDEB を

使っています。SYMDEBのサブコマンドについては、 表1-8(22ページ)に示しました。

- ① まず、デバッガ SYMDEB によってサンプル・プログラム common.exe を起動する.
- ② 次にレジスタ内容を確認する.
- ③ 命令コードを逆アセンブルして確認する.
- ④ BX レジスタには datal の内容である 1111H が 読み込まれるはずである.
- ⑤ CX レジスタには data2 の内容である 2222H が 読み込まれるはずである.
- ⑥ 同様に DX レジスタ data3(3333H), SI レジスタ に data4(4444H), DI レジスタに data5(5555H)が読 み込まれるはずである。
- ① オフセット 1BH まで実行して各レジスタを確認する.
- ® BX レジスタには、datal(1111H)が読み込まれる

```
R>symdeb common.exe 🕘 … デバッガによってcommon.exe を起動する ①
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
- r 🛘 … レジスタ内容の確認 ②
AX=0000 BX=0000
DS=6AC5 ES=6AC5
                            DX=0000
                   CX=0147
                                      SP=0000
                                                 BP=0000 SI=0000 DI=0000
                             CS=6AD5 IP=0000
                                                 NV UP EI PL NZ NA PO NC
                  SS=6AD5
6AD5:0000 B8D76A
                           MOV
                                    AX. 6AD7
-u 回 … 逆アセンブルして確認 ③ 6AD5:0003 8ED8
                           MOV
                                    DS, AX
6AD5:0005 8B1E0000
                           MOV
                                    BX, [0000]
                                                  data 1 (1111H) のハズ ④
6AD5:0009 8B0E0200
                           MOV
                                    CX, [0002] -
                                                  data 2 (2222H) のハズ ⑤
                                                  data 3 (3333H) のハズ)
data 4 (4444H) のハズ
6AD5:000D 8B160000
                           MOV
                                    DX, [0000]
6AD5:0011 8B360200
                           MOV
                                    SI,[0002]
6AD5:0015 8B3E0400
                           MOV
                                                  data 5 (5555H) のハズ
                                    DI,[0004] -
6AD5:0019 B44C
                           MOV
                                    AH.4C
6AD5:001B B000
                           MOV
                                    AL,00
-g 1b 🗆 … 実行して各レジスタ内容の確認 🤈
DS=6AD7 (ES=6AC5 (SS=6AD5 CS=6AD5 IP=001B NV UP EI PL NZ NA PO NC
                           MOV
6AD5:001B B000
                                   AL,00
-q []
                                                                              data 5 は正しく読み
                                                           data 4 は正しく読み
       data 1 (1111H)
                        data 2 (2222H)
                                        data 3 は正しく読み
DN
       のハズが data 3
                        のハズが data 4
                                        込まれている(10)
                                                           込まれている①
                                                                              込まれている(2)
       (3333H) になっ
                        (4444H) になっ
       ている(8)
                        ている ⑨
```

「図2-9〕 COMMON 指定によるセグメント配置



はずだったが、実際には data3(3333H)が読み込まれている.

- (9) CX レジスタには、data2(2222H)が読み込まれる はずだったが、実際には data4(4444H)が読み込まれ ている。
- ⑩ DX レジスタには、予定どおりに data3 が読み込まれている。
- ① SI レジスタには、予定どおりに data4 が読み込

まれている.


① DI レジスタには、予定どおりに data5 が読み込まれている。

これらの結果から、セグメントの配置は**図2-9** のように表すことができます。

► STACK

異なるモジュールで定義された複数のセグメントが、同じ name あるいは class で定義されている場合、こ

〔リスト2-15〕 combine タイプ AT の 使用例



れらのセグメントはリンク時に連結されて一つのセグメントになる.

この combine 型は、スタック・セグメント用であることを除いて基本的には PUBLIC と変わらない。なお、この combine 型の指定を行うと、プログラム起動時の SP(スタック・ポインタ)には、これらのセグメントを合計した長さが初期設定される。

また、COM モデルの場合は、複数のセグメント指定ができないので、combine 型が STACK のセグメントを記述することは許されない(EXE2BIN ユーティリティでエラーが発生する)。

逆に EXE モデルの場合には、どれかのモジュールでスタック・セグメントが指定されなければならない(この場合には LINK からエラー・メッセージが表示される).

▶ AT <式> 为 AND MAN TO THE MAN TO A MA

式には、パラグラフ・アドレスを指定する。パラグラフ・アドレスとは、上位16ビットを指すアドレスである。

この combine 型は、アセンブル時にセグメントに絶対アドレスを割り付ける働きがある。なお、この AT による指定では、実際のオブジェクトがリンクされることはない。

この combine 型は、おもに絶対アドレスをコールしたり、 そこにジャンプしたりする際のターゲット・ラベルのあるセグメントを仮定するのに使用される.

【AT のサンプル・プログラム】

リスト2-15 (at.asm) は、combine タイプに AT を使用した例を示しています。同リストのように、combine タイプに AT を用いることによってセグメント aseg からセグメント bseg のラベルを絶対アドレスで参照することが可能になります。

このときに、combine タイプ AT によって定義されたセグメント bseg 中に命令コードやデータを記述しても、そのオブジェクトが実際にリンクされることはありません。

リスト2-16 では、リンクによって得られた実行モジュールをロードしてそのオペランドの確認を行っています。ここでは、指定したとおりにセグメント 0F000H に対して絶対アドレスでアクセス可能になっています。


► MEMORY TO SEE A SEE AS A SEE A SE


COMMON とほとんど同じで、リンク時には同一のアドレスに配置され、さらにメモリの最上位にアドレスが配置される。この combine 型は、インテル社のMEMORY 型との互換性を保つために用意されている。


◆ use の指定

use 型は 80386 プロセッサにおけるセグメント・ワード・サイズの指定を行います。 セグメント・ワード・サイズとはセグメントのデフォルトのオペランドおよびアドレスのサイズのことをいいます。

use 型には、USE16 または USE32 のいずれかを 指定します。use 型が関係するのは .386 ディレクテ







ィブを指定し、80386 用の命令とアドレッシング・モードを有効にしている場合に限定されます。

◆ class の指定

class(クラス名)は、'(シングル・クォーテーション)でくくられた文字列で表され、同じ class をもつセグメントは、LINK によって出会った順番にメモリ中に連続して展開されます。

すなわち、class や後述する GROUP ディレクティブを使えば、それらの情報を LINK に渡すことによって、セグメントの配置をユーザが意識的に制御することが可能になります(図2-10).

一つのソース・プログラム内で同じ name をもつ論理セグメントを、複数の SEGMENT~ENDS に分けて記述しても連続した一つのセグメントとみなされます。このときに、分割して書かれた SEGMENT ステートメントに対して、異なる class を指定することはできません。


また、図2-11 のように SEGMENT ステートメント はオーバラップすることはできませんが、異なる SEGMENT ステートメントをネストさせることは可 能です。このとき、ソース・プログラム上の論理セグメントと実際のメモリ上での物理セグメントとの配置 は関係ありません。


【class のサンプル・プログラム】

リスト2-17 (class1.asm) およびリスト2-18 (class2.asm) はクラス名の使用例を示しています。リスト2-17 (class1.asm) において、セグメント cseg が最初に現われ、次にセグメント dseg が現われています。逆にリスト2-18 (class2.asm) では、最初にセグメント dseg が現われ、その後にセグメント cseg が現われています。

これら二つのモジュールをリンクすることによって、 リスト2-19 (class.map) のように同一のセグメント名 とクラス名をもつセグメントは一つのセグメントにま とめられます。また、そのセグメント配置の順序は、 セグメントの現われた(定義された)順序になります。

そして、各セグメント内のラベル(コードやデータ) はリンクの順序にしたがって配置されることになりま 〔図2-11〕セグメントの配置






- (a) セグメントのオーバラップは不可
- (b) セグメントのネストは可

〔リスト2-17〕 class 名の使用例 (その1)

```
1: :******
2: ;
               能:
3:
                     class名の使用例その1
4:
               成:
                     masm /ML class1;
5:
                     masm /ML class2;
6: ;
                     link /NOI/MAP class1 class2, class, class;
 7: :
8:
                          , 130
9:
                 PAGE
                 PUBLIC sub1, data1
SEGMENT PUBLIC 'CODE'
10:
11: cseg
                                                        ; PUBLICの 指定
12:
                 ASSUME
                         CS:cseg
13:
14: sub1
                 LABEL
                         NEAR
                                      class 名
15:
                 nop
16: cseg
                 ENDS
17:
                 SEGMENT PUBLIC 'DATA'
18: dseg
                                                        ; PUBLICの 指定
19: data1
                 DB
20: dseg
                 ENDS
21:
                 END
```

(リスト2-18) class 名の使用例 (その2)



LINK: warning L4021: no stack segment

Stop Length Name 00000H 00001H 00002H cseg 00010H 00012H 00003H dseg

Class CODE セグメント名と class 名が同一のセグメントは DATA 1個にまとめられる

Address

Publics by Name

0001:0000 0001:0002 0000:0000 0000:0001

data1 data2 sub1 sub2

Address

Publics by Value

0000:0000 0000:0001 0001:0000 0001:0002 sub1 セグメント内のラベルはリンク時に現われた順番になる sub2

datai

data2

● セグメント・レジスタの仮定

8086 CPU では、プログラムの実行時にデータをア クセスする場合には、その際に使用されるセグメン ト・レジスタに、その物理セグメントのセグメント・ アドレスが設定されている必要があります。

このとき、使用されるセグメント・レジスタは、表 2-3 に示したようにアドレッシング・モードによって デフォルトのレジスタが決まっています。そして、こ のデフォルトのセグメント・レジスタの指すセグメン ト以外のセグメントをアクセスしたい場合には、"セグ メント・オーバライド・プレフィックス"を命令コー ドの前に挿入します。これによって、デフォルト以外 のセグメント・レジスタを使ってアクセスすることが できます.

MASM では、ASSUME ディレクティブを用いる ことによって、ユーザがいちいちセグメント・オーバ ライドを記述することなしに、セグメント・オーバラ イド・プレフィックスを自動的に生成する機能をもっ ています。

ASSUME ディレクティブでは、プログラマによっ て論理セグメント/グループとセグメント・レジスタと の対応を指定します。これにより、MASM はメモリを アクセスする命令に出会うごとに、そのデータが定義 されている論理セグメントがどのセグメント・レジス タを使用すべきかを決定し、セグメント・オーバライ ド・プレフィックスを必要に応じて自動的に生成しま

すなわち ASSUME ディレクティブは、CPU の物 理的な各セグメント・レジスタが、ユーザの定義した 論理的なセグメントのなかのどのレジスタに対応して いるかを MASM に知らせる機能をもっていて、セグ メントの仮定を行うディレクティブです。書式は次の

〔表2-3〕デフォルトで使用されるセグメント・レジスタ

アドレッシン グ・モード	オペランド書式	セグメント・レジスタ
ダイレクト	Disp16	DC.
ベース	[BX] (+Disp8 またはDisp16)	DS
DEUBUA	[BP] (+Disp8 またはDisp16)	SS
インデックス	[SI] (+Disp8 またはDisp16) [DI] (+Disp8 またはDisp16)	DC
ベース・イン	[BX] [SI] (+Disp8 または Disp16) [BX] [DI] (+Disp8 または Disp16)	DS
デックス	[BP] [SI] (+Disp8 または Disp16) [BP] [DI] (+Disp8 または Disp16)	SS

ようになります

ASSUME の構文

ASSUME segmentregister:name [,...] または

ASSUME segmentregister: NOTHING 主ナーし士


ASSUME NOTHING

segmentregister には、CPU の物理的なセグメン ト・レジスタである CS, DS, ES, SS の四つのうちの いずれかのセグメント・レジスタを指定します。

name には、SEGMENT ディレクティブで指定し た segmentname あるいはグループ名を指定します. ここで注意すべきことは、ASSUME ディレクティブ は単なるセグメントの仮定を行うだけであって, 実際 にプログラムがロードされたときの, CPU の物理的な セグメント・レジスタ内容には何ら関与しているもの ではないということです.

したがって、これらのレジスタで設定されるべき物 理的な値は、ユーザ・プログラムの中でたとえば mov 命令などを用いて,必要な値が設定されるように事前

〔リスト2-20〕ASSUME ディレクティブの使用例



に記述されていなければなりません。

【ASSUME のサンプル・プログラム】

リスト2-20 (assume.lst) は、ASSUME ディレクティブの使用例であり、MASM から出力されたアセンブル・リストです。

- ① EXE モデルでは、必ずスタック・セグメントを必要とする。
- ② DS レジスタは、セグメント dseg を指しているものと仮定する
- ③ 同様に、SS レジスタはセグメント sseg を指しているものと仮定する.
- ♠ ASSUME ディレクティブは、セグメントの仮定を行っているだけなので、プログラム内では実際にセグメント・レジスタの設定を行う必要がある。ただし、EXE モデルのプログラムでは、SS レジスタはスタック・セグメントに自動的に初期設定される。
- ⑤ セグメント dseg に属する datal のアクセス. ここでは、デフォルトのセグメント・レジスタとして DS レジスタが使用される.
- ⑥ セグメント sseg に属する data2 のアクセス. ここでは、ASSUME ディレクティブによって SS レジスタがセグメント sseg を指すように仮定されていて、実際にプログラムがロードされた時点で、仮定されたとおりに SS レジスタがセグメント sseg に初期設定されている。したがって、デフォルト・セグメントの

DS レジスタではアクセスできない.

① しかし、MASM は ASSUME ディレクティブに よって data2 の属するセグメント sseg は、SS レジ スタに対応していることが認識できるので、セグメン ト・オーバライド・プレフィックスを自動的に付加し ている。

● セグメントのグループ化

グループとは、いくつかの論理セグメントをまとめたものです。GROUP ディレクティブを用いることによって、プログラムは複数の論理セグメントに対してセグメント・レジスタの内容を変えないでアクセスすることが可能になります。

この GROUP ディレクティブを使用してまとめられたセグメントでは、セグメント間の分岐は NEAR (16 ビット長)として扱われるので、オブジェクトの生成効率がよくなります。 GROUP ディレクティブの書式は次のようなものです。

GROUP の構文

name GROUP segment [,...]

nameには、SEGMENTで指定したsegmentname、またはSEG変数やSEGラベルを指定することができます(演算子参照)。SEG変数/ラベルの場合は、その変数またはラベルが定義されているセグメント名が指定されます。 ここで、GROUP ディレクティブにおいて指定された segment の順序は、それらの論理セグメントのメモリ配置にはなんら影響を与えません。また、GROUP ディレクティブは、その name が参照される以前に定義されていなければなりません。

【GROUP のサンプル・プログラム】

リスト2-21(group1.asm), およびリスト2-22(group2.asm)は、別々にアセンブルされたモジュール内のセグメントを、GROUPディレクティブによって一つのセグメントにまとめて使用するプログラム例を示しています。

リスト2-21(groupl.asm)において、セグメント cseg2 およびセグメント dseg2 は、他のモジュール (リスト2-22)内にある論理セグメントとのグループを 定義するために、このファイルの最初でダミーのセグメント定義を行っています。

セグメント csegl と cseg2 は、GROUP ディレクティブによって一つのセグメントにまとめられ、グループ名 cgroup として扱うことができます。同様に、

セグメント dseg1 と dseg2 も一つのセグメントにま とめられ、グループ名 dgroup として扱うことができ ます

リスト2-21 の 26 行目において、AX レジスタには dgroup の配置されるセグメント・アドレス値がロードされ、27 行目で DS レジスタに設定されます。これによって、dgroup 内のデータはデフォルトのセグメント・レジスタからのオフセットとしてアクセス可能となります。

リスト2-23 (group.map) は、アセンブル/リンクによって得られた MAP ファイルの内容です。同リストにおいて、セグメント cseg2 と cseg1 は cgroup にグループ 化され、セグメント dseg2 と dseg1 は dgroup にグループ化されているのが確認できます。

また、セグメント cseg2 はリスト2-21 においてセグメント cseg1 の前にダミー定義されているため、実際のオブジェクト・コードもセグメント cseg2 内で記述されたものが下位アドレスに配置されます(図2-12).

リスト2-24 は、得られた実行モジュール group.exe

[リスト2-21] GROUP ディレクティブの使用例(その1)

```
機能・
3: :
                   group名の使用例その1
           成:
 4:
       生
                   masm /ML group1;
                   masm /ML group2;
5:
6: ;
                   link /NOI/MAP group1 group2, group, group;
8: : **
               PAGE
                         130
9.
               SEGMENT PUBLIC 'CODE
10: cseg2
                                                  ・ヤグメントのダミー定義
11:
   cseg2
               ENDS
12: dseg2
               SEGMENT PUBLIC 'DATA'
                                                   ;セグメントのダミー定義
13:
   dseg2
               ENDS
14:
               SEGMENT STACK
                                                           ・ヤグメントの定義
   stack
15:
               DW
                       128 DUP (?)
16: stack
               FNDS
17:
18: cgroup
               GROUP
                       cseg1, cseg2
                                        1個のセグメント cgroup として扱うことができる
19: dgroup
               GROUP
                       dseg1, dseg2
                                       - 1個のセグメント dgroup として扱うことができる
20:
               PUBLIC
                       start.
                             data1
21:
               EXTRN
                       msg_out: NEAR,
                                    data2:WORD
               SEGMENT PUBLIC 'CODE
                                                   ; PUBLICの 指定
22: cseg1
               ASSUME CS:cgroup, DS:dgroup
23:
24:
               PROC
25: start
26:
               mov
                       ax, SEG dgroup
                                                   ;DSレジスタの設定
27:
               mov
                       ds,
                          ax
28:
               call
                       msg_out
                                                   ;メッセージの表示
                       bx, data1
29:
               mov
30:
                       cx, data2
               mov
                       ah, 4Ch
31:
               mov
                                                  :リターン・コー
32
               mov
                       al.
                           agh
33 .
               int
                       21h
                                                   ;プログラム終了
               ENDP
34:
   start
35: cseg1
               ENDS
36:
               SEGMENT PUBLIC 'DATA'
                                                   ; PUBLICの 指定
37: dseg1
               DW
38: data1
                     1111h
               ENDS
39:
   dseg1
               END
                       start
40:
```

の実行例です。同リストの実行例が示すように各デー タへのアクセスは正常に行われていることが確認でき ます。

● セグメントの簡略化定義

MASM ver.5.1 では、セグメント定義のために簡略 化システムを新たに導入しました。このセグメントの 簡略化定義のための新しいディレクティブとして、メモリ・モデルを宣言するための.MODEL、およびセグメントの定義を行う表2-4に示したディレクティブが用意されています。


.MODEL ディレクティブは、次に示す構文により メモリ・モデルの指定を行います。

[リスト2-22] GROUP ディレク ティブの使用例 (その2)

```
2.
 3:
       機
              能 .
                    group名の使用例その2
 4:
              成:
                   masm /ML group1;
       生
 5:
                   masm /ML group2;
                link /NOI/MAP group1 group2, group, group;
 6:
 7:
 8:
               ************************************
                        , 130
 9:
               PAGE
               PUBLIC msg_out, data2
SEGMENT PUBLIC 'DATA'
10:
11:
   dseg2
                                                ; PUBLICの 指定
12:
   data2
               DW
                        2222h
                       'GROUPディレクティブのテスト・プログラム'
のDh, OAh, '$'
13:
               DB
   msg
14:
               DB
               FNDS
15 dseg2
                これらのセグメントは他のモジュールでグループ化されている
16:
               SEGMENT PUBLIC 'CODE'
17: cseg2 1
                                               ; PUBLICの 指定
               ASSUME CS:cseg2
18:
19:
20:
               PROC
   msg_out
21:
                       dx, msg
               lea
22:
                        ah, 09h
               mov
23:
               int
                        21h
                                               ;文字列表示
24:
               ret
25: msg_out
               ENDP
26: cseg2
               ENDS
27:
               END
```

〔リスト2-23〕 LINK から出力された MAP ファイル

```
Start
       Stop
               Length Name
                                               Class
                                               CODE }グループ cgroup ー
 00000H 00008H 00009H cseg2
 00010H 00025H 00016H cseg1
 00030H 0005BH 0002CH dseg2
                                               DATA
                                                    グループ dgroup -
 00060H 00061H 00002H dseg1
                                               DATA
00070H 0016FH 00100H stack
Origin
          Group
0000:0
          cgroup
0003:0
          dgroup
  Address
                  Publics by Name
 0003:0030
                 data1
 0003:0000
                 data2
 0000:0000
                 msg_out
 0000:0010
                 start
  Address
                  Publics by Value
 0000:0000
                 msg out
 0000:0010
                 start
0003:0000
                 data2
 0003:0030
                 data1
Program entry point at 0000:0010
```



(リスト2-24) GROUP ディレクティ ブを用いたプログラム group.exe の実行

R>symdeb group.exe 口 … デバッガを用いてプログラム group.exe を起動 Microsoft Symbolic Debug Utility Version 3.01 (C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985 Processor is [8086] -u 回 … 逆アセンブルして確認する 6AD5:0010 B8D86A MOV AX,6AD8 6AD5:0013 8FD8 MOV DS, AX 6AD5:0015 E8E8FF CALL 0000 6AD5:0018 8B1E3000 MOV BX,[0030] - data 1 (セグメント dseg 1) へのアクセス 6AD5:001C 8B0E0000 MOV CX,[0000] - data 2 (セグメント dseg 2) へのアクセス 6AD5:0020 B44C MOV AH,4C 6AD5:0022 B000 MOV AL,00 6AD5:0024 CD21 INT 21 -g 24 🗆 … 実行して確認 GROUPディレクティブのテスト・プログラム AX=4C00 BX=1111 CX=2222 DX=0002 SP=0100 BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=6AD8 ES=6AC5 (SS=6ADC CS=6AD5 IP=0024 NV UP EI PL NZ NA PO NC SI=0000 DI=0000 6AD5:0024 CD21 INT 21 ; Terminate a Process -q 🗔 data 1の data 2の R> 内容 内容

[表2-4] 簡略化セグメント・ディレクティブ

セグメント・ディレクティブ	セグメントの機能
.STACK [size]	スタック・セグメント
.CODE [name]	コード・セグメント
.DATA	初期化済み near データ・セ
	グメント
.DATA?	未初期化 near データ・セグ
	メント
.FARDATA [name]	初期化済み far データ・セグ
	メント
.FARDATA? [name]	未初期化 far データ・セグメ
	ント
.CONST	定数データ・セグメント

.MODEL の構文

.MODEL memorymodel [,language]

memorymodelには、表2-5に示したモデルを指定することができます。高級言語で作成したプログラムから呼ばれるアセンブリ言語のサブルーチンを作成する場合、この memorymodel は、該当するコンパイラが使用するメモリ・モデルと一致させる必要があります。単独で実行するアセンブリ・プログラムの場合は、どのメモリ・モデルでも使用可能です。

language は、プロシージャの名前や呼び出し/リターンなどの手順を、指定された言語に合わせるように MASM に指示するために用いられます。たとえば、language に C を指定するとプロシージャ名の先頭に

は "_(アンダ・スコア)" が自動的に付加されます。また、language が指定されると、すべてのプロシージャ名は PUBLIC 宣言されて外部モジュールから参照可能となります。

language は、プロシージャの呼び出しで引数を渡す際のスタック・フレームの生成にも影響を与えます。たとえば、language に FORTRAN や PASCAL を指定すると、引数は現れた順にスタックに積まれているものと仮定します(最後の引数がスタックのトップにある). language に C を指定すると、引数は逆の順序でスタックに積まれているものと仮定します。

プログラムでセグメント名を参照するには、**表2-4** のディレクティブ名の先頭に "@(アット・マーク)" を付加して参照することができます.

【簡略化セグメント定義のサンプル・プログラム】


リスト2-25 (seg.asm) は、簡略化されたセグメントの定義例を示しています。同リストにおいて、.MODEL ディレクティブでは、メモリ・モデルにSMALL を指定し、使用言語にはCを指定しています。この指定によってスタック・フレームがC言語の仕様に合わせられます。

次に、.STACK ディレクティブではスタック領域と

〔表2-5〕メモリ・モデル

メモリ・モデル	機能
SMALL	データおよびコードは、それぞれ一つのセグメントにまとめられ、64 K バイト以下でなければならない。すべてのコードとデータはデフォルトで near として扱われる、高級言語では C だけがこのモデルをサポートしている。
MEDIUM	データは一つのセグメントにまとめられ, 64 K バイト以下であるが, コードは 64 K バイト以上になる場合がある. したがって デフォルトでデータは near で扱われ, コ ードは far で扱われる.
COMPACT	コードは一つのセグメントにまとめられ、 64 K バイト以下であるが、データは 64 K バイト以上になる場合がある(ただし配列 は 64 K バイトを越えられない). したがっ て、コードは near で扱われるがデータは far で扱われる.
LARGE	コードおよびデータともに 64 K バイト以上になる場合がある(ただし配列は 64 K バイト以下)、したがって、コードとデータ はデフォルトで far として扱われる。
HUGE	コードおよびデータともに 64 K バイト以上になる場合がある。また、配列は 64 K バイトを越えてもかまわない。したがって、コードとデータは far として扱われ、配列要素へのポインタも far として扱わなければならない。

[リスト2-25] 簡略化セグメントの定義例



して 256 バイトの確保を行っています。12 行目や 13 行目の datal および data2 などのラベル名には自動的に"_"が付加されます。また、16 行目のラベル start なども同様ですが、プロシージャ名の場合は自動的に PUBLIC 宣言され、他のモジュールから外部参照が可能になります

17 行目では、AX レジスタにデータ・セグメントの セグメント値をロードして DS レジスタを初期化して います。

19 行目から 22 行目では、二つの引数をスタックに プッシュしてサブルーチン subl の引数としています。 サブルーチン subl では、これらのスタックで渡され た引数を取り出しています。引数 arg2 は data2 への ポインタであり、data2 はダブル・ワードのデータな ので、その内容を ES: DI レジスタにロードしていま す。また、引数 arg1 は、ワード・データなので AX レ ジスタにロードしています。

● プロシージャの定義

MASM では、PROC ディレクティブ で始まり ENDP ディレクティブで終わるサブルーチンを"プロ シージャ"と呼んでプログラムの構造化を促進してい ます。 一方,8086 CPU では、サブルーチン・コールを行う CALL 命令と、そのサブルーチンから戻る RET 命令 にそれぞれ NEAR(64 K バイト以内)と FAR(64 K バイト以上:セグメント・レジスタ変更)の2通りの方法が用意されています。

MASM では、プロシージャの宣言(記述)を行う際に NEAR と FAR の型をもたせることによって、この NEAR と FAR のうちのどの命令コードを生成すべきかを決定しています。

PROC の構文 ①

label PROC [NEAR|FAR]

label ENDP

label はプロシージャの名前として定義され、その プロシージャの先頭を表すラベルとして使用されます。 プロシージャの型属性には、NEAR または FAR を指 定することができ、デフォルトでは NEAR が指定さ れます。この型属性は、プロシージャとして呼ばれた 際にリターンする RET 命令のコード生成に関係しま す。


【PROC のサンプル・プログラム ①】

リスト2-26(proc.lst)は、PROC ディレクティブの 使用例を示しています。同リストにおいて、呼び出し

● 前方参照 ●

ソフトウェアの解説書やマニュアルには、「前方参 照」という言葉がよく出てきます。前方参照とは、 リストAのようにオペランドに参照すべきラベルが

〔リストA〕前方参照の例



出てきても、そのラベルがまだラベルとして認識されていない場合をいいます。

日本語的な感覚で考えると、前方参照というのは 同リストとは逆に、ラベルが出てくる以前にラベル として認識される場合、すなわちリストの前のほう に出てくることのような気がします。

この点では筆者も疑問に思っていましたが、文献によると、語源はforword(進行方向)からきているのだそうです。進行方向であれば、すなわちアドレスの増える方向ですから、まさに「前方参照」といっても納得できます。

すなわち、「前方」とはプログラマの考えている前 方ではなく、あくまでもコンピュータが実行してい くときの前方のことなのです。 側のオペランドが FAR プロシージャと NEAR プロシージャでは、呼び出しの機械語コードに相違が出てきます。また呼び出されるプロシージャでも、FAR と NEAR ではリターン命令の機械語コードが異なります。

FAR プロシージャを前方参照する場合は、演算子 (後述:77ページ)を利用してそのディスタンス(長さ)を MASM に知らせてやらなければなりません。

● PROC ディレクティブによるパラメータ宣言

MASM ver.5.1の PROC ディレクティブでは、上記のプロシージャ名の宣言に加えて、高級言語とのインターフェースを簡単に実現できる機能が拡張されています。書式は次のとおりです。

PROC の構文 ②

label PROC [NEAR|FAR] [USES [reglist],] [arguments]
:
label ENDP

label はプロシージャの名前であり、もし.MODEL ディレクティブで言語として C が指定された場合は、label の先頭に "」" が自動的に付加されます.


reglist は、プロシージャが使用するために退避すべきレジスタのリストです。リスト中のレジスタは空白またはタブで区切ります。この機能によって、そのプロシージャ内における CPUニーモニックのPUSH 命令や POP 命令を省略することが可能となっています。

arguments は、プロシージャにスタックで渡される引数です。

arguments の構文は次のようになっています.

argumentname[: [NEAR|FAR]PTR] type… ここで、argumentname は引数の名前です。type は引数の型を表し、WORD/DWORD/FWORD/ QWORD/TBYTE またはSTRUC ディレクティブ で宣言されたストラクチャの名前を指定します。type のデフォルトはWORD になります

〔リスト2-26〕PROC ディレクティブの使用例



【PROC のサンプル・プログラム ②】

リスト2-27 (arg.lst) は、PROC ディレクティブによ るパラメータ宣言の使用例を示しています。同リスト では、.MODEL ディレクティブによってメモリ・モデ ルを SMALL に、言語インターフェースを C に設定 しています. このため、スタックにプッシュする引数 の順序は、引数3,2,1の順に行います。

ここで、引数1 (arg1) はワード・データであり、引 数2 (arg2) はワード・データへのポインタであり、引 数3 (arg3)は FAR プロシージャへのポインタです。

プロシージャ subl では、これらの引数をそれぞれ

ワード・データ、NEAR ポインタ、FAR ポインタと して受け取り、datal、data2へのアクセス、および arg3(sub1)への FAR コールの実現方法を示してい

なお、同リストではプロシージャ内で使用するレジ スタの PUSH 命令や POP 命令(PROC ディレクテ ィブの USES フィールドで指定)がリスティングさ れていませんが、MASM の/LA オプションを用いる ことによってアセンブル・リストに出力させることも



ラベル

ラベルは、プログラムの分岐先、すなわち命令コードを含むロケーション(アドレス)を表し、JMP命令やCALL命令などによって参照されます。ラベルは以下の方法で定義することができます。

- (1) LABEL ディレクティブによる定義
- (2) ":"による定義
- (3) EQU, "="ディレクティブによる定義
- (4) PROC ディレクティブによるプロシージャ名と しての定義
- (5) ラベルの属性をもつ EXTRN ディレクティブに よる定義

以下に、それぞれについて説明します。

LABEL ディレクティブによる定義

LABEL ディレクティブを用いるとシンボルの型を自由に指定することができます.

name LABEL distance

distance には、NEAR/FAR/BYTE/WORD/DWORD/QWORD のいずれかを指定します。name がラベル名の場合は、distance は NEAR か FAR になります。name が変数名の場合は、distance は BYTE/WORD/DWORD/QWORD/TBYTE、ストラクチャ名またはレコード名などで指定します。

ここで、distance に NEAR または FAR を指定する場合は、ASSUME ディレクティブによって CS レジスタにその論理セグメント名かグループ名が指定されていなければなりません。

また、LABEL ディレクティブの変数への適用は、メモリ領域を確保することなしに変数を定義する場合や、変数のアクセスを定義された型とは異なる型で行うために使用されます。

● NEAR ラベルの定義

NEAR ラベルの場合は、":"を用いて簡略化して定義することができます。

name: Salida to and all head all the

":"は、LABEL NEAR の省略形であり、distance に NEAR をもつラベルの生成を行います。ここで、LABEL NEAR の場合は、その行に他の命令を書くことができませんが、name: は、命令の前や名前フィールドをもたないディレクティブの名前フィールドに記述することが許されます。

また、簡略化セグメントの.MODELディレクティブを用いて言語の指定を行った場合, name: は、そのプロシージャ内のみで有効であり、他のプロシージャで同一の name: を使用してもさしつかえありません.

【ラベルのサンプル・プログラム】

リスト2-28 (label.lst) は、ラベルの定義例を示しています。同リストにおいて、ラベル datal と sub1 は EXTRN ディレクティブによってそれぞれ WORD および FAR ラベルとして宣言されます。また、data2 はディレクティブ DD によってダブル・ワードとなり、data3 は LABEL ディレクティブによってバイトの属性をもって定義されています。

また、sub2 および sub4 は PROC ディレクティブによって、それぞれ NEAR および FAR ラベルとして宣言されています。ラベル sub3 は、LABEL ディレクティブによって NEAR レベルとして宣言されています。

ここで、NEAR ラベル loop1 はプロシージャ sub2 と sub4 で同一のラベル名で定義されていますが、ディレクティブ .MODEL によって言語のタイプを C として指定しているためエラーとならず、そのプロシージャ内のみで有効な局所的ラベルとして扱われます。

外部参照

MS-DOSでは、別々にアセンブルされたオブジェクト・ファイルの単位をモジュールと呼んでいますが、あるモジュールから他のモジュールの中にある変数やラベル、あるいはプロシージャなどを参照することを外部参照といいます。

この外部参照をサポートするディレクティブに PUBLIC と EXTRN ディレクティブがあり、この二 つのディレクティブは対で使用されます。

PUBLIC ディレクティブは、LINK に対してその 名前が他のモジュールから参照可能な名前であること を宣言します。

EXTRN ディレクティブは、逆に他のモジュールで 定義された名前の参照を指定するもので、その名前の 型を宣言します。

PUBLICの構文

PUBLIC name [,...]

PUBLIC ディレクティブは、ソース・ファイル内で 定義された name を他のモジュールから参照可能とす るための宣言を行います。 name は、そのソース・ファ イル内で定義されている数値や変数、あるいはラベル に対応する名前でなければなりません。

ここで name は、レジスタ名や EQU ディレクティブで定義された浮動小数点数値、および2バイトを越える整数を表す名前は許されないので注意が必要です。 EXTRN の構文

EXTRN name:type [,...]

name には型属性である type を指定します。 name



が変数名の場合には、type に対してデータの長さを指示する BYTE/WORD/DWORD/FWORD/QWORD/TBYTE のいずれかを指定します。name がラベル名の場合には、そのラベルのディスタンスを決める NEAR/FAR のいずれかを指定します。

また、name が EQU ディレクティブで定義された 名前の場合には、その数値や文字を表す ABS などを 指定することができます。

ラベルを宣言する EXTRN ディレクティブは、ソース・プログラム内のどこに書いてもかまいませんが、 変数を宣言する EXTRN ディレクティブが、ある論理 セグメントの定義ブロック (SEGMENT~ENDS)の 中に書かれた場合、そこで宣言された name は、その論 理セグメントまたはグループ内に存在するものとみな されます。

【外部参照のサンプル・プログラム】

リスト2-29 (extrn1.asm) および**リスト2-30** (extrn2.asm) は,外部参照を行う場合のプログラミング例を示しています.

リスト2-29 (extrn1.asm) において、EXTRN ディレクティブによって宣言されたラベルは、それぞれの属性をもって他のモジュールで定義されていることを表しています。EXTRN 宣言を行うと、これら他のモジュールで定義されているラベルも、そのモジュール内で定義されているラベルとまったく同様に扱うことが可能となります。

リスト2-30 (extrn2.asm) では、それら外部参照を可能にすべきラベルを PUBLIC ディレクティブを用いて宣言しています。 PUBLIC ディレクティブでは、ディスタンスを指定する必要がなく、すべてのラベルを宣言することができます。

[リスト2-29] 外部参照のディレクティブの使用例(その1)

```
1: : *
2: ;
3:
             能:
                  外部参照のプログラミング例その1
4:
             成:
                  masm /ML extrn1;
5:
                  masm /ML extrn2;
6:
                  link /NOI/MAP extrn1 extrn2, extrn, extrn;
8:
               PAGE
                      .132
9.
10.
               . MODEL
                      SMALL.
                                         :メモリ・モデル/言語定義
11:
12:
              EXTRN
                      sub1:FAR, sub2:NEAR
13:
              EXTRN
                      data1:WORD, data2:DWORD
                                                  他のモジュールに定義されているラベル
14:
              EXTRN
                      data3:ABS
15:
16:
               .STACK
                      256
                                         ;スタック・セグメント
;コード・セグメント
17:
               CODE
               PROC
18: sta
19:
               mov
                      ax, @data
20:
               mov
                      ds, ax ax, SEG data2
                                         ;DSレジスタの初期化
              mov
22:
               push
                      ax
                                         :data2のセグメント
23:
                      ax, data2
                                         ;data2のセグメント
               lea
24 :
              push
                      ax
                                         ;data2へのポインタ
                      data1
                                          ;ワード・データ
25.
              push
                                         ;FAR□ - JV
26:
               call
                      sub1
27:
               add
                      sp, 6
                              data 2への
28:
              push
                      data1
                                         ;ワード・データ
                                         ; NEAR ¬ ¬ ル
29:
               call
                      sub2
                              ポインタ
30:
              add
                      sp, 2
                      ah, 4Ch
31:
              mov
                                         ;リターン・コード
                      al, 00h
32:
              mov
                      21h
33:
               int
                                         ;プログラム終了
               ENDP
34: start
35:
              END
                      start
```

[リスト2-30] 外部参照のディレクティブの使用例(その 2)

```
2:
 3: :
       機 能: 外部参照のプログラミング例その 2
             成:
 4:
       生
                   masm /ML extrn1;
 5:
                   masm /ML extrn2;
 6: ;
                  link /NOI/MAP extrn1 extrn2, extrn, extrn;
 7 .
 8: ;
 9:
                      ,132
3333h
               PAGE
10:
   data3
               EQU
               .MODEL SMALL, C
11:
                                          ;メモリ・モデル/言語定義
12:
                                             外部から参照可能にする
               PUBLIC data1, data2, data3 -
13:
14:
               . DATA
                                          ;データ・セグメント
                       1111h
15: data1
               DW
16: data2
               DD
                       22226789h
17:
                                          :コード・セグメント
               . CODE
18:
               PROC
19: sub1
                       FAR USES ax si di ds es, arg1:WORD, arg2:FAR PTR
20:
               mov
                      ax, arg1
                                          ;data1
                      si, arg2
di, [si]
21:
               lds
                                          ;data2へのポインタ
22:
               les
                                          ;data2の内容
23:
               ret
24: sub1
               ENDP
25:
26: sub2
               PROC
                      arg1
27:
               mov
                      ax, arg1
                                          ;ABSデータ
28:
               ret
29: sub2
               ENDP
30:
               END
```

データの定義と初期化

データ定義ディレクティブは、データ用のメモリ割り当てを宣言します。また、同時に割り当てられたデータ・エリアの初期化を指定することもできます。

データは、数値や文字列あるいは定数に評価される 式として指定することができます。データの宣言には Define ディレクティブを使用します。

Define の構文

```
|DB|
|DW|
name |DD|initializer [,...]
|DF|
|DQ|
|DT|
```

name は、変数(データ)に割り当てるシンボル名でありオプショナルです。name を指定しない場合は、変数用のメモリ割り当ては行われますが、その領域を名前でアクセスすることはできません。

このときに、オペランドに initializer (初期値)を記述すると、メモリはその initializer で初期設定されます。ここで、 initializer に演算子 "?(疑問符)"を用いると、その変数はゼロで初期化されます。また、演算子 DUP を用いることにより、大きなデータ領域(配列)を確保したり、データを繰り返して宣言することができます。演算子については後述します。

● データの構造化


データの構造化というのは、複数のデータをひとかたまりのデータ・ブロックとして扱えるようにしたもので、データの表現がわかりやすくなるというメリットがあり、大規模なプログラムにおいて複雑なデータを組織化するのに役立ちます。MS-DOSではストラクチャとレコードがあります。

◆ ストラクチャ

C言語の struct 宣言にみられるように、高級言語 の構造体変数(ストラクチャ)をアセンブリ・プログラム・レベルでも実現可能としているのが STRUC ディレクティブです。 STRUC ディレクティブは、構造化したデータを扱いたい場合に、そのデータ・ブロックに名前をつけて一括したアクセスを可能にします。

MASM の STRUC ディレクティブでは、フィールドに定義されたデータ領域を初期化することが可能になっています。また、メモリ中の構造化されたデータをアクセスする際に、そのデータのベース・アドレスにそれぞれのフィールド名を添えて指定することで、フィールドの大きさにあったオペランドを生成することも可能になっています。

STRUC の構文



name は、データ・ブロックの型に付けられる名前です。fielddeclaration には、そのデータ・ブロックのフィールド群(実際のデータ・アロケーション)をDefine ディレクティブ(DB/DW/DD など)を用いて定義します。ここで、フィールド群の個数に制限はありません。

filednameは、そのストラクチャを定義するソース・ファイルの中で他の変数名やラベル名と重複してはなりません。このfielddeclarationが定義された時点で、fieldnameはストラクチャの先頭から該当するフィールドまでのオフセットを表すようになります。

ここで重要なことは、STRUC~ENDSディレクティブでは、データの構造を定義したにすぎず、実際のメモリへの割り当てや初期化については、変数として宣言して別に行われなければなりません。ストラクチャを実際のメモリに割り当てるには、次の構文を用います。

ストラクチャのメモリへの割り当て

[name] structurename <[initialvalue [,...]>

name は、変数に割り当てる名前です。name はオプショナルであり、省略された場合は、その変数のためのスペースは割り当てられますが、変数に対して名前は与えられません。

structurename は、それ以前にSTRUC~ENDS ディレクティブを用いて定義した構造体型の名前です。 構造体の各 field について initialvalue (初期値)を指 定することができます。

この initial value の型は、対応するフィールドの型と合っていなければなりません。また、初期値をまったく指定しない場合でも、山形カッコ〈〉は必要になります。

ストラクチャ変数をアクセスするには、次の構文を 用います。

variable.field

variable は、ストラクチャ変数の名前(またはストラクチャのアドレスに対応するオペランド)でなければなりません。field は、ストラクチャの中のフィールド名でなければなりません。variable と filed の間は

".(ピリオド)"で区切ります。

MASM は、variable と field のオフセットの和を 自動的に算出し、オペランドにこれらのオフセットの 和を与えることにより、フィールドへのアクセスを可 能にしています。

【STRUC のサンプル・プログラム】

リスト2-31(struc.lst)は、STRUC ディレクティブの使用例を示しています。同リストにおいて、シンボル strcl や strc2 は、ストラクチャの名前であり、この名前で実際にメモリの割り当てが行われるわけではありません。実際のメモリ割り当ては、datal やdata2 のようにストラクチャの型をもつ変数として宣言することによって可能になります。

ここで、初期化の可能なフィールド(たとえば fild1 や fild3)に対して初期化データ('DATA1'や 11112222H)を指定することが可能です。もし、初期化の不可能なフィールド(たとえば fild2)に対して初期化データを指定すると MASM からエラーが返されます

実際にメモリに割り当てられた各フィールドにアクセスするには、

datal.fildl

のように記述します。また、ストラクチャ変数へのポインタをインデックス・レジスタに設定することにより、たとえば

[di.memb2]

のように記述することによって,そのフィールド名を ディスプレースメントとして使用することも可能です.

◆ レコード

ストラクチャがバイト単位でフィールドを定義するのに対し、レコードはビット単位でフィールドを定義することができます。レコードを使用すると、フィールド名からデータをフィールドに当てはめるために必要なビット・マスクやシフト数を求めることが可能になります。

レコードを使用するためには、まず RECORD ディレクティブを用いてレコードの型を定義します。レコードの型は、データのもととなる型であり、その定義はレコード内のビット・フィールドのサイズを決定するものです。レコード型は定義するときに初期化することも可能です。レコード型の定義だけでは、ストラクチャ型の定義と同様に、実際のメモリ割り当ては行われません。

レコードに対してメモリ割り当てを行うには、その レコード型をもつ1個以上の変数の宣言を行います。 このレコード変数の宣言によって、レコード型で定義 されたフォーマットにしたがって実際のメモリ割り当 てが行われます。 レコード変数は、レコード名を使って一括してアク セスできるほか、レコード名とフィールド名をフィー ルド演算子で組み合わせることによって、個別のフィ ールドをアクセスすることも可能です。

RECORD の構文

recordname RECORD field [,...]

recordname はレコード型の名前であり、レコードには最大 16 ビットまでのビット・フィールドを指定することができます。field には、フィールドの名前や幅および初期値などを定義します。それぞれの field の構文は次の書式にしたがいます。

フィールドの構文

fieldname:width [=expression]

fieldname はレコード内のフィールドの名前であり、他の変数名やラベル名と重複しない名前を用いる必要があります。widthには、そのフィールドに含まれるビット数を指定し、1~16 ビットの範囲で指定しなければなりません。ビット数の合計が8 ビット未満の場合、MASM はレコードに1バイトを用意し、それ以上の場合は2バイトを用意します。また、ビット数の合計が8 ビットまたは16 ビットに満たない場合は、フィールドをバイトまたはワードの中で右詰めにし、残りのビットには0を入れます。

RECORD ディレクティブによってレコードの型を 定義しただけでは、実際のメモリ割り当ては行われま せん。レコードをメモリに対して割り当てるには、次 のようにレコード変数の盲言を行います。

レコード変数の宣言

[name] recordname <[initialvalue [,...]]>

name はレコード変数の変数名となります。name はオプショナルであり、省略した場合は、その変数のためのメモリ割り当ては行われるものの、変数名は与えられないため変数名を用いてアクセスすることはできません。

recordname は、以前に RECORD ディレクティブ を用いて定義したレコード型の名前です。 レコードの 各フィールドには、initial value (初期値) を指定する ことができます。この初期値は、整数や定数またはフィールドのサイズに合った式でなければなりません。 初期値をまったく指定しない場合でも、山形カッコく〉 は必要になります。

レコード変数をアクセスするにはレコード・オペランドを用います。 レコード・オペランドの書式は次のようになっていて、これとレコード変数とを混同しないように注意が必要です。

recordname <[value [,...]>

recordname は、ソース・ファイル中で定義されているレコード型の名前でなければなりません、value

```
STRUCディレクティ
                                                  ブの使用例
                                 masm /ML struc;
               ; 生 成:
                                  link /NOI/MAP struc..struc:
                                PAGE ,132
                                              ストラクチャ名
                                 . MODEL SMALL
                                                           ;メモリ・モデル
                                 STRUC-
                                              strc1 の定義
                         strc1
0000 20 20 20 20 20 20
                         fild1
                                                           :初期化可能
      20 20 20 20
      0000 0000
                         fild2
000A
                                              初期化できない
                                                           ;初期化不可能
                                DD ?
OOOF
      00000000
                         fild3
                                                           ;初期化可能
0012
                         strc1
                                FNDS
                                           ストラクチャ名 strc2 の定義
                         strc2
      0008[
                         memb1
                                DB
                                      8 DUP (?)
                                                           :初期化不可能
                                               初期化できない
0008
      FFFF
                                                           ;初期化可能
                         memb2
                                DW
                                       ØFFFFh
000A
      00000000 00000000
                        memb3
                                DD
                                      ?. ? -
                                                           ;初期化不可能
0012
                                ENDS
                         strc2
                                 .STACK 256
                                                           :スタック・セグメ
                                                           ;データ・セグメ
                                 . DATA
0000
      444154413120202020 data1
                                strc1 <'DATA1',,11112222h>
                                                           :ストラクチャ
      20
000A
      0001
      0000
                                                           初期化データ
     22221111
0012
001A
001C
      0001[
      00000000
      00000000
0024
      00081
                                 strc2 8
                                        DUP
                                            (<,4444h>)
                                                           ;ストラ
   0008[
                                               ストラクチャ配列の確保
      4444
   0001[
     00000000
       00000000
                                 . CODE
0000
                                PROC
0000
     B8 ---- R
                                mov
                                      ax, @data
0003
      8E D8
                                mov
                                       ds, ax
                                                           ;DSレジスタの初期化
                                      bx, data1.fild1
0005
      8D 1E 0000 R
                                lea
                                                           ;fild1へのポインタ
                                      data1.fild2, 4444h ;fild2の初期化data1.fild2 + 2, 5555h ;fild2の初期化
0009
      C7 06 000A R 4444
                                mov
000F
      C7 06 000C R
                                mov
0015
     C4 36 000E R
                                les
                                      si, datal.fild3
                                                           :fild3のアクセス
0019
      1E
                                push
                                      ds
001A
      07
                                                           ;ESレジスタの初期化
                                pop
                                      es
      8D 3E 0012 R
001R
                                lea
                                      di, data2.memb1
                                                           ;memb1へのポインタ
001F
      B9 0008
                                mov
                                      cx, SIZE memb1
                                                           ;memblのサイズ
                                          0FFh
0022
      BØ FF
                                mov
                                      al,
0024
      F3/ AA
                                      stosb
                                                           ;memb1の初期化
                                rep
0026
      8D 3E 0012 R
                                      di, data2
ax, [di.memb2]
                                lea
                                                           ;data2へのポインタ
002A
     8B 45 08
                                                           ;memb2のアクセス
                                mov
002D
     C7 45 ØA 6666
                                      WORD PTR [di.memb3], 6666h ;memb3へのアクセ
                                mov
                                      WORD PTR [di.memb3 +
0032
     C7 45 0C
              7777
                                mov
                                                           2], 7777h
0037
      B4 4C
                                mov
                                      ah, 4Ch
0039
      BØ 00
                                mov
                                      al, 00h
                                                           ;リターン・コード
003B
                                                           :プログラム終了
     CD 21
                                int
                                      21h
003D
                                ENDP
                                END
                                      start
```

ドの値です。

【RECORD のサンプル・プログラム】

リスト2-32 (record.lst)は、RECORD ディレクティ ブの使用例を示しています。 同リストのプロシージャ get time は、引数として渡されたファイル・ハンドル と MS-DOS のファンクション・リクエスト 57H を用 いて、ファイルの時間データを読み出し、その情報を 各レジスタに設定して返すものです。

ファンクション・リクエスト 57H(ファイルの時間 データの読み出し)では、戻り値として DX レジスタ に日付データを, CX レジスタに時刻データを返し, そ れぞれのフォーマットは図2-13に示すように各レジ スタのビット・フィールドに割り当てられています.

同リストでは、これらのビット・フィールドの割り 当てを行うために RECORD ディレクティブを用い て、レコード型 datedef および timedef として定義 しています。

これらのレコードを実際にメモリに割り当てるには, 変数 date や time のようにそのレコード名を用いて 宣言し、これらの変数の各ビット・フィールドを初期 化することも可能です。また、ビット・フィールドの 取り出しは、該当するフィールド名と MASK 演算子 を用いて行います。

マクロ機能

マクロ機能とは、CPU ニーモニックで書かれた一連 の命令ブロックを一つの名前として参照できるように した機能です. ユーザは、その際につけられた名前を ソース・プログラムのオペレーション・フィールドに 他の CPU 命令ニーモニックと同様に記述することが できます。このマクロ機能を用いることによって、た とえば拡張された命令セットをもつ CPU を用いてプ ログラムするのと同様の機能を実現することが可能と なります。また、マクロ機能はサブルーチン・コール とは異なり、MASMによりその名前が現れた段階で、 そのロケーションに実際の命令ブロックが展開されて いきます

はオプショナルであり、そのレコードの中のフィール・ローマクロ機能の利用形態としては、たとえばシステ ム・コールやユーザの作成した汎用サブルーチンなど を,あるファイルにマクロ定義しておきます。次に、 これを必要とするソース・ファイルに、INCLUDE デ ィレクティブを使ってそのルーチンを取り込むことに よってマクロ展開を行うことができます。これによっ て, 共通の処理を行うサブルーチンや関数などを、そ のつどソース・ファイルにタイプ入力する手間が省け るばかりでなく、結果としてプログラムの保守性も一 段と向上することになります。

> また、MASM のマクロ機能では、定義されたマクロ に対して入出力パラメータを渡すこともできます。し たがって, これらのパラメータの入出力関係さえわか っていれば、そのマクロ内での処理に関してはブラッ ク・ボックスとして扱うことができ、ユーザのプログ ラム管理の負担が軽減されます。

● マクロの定義

ユーザがマクロを使用するには、まえもってマクロ 定義を行います。このため、マクロ定義は通常プログ ラムの最初に定義するか,マクロ定義の部分だけをあ らかじめ別ファイルに作成しておき, INCLUDEデ ィレクティブを用いてそのマクロ定義ファイルの取り 込みを行うという方法が一般的です。

マクロ定義は、MACRO~ENDM ディレクティブ の間で行われ、その間の命令の集まりをマクロ・ボデ ィと呼びます。

MACROの構文

name MACRO [parameter [,...]]

: (macrobody)

name ENDM

name はマクロ・ブロックに付けられる名前であり、 マクロの呼び出しはこの name を用いて行われます。 parameter はオプショナルであり、マクロ・ブロック 内で使用される実引数と1対1で置き換えられる仮の 引数です。マクロの呼び出しは、マクロ定義の後であ ればプログラムの任意の場所で行うことができ、その 構文は次のようになっています.


name [argument [,...]]

〔図2-13〕日付と時刻のビット・フォーマット

DX レジスタ



CXレジスタ



```
能:
                                RECORDディレクティブの使用例
                                masm /ML record:
                   4
                         FT.
                                link /NOI/MAP record, record;
                          PAGE
                                   ,132
                           . MODEL
                                  SMALL.
                                                 :メモリ・モデル/言語定
                           .STACK
                                  256
                                                 ;スタック・セグメント
                 datedef
                          RECORD
                                  yyy:7, mmm:4, ddd:5
                                                      ;日付データの構造
                                  hhh:5, min:6, sss:5
                                                        ;時間データの構造
                          RECORD
                 timedef
                                                 ;データ・セグメント
                           . DATA
0000
      1241
                 date
                           datedef <9, 2, 1>
                                                 ;1989年 2月 1日 の 設 定
0002
     53CF
                 time
                           timedef <10, 30, 15>
                                                 ;10時 30分 30秒 の設定
                                                 レコードの初期化
;コード・セグメ
     ド変数の確保
                           . CODE
                                  arg1:WORD
0000
                 get_time
                          PROC
                                                 ;ファイル・ハンドル
;読み出しモード
0003
     8B 5F 04
                           mov
                                  bx, arg1
0006
     32 CØ
                           xor
                                  al, al
                                                 ;ファンクション 57h
;ファンクション・リ
0008
     B4 57
                           mov
                                  ah, 57h
                                                           ョン
000A
     CD 21
                                  21h
                           int
agac
     8B C1
                                                 : AX ←
                                                       時間データ
                          mov
                                  ax.
                                     CX
                           : 年 元
OOOF
     8B DA
                                  bx,
                                     dx
                           mov
                                                 ;BX ← 日付データ
0010
     81 E3 FE00
                           and
                                  bx, MASK yyy
                                                 ;ууу以外のフィールドのマス
0014
     B1 09
                           mov
                                  cl. yyy
                                                 ;CL ← シフト・カウント
0016
     D3 EB
                                                 ;BXを右にシフトし yyy設定
                           shr
                                  bx, cl
0018
                                                 :年をブッシュ
     53
                          push
                                  bx
                                               ビット・フィールドの取り出し
                           :月データ
0019
     8B DA
                                  bx, dx
                                                 ;BX ← 日付データ
                           mov
                                                 ;mmm以外のフィールドのマスク
;CL ← シフト・カウント
001B
     81 E3 01E0
                           and
                                  bx, MASK mmm
001F
     B1 05
                           mov
                                  cl, mmm
0021
     D3 EB
                                                 ;BXを右にシフトし mmm設定
                           shr
                                  bx, cl
0023
                           push
                                  bx
                                                 :月をプッシュ
                           :日データ
                                                 ;BX ← 日付データ
                          mov bx, dx
0024
     8B DA
0026
     83 E3 1F
                           and
                                  bx, MASK ddd
                                                 ;ddd以外のフィールドのマスク
0029
     53
                           push
                                  bx
                                                 ;日をプッシュ
                           ; 時 デ ー タ
002A
     8B D8
                          mov
                                   bx, ax
                                                 :BX ← 時間データ
                                                 ;hhh以外のフィールドのマスク;CL ← シフト・カウント
                                   bx, MASK hhh
002C
     81 E3 F800
                           and
0030
     B1 ØB
                                   cl, hhh
                          mov
0039
                                                 ;BXを右にシフトし hhh設定
     D3 EB
                           shr
                                   bx, cl
0034
     53
                           push
                                   bx
                                                 ;時をプッシュ
                           ;分デ
0035
     8B D8
                          mov
                                   bx, ax
                                                 :BX ← 時間データ
                                                 ;min以外のフィールドのマス;CL ← シフト・カウント;BXを右にシフトしmin設定
0037
     81 E3 07E0
                                   bx, MASK min
                          and
003B
     B1 05
                                   cl, min
                          mov
003D
     D3 EB
                           shr
                                   bx, cl
003F
     53
                           push
                                   bx
                                                 ;分をプッシュ
0040
     8B D8
                          mov
                                   bx, ax
                                                 :BX ← 時間データ
0042
     83 E3 1F
                                                 ;sss以外のフィールドのマスク
                                   bx. MASK sss
                          and
0045
                                                 ;秒をプッシュ
     53
                          push
                                   bx
0046
     5F
                                   di
                          pop
                                                 ;秒
0047
     5E
                          pop
                                   si
                                                 ;分
0048
     5A
                                                 ; 時
                          pop
                                   dx
0049
     59
                          pop
                                   CX
                                                 : 日
004A
     5B
                                                 : 月
                          pop
                                   bx
                                                 ;年
004B
     58
                          pop
                                   ax
004D
                           ret
               get_time
004F
                          FNDP
                          END
```

マクロが呼び出されると、MASMは、そのマクロのマクロ・ボディを呼び出された位置に展開し、マクロ定義のparameter(仮引数)をマクロ呼び出しのargument(実引数)に置き換えます

マクロ定義を再定義するには、単に新しくマクロを 定義するだけで可能となります。また、マクロの削除 を行うために PURGE ディレクティブが用意されて います。

PURGE macroname [...]

macroname には、以前に MACRO~ENDM ディレクティブを用いて定義されたマクロ名を指定でき、 複数のマクロを一度に削除することも可能です。 MASM は、このディレクティブを検出すると macroname で指定したマクロをメモリ上から削除します。

【MACRO のサンプル・プログラム】

リスト2-33 (sys.mac) は、マクロ定義の例を示しています。マクロ abs_dsk_read では、引数 disk で指定されたドライブから指定されたセクタ (引数 start および n で指定) を読み込み、引数 buffer で指定されたバッファに格納します。ここでは、システム・コールの INT 25H を用いてこの機能を実現しています。

また、マクロ end_prog では、ファンクション・リクエスト 4CH を用いて引数 ret_code によって指定された終了コードをもってプロセス終了を行います

通常、これらのマクロ定義は機能別に分離して専用のファイルに格納しておきます。たとえば、システム・コールのマクロ定義は、一つのファイルにまとめて記述しておきます。

リスト2-34 (macro.asm) は、定義されたマクロの呼

(リスト3-33) マクロ定義の例




(リスト2-34) マクロ呼び出しの例

```
1 .
2:
            能:
3:
                  マクロの使用例
       ファ
          111
                  sys.mac ··· マクロ定義ファイル
 4:
                  masm /ML macro;
5:
       生
          成:
6:
                  link /NOI/MAP macro, macro;
 7:
8 .
              *****
9:
              PAGE
                      .132
10:
              . MODEL
                     SMALL
                                        :メモリ・モデル
              .STACK
                     256
                                        ;スタック・セグメント
11:
                                        ;データ・セグメント
12:
              . DATA
13: dsk buff1
              DB
                     1024 DUP (?)
                                        ;ディスク
                                                . 15 "
                                        ;ディ·スク・バッ
14: dsk buff2
              DB
                     1024 DUP (?)
15:
16.
              CODE
                                        ;コード・セグメ
17:
              INCLUDE sys.mac - マクロ・ファイルの取り込み
18: start
              PROC
19:
                     ax, @data
              mov
              mov ds, ax ; DSレ
; ドライブ B の ルート・ディレクトリ
20:
                                        ;DSレジスタの初期化
21:
              abs_dsk_read 1, dsk_buff1, 5, 1
22:
23:
              :ドライブ C の ルート・デ
                                             マクロの呼び出し
              abs_dsk_read 2, dsk_buff2, 5, 1
24:
              end_prog 0
                                        ;プロセス終了
25:
26: start
              ENDP
                             マクロに対する実引数
27:
              END
                     start
```

び出し例を示しています。同リストのプログラムでは、このようにマクロを使用すると、ある機能の入出力 リスト2-33 で定義したマクロ・ファイル svs.mac をデ ィレクティブ INCLUDE によって取り込んでいます。 そして、マクロ abs dsk read に対して、あたかもC の関数を呼ぶかのごとくに必要なパラメータを記述し てマクロの呼び出しを行っています. リスト2-35 (macroasm.lst) は、MASM から出力さ

パラメータさえ知っておけばよく、プログラムの記述 が簡単かつ見通しのよいものとなります。このマクロ の使用は、大きなプログラムを記述するうえで非常に 有効な手段となります。



れたアセンブル・リストで、リスト出力に関するディレクティブを使用しない限り、取り込んだファイルの内容やマクロ展開のようすを知ることができます。

● リピート・ディレクティブ

マクロの特殊な形式として、繰り返しブロックの定義があります。繰り返しブロックがマクロ定義と異なる点は、繰り返しブロックには名前がつかないため呼び出しが不可能である点です。しかし、繰り返しブロックの内部では、マクロ定義と同様にパラメータを使用することが可能になっています

◆ REPT

REPT ディレクティブは、引数のない単純な繰り返しに用いられます。

REPTの構文

REPT expression

ENDM

MASM は、REPT~ENDM ディレクティブの間にある定義プロックを expression の回数だけ繰り返してアセンブルします。ここで、expression は数値定数(符号なし 16 ビット)に評価される式でなければなりません。

♦ IRP

IRP ディレクティブは、引数のリストを使って繰り返し回数と、それぞれの繰り返しにおけるパラメータを指定することによって繰り返しブロックの作成を行います。

IRPの構文

IRP parameter, <argument [,…]>

ENDM

この IRP ディレクティブでは、山形カッコく〉で囲まれたリスト中の各 argument につき、ブロック内部

のステートメントが1回ずつ繰り返してアセンブルされます。parameterは、現在の引数で置き換えられる 置換部分の名前です。引数としてはシンボルや文字列、 あるいは数値定数などを指定することができます。

♦ IRPC

IRPC ディレクティブは、ストリングを使って繰り返し回数とそれぞれの繰り返しにおけるパラメータを指定することによって、繰り返しブロックの作成を行います。

すなわち、IRPC ディレクティブは、文字列を引数 としてもち、その1文字ずつが操作の対象となる場合 に使用します。

IRPC の構文

IRPC parameter, string

ENDM

ここで、parameter は string 中の現在の文字で置き換えられる置換部分の名前です。

【REPT, IRP, IRPC のサンプル・プログラム】


リスト2-36 (rept.lst) は、繰り返しディレクティブの使用例で、同リストは MASM から出力されたアセンブル・リストを示しています。

同リストにおいて、REPT ディレクティブの展開では、英大文字の数だけのバイトを確保し、その文字に対応した ASCII コードで初期化を行っています

IRPC ディレクティブの応用では、文字列に指定された各英大文字に対応した大文字および小文字、数値バージョンの ASCII コードを割り当ててバイトの確保を行っています。

また、IRP ディレクティブの応用では、各レジスタの PUSH 命令や POP 命令を自動生成しています。 これは、PROC ディレクティブによる USES フィールドの指定と同等の機能を実現しているものです。

〔リスト2-36〕繰り返しディレクティブの使用例 ①



```
'A'
                            DB
0000
      41
                                                        ;文字コー
                                                                  ドの宣言
                                    'A' +
                                                        ;文字コー
0001
      42
                           DB
                                                                  ドの宣言
0002
      43
                           DB
                                                        ;文字コー
                                                                  ドの宣言
                                          X
                                    'A'
                                                        ;文字コー
0003
                                                                  ドの宣言
                            DB
                                                        ;文字コー:文字コー
0004
      45
                           DB
                                    'A'
                                                                  ドの宣言
                                         X
0005
                                                                  ドの宣言
      46
                           DB
                                     A
                                          ×
0006
      47
                           DR
                                    'A'
                                                        ;文字コードの宣言
                                                           字コー
                                                                  ドの宣言
0007
      48
                           DB
                                     A
                                                         ;文
                                                        ;文字コードの宣言
                                    'A'
0008
      49
                           DB
0009
      4A
                           DB
                                    ' A
                                                        ;文
                                                           字コー
                                                                  ドの
                                                                     宣言
                                                           字コー
000A
      4B
                           DB
                                    'A'
                                                        ;文
                                                                  ドの宣言
                                          X
                                                        文字コードの宣言
:文字コードの宣言
000B
      4C
                           DB
                                    'A'
                                                                  ドの宣言
000C
      4D
                                     A
                                                                                 MASM により
                           DB
                                          x
                                    'A'
                                                                 ドの宣言
OOOD
      4F
                           DR
                                         X
                                                        :文字コー
                                                                                 自動生成される
                                                           字コー
                                                                 ドの宣言
OOOF
                                    ' A
      4F
                           DR
                                          X
                                                        · 🕏
                                    'A'
                                                        ;文字コー
000F
      50
                           DB
                                          X
                                                                  ドの宣言
0010
      51
                           DB
                                    'A'
                                                        ;文字コー;文字コー
                                                                  ドの宣言
0011
                                    ' A
                                                                  ドの宣言
      52
                           DB
                                          X
0012
                                    'A'
                                                        文字コードの宣言
:文字コードの宣言
      53
                           DB
0013
      54
                           DB
                                     A'
                                          x
                                    'A'
0014
                                                                 ドの宣言
      55
                           DB
                                          x
                                                        :文字コー
                                                        文字コー
                                    ' A
                                                                 ドの宣言
0015
      56
                           DR
                                          X
                                    'A'
0016
      57
                           DB
                                                        ;文字コー
                                                                  ドの宣言
0017
      58
                           DB
                                    'A'
                                                        ;文字コー
                                                                  ドの
                                                                     宣言
0018
      59
                           DB
                                                        ;文字コー
                                                                 ドの宣言
0019
                           DB
                                    'A'
                                                        ;文字コードの宣言
                                                         IRPC ディレクティブの使用例
                            IRPC
                                    char, XYZABC
                                    '&char'
                           DB
                                                        :数值
                                    '&char'
                           DR
                                                        ;大文字
                                              '@'
                                    &char'
                           DB
                                                        ;小文字
                           ENDM
                                                                         MASM により
001A
                           DB
                                                        ;数值
001B
      78
                           DB
                                    'X'
                                                        ;大文字
                                                                         自動生成される
001C
      18
                                    'X'
                                          '@
                                                        :小文字
                           DB
001D
                                    'Y'
      59
                           DB
                                                        ;数值
001E
      79
                           DB
                                                        ;大文字
001F
      19
                           DB
                                           @
                                                        ;//
                                                           文字
                                    'Z'
0020
      5A
                           DB
                                                        ;数值
0021
      7A
                           DB
                                    'Z'
                                                        ;大文字
                                                        :小文字
0022
      1A
                           DB
                                    'Z'
0023
      41
                           DB
                                    'A'
                                                        ;数值
0024
                                    'A'
                                                        ;大文字
      61
                           DB
                                    'A'
0025
                                                        ;小文字
      01
                           DB
                                    'B'
0026
      42
                           DB
                                                        ;数值
                                    'B'
0027
      62
                           DB
                                                        ;大文字
0028
      02
                           DB
                                    'B'
                                                        ;小文字
                                    .C.
0029
      43
                           DB
                                                        : 数 值
002A
      63
                           DB
                                    'C'
                                                        ;大文字
                                    'C'
002B
      03
                           DB
                                                        ;小文字
                            CODE
                                                        ;コード・セグメント
0000
                   sub1
                           PROC
                           IRP
                                                                                IRPディレクティブ
                                    reg, <ax, bx, cx, dx>
                                                                                の使用例
                           push
                                    reg
                                                        : PUSH命 令 の 生 成
                           ENDM
0000
      50
                           push
                                    ax
                                                        ; PUSH命 令の生成
0001
      53
                           push
                                    bx
                                                        ;PUSH命令の生成;PUSH命令の生成
0002
      51
                           push
                                    cx
0003
      52
                       1
                           push
                                    dx
                                                        ; PUSH命 令の生成
                           IRP
                                                                                MASM により
                                    reg, <dx, cx, bx, ax>
                           pop
                                    reg
                                                        ;POP命令の生成
                                                                                自動生成される
                           ENDM
0004
      5A
                           pop
                                    dx
                                                        ;POP命令の生成
0005
      59
                                                        ;POP命令の生成
                           pop
                                    cx
0006
      5B
                           pop
                                    bx
                                                        ;POP命令の生成
0007
                       1
                                                        ;POP命令の生成
                           DOD
                                   ax
0008
                           ENDP
                   sub1
                           FND
```

条件アセンブル

条件アセンブルとは、アセンブル中にある条件を判断して、その命令をアセンブルするかどうかをMASMに指定するものです。これにより、不必要な部分のアセンブルが省略され、オブジェクト・コードがコンパクトになります。

また、ある類似したプログラムで、その処理内容が 一部だけ異なるような場合に、この条件アセンブルを 指定すると、ソース・プログラムは1本あればよく、 これもプログラムの保守性の向上につながることにな ります。

ただし、これらの条件は、プログラムの実行中のレジスタやフラグの内容には無関係で、あくまでもアセンブル中に得られる情報に限定されることに注意が必要です

MASMでは、条件アセンブルを実現するために豊富な条件ディレクティブが用意されています。条件ディレクティブは、一般に次の構文で記述します。

条件ディレクティブの構文

条件ディレクティブは、必ず IFxxxx ディレクティブで始まり ENDIF ディレクティブで終了します。 condition は、条件ディレクティブの条件であり、MASM はこの condition の評価を行い、その結果が真(非ゼロ)であれば、IFxxxx ディレクティブに続くブロック(ifstatements)をアセンブルします。また、

condition が偽(ゼロ)であれば, ELSE ディレクティ ブに続くブロック (elsestatements)をアセンブルし ある条件を判 ます.

> ELSE ディレクティブおよび elsestatements は 省略できますが、ENDIF ディレクティブは省略でき ません。

> もし、ELSE ブロックが省略されている場合は、condition が真のときに IFxxxx~ENDIF のブロック (ifstatements) がアセンブルされ、condition が偽の場合はなにもアセンブルされません。条件ディレクティブは 255 レベルまでネストすることが可能です。

【条件アセンブルのサンプル・プログラム】

リスト2-37 (if.asm) は条件アセンブルの使用例を示しています。リスト2-38 (if.mac) は、リスト2-37 の INCLUDE ディレクティブによって取り込まれるマクロ定義のファイル内容で、64 ビット加算ルーチン add_64 と 32 ビット加算ルーチン add_32 が記述されています。

リスト2-37 において、最初の IF ディレクティブは、datl が 4 バイトで定義されていれば 32 ビット加算ルーチンのマクロを展開し、もし datal が 8 バイトで定義されている場合には 64 ビット加算ルーチンのマクロ展開を行います。

以下 data3, data5 についても IF ディレクティブ によって, データの長さに合った加算ルーチンの展開 を行います。ここで, data5 は 16 ビット長であるため 何の命令コードも展開されないはずです。

リスト2-39 (if.lst) は、MASM から出力されたアセンブル・リストです。同リストが示すように、IF ディレクティブによってデータ長に合ったマグロが展開されていることが確認できます。また、data5 に対してはデータ長が合っていないため何の命令コードも展開されていません。

● 8086 vs 68000(その1) レジスタ ●

8086 では、16 ビットの汎用レジスタが4本用意されています。 このほかにユーザの使用できるポインタ・レジスタとして3本の16 ビット・レジスタがあります。

これらのレジスタは、特殊な用途が限定されています。 たとえば BX レジスタはポインタとして利用できますが、 AX レジスタはポインタに利用することはできません。また、I/O のポインタには DX レジスタしか利用できません。SI レジスタはソース側に、DI レジスタはデスティネーション側にデフォル

トで指定されます.

一方,68000 の場合は,汎用レジスタとして32 ビット・レジスタ8本,ポインタ・レジスタとしてやはり8本の32 ビット・レジスタが用意されています.汎用レジスタは,どれも同じ機能をもち,ポインタ・レジスタとして利用することもできます.強いて特殊なレジスタといえば,ポインタ・レジスタa7がシステム・スタックをポイントしていることくらいでしょう.

```
2:
         能:
 3:
                  条件ディレクティブの使用例
       生 成: masm /ML if;
link /NOI/MAP if,,if;
 4: ;
 5: :
 6: :
 7: ;*******
 8:
              PAGE
                     ,132
9:
              .LFCOND
                                          ;偽の部分もリスト出力
                                         ;メモリ・モデル;データ・セグメント
10:
               . MODEL
                      SMALL
11:
               . DATA
                                         ;64ビット・データ
;64ビット・データ
               DQ
12: data1
13: data2
               DQ
                      2
14:
               DD
   data3
                                          :32ビット・データ
15:
                                          ;32ビット・データ
16: data4
               DD
                 H 05 1 4 4 4 5
17:
18: data5 DW 5
                                         :16ビット・データ
19: data6
                                         ;16ビット・データ
               DW 6
20:
21:
               . CODE
                                         ;コード・セグメント
22.
               INCLUDE if.mac - マクロ定義ファイルの取り込み
23:
24:
   add
               PROC
25:
               mov
                      ax, @data
26:
                                         ;DSレジスタの初期化
               mov
                      ds, ax
27:
                      SIZE data1 EQ 4
28:
               IF
               add 32
29.
                                          ;32ビット加算
                      data1, data2
30:
               ELSEIF
                      SIZE data1 EQ 8
31:
               add_64
                      data1, data2
                                          ;64ビット加算
32
               ENDIF
33:
                                           もし data 1 が 4 バイトであれば 32 ビット加算
34:
               IF
                      SIZE data3 EQ 4
               add 32
                      data3, data4
35:
                                          :32ビット加算
36 .
               ELSEIF
                      SIZE data3 EQ 8
37 .
               add 64
                      data3, data4
                                          ;64ビット加算
38:
               ENDIF
39:
                                           もし data 1 が 8 バイトであれば 64 ビット加算
40:
              IF
                      SIZE data5 EQ 4
41:
               add 32
                      data5, data6
                                          ;32ビット加算
42:
               ELSEIF
                      SIZE data5 EQ 8
43:
               add 64
                      data5, data6
                                          :64ビット加質
               ENDIF
44:
45:
46:
               mov
                      ah, 4Ch
                                         :リターン・コー
47:
               mov
                      al. 00h
48:
                                         ;プログラム終了
               int
                      21h
49:
   add
               ENDP
50:
               END
```

(リスト2-38) if.mac ①


```
2: ;
 3: ;
                    マクロ定義の例
 4 . .
5: :*****
 6:
    add_32
               MACRO
                        src_32, des_32 ;32ビット加算
 7:
                lea
                        bx, des_32
8:
                lea
                        bp, src_32
9:
                        cx, 2
               mov
10:
               mov
                        si, 0
   do_32:
11:
                        ax, ds:[bp+si]
12.
                mov
13:
               adc
                        [bx+si], ax
14:
                add
                        si, 2
15:
                loop
                        do_32
16:
                ENDM
                        src_64, des_64
18: add_64
               MACRO
                                          ;64ビット加算
19:
                        bx, des_64
                lea
```

(リスト2-38) if.mac ②

```
20:
                 lea
                          bp, src 64
                 mov
21:
                          cx, 4
22:
                          si, 0
                 mov
23: do 64:
                          ax, ds:[bp+si]
24:
25:
                 adc
                          [bx+si], ax
26:
                 add
                          si, 2
                          do 64
27:
                 loop
                 ENDM
28.
```

〔リスト2-39〕 MASM から出力されたアセンブル・リスト ①





演算子

各ディレクティブや CPU ニーモニックは、特定の型のオペランドを必要とします。大部分のディレクティブでは、文字列または数値定数、あるいはそれらの定数に評価されるシンボル、または式をオペランドとしてとります。

MASM は、これらオペランドを結合したり比較したり、変更あるいは解析するために、表2-6 に示したようなさまざまな演算子を用意しています。

演算子は,数値演算子や関係演算子,型演算子など,いくつかのタイプに分類されます.

● セグメント演算子

ラベルや変数は、NEAR/WORD などといった型の

ほかに、そのラベルや変数が定義された論理セグメントと、その論理セグメント内のオフセットなどを属性としてもっています。

OFFSET 演算子や SEG 演算子を用いると、これらのセグメントやオフセットなどのアドレスに関する 属性の一部を取り出すことが可能になります。

◆ セグメント・オーバライド

セグメント・オーバライド演算子":"を用いると、 変数やラベルのアドレスを強制的に特定のセグメント 相対で計算することができます。

: の構文

segment:expression

セグメント・オーバライド演算子は、ほかのセグメントにある変数やラベルなどのアクセスを可能にしま

す

〔表2−6〕 MASM の演算子

分 類	演算子および構文	機能						
	expression1 + expression2 expression1 - expression2 expression1 * expression2	expression1 と expression2 を加算する expression1 から expression2 を滅算する expression1 と expression2 を乗算する						
算術演算子	expression1 / expression2	expression1 を expression2 で除算する						
	-expression	expression の符号を反転する						
	expression1 MOD expression2	expression1 を expression2 で除算し、その剰余を返す						
	variable.field	field のオフセットに variable のオフセットを加えた値を返す						
	[expression1] [expression2]	expression1 のオフセットに expression2 のオフセットを加えた値を返す						
	AR FFFFH < txxt>	マクロ引数内の text を一つのリテラルな要素(文字列そのもの)として扱う						
	! character	マクロ引数内の character を一つのリテラルな要素(文字そのもの)として扱う						
マクロ	;; text	マクロ展開時に text をリストに出力されないコメントとして扱う						
演算子	% text	マクロ引数内の text を式として扱う						
	& parameter	parameter を対応する引数の値で置き換える						
論理演算子 とシフト演 算子	expression1 AND expression2 expression1 OR expression2 expression1 XOR expression2 NOT expression	expression1 と expression2 に対し、ビット単位で論理積(AND)をとる expression1 と expression2 に対し、ビット単位で論理和(OR)をとる expression1 と expression2 に対し、ビット単位で排他的論理和(EXOR)をとる expressionの全ビットの反転を行う						
6年6年	expression SHL count expression SHR count	count 回だけ expression のビットを左にシフトする count 回だけ expression のビットを右にシフトする						
レコード 演算子	MASK {recordfieldname record}	recordfieldname や record のビットをセットし, 他のビットをクリアしたビット・マスク値を返す						
(M-9F-)	WIDTH {recordfieldname record}	recordfieldname または record の幅をビット数で返す						
	HIGH expression LOW expression	expression の上位バイトを返す expression の下位バイトを返す						
	type PTR expression	expression を強制的に type の型をもつものとして扱う						
	SHORT label	label の型を SHORT (128 バイト以内) に指定する						
型演算子	SIZE variable	variable が DUP 演算子で定義されている場合に、variable に割り当てられて いるバイト数を返す						
	THIS type	指定された type のオセット値とセグメント値をもつオペランドを返す						
	TYPE expression	expression のバイト数やラベルの属性(NEAR FAR)の型を返す						
多来 图图	.TYPE expression	expression のモードや有効範囲を表すバイトを返す						
セグメント	segment: expression 101688111088	アドレスに対するデフォルトのセグメント・レジスタを変更する。segment にはセグメント・レジスタやグループ名, expression には定数, メモリ式, SEC式を指定できる						
	SEG expression	expression の定義されているセグメントを返す						
	OFFSET expression	expression の定義されているオフセットを返す						
## 3 m # ## 3 m # ## 3 m #	expression1 EQ expression2 expression1 NE expression2	expression1 と expression2 を比較し、expression1 と expression2 が等しければ真 (-1) を返す。もし、そうでなければ偽 (0) を返す expression1 と expression2 を比較し、expression1 と expression2 が等しくなければ真 (-1) を返す。もし、そうでなければ偽 (0) を返す						
関係演算子	expression1 GE expression2 expression1 GE expression2	expression1 と expression2 を比較し、expression1 が expression2 よりもっきければ真(-1)を返す。もし、そうでなければ偽(0)を返す expression1 と expression2 を比較し、expression1 が expression2 以上の場合に真(-1)を返す。もし、そうでなければ偽(0)を返す						
	expression1 LE expression2 expression1 LE expression2	expression1 と expression2 を比較し、expression1 が expression2 よりも小さい場合に真 (-1) を返す。もし、そうでなければ偽 (0) を返す expression1 と expression2 を比較し、expression1 が expression2 以下の場合に真 (-1) を返す。もし、そうでなければ偽 (0) を返す						
その他の演算子	; text count DUP (initialvalue […]) ¥	text をコメントとして扱う count 個の initialvalue の宣言を行う 論理行を次の物理行に継続する場合に行末に付加する						

segment には、セグメント・レジスタの名前(CSやSSなど)や論理セグメント名およびグループ名を指定することができます。

expression には、定数や式または SEG 式を使用することが可能です。

このセグメント変更演算子は、たとえば CS セグメントや SS セグメント内にあるデータをアクセスしたい場合などに使用します。

♦ SEG

あるセグメントに定義されているシンボルのセグメント・アドレスを知りたい場合は SEG 演算子を用います。

SEG の構文

SEG expression

expression には、任意のラベルや変数名あるいはセグメント名またはグループ名などを指定することができます。SEG 演算子は、たとえば変数の定義されているセグメントの絶対アドレスを、セグメント・レジスタに設定したいような場合に用います。

♦ OFFSET

SEG 演算子に対して、あるラベルや変数のオフセット値を得るには OFFSET 演算子を用います。

OFFSETの構文

OFFSET expression

expression には、任意のラベルや変数名またはその他のメモリ・オペランドを直接指定することができます。この OFFSET 演算子は、レジスタ間接アドレッシングなどで、変数やラベルをアクセスしたい場合などによく用いられます。

● 型演算子

型演算子は、オペランドおよびその他の式の型を指定したり、強制的に変更したり、解析したりします.

◆ PTR

PTR 演算子は、たとえばワードで定義されているデータに対してバイト単位でアクセスしたいような場合に、オペランドの型を強制的に変更するために使用します。

また、レジスタ間接アドレッシング命令などにおいて、それだけでは MASM が型を判断できないような場合に、そのオペランドの型を明確に指定してやる場合にも使用されます。

PTRの構文

type PTR expression

PTR 演算子は、オペランド (expression) の型に対して新たな型 (type) を指定します。ただし、与えられたアドレス式 (expression) 自身の型 (属性) を変更するものではありません。

〔表2-7〕TYPE 演算子の返す値

ex	pression	返す値
数	ixa 值	expression + expression
変	DB DW DD	1 Indiasonaxo 2 Disorday & Indiasonaxo 4 Disorday & Indiasonaxo
Z.	DF DQ	6 A pojegorges— E Wilding & 8 segges GOM / Igotesperges
数	DT STRUC	10 STRUC ディレクティブによって定義された バイト数
ラベル	NEAR FAR	FFFFH (1x9f) FFFEH (1x9f)

◆ TYPE

TYPE 演算子は、式で型を表す数値を返します。

TYPEの構文

TYPE expression

TYPE 演算子では、表2-7 に示したように expression が変数に評価される場合には、その変数の中のデータのバイト数を返します。また、expression がラベルの場合には、NEAR に対しては FFFFH を、FAR に対しては FFFEH を返します。

.TYPE

.TYPE 演算子は、式に外部参照が含まれているかどうか、LOCAL ディレクティブで局所的に宣言されたものかどうか、ラベル/変数名/定数の何に関係するかといった特性を知るために用いられます。

.TYPE の構文

.TYPE expression

expression には、任意の式を使用することができますが、expression が無効な場合にはゼロを返します。expression が有効な場合には図2-14 に示した値が返されます。

♦ LENGTH

LENGTH 演算子は、DUP 演算子で定義した変数のデータの個数を返します。ここで、返されるデータの個数は、変数のタイプ(バイト数)には依存しません。

LENGTH の構文

LENGTH variable

variable には、DUP 演算子などを用いて定義されている変数の変数名を指定します。


♦ SIZE

SIZE 演算子は、DUP 演算子などを用いて定義した配列などの変数に割り当てられている総バイト数を返します。返される値は、LENGTH 演算子の返す値と TYPE 演算子の返す値の積に等しい値となります。

SIZE の構文

SIZE variable

[図2-14].TYPE 演算子で返されるビットの意味



variable には、DUP 演算子などを用いて定義されている変数の変数名を指定します。

● 数值演算子

数値演算子には、算術演算子のほかにシフトやビット処理を行うために、シフト演算子や論理演算子などが用意されています。

算術演算子には、単項演算子である符号の"+"と "-"があり、このほかに二項演算子が用意されていま す、単項演算子の+は無視され、一は符号を変えるため に使用されます。二項演算子には、一般の算術機能(加 算、減算、乗算、除算、剰余)を行う演算子が用意され ています。算術演算子はオペランドを結合して、結果 としてデータ項目またはアドレスとなる式を作り上げ るのに使用されます。

論理演算子は、二つのオペランドの対応するビット 位置のバイナリ値を比較して、この演算子により定義 される論理関係についての評価を行います。

シフト演算子は、指定された式のビットを右や左に 指定されたビット数だけシフトします。

●関係演算子

関係演算子は二項演算子であり、二つの定数オペランドの比較を行います。関係演算子では、二つのオペランドの関係が演算子と一致している場合にはFFFFHが返されます。また、一致していない場合はゼ

〔表2-8〕演算子の優先順位

優先順位	演算子					
高い↑	LENGTH, SIZE, WIDTH, MASK, (), [], < >					
19	. (構造体フィールド名)					
tar length	:(セグメント・オーバライド)					
CB I	PTR, OFFSET, SEG, TYPE, THIS					
ta i	HIGH, LOW					
優	+,一(単項演算子)					
先度	*,/, MOD, SHL, SHR					
la l	+,-(2項演算子)					
8	EQ, NE, LT, LE, GT, GE					
91	NOT 1903					
nc PA	AND HERE					
/r	OR, XOR					
低い	SHORT, .TYPE					

口が返されます.

演算子の評価の順位は表2-8 にしたがって評価されます。同じ優先順位をもつ演算子は左から右へ評価されていきます。優先順位は、一般の式と同様にカッコでくくることによってユーザが強制的に変更することが可能です。

	4. 人名意 D.			1子の使用例	
		生成		m /ML ope;	
	raght. Evely		lin	k /NOI/MAP ope,,ope;	
	18886				
	A 10 中国国际经验中		PAGE	,132	
			. MODEL	SMALL	:メモリ・モデル
			.STACK		:スタック・セグメント
			. DATA	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	:データ・セグメント
0100			ORG	100h	
= 0000	3	mem1	=	0	
= 0000		mem1		mem1 + 200h	:算術演算子
= 0200		mem1		mem1 MOD 4	:算術演算子
- 0000		мешт		ment 1700 4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
= 006	4	xx	=	100	
= 00C	8 三十二月天 蘇萬	уу	=	200	
0100	10000	data1	DW	8 DUP (10)	
0100	0008[000A	data1	DW	8 DUP (10)	
]				
		2771 大品		とか Trypkの物文	
0110	0000	data2	DW	?	
			. CODE		;コード・セグメント
0000		start	PROC		
0000	B8 R	Star t	mov	ax, @data	
0003	8E D8		mov	ds, ax	;DSレジスタの初期化
0005	8E C0		mov	es, ax	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0003	8D 1E 0110	R	lea	bx, data2	
0001	OD IL OITO			了为他。 一种的基础的,NE	
000B	B8 R		mov	ax, SEG data1	;セグメント演算子
000E	B8 0100 R		mov	ax, OFFSET data1	;セグメント演算子
0011	B8 0002		mov	ax, TYPE data1	;型演算子
0014	B8 0008		mov	ax, LENGTH data1	;型演算子
0014	B8 0010		mov	ax, SIZE data1	;型演算子
0017	DO MAIA		mov	an, Size datai	, 主 以 并]
001A	89 07		mov	[bx], ax	;インデックス演算子
001C	26: 89 07		mov	es:[bx], ax	;セグメント変更演算
0015	DO ASES		mov	ax, 01011101B SHL 3	;シフト演算子
001F	B8 02E8		mov		
0022	B8 0011		mov	ax, 01011101B AND 10110011B	;ビット論理演算子
0025	B8 FF67		mov	ax, NOT 10011000B	
0028	B8 0000	WOLLIN	mov	ax, xx GE yy	;関係演算子
002B	10 0110 5	label1:		al DVTF DTD data9	・刑法質ス
002B	A0 0110 R		mov	al, BYTE PTR data2	;型演算子;型演算子
002E	9A 003B	- K	call	FAR PTR sub1	
0033	EB F6		jmp	SHORT label1	;型演算子
0035	B4 4C		mov	ah, 4Ch	:リターン・コード
0037	B0 00		mov	al, 00h	
0039	CD 21	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	int	21h	;プログラム終了
003B		start	ENDP		
003B		sub1	PROC	FAR	
003B	СВ	5451	ret	是是 對地工作出來的 以	
003C		sub1	ENDP		
2000		0001	END	start	

【演算子のサンプル・プログラム】

リスト2-40は演算子の使用例を示しています.

MS-DOS上でプログラム開発を行う際に、C言語などの高級言語のみによってもある程度のプログラムは作成できます。しかし、本書の以降の章でも示しているように、場合によってはアセンブリ言語で記述したほうがプログラムの見通しがよい場合もあり、また、

処理速度を上げたり、ウラ技的なプログラム開発を行う場合にはアセンブリ言語の使用も必須のものとなり ます

MS-DOSでアセンブリ言語のプログラムを開発する場合、マイクロソフト社以外からもいくつかのアセンブラが市販されていますが、やはりマクロ・アセンブラ MASM の利用方法は基本となるものであり、この MASM については完全にマスタしておくべきです。

マクロ・アセンブラ MASM は難解であるといわれ ています。筆者も使いはじめの頃は「このアセンブラ は化け物だ」と思ったほどでした。今になって考えて みると、MASM の難しさはマイクロソフト社のせい ではなく、8086 CPU のセグメントに起因しているも のだということがわかってきました.

MASM のディレクティブと演算子を使いこなして いくと、難しく感じられた部分はセグメント管理に関 するディレクティブと演算子であり、他のディレクテ ィブや演算子は一般的な(他の CPU 用の)アセンブラ と大差ないことがわかります。

そもそもアセンブリ言語は、高級言語に比較して難 しいものなのに、それに加えてセグメントに関する知 識を必要とするのですから、やはり「化け物」になっ てしまうのです。したがって、8086 CPU のセグメント の概念をよく理解することが、すなわち MASM の利 用方法を理解することにつながります。

筆者の持論として、「プログラミングは習うより慣れ ろ」があります。新しい言語や難しいユーティリティ (プログラム)を理解するのに必要、かつ近道なことは、 適切な手引書を手元におき、適当なテーマ(実用的なも の)を設定して、そのプログラムを作ってみることで す。そのような観点から、この第2章の MASM の解説 を参考にしながら、実際に動くプログラムを作成して みることをお勧めします。

81

第3章

MS-DOSの 内部構造

ブートストラップとプロセスとメモリ・モデル

本章では、MS-DOSの内部構造について解説していきます。

まず、MS-DOSのメモリ配置を知る意味から、システムのブート手順について解説します。次に、外部コマンドやユーザの作成したプログラムが、どのようにメモリに配置され、どのような手順で実行されるのかを解説してあります。また、これにともないプログラムの実行環境やメモリ・モデルなどについても言及して、ユーザがプログラムを作成する際のルールについても解説していきます。

3-1 — — — MS-DOS のブート

MS-DOS では、システム用のファイルを次のように 三つのファイルに分割しています。 図3-1 に示すよう に、それぞれのファイルが各機能を分担して MS-DOS として成り立っています。

io.sys ···入出力制御

msdos.sys …ファイルおよびメモリ管理

command.com …コマンド実行

このように、各機能をそれぞれのモジュールに分割するのにはそれなりの理由があります。それは、これらの DOS は多くのシステム(ハードウェア)に移植されるため、さまざまなシステムをサポートする必要があるからです。

そこで MS-DOS では、まず io.sys を msdos.sys と 別のモジュールにすることにより、各機種への移植性 を高めています。io.sys は、ディスク・ドライバやコンソール入出力など、標準デバイスのドライバの集合で、ハードウェアに密着した部分であり、機種への依存度 が極めて高い部分です。

したがって、この io.sys を別のモジュール(ファイル)にしておけば、OEM メーカ側では、この io.sys だけをその機種に応じて開発すればよく、msdos.sys やcommand.com の移植作業は不要となるため、移植の

際の手間がかなり省略できることになります。

また、コマンドの解釈や実行を行う command.comを msdos.sys から切り放して、別のファイル(モジュール)にしておくことにより、この command.com の機能の変更やバージョン・アップなどの際にも、command.com のファイルを変えるだけですみ、マン・マシン・インターフェース機能の変更が容易に実現できるというメリットも生まれてきます。

ユーザは、この機能により自分で command.com を 作成し、UNIX におけるシェルのような高機能なコマ ンド・プロセッサと取り替えて使用することも可能に なっています。


ブート手順

さて、それではこれらのファイル(機能)が、システムのブート時にどのような手順でメモリに対してロードされ、またシステムのメモリ・マップはどのようになっているのでしょうか。

図3-2 は、MS-DOS のブート手順を表しています。 以下、これにそって解説していきます。

〔図3-1〕 MS-DOS の基本構成





〔図3-2〕MS-DOS システムのブート手順

● メモリ環境

8086 CPU では 256 個の割り込みをサポートしています。そして、それぞれセグメント・アドレスとオフセット・アドレスをもっていることから、この割り込みベクタのテーブルとして 0400H(1 K バイト)のメモリを占有します。この1 K バイトのテーブルは、セグメント・アドレス 0000H から配置されるので、MSDOS のシステムはセグメント・アドレス 0040H から配置されます。

したがって、MS-DOS のメモリの実行環境としては、セグメント・アドレス 0000H から連続して RAM が存在しなければなりません。また通常、メモリの最上位にはブート・プログラムや BIOS の入っている ROM が存在することになります。

● IPL(コ(ジか 9EJ) タ (UBP など) (コPL)

図3-2 (a)は PC-9801 シリーズにおけるメモリ・マップです。同図の ROM の中には、電源 ON 時にシステムの状態をチェックするプログラムや BIOS が入っています。このシステム診断プログラムにより、まず周辺機器のチェックやメモリのチェックが行われたあと、ROM-BIOS を使って、MS-DOS のシステム・ディスクからイニシャル・プログラム・ローダ (Initial Program

Loder: IPL) がロードされます。そして、ROM 内のプログラムからこの IPL に JMP して、制御がこの IPL に移ります [同図(b)].

● IO.SYS/MSDOS.SYS のロード

次に、この IPL により MS-DOS のシステム・ディス 2 から io.sys 2 msdos.sys がメモリ中にロードされます [同図(2)].

このうち io.sys には、大きく分けてシステム常駐部と、システムの初期化のみに使われる初期化ルーチン (sysinit)の二つのルーチンが入っています。そして、この io.sys の常駐部にプログラムの制御が移ります。 io.sys の常駐部では、接続されている周辺機器の有無や種類、あるいは RAM の実装状態などをチェックします。これらの機器のチェックや RAM の状態を把握することによって、各ドライバ・ルーチンの初期化が可能になります。

このあと、制御は io.sys 内の sysinit ルーチンに移ります。sysinit ルーチンでは、自分自身を RAM の最上位に移動し、その RAM の最上位に移動された sysinit ルーチンで、msdos.sys を io.sys の常駐部の後に移動します。[同図(d)]。

● 初期化

これで io.sys や msdos.sys のロードはすべて終了 し、これらのメモリ内での配置が決まりました。次に、 sysinit ルーチンは msdos.sys の初期化ルーチンに制 御を渡します。

msdos.sys の初期化ルーチンでは、システムの周辺機器のためのバッファや作業領域の確保および初期化を行ったあと、再び sysinit ルーチンへ制御を渡します。

CONFIG.SYS

sysinit ルーチンは、ここで config.sys ファイルを読み込みます。そして、この config.sys ファイルの内容にしたがい、新たに付加されたデバイス・ドライバがあれば、このドライバを msdos.sys の次にロードします

また、この config.sys ファイルの中でファイルの数やディスク・バッファの指定があれば、その内容にしたがってこれらのバッファ領域を msdos.sys の後のRAM 領域に確保します [同図(e)].

● COMMAND.COM のロード

次に、sysinit ルーチンは command.com をロードして、command.com に制御を移します。

command.com は常駐部と初期化部および非常駐部の三つの部分から構成されています。その理由は、ver. 3.30 では command.com が全体で 24 K バイト以上もの大きさであり、これらがすべてメモリに常駐してしまうと、RAM のユーザ領域(TPA: Transient Program Area)が少なくなり、ユーザの使用できるメイン・メモリが少なくなってしまいます。

そこで、command.com を常駐部と初期化部および 非常駐部の三つに分けてメモリ内に配置します[同図 (f)]。常駐部は、INT22H~INT24Hハンドラや非常 駐部のブート・ルーチンなどから構成されています。 また、MS-DOSの標準エラー・ハンドリングもこの command.com の常駐部によって処理されます。

次に、command.comの初期化部は常駐部の後にロードされ、システム起動の時点のみ利用されます。この部分には autoexec.bat の処理ルーチンが入っていて、プログラムのロードが可能なセグメント・アドレス(TPA:プログラム・セグメントとも呼ぶ)はこの初期化部によって決定されます。また、この初期化部はそのあとの処理では必要ないので、最初にロードされる外部コマンドによってオーバライトされて破壊されます。

非常駐部は、メモリの最上位にロードされ、この部 分にはすべての内部コマンドとバッチ・ファイル・プ

ロセッサが入っています。この非常駐部により、プロ ドはすべて終了 ンプトの表示やコマンドのキーボード入力(またはバ まりました。次に、 ッチ・ファイル入力)と実行が行われます

> コマンドが外部コマンドの場合はコマンド・ライン を作成し、プログラムのロードと制御の移行を行うた めに EXEC システム・コール(ファンクション・リクエ スト 4B00H) が実行されます。

> そして、この非常駐部が外部コマンドなどによりオーバライトされて破壊されると(常駐部がチェックサムによりチェックする)、非常駐部はディスクから再ロードされます。もし破壊されていなければ、ディスクからの再ロードが省略されるので command.comの反応が早くなることになります。

このように command.com を三つに分けてそれぞれに機能を分担させることにより、メモリの節約や実行時間の短縮を実現しています。なお、この場合のcommand.com には/P オプションが付いており、常駐部がメモリに常駐するように指定されます。

● AUTOEXEC.BAT の実行

command.com は、ここで autoexec.bat ファイルが あれば、これを解釈して実行します。このバッチ・ファイルはオート・スタートのために特別に用意されたファイルです。

ユーザが電源 ON 時に自動的にプログラムを実行したい場合には、このバッチ・ファイルにその必要なコマンド操作の手続きを書いておけば、システム起動時に自動的に実行されることになります。

また、このファイルはシステム設定(speed コマンドや prompt コマンド、path コマンド、cd コマンドなど)を行う際にも上手に活用したいファイルです。

このバッチ・ファイルの解釈実行が終了して、command.com はユーザの入力待ちになります。

config.sys ファイル

MS-DOS では、起動時に使用するシステム構成 (Configuration)を指定するためのシステム構築ファイルとして "config.sys" と呼ばれるファイルを用意しています。

たとえば、使用するプリンタ(LBPなど)に応じたデバイス・ドライバや、マウスを利用するためのマウス・ドライバを用意する場合には、この config.sys ファイルにコマンドを使って必要なドライバを登録することが可能になります。

この config.sys ファイルは, 前述のように MS-DOS のブート時に sysinit ルーチンによって参照され, MS-DOS 内のシステムの細かい設定を指定するため

コマンド	書 式	機能	デフォルト
BREAK	BREAK= [ON OFF]	ctrl-Cのチェック、COMMAND.COMのBREAK コマンドと等価	OFF
DEVICE	DEVICE= [<パス名>] 〈ファイル名〉	ファイル名で指定したデバイス・ドライバを追 加する	
FILES	FILES=〈数值〉	ファイル・ハンドル(ファンクション 2FH ~60H)を用いて同時にオープンできるファイル数の指定(8~255)	D . AUMINI
BUFFERS	BUFFERS=〈数值〉	ディスク・バッファの数の指定. 最大 99 まで指 定可能	5~20
FCBS	FCBS= <数値 1>, <数値 2>	FCB によって同時にオープン可能なファイル 数(数値1)と、自動的にクローズしない FCB の数(数値1以上のファイルをオープンしよう としたとき:数値2)を指定する	数値 2=0
LASTDRIVE	LASTDRIVE=〈英字〉	アクセス可能なドライブの最大数(仮想ドライブを含む)の指定(A~Z)	E
SHELL	SHELL= [⟨パス名⟩] ⟨ファイル名⟩	コマンド・プロセッサの指定	¥COMMAND.COM/P
COUNTRY	COUNTRY=〈数值〉	国別番号の指定, 1(米国), 81(日本)などがある	81(日本版)

〔表3-1〕CONFIG.SYS 内で利用できるコマンド

のファイルです。このファイルは、テキスト・ファイルになっているので簡単にエディタなどで編集することができます。

この config.sys ファイルでは、表3-1 に示したコマンドを用いてデバイス・ドライバの追加やファイルの数、ディスク・バッファのサイズ指定、あるいはコマンド・プロセッサの指定など、システムのブート時に必要な(可変できる)内容を指定することができます。

同表のコマンドのうち、LASTDRIVE コマンドと FCBS コマンドは ver.3.10 になってから追加されたものです。

● BREAK コマンド

MS-DOS では、プログラムの実行を中止する場合には $^{\text{C}}(1)$ に $^{\text{C}(1)}(1)$ に $^$

通常、BREAK フラグは OFF に設定されていて、^C 入力はコンソール入出力時かプリンタ出力時にのみ受 け付けられます。これに対し、この BREAK コマンド でON を指定すると、ディスクの入出力を含めたすべ てのシステム・コールにおいて ^C 入力が受け付けら れるようになります。

● DEVICE コマンド

新しい入出力デバイスを追加する場合に、それらのドライバ・ルーチンを、ユーザがそのつど io.sys に組み込むようにすると、ユーザ側で io.sys の改造や組み込みの手間暇がかかり好ましくありません.

MS-DOS では、この DEVICE コマンドを用いて config.sys ファイルにユーザのデバイス・ドライバを

登録できるようになっていて、簡単にデバイスやドライバの追加/変更ができ、システムの拡張が容易に行えるように設計されています。

DEVICE コマンドは、ファイル名で指定したデバイス・ドライバをシステム・リストに登録します。一般に、ユーザによって作成されたデバイス・ドライバは、このコマンドで指定することによって、MS-DOSの起動時にそのデバイス・ドライバをシステムに追加して利用することが可能となります。

ver.3.10 以上では、プリンタ・ドライバや RS-232 C ドライバは io.sys に組み込まれていないため、この DEVICE コマンドによって必要なデバイス・ドライバ の登録を行って、システムの環境を整えなければなりません。

● FILES コマンド

このコマンドは、ファイル・ハンドルを用いたシステム・コールにおいて、一度にオープンできるファイルの数を指定します。このファイルの数はデフォルトで8になっていて、ユーザは何も指定しなくても8個までのファイルはオープン可能です。

ここで、表3-2 に示した標準入出力(5個のファイル・ハンドル)は、システムを起動した時点において自動的にオープンされ、いつでも使用可能となっているため、ユーザが新しくオープンできるファイルの数はデフォルトでは3個となっています。

このファイルの数は最大99個まで指定できますが、 実際には1プロセス(プログラム)当たり最大20個の ファイルまでしか扱うことができないので、これ以上 の数を設定しても無意味です。

標準入出力	番号	機能
標準入力	0	通常はコンソールになっているが、 I/O リダイレクト機能によりファイ ルにすることができる。プログラム への入力を決める
標準出力	1	通常はコンソールになっている。プログラムからの出力を決める。I/Oリダイレクト機能によりファイルにすることも可能
標準エラー出力	2	常にコンソールになっている。 MASM や LINK などのエラー・メ ッセージの出力はこれを使用してい る
補助入出力	3	RS-232Cを指す. デバイス名は AUX. 機械語により I/O リダイレ クトも可能になる
標準プリンタ	4	デバイス名は PRN. 機械語により I/O リダイレクトも可能である

● BUFFERS コマンド

このコマンドはディスク・バッファのサイズを指定 します、ディスク・バッファとは、ディスクに対して 読み書きするデータを一時的に保存しておくためのメ モリ領域をいいます.

この BUFFERS コマンドで指定する数値は、バッフ アのバイト数ではなくバッファの数であり、そのバイ ト数はシステムのディスク構成によって異なってきま す、1バッファ当たりのバイト数は、640 K バイトのデ ィスクを装備したシステムでは512バイトであり、1 M バイトのディスクを装備したシステムでは 1024 バ イトとなります。バッファの数のデフォルト値は、表 3-3 に示したようにシステムのメモリ実装状況によっ て自動的に決定されます.

このバッファの数は最大99まで指定できますが、あ まり多くするとメモリ中のバッファ領域が大きくなり, その分だけ TPA(プログラム・エリア)が狭くなるた め、むやみに大きくは取れないことになります。この バッファ容量の指定を行う際には、この点を考慮して そのシステムに適した数を指定すべきでしょう.

筆者の経験では、PC-9801上でコンパイラを用いて プログラム開発を行った際に、ファイル数やバッファ 容量の値を適当に設定したところ, デフォルト値で使 用するよりも5倍以上の処理速度が改善された例があ ります。したがって、これらの値をシステムに合わせ

〔表3-3〕メモリ容量とバッファの数

メモリ容量(K バイト)	デフォルト
384	5
512	10
640	20

[表3-2] 標準入出力とファイル・ハンドル て適切に設定することは、処理速度のうえからは非常 に重要な要素になります。

> しかし、ディスク・バッファをサポートしていない システム(io.svs)では、このバッファを増やしても無 意味なことが多いので注意すべきです(後述)

● FCBS コマンド

FCBS コマンドは ver.3.10 になってから追加され たコマンドで、FCB(File Control Block)を用いてオ ープンできる FCB の最大数(1~255), および自動的 にクローズされない FCB の数を指定します。

ver.2.11 では、FCB によって無制限にファイルをオ ープンすることが可能となっていました。しかし、ver. 3.10 以降では、MS-Networks の環境下においてファ イルのオープン/クローズをすべて OS 側で把握して おく必要があるため、FCBによるファイル・オープン でもその管理領域が必要となってきます。 FCBS コマ ンドは、この FCB のための管理領域の数を指定し、 FCBを用いて同時にオープン可能なファイルの数を 定義します.

また、MS-DOSではFCBを用いて同時にオープン 可能なファイルの数を越えたファイルをオープンしよ うとした際に、最後にアクセスされた(時間が最も古 い)ファイルから順番に自動的にクローズしていきま す。このとき、FCBS コマンドの第2パラメータ"自 動的にクローズされない FCB 数"で指定された数の ファイルはクローズされません。

● LASTDRIVE コマンド

ver.3.10 以降において、MS-Networks の環境下で は、ネットワーク回線を通じて接続されているドライ ブ(リモート・ドライブ)を仮想ドライブとして割り当 てることが可能となりました(subst コマンドなど). LASTDRIVE コマンドは、この際に使用する仮想ド ライブの最終値を設定するのに使用されます.

この最終値のデフォルトはEドライブになってい るため、もし LASTDRIVE の指定がない場合でも五 つのドライブ(A~E)までは使用可能となります。ま た, 五つ以上のドライブが接続されている場合でも, 接続されているすべてのドライブは自動的に認識され

このコマンドは、MS-DOS システムで使用するコマ ンド・プロセッサを指定するためのコマンドです。デ フォルトでは command.com がブート・ディスクのル ートディレクトリからロードされます.

SHELLコマンドで与えられたコマンド・プロセッ

〔リスト3-1〕SHELL コマンドによる再ロード・パスの指定

```
R>type a:\footnote{\text{config.sys}} 🗆 … comfig.sysファイルの内容を確認する ①
DEVICE=PRINT.SYS
                    最初のブート
DEVICE=RSDRV.SYS
FILES=30
                                  メモリに常駐
BUFFERS=30
SHELL=C: \COM3\COMMAND.COM A: /P
                                            2
LASTDRIVE=Z
                               非常駐部のブート
R>set 🛘 … 環境変数の確認 ③
COMSPEC=A: \(\forall COMMAND.COM\)
PATH=R:\(\psi\); H:\(\psi\)MSC\(\psi\)EXE; H:\(\psi\)COM3; H:\(\psi\)BAT
HELP=H: ¥BIN
PROFILE=H: YBIN
INCLUDE=H: YMSCYINCLUDEY
MIMACRO=H: ¥BIN
R>symdeb 🕘 … デバッガの起動 ⑤
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
...<<off>...<<on
                                                  >..<.p.X.L.w.h.*
-f 9f00:0 1300 0 🗆 … 非常駐部を破壊 🦪
} … ここでドライブ A のドアを開ける ⑨
-q □ ··· symdeb の終了 ⑩
COMMAND.COMをロードできません.
ドライブの準備ができていません . <読取り中 ><ドライブ
                                          A:>
                                                command.com の非常駐部が破壊されているので
¥COMMAND . COMの 入ったディスクをカレントドライブに差し込み. Uブートしようとしたが失敗 ① どれか キーを押してください .
 …ここでドライブ A のドアを閉じて適当なキーを押す ①
R> ··· command. com が正常に再ロードされた ③
```

サのファイル名(パス名を含む)は、後述する環境変数の COMSPEC にセットされます。command.com の非常駐部がオーバライトされた場合は、この環境変数 COMSPEC にセットされたファイル名によって command.com のリプートが行われます。

【SHELL コマンドの実行サンプル】

リスト3-1 は、config.sys ファイルにおける SHELL コマンドの使用例と command.com の再ロードの例 を示しています。

- ① まず、config.sysファイルの内容を確認する。
- ② ここでは、command.com に対してリプートの際のパス(ドライブ名を含む)や/Pオプションを指定している。command.com の/Pオプションは、常駐部をメモリに常駐させるためのオプション。
- ③ 次に、SETコマンドを用いて環境変数を調べる。
- ④ すると、環境変数 COMSPEC には、SHELL コマンドで指定した command.com のリブート・パス (A:¥)が設定されているのが確認できる.
- ⑤ メモリの操作を行うためにデバッガ symdeb を起

動する。

- ⑤ 次に、d コマンドを用いて command.com の非常 駐部の一部を確認する。
- ① 次に、f コマンドを用いて command.com の非常 駐部をオーバライトして破壊する。
- ⑧ dコマンドを用いてオーバライトされたことを確認する.
- ⑨ ここで、デバッガ symdeb を終わるまえにドライブAのドアを開けておく。
- ⑩ q コマンドでデバッガ symdeb を終了する.
- ⑪ ここで、command.com の非常駐部が破壊されているため、環境変数 COMSPEC にしたがってドライブ A から再ロードしようと試みるが、ドライブ A のドアが開いているためエラーが発生し、その旨のメッセージが表示される。
- ① そこで、ドライブ A のドアを閉めて適当なキーを押す.
- ① すると、command.com の非常駐部が正常に再ロードされる。

〔リスト3-2〕 COUNTRY コマンドによる 表示の相違

R>type a:\footnote{\text{config.sys} □ ... comfig.sys ファイルの内容を確認 DEVICE=PRINT.SYS DEVICE=RSDRV.SYS FILES=30 BUFFERS=30 SHELL=C: \(\forall \) COM 3\(\forall \) COM /P LASTDRIVE=Z COUNTRY=1 -米国フォーマットの指定 R>date □ 現在の日付は(月) 2-06-1989 です. 日付を入力してください (mm-dd-yy): 米国フォーマット R>dir h:\wk1\masm 🗆 … dir コマンドの実行 ドライブ H: のディスクのボリュームラベルは ディレクトリは H:\WK1\MASM <DIR> 1-31-89 8:30a <DIR> 1-31-89 8:30a SOURCE ASM 806 1-31-89 3:05p TOKEN ASM 692 1-31-89 3:06p TOKEN LST 2026 1-31-89 9:39a SOURCE LST 1259 1-31-89 3:06p 米国フォーマット OPF ASM 1437 2-03-89 5:05p OPE LST 3038 2-03-89 4:39p OPE 2-03-89 OUT 1989 3:51p 98 個の ァイルがあります. 262144 17 1 が使用可能です. R>

● COUNTRY コマンド

MS-DOS が保存している国別情報を指定するためのコマンドとして COUNTRY があります。国番号としては、1(アメリカ)か81(日本)が用意されています。これにより dir コマンドから出力される日付のフォーマットが、それぞれの国のものに変わります(リスト3-2)。

3-2 プログラムのロードと実行

さて、システムのロードが終わりコマンド待ちの状態から、今度はコマンド操作によって入力されたコマンドが外部コマンドであれば、そのコマンドがメモリ中にロードされ実行されることになります。ここでは、これら MS-DOS の外部コマンド(すなわちプログラム)の実行のシーケンスを追っていきます。

プロセスの起動

MS-DOS では、メモリをパラグラフ単位(上位 16 ビット)で管理しており、図3-3 のようにメモリ管理情報、環境、PSP、プログラムやデータを一つのブロックとして扱い、これらのブロックをメモリ管理情報内

のポインタでリンクすることにより管理しています。

環境とは、UNIX から受け継いだ概念で、SET コマンドなどで定義した文字列(環境変数)の集まりをいいます。


また、PSP(Program Segment Prefix)とは、MS-DOSとユーザ・プログラムとのインターフェースを取るための領域であり、この PSP や環境についてはこの後で詳しく述べてあります(95、97ページ)

メモリ管理情報は、図3-4 に示したように 16 バイトで構成されます。ここには、メモリ・ブロックの先頭アドレスやサイズなど、MS-DOS がメモリを管理するための情報が入っています。


MS-DOSでは、プログラムのことを"プロセス"と呼んでいますが、このプロセスを次々に呼んでチェインすることができるようになっています。つまりあるプロセスの中で別のプロセス(子プロセス)を呼び、さらにその子プロセスの中で孫プロセスを呼ぶというように、プログラムを階層的に呼ぶことができるのです(図3-5).

MS-DOSから、コマンド・プロセッサ (command. com)を呼ぶ際にも、同様の手法により子プロセスとしてコマンド・プロセッサのロードおよび実行が行われます。また、外部コマンドを呼ぶ際にも同様の手法を用いて、command.comの子プロセスとしてロードおよび実行が行われています。

〔図3-3〕プロセス管理の単位



〔図3-5〕プロセスの階層的な起動



〔図3-4〕メモリ管理情報



この子プロセスの起動を行うサービス・ルーチンは EXEC システム・コールと呼ばれ、MS-DOS の中に含まれています。 EXEC システム・コールについては、第6章でさらに詳しく解説してありますが、ここでも 簡単にこの EXEC システム・コールの約束について触れておくことにします。

EXEC システム・コール

MS-DOS の場合、ロードされるプロセス(プログラム)が使用できるメモリ・エリアとして RAM の最上限までが割り当てられます。したがって、EXECシステム・コールで子プロセスを起動するまえに、いくら

かのメモリを開放しなければなりません。

そこで command.com では、ファンクション・リクエスト 4AH を用いて、自分自身の直後のメモリからメモリの最上限までを開放して MS-DOS の管理下に戻します。そして、この command.com の直後の開放されたメモリ領域に子プロセスをロードして起動します。

ここで、プロセスをロードすべきメモリの空き領域はプログラム・セグメントと呼ばれています。このプログラム・セグメントの先頭 256 バイトは PSP と呼ばれます。PSP は MS-DOS とプロセスの橋渡しをする領域であり、親プロセス (command.com) から渡されたパラメータ文字列や各種の情報が格納されています

(PSP の構成: 95 ページ).

EXEC システム・コールが発行されると、MS-DOS 内ではプログラムの実行に先立ち、次のような処理が 行われます。

- (1) 親プロセスの環境を子プロセスの環境にコピーする.
- (2) 次に子プロセスの PSP を作る. そして, INT 22H の割り込みベクタ・テーブルに, 親プロセスの

EXEC システム・コールの次の命令のアドレス(すなわち戻りアドレス)をセットする。そのあと、PSPに INT 22H~INT 24Hの割り込みベクタをコピーする。

(3) プロセスの入っているファイルをロードして、そのプロセスに制御を移す。

ここで、実行プログラムの形式には後述のように EXE モデルと COM モデルがあり、EXE モデルの

[リスト3-3] 階層プロセスとプロセスのチェイン ①

```
R>set
PATH=R: \(\forall : \text{H: \(\forall BIN: H: \(\forall : \text{YMSC\(\forall EXE: H: \(\forall : \text{YCOM3} \); \(H: \(\forall : \text{YBAT} \)
COMSPEC=R:\U00e4COMMAND.COM
HELP=H: ¥BIN
PROFILE=H: ¥BIN
INCLUDE=H: \mathbb{YMSC\mathbb{Y}INCLUDE\mathbb{Y}
MIMACRO=H: ¥BIN
R>symdeb 🖂 … デバッガをロードしプロセス 1 (symdeb) の PSP を調べる
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-r 回 …各レジスタの確認
AX=0000 BX=0000 CX=0000
DS=53C2 ES=53C2 SS=53C2
                                                              ST=0000
                                                                        DT = 0000
                    CX=0000 DX=0000 SP=AB2D BP=0000
                                                     NV UP EI PL NZ NA PO NC
                              CS=53C2 IP=0100
53C2:0100 CD21
                             INT
                                     21
                                          :Terminate Program
-d 0 回 … プロセス2 のためにプロセス 1 から PSP がコピーされているので, こ
53C2:0000 CD 20 00 A0 00 9A 2D AA-69 F5 28 09 E5 4A C5 09
                                                                   この内容によりプロセス 1 (symdeb) の PSP を捜す ① M . . . - * iu(.eJE.
                                                                      eJp.eJcI....
            E5 4A F0 08 E5 4A E3 49-06 07 01 00 02 FF FF FF
53C2:0010
                                                   FF CA 4A 75 07
            FF FF FF FF
                              FF FF FF-FF
                                            FF
                                               FF
53C2:0020
                          FF
                                                                      cI....BS.....
                                                      01400 00 00
53C2:0030
            E3 49 14 00 18 00 C2 53-FF
                                            FF
                                               EE EE
            53C2:0040
                                                                     M\!:\!K\ldots\ldots\ldots
53C2:0050
           CD 21 CB 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 20 20 20
                                 20 20-00 00 00 00 00 20 20 20
53C2:0060
             20 20
                   20
                       20
                          20
                              20
           20 20 20 20 20 20 20 20 20-00 00 00 00 00 00 00 00 ff 回 ・・メモリ・ダンプして確認する
53C2:0070
                                                             プロセス 1 の環境セグメント ②
3D 1F MUJ..M!.:=..r.=
           ff 🖸
 -d 4ac9:0
4AC9:0000
            4D D5 4A 0A 00 CD 21
                                               1F 03
                                                      72 05 3D 1F
                                                                                          メモリ管理情報
                                     86-E0
                                           30
                                                                      PATH=R:¥;H:¥BIN;
                                                             4E 3B
                   54 48 3D 52
                                  3A
                                     5C-3B 48
                                               3A 5C
                                                      42 49
4AC9:0010
            50 41
                                                                      H:\mathbf{H}:\mathbf{Y}MSC\mathbf{E}XE;\mathbf{H}:\mathbf{Y}CO
4AC9:0020
            48 3A 5C 4D 53 43 5C 45-58 45 3B 48 3A 5C
                                                             43 4F
                                                                      M3; H: \BAT. COMSPE
                                                      4D 53 50 45
4AC9:0030
            4D 33 3B 48 3A
                              5C
                                 19
                                     41-54
                                            00 43 4F
                                                                      C=R:\COMMAND.COM
            43 3D 52 3A 5C 43 4F 4D-4D 41 4E 44 2E 43 4F
                                                                4D
4AC9:0040
                                                                      .HELP=H:¥BIN.PRO プロセスの環境が
             00 48 45 4C 50 3D 48 3A-5C 42 49 4E 00 50 52 4F
4AC9:0050
                                                                      FILE=H:\\BIN.INCL
                                                                                          コピーされている ④
            46 49 4C 45 3D 48 3A 5C-42 49 4E 00 49 4E 43 4C
4AC9:0060
                                                                      UDE=H:\frac\text{YMSC\text{YINCLU}
                                     4D-53 43 5C 49 4E 43 4C 55
4AC9:0070
            55 44 45 3D 48
                              34
                                  5C
                                                                      DE¥.MIMACRO=H:\B
                                            52 4F
                                                   3D 48 3A 5C
                                                                42
4AC9:0080
            44 45 5C 00 4D 49
                                 4D 41-43
                                                                44
                                                                      IN....R:\WK\SYMD
                                               4B 5C 53 59 4D
                                            57
            49 4E 00 00 01 00
                                 52
                                     3A-5C
4AC9:0090
                                                                      EB.EXE.u. G."}..
                                                   16 A2 FD 15 80
4AC9:00A0
            45 42 2E 45 58 45 00 75-11 A0 47
                                                                      MUJ1..&"...PV8.c} メモリ管理情報 ③
M . ..p~.p/.cI<.)
            4D D5 4A EC 08 04 26 A2-0E 00 1E 50
                                                             00
                                                                63
                                                      56 B8
4AC9:00B0
            CD 20 00 A0 00 9A F0 FE-1D F0 2F 01 E3 49 3C 01
4AC9:00C0
            E3 49 EB 04 E3 49 E3 49-06 07 01 00
                                                      02 FF
                                                             FFFF
                                                                      cIk.cIcI....
4AC9:00D0
                                                                                          プロセス1の PSP
4AC9:00E0 FF CA 4A 8C 8D
                                                                      E5 4A 14 00 18 00 D5 4A-FF FF FF FF 01 00 00 00
                                                                      eJ....UJ......
4AC9:00F0
                                                   ープログラム
終了アドレス
                       ►ハード·エラ-
                                                                  -ctrl-Cによる
-q [-]
M理アドレス (INT 24H)
R>symdeb command.com 回…プロセス 2 (command.com)
Microsoft Symbolic Debug Utility のロード
                                                                   中断処理アドレス (INT 23H)
                                                       (INT 22H)
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-r 回 … プロセス 2 の開始セグメントの確認
AX=0000 BX=0000 CX=6163 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=53CD ES=53CD SS=53CD CS=53CD IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC
                                                                         DI=0000
53CD:0100 E95D0D
                             IMP
                                     0E60
 -g 🖂 … プロセス2の実行
Command 1 -> 3 3.30
R>symdeb 🖂 … プロセス 3 (symdeb) によりプロセス 2 とプロセス 3 の PSP を調べる
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
 (C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-d 53cd:0 回 … 確認しておいたセグメント・アドレスからプロセス 2 の PSP を調べる ⑤
```

場合には、実行のまえにプログラムのリロケートが 行われる。

(4) 子プロセスでプログラムが終了すると、PSPから INT 22H~INT 24H のベクタを元に戻す。プロセ ス終了のシステム・コールにより、子プロセスで使 用していたメモリを開放する。そして、INT 22Hの 保持している終了アドレスに JMP して親プロセス に戻る

【EXEC システム・コールの実行サンプル】

文章だけではわかりにくいので、具体的な例を示して解説しましょう。リスト3-3の実行例を参照してください。これは図3-6のようにプロセス(ここではcommand.comとsymdeb.exeを交互に呼ぶ)を階層的にコールした場合の実行例です。

内部割り込みについては、第5章で詳しく解説して ありますが、このようにプロセスが階層的にコールさ

[リスト3-3] 階層プロセスとプロセスのチェイン ②

```
53CD - 0000
         CD 20 00 A0 00 9A F0 FF-1D F0 88 02 CD 53 C5 09
                                                          M . ..p~.p..MSE.
                                                          eJp.eJMS.....
          E5 4A F0 08 E5 4A CD 53-06 07 01 00 02 FF FF FF
53CD . 0010
53CD:0020
                               FF-FF FF FF FF C2 53 75 07
                                                          FF FF FF FF FF FF
53CD - 0030
          CD 53 14 00 18 00 CD 53-FF FF FF FF 01400 00 00
                                                          MS....MS......
53CD:0040
          53CD:0050
          CD 21 CB 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 20 20 20
                                                          M!K.....
53CD . 0060
          20 20 20 20 20 20 20 20 20-00 00 00 00 00 20 20 20
          20 20 20 20 20 20
]…プロセス2の環境セグ
                                             00 00 00 00
53CD:0070
                           20 20-00
                                    00 00
                                          00
                            メントとメモリ管理情報のメモリ・ダンプ ⑥ プロセス2の環境セグメント
-d 53c1:0 □ ···
53C1:0000 4D CD 53 0A 00 EB C8 BE-81 00 E8 09 F0 3C 0D 74
                                                          MMS..kH>..h.p<.t}メモリ管理情報
                                                          PATH=R:¥:H:¥BIN:
53C1:0010
          50 41 54 48 3D 52 3A 5C-3B 48 3A 5C 42 49 4F 3B
53C1:0020
          48 3A 5C 4D 53 43 5C 45-58 45 3B 48 3A 5C 43 4F
                                                          H: YMSCYEXF: H: YCO
53C1:0030
          4D 33 3B 48 3A 5C 42 41-54 00 43 4F 4D 53 50 45
                                                          M3:H:\BAT.COMSPE
53C1:0040 43 3D 52 3A 5C 43 4F 4D-4D 41 4E 44 2E 43 4F 4D
                                                          C=R:\COMMAND.COM
                                                                           プロセス2の環境
                                                          .HELP=H:\BIN.PRO
53C1:0050
          00 48 45 4C 50 3D 48 3A-5C 42 49 4E 00 50 52 4F
53C1:0060
          46 49 4C 45 3D 48 3A 5C-42 49 4E 00 49 4E 43 4C
                                                          FILE=H: ¥BIN. INCL.
53C1:0070 55 44 45 3D 48 3A 5C 4D-53 43 5C 49 4E 43 4C 55
                                                          UDE=H:\MSC\INCLU
-d 0回 …プロセス3の PSP を調べる
                                                          M . ..C .v(.OTE.
5DAC:0000
         CD 20 00 A0 00 9A 43 A0-07 F6 28 09 CF 54 C5 09
5DAC:0010
             54 FØ 08 CF
                         54
                            CD
                              53-06 07 01 00 02 FF FF FF
                                                          OTp.OTMS.....
          CF
5DAC:0020
          FF FF FF FF FF
                            FF FF-FF FF FF FF B4 54 75 07
                                                           .....4Tu.
5DAC:0030
          CD 53 14 00 18 00
                                       FF FF
                                                          MS....,]......
                           AC
                               5D-FF
                                             01400 00 00
5DAC:0040
          5DAC:0050
          CD 21 CB 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 20 20 20
                                                          M!K.....
5DAC:0060
          20 20 20 20 20 20 20 20 20-00 00 00 00 00 20 20 20
5DAC:0070
                                                      00
                                                           プロセス3の環境セグメント
54B3:0000
         4D BF 54 0A 00 CD
                           21 86-E0 3D 1E 03 72 05 3D 1F
                                                          M?T..M!. =..r.=. } メモリ管理情報
54B3:0010 50 41 54 48 3D 52 3A 5C-3B 48 3A 5C 42 49 4E 3B
                                                          PATH=R:¥;H:¥BIN;
54B3:0020
          48 3A 5C 4D 53 43 5C
                              45-58 45 3B 48 3A 5C 43 4F
                                                          H: YMSCYEXE; H: YCO
54B3:0030 4D 33 3B 48 3A 5C 42 41-54 00 43 4F 4D 53 50 45
                                                          M3; H: \BAT. COMSPE
54B3:0040
         43 3D 52 3A 5C 43 4F 4D-4D 41 4E 44 2E 43 4F 4D
                                                          C=R:\COMMAND.COM
                                                          .HELP=H:¥BIN.PRO >プロセス3の環境
54B3:0050 00 48 45 4C 50 3D 48 3A-5C 42 49 4E 00 50 52 4F
54B3:0060
          46 49 4C
                   45 3D 48 3A 5C-42
                                    49 4E 00 49 4E 43 4C
                                                          FILE=H: \BIN. INCL
54B3:0070
          55 44 45 3D 48 3A 5C 4D-53 43 5C 49 4E 43 4C 55
                                                          UDE=H:\MSC\INCLU
54B3:0080
          44 45 5C 00 4D 49 4D 41-43 52 4F 3D 48 3A 5C 42
                                                          DE¥.MIMACRO=H:\B
54B3:0090
         49 4E 00 00 01 00 52 3A-5C 57 4B 5C 53 59 4D 44
                                                          IN...R:\WK\SYMD
54B3:00A0
          45 42 2E 45 58 45 00 75-11 A0 47 16 A2 FD 15 80
                                                          EB.EXE.u. G."} ..
                                                          M?T1..&"...PV8.c}メモリ管理情報
M ...p~.p/.MS<.)
54B3:00B0 4D BF 54 EC 08 04 26 A2-0E 00 1E 50 56 B8 00 63
54B3:00C0
          CD 20 00 A0 00 9A F0 FE-1D F0 2F 01 CD 53 3C 01
          54B3:00D0
                                                         MSk.MSMS.....
                                                                            プロセス3の PSP
54B3:00F0
                                                          .....4T..
54B3:00F0 CF 54 14 00 18 00 BF 54-FF FF FF 01 00 00 00 OT....?T......
-q 🗔
                      -INT 24H
                                              -INT 22H -INT 23H
R>symdeb command.com 回 … プロセス3(symdeb) の子プロセスとしてプロセス4(command.com) Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-r □ ··· プロセス 4 のセグメント・アドレスを確認
AX=0000 BX=0000 CX=6163 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=5DB7 ES=5DB7 CS=5DB7 IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC
                      JMP
5DB7:0100 E95D0D
                             0E60
-g 🛛 … プロセス 4 の実行
Command / -> 3 3.30
R>symdeb □ … デバッガによりメモリ内容を確認する
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
```

れた場合, それぞれのプロセスでは独自に INT 23H (ctrl-C による中断) および INT 24H (ハード・エラー) の各処理のルーチンをもつことができます

そして、これらの情報はプロセス起動時の割り込みベクタ・テーブルから PSP にコピーされているので、子プロセスの PSP のダンプ・リストを見れば、その親プロセスの各ルーチンの処理アドレスを知ることができます。

また、同様に PSP のオフセット 0AH には子プロセスが終了したあとの戻りアドレス (親プロセス内の)がコピーされています。したがって、リストの実行例におけるプロセスと割り込みベクタのチェイン状態は、図3-7 のように表すことができます。リスト3-3 を追っていきましょう。


(1) システムのコマンド・プロセッサ(command.com であり、便宜上これをプロセス 0 とする)の set コマン


[リスト3-3] 階層プロセスとプロセスのチェイン ③

```
-d 5db7:0 □ ··· プロセス 4 (command.com)の PSP の確認®
5DB7:0000
           CD 20 00 A0 00 9A F0 FF-1D F0 88 02 B7 5D C5 09
                                                           M . ..p~.p..7]E.
                                                           OTp.OT7].....
          CF 54 F0 08 CF 54 B7 5D-06 07 01 00 02 FF FF FF
5DB7:0010
           FF FF FF FF FF
                            FF FF-FF FF FF FF AC 5D 75 07
5DR7 . 0020
                                                             .....]u.
           B7 5D 14 00 18 00 B7 5D-FF FF FF FF 01 00 00 00
                                                            7]....7]......
5DB7:0030
5DB7:0040
           .00.00.00.00.00.00.00
5DR7:0050
           CD 21 CB 00 00
                          00 00 00-00 00 00 00 00 20 20 20
                                                           M!K....
5DB7:0060
           20 20 20 20 20 20 20
                            20 20-00 00 00 00 00 20 20 20
                             20
                               20-00
                                     00 00 00 00 00 00 00 00
報のダンプ 9 INT24H
5DB7:0070
           20
              20 20
                    20
                          20
-d 5dab:0 □
              ロセス4の環境とメモリ管理情報のダンプ ⑨
                                                             プロセス4の環境セグメント
                                                           M7].....メモリ管理情報
PATH=R:¥;H:¥BIN;)
5DAB: 0000 4D B7 5D 0A 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
           50 41 54 48 3D 52 3A 5C-3B 48 3A 5C 42 49 4E 3B
5DAB: 0010
          48 3A 5C 4D 53 43 5C 45-58 45 3B 48 3A 5C 43 4F
                                                           H: YMSCYEXE: H: YCO
5DAB: 0020
                                                           M3; H: ¥BAT. COMSPE
5DAB: 0030
          4D 33 3B 48 3A 5C 42 41-54 00 43 4F 4D 53 50 45
          43 3D 52 3A 5C 43 4F 4D-4D 41 4E 44 2E 43 4F 4D
                                                           C=R:\COMMAND.COM
                                                                            プロセス4の環境
5DAB: 0040
5DAB: 0050
           00 48 45 4C 50 3D 48 3A-5C 42 49 4E 00 50 52 4F
                                                            . HELP=H: YBIN. PRO
                                                           FILE=H: \BIN. INCL
5DAB : 0060
           46 49 4C 45 3D 48 3A 5C-42 49 4F 00 49 4F 43 4C
           55 44 45 3D 48 3A 5C 4D-53 43 5C 49 4E 43 4C 55
                                                           5DAB: 0070
-d 0回 … 次にロードされる
                      さき
                         プロセスのための PSP を確認 ⑩
                               96-A6 F6 28 09 B9 5E C5 09
                                                           6796:0000
           CD 20 00 A0 00
                         9A
                            59
6796:0010
           B9 5E F0 08 B9
                         5E
                            B7 5D-06 07 01 00 02 FF
                                                    FF FF
6796:0020
           FF FF FF FF
                       FF
                          FF
                                FF-FF
                                     FF FF FF 9E 5E 75 07
           B7 5D 14 00
                            96 67-FF FF FF FF 01 00 00 00
                                                           7]....g....
6796:0030
                      18
                          00
           00 00 00 00 00
                          00
                               00-00 00 00 00 00 00 00 00
6796:0040
                            00
                                                             4.44.44.44.44.00 00
6796:0050
           CD 21 CB 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 20 20 20
                                                           M!K.....
           20 20 20 20 20 20 20 20 20-00 00 00 00 00 20 20 20
6796:0060
                                                            20.20.20.00
           20 20 20
                 00 00
6796:0070
         ff
                                                  環境セグメ
-d 5e9d:0
                                                           M)^..M!. =..r.=.}メモリ管理情報
PATH=R:¥;H:¥BIN; )
          4D A9 5E 0A 00 CD 21 86-E0 3D 1E 03 72 05 3D 1F
5E9D:0000
5E9D:0010
                            3A 5C-3B 48 3A 5C 42 49 4E 3B
           50 41 54 48 3D 52
5E9D:0020
          48 3A 5C 4D 53 43 5C 45-58 45 3B 48 3A 5C 43 4F
                                                           H:\\MSC\\EXE;\H:\\CO
5E9D:0030
           4D 33 3B 48 3A 5C
                            42 41-54 00 43 4F
                                              4D 53 50 45
                                                           M3:H:\BAT.COMSPE
5E9D:0040
          43 3D 52 3A 5C 43 4F 4D-4D 41 4E 44 2E 43 4F 4D
                                                           C=R:\COMMAND.COM
                                                            . HELP=H: ¥BIN. PRO プロセス 5 の環境
5E9D:0050
           00 48 45 4C
                       50
                         3D 48 3A-5C 42 49 4E 00 50 52 4F
         46 49 4C 45 3D 48 3A 5C-42 49 4E 00 49 4E 43 4C
5E9D:0060
                                                           FILE=H: ¥BIN. INCL
                                                           UDF=H: YMSCYINCLU
5E9D:0070
          55 44 45 3D 48 3A 5C 4D-53 43 5C 49 4F 43 4C 55
5E9D:0080
           44 45 5C 00 4D 49 4D 41-43 52 4F 3D 48 3A 5C 42
                                                           DE¥.MIMACRO=H:\B
5E9D:0090
          49 4E 00 00 01 00 52 3A-5C 57 4B 5C 53 59 4D 44
                                                           IN...R:\WK\SYMD
                                                           EB.EXE.u. G.")...
M) 1.&"...PV8.c}
M ...p<sup>-</sup>.p/.7]<.
5E9D:00A0
          15 19
                 2F
                    15
                       58 45 00 75-11 A0 47 16 A2 FD 15 80
5E9D:00B0 4D A9 5E EC 08 04 26 A2-0E 00 1E 50 56 B8 00 63
5E9D:00C0
           CD
             20 00
                    AO
                       00
                         9A FØ FE-1D FØ 2F Ø1 B7 5D 3C Ø1
プロセス5の PSP
- 9回 … プロセス 5 からプロセス 4 へ
                             INT 24H
                                           - INT 22H
                                                        -INT 23H
R>exit □ …プロセス4からプロセス3へ
Program terminated normally (0) -r 回 … アドレスの確認
AX=00000 BX=00000 CX=6163 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=5DB7 ES=5DB7 SS=5DB7 CS=5DB7 IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC 5DB7:0100 E95D0D JMP 0E60
- q 回 … プロセス 3 からプロセス 2 へ
R>exit □ …プロセス2からプロセス1へ
Program terminated normally (0)
-rロ … アドレスの確認
AX=0000 BX=0000 CX=6163 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=53CD ES=53CD SS=53CD CS=53CD IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC
53CD:0100 E95D0D
                        JMP
                               0F60
-q 🖂 … プロセス 1 からプロセス 0 へ
R>
```

〔図3-7〕プロセスのチェインと PSP の関係▶

〔図3-6〕子プロセスの実行例におけるメモリ配置





ドにより、そのプロセス 0 の環境を確認しておきます、次に、このプロセス 0 の子プロセスとしてプロセス 1 (symdeb.exe) を起動します。ここで、このプロセス 1 の環境変数領域にはプロセス 0 の環境がコピーされることになります。

また、この時点においてデバッガ symdeb でテスト されるべきプログラムのために、DS レジスタが示す アドレスのオフセット 0000H からの 256 バイトには、 すでに PSP が作られていることもわかります(リスト 3-3 の①).

次に、この PSP のオフセット 2CH を見れば sym deb.exe の環境セグメント 4ACAH(絶対アドレス 4ACAOH)を知ることができます(②). ここでは、さらに参考のためにメモリ管理情報もメモリ・ダンプして確認しています(③).

また環境セグメント・アドレス(4ACA0H)のメモリ 内容を見ると、確かに set コマンドで確認したプロセ ス 0 (command.com)の環境がコピーされていること もわかります(④).

絶対アドレス 4AD50H からの 256 バイトはプロセス1 (symdeb.exe)の PSP です。後述のように PSP のオフセット 0AH, 0EH, 12H からの 4 バイトは、それぞれ INT 22H(プロセス終了アドレス), INT 23H(个Cによる中断処理アドレス), INT 24H(ハード・エラーによる処理アドレス)の三つのベクタ・テーブルのコピーが入ります。

これらのアドレスは、EXECシステム・コールによりプロセスが起動された時点で、ベクタ領域から PSPにコピーされ、逆にプロセスが終了したときに PSP からベクタ領域へ元の値が戻されることになります。

また、INT 23H、INT 24H の各処理はプロセスに よって独自の処理ルーチンをもつことができ、その場 合は対応するベクタ・テーブルを書き替えてもさしつ かえありません。

したがって、プロセス1 (symdeb.exe)の PSP にある終了アドレスは、このプロセスをコールした親プロセス内の戻りアドレスを保持していることになり、中断処理アドレスとエラー処理アドレスは、その親プロセスであるプロセス0が実行中のベクタ・テーブルのコピーなので、プロセス0の中断処理とエラー処理のアドレスということになります。

よって、プロセス1の PSP のオフセット 0EH にある 49E3:013CH、オフセット 12H にある 49E3:04EBH は、その親プロセスであるプロセス0 (command.com) の各々の処理ルーチンのアドレスを指していることになります(図3-7).

(2) 次に, このプロセス 1 (symdeb.exe) からプロセス 2 (command.com) を起動します.

そして、このプロセス2のさらに子プロセスとして プロセス3 (symdeb.exe)を実行し、このデバッガ symdebで各々のプロセスのPSP、および環境のメモ リ・ダンプを行ってその内容を確認します。

まず、プロセス 2 の PSP を調べると(⑤)、プロセス 2 の終了アドレス(53CD:0288H)、プロセス 1 内にある中断処理アドレス(4AE5:09C5H)、エラー処理アドレス(4AE5:08F0H)を知ることができます(図3-7)。

また,この PSP のオフセット 2CH の内容からプロセス2の環境セグメント (53C2H) を知り,その前後のメモリ管理情報とともに、プロセス2の環境をメモリ・ダンプして確認します(⑥).

次に、プロセス 4 (次にロードすべき)の PSP から、 やはりプロセス 3 (symdeb.exe)の環境セグメント (54B4H)を知り、その前後のメモリ管理情報とプロセ ス 3 の PSP までを含めてダンプ・リストで確認します (⑦).

そして、このプロセス 3 の PSP から、プロセス 3 の終了アドレス (53CD:012FH) や中断処理アドレス (53CD:013CH) と エラー処理アドレス (53CD:04EBH) も知ることができます。

(3) 次に、プロセス 3 (symdeb.exe) の子プロセスとして、プロセス 4 (command.com) をロードし、デバッガ symdeb の R コマンドでプロセス 4 の実行アドレスを確認してから、プロセス 4 を実行します。そして、このプロセス 4 の子プロセスとして、さらに symdeb. exe をプロセス 5 として起動します。

このデバッガ symdeb (プロセス 5) で、まずプロセス 4 の PSP を確認します(\$)。すると、この内容からプロセス 4 の終了アドレス(5DB7:0288H)、中断処理アドレス(5DB7:013CH)とエラー処理アドレス(5DB7:04EBH)を知ることができます。

また,このプロセス 4 の PSP の内容からプロセス 4 の環境セグメント (5DADH) をも知ることができるので,この前後のメモリ管理情報と共にメモリ・ダンプして確認します(⑤).

そして、次にロードされるべきプログラムの PSP の ダンプ・リストを見ます(⑩). この PSP の内容からプロセス5の環境セグメント(5E9EH)を知り、その前後のメモリ管理情報やプロセス5の PSP を確認し、このプロセス5の PSP から中断処理アドレス(5DB7:04EBH)を知ることができます(⑪).

プロセスの終了

プロセスの終了とは、子プロセスから親プロセスへ

戻ることを意味します。プロセスの終了には、正常な 終了と異常が起こった場合の終了と2通りの終了があ ります(表3-4).

さらに正常終了には、プログラムをメモリに残さな いで終了するもの(ファンクション・リクエスト 4CH) と、プログラムをメモリに常駐したまま終了するもの (ファンクション・リクエスト 31H)の 2 通りがありま

また、異常終了にも、ctrl-Cによる終了(INT 23H). およびハード・エラーによる異常終了(INT 24H) があります。 ハード・エラーとは、デバイス・レ ベルでのエラーのことであり、そのエラー情報はデバ イス・ドライバから返されます。

正常終了の場合は、EXECシステム・コールが実行 された時点で、割り込みベクタ・テーブルから PSP に コピーされている ctrl-C による中断アドレス、および ハード・エラー処理アドレスが PSP から元のベクタ・ テーブルに戻され、親プロセスでの割り込みテーブル に復帰させるとともに INT 22H のベクタ・テーブル に書かれてある終了アドレスに復帰します。

また、子プロセスで INT 23H や INT 24H のベク タ・テーブルを書き替えていなければ(これらの処理ル ーチンをもっていなければ), ctrl-C による中断やハー ド・エラーが起こった時点で、親プロセスの各々の処 理ルーチンに飛ぶことになり、やはり子プロセスは終 了して親プロセスに戻ることになります。

親プロセスでは、システム・コールのファンクショ ン4DHにより、子プロセスがどのような状態で終了 したのかを、そのリターン・コードで知ることができ

PSP(Program Segment Prefix)

プログラム(プロセス)が実行されるとき、プログラ ム自身はメモリの TPA (Transient Program Area) にロードされますが、このプログラムがロードされる べき空き領域のことをプログラム・セグメントと呼び ます [図3-2(f)参照].

このプログラム・セグメントの先頭 256 バイトには、 MS-DOS とユーザ・プログラムとのインターフェース を取る領域が確保されますが、このインターフェース 領域のことを PSP と呼びます

ここには、親プロセス(command.com)から子プロ セスへ渡されるパラメータの文字列や各種のアドレス. FCB(File Control Block), DTA(Data Transfer Address), あるいは MS-DOS のワーク・エリアなどが 含まれます


● PSP の構成

この PSP の構成は図3-8 のようになっており、プロ グラム・セグメントのオフセット 0000H~0100H の領 域が PSP 領域として確保されます。リスト3-4 は、デ バッガ symdeb を用いて masm.exe にパラメータを 並べて起動した場合の PSP のダンプ・リストを示した

〔表3-4〕プロセス終了の種類

終了状態	終了原因
正常終了	通常終了:ファンクション・リクエスト 4CH
正治於「	常駐終了:ファンクション・リクエスト 31H
異常終了	ctrl-C 入力: INT 23H
共吊於「	ハード・エラー: INT 24H





```
R>symdeb 旦 … デバッガの起動
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-n masm.exe a:test1,b:test2,c:test3,d:test4 回 … ターゲットとして masm.exe にパラメータを指定してロード
-1 🗐
-r 回 … 各レジスタの確認
                                            BP=0000 SI=0000
                                   SP=0080
                                                              DI=0000
AX=0000
        BX=0001
                 CX=AF33
                          DX = 0000
                               EGC IP=0010 NV UP EI PL NZ NA PO NC
AX,ES 絶対アドレス 9FFFFH までのメモリ割り当て
        ES=53CC SS=6FBE CS=6E6C IP=0010
DS=53CC
                                                                            プログラム終了
6E6C:0010 8CC0
                        MOV
-d 0 ff回…PSPのメモリ·ダンフ
                                     ハード・エラー処理
                                                                           -中断処理
           CD 20 00 A0 00
53CC:0000
                         9A F0 FE-1D F0 28 09 E5 4A C5 09
                                                                   .p(.eJE.
53CC:0010
                               4A-06 07 01
                                                           eJp.eJUJ....
           E5 4A F0 08 E5 4A D5
                                           00 02 FF
                                                       FF
                                                             .....BS
                                                                           -環境セグメント
53CC:0020
                               FF-FF
                                              C2 53 A0 8D
           FF
             FF
                                     FF FF FF
                                                 00 00 00
                                                           eJ....LS......
53CC:0030
           E5
             4A
                   00
                         00 CC
                               53-FF
                                              01
                                                           M!K.....TES
53CC:0040
           00 00
                   00 00
                         00 00
                               00-00 00 00 00 00
                                                 00
                                                    00 00
                                                                             第 1FCB
                   00 00 00 00 00-00 00 00 00 01 54 45 53
53CC:0050
           CD
             21
                 CB
                                                                            -第 2FCB
                                                                   · · · · · TES
                                                           T1
53CC:0060
           54 31 20 20 20 20 20 20-00 00 00 00
                                              02
                                                 54
                                                    45
53CC:0070
           54 32 20 20 20 20 20 20-00 00 00 00 00 00 00 00
53CC:0080
           29
              20
                 4D
                            2F
                                45-58
                                     45
                                        00
                                                 74
                                                    65
                                                       73
                                                           ) MASM.EXE.a:tes
53CC:0090
           74
             31 20
                   62 3A
                         74 65 73-74 32 2C 63 3A
                                                 74 65 73
                                                           t1,b:test2,c:tes
53CC:00A0
           74
                    64
                      3A
                            65
                                73-74
                                     34
                                        0D 00
                                              00
                                                 00
                                                    00
                                                       aa
                                                           t3,d:test4.....
             53CC:00B0
           00
                                                                             パラメータ文字列および
                                                 00
                                                    00
                                                       00
53CC:00C0
           00
             00
                00
                   00
                      00
                         00 00
                               00-00
                                     00
                                        aa
                                           00
                                              00
                                                                             デフォルトDTA
53CC:00D0
             00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00
                                                 00 00 00
           00
             00 00 00
                      00 00 00
                               00-00
                                     00
                                        00
                                           00
                                              00
                                                 00
                                                    00
                                                       00
53CC:00E0
           00
53CC:00F0
           00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 EA 0F
                                                 56 E5 4A
               パラメータの文字数
-u ds:0 □
53CC:0000 CD20
                         INT
                                20 -
                                     -(1)
         --- PSP のオフセット 0000H の逆アセンブル
-u ds:5 □ ··· PSP のオフセット 0005H の逆アセンブル
53CC:0005 9AF0FE1DF0 CALL F01D:FEF0 -
-u ds:50 □ ··· PSP のオフセット 0050H の逆アセンブル
53CC:0050 CD21
                         INT
                                  (3)
53CC:0052 CB
                         RETE
-q □
R>
```

ものです.

◆ オフセット 00H~01H

INT 20H(プログラム終了のシステム・コール)の機 械語コード(CDH, 20H)が入っています(リスト3-4の
①). これは CP/M が、

JMP OH

でプログラムを終了していたものとの互換性を考えて 設けられています。

この方法によるプログラム終了は、後述の COM モデルのプログラムでは、CS(コード・セグメント)と DS (データ・セグメント)が同じセグメントを指しているため簡単に行うことができます。

しかし、EXE モデルのプログラムでは、CS(コード・セグメント)が PSP のセグメントを指していないため、この PSP 内のアドレスにジャンプするには、スタック内の戻り番地を変えるなどして、CS(コード・セグメント)の内容を PSP のセグメントに合わせなければなら

なくなります.

また、今後の MS-DOS のバージョン・アップや OS/ 2 への移行などを考えると互換性の面で問題があり、 ファンクション・リクエスト 4CH によるプログラム 終了を用いるべきです。

◆ オフセット 02H~03H

ここには使用可能メモリの最上位のセグメント・アドレス+1が入っています。同リストの例では A000H になっていますので、絶対アドレスの 9FFFFH までが MS-DOS(正確にはこの時点では masm.exe に割り当てられている)の使用可能メモリであることがわかります。

◆ オフセット 05H~09H

これも CP/M との互換性を考えて用意されたもので、この部分には MS-DOS への FAR CALL 命令が入っています。

CP/M 互換のシステム・コールでは、CL レジスタに

ファンクション番号をセットして, このアドレス 0005H & NEAR CALL Lat.

しかし、この方法も今となっては過去の遺物といえ る方法となりますので、今後の互換性を考えると使用 しないほうが賢明といえます(リスト3-4の(2))

◆ オフセット OAH~ODH

この部分には、EXECシステム・コールにより子プ ロセスが起動された時点で、その子プロセスの終了ア ドレスが入ります。

の次の命令のアドレスを INT 22H の割り込みベク タ・テーブルに格納し、そのあと INT 22H の割り込 みベクタのコピーをこのフィールドにセットします.

◆ オフセット 0EH~11H

この部分には、EXEC システム・コールによりプロ セスが起動された時点で、INT 23Hの割り込みベク タ・テーブルがコピーされます。 すなわち, この部分 には親プロセスの ctrl-C によるプログラムの中断処 理ルーチンのアドレスが入ることになります。

◆ オフセット 12H~15H

オフセット 0EH~11H の 4 バイトと同様に, 親プロ セスの INT 24H(ハード・エラー)の割り込みベクタ のコピーが入っています。

◆ オフセット 2CH~2DH

この部分には、プロセスの環境のセグメント・アド レスが入っています。環境については、後述の環境の 項を参照してください。

◆ オフセット 50H~52H

INT 21H と RETF の機械語コードが入っていま す(リスト3-4の③), したがって、第6章で紹介するシ ステム・コールを利用する際に、このアドレスに対し て、FAR CALL してもさしつかえないことになりま す。

◆ オフセット 5CH(第 1 FCB), 6CH(第 2 FCB)

CP/M 互換のために用意されたテーブルで、ディス ク・アクセスに関するパラメータがセットされていま

これらのフィールドは十数バイトしかありませんが, 実際に FCB として使われるためには後述のように 37 バイトが必要になります。したがって、これを利用す るには、ユーザ・プログラム内の作業領域にコピーし てから利用することになります。

◆ オフセット 80H~FFH

PSPのオフセット 80H~FFHの領域には、コマン ドに渡されたパラメータの文字列が入ります。この場 合のフォーマットは、80Hには文字数が入り、その後 に文字列が続きます。文字列の最後にはデリミタとし て 0DH が入りますが, この 0DH は文字数には数えら れていません

また、このエリアはデフォルトの DTA (FCB によっ てファイルをアクセスする場合のワーク・エリア)とし ても使用されます。DTAに関しては、第4章のFCB の項および第6章の該当するシステム・コールのとこ ろで解説します.

環境変数と環境

MS-DOS は、親プロセスの EXEC システム・コール 環境変数とは、set コマンドや path コマンドにおい て定義された文字列のことをいいます。そして、これ らの文字列(環境変数)を集めたものを"環境"と呼ん でいます。

> これらの文字列は、ASCIZ文字列と呼ばれる、 ASCII コード文字列にターミネータとして 00H を付 けたもので表しています。また、この環境の最後には、 さらに 00H をもう一つ付けて表現することになって います。

最近のコンパイラやエディタなど多くのプログラム 開発ユーティリティは、この環境変数をうまく利用し てライブラリの入っているディレクトリや,ヘルプ・ ファイルのあるディレクトリを指定するなど、そのシ ステムに合ったプログラム開発環境を整えるようにな ってきています。

PSPのオフセット 2CH にある環境アドレスとは、 この環境文字列の置かれている先頭アドレスを指して います。このアドレスは、セグメント・アドレスにな っていて,必ずオフセット 0000H から始まることにな ります.

そして、この環境は親プロセスから子プロセスの環 境変数領域へコピーされて継承されます。また、この 環境の継承は親プロセスから子プロセスへの一方通行 なので、子プロセスで環境変数を変更しても親プロセ スのもつ環境は保存されます.

ver.3.30より以前のバージョンでは、環境変数領域 のサイズは固定長になっていて、子プロセスは親プロ セスよりも大きな環境変数領域(16バイト・パラグラ フ単位)を取ることはできませんでした。しかし, ver. 3.30では、環境変数領域のサイズが可変長となり、 command.com が MS-DOS から割り当てられたメモ り領域に環境を保存します。そして、その環境を子プ ロセスにコピーしているため、環境変数のサイズに制 限がなくなっています。

【環境の実行サンプル】

リスト3-5は、環境変数や環境領域を調べるための 実行例です.

① まず、親プロセス (command.com)の set コマンド で環境変数の確認をしておく.

② 次に、子プロセスである symdeb.exe で、さらに孫 プロセスに当たる command.com をロードする。

③ dコマンドを用いて孫プロセスの PSP を確認する。ここで、孫プロセスの PSP のオフセット 2CH から、この孫プロセスの環境セグメントを知ることができる。

④ そして、この環境セグメントの内容をデバッガ

symdeb の d コマンドで確認する. すると, たとえばオフセット 29H には 00H が入っていて, これが環境変数(文字列)のターミネータになっていることがわかる. また, オフセット 82H を見れば, 環境変数領域のターミネータとして, 二つの 00H が並んでいることもわかる

⑤ 次に、デバッガ symdeb のgコマンドで孫プロセ

〔リスト3-5〕子プロセスと環境領域 ①

```
R>set 🛘 … 親プロセスの環境を確認 ①
PATH=R: ¥; H: ¥BIN; H: ¥MSC¥EXE; H: ¥COM3; H: ¥BAT
COMSPEC=R: \(\) COMMAND.COM
HELP=H: ¥BIN
                                          晋培
PROFILE=H: ¥BIN
INCLUDE=H: \text{YMSC\text{YINCLUDE\text{Y}}
MIMACRO=H: ¥BIN
R>symdeb command.com 🛘 …子プロセス (symdeb) によって孫プロセス (command.com) をロード②
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-d 0 □ … 孫プロセス(command.com) の PSP ③
                                                           M . ..p~.p(.eJE.
          CD 20 00 A0 00 9A F0 FE-1D F0 28 09 E5 4A C5
53CD:0000
                                                       09
                                                           eJp.eJUJ....
53CD:0010
          E5 4A F0 08 E5 4A D5 4A-06 07 01
                                           00 02 FF
                                                    FF
                                                       FF
                                                                   .....BS"
53CD:0020
          FF
             EE EE
                   EE EE EE
                            EE
                               FE-FE
                                     FF
                                        FF
                                           FF
                                              C2 53 A2
                                                       8D
53CD:0030
          E5 4A 14 00 18 00 CD 53-FF
                                     FF FF FF
                                              01400
                                                    00
                                                       00
                                                           eJ....MS......
53CD:0040
          00 00 00 00 00 00 00
                               00-00
                                     00
                                        00
                                           00
                                              00
                                                 00
                                                    00
                                                       00
                                                           M!K.....
53CD:0050
          CD 21 CB 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 20 20 20
53CD:0060
           20 20
                20
                   20 20 20
                            20
                               20-00
                                     00 00 00
                                              00
                                                 20
                                                    20 20
          20 20 20 20 20 20 20 20 20-00 00 00 00 00
53CD:0070
                                                 00 00 00
                                                  孫プロセスの環境セグメント
                … 孫プロセスの環境を確認 ④
-d 53c2:0
          1100 -
53C2:0000
          50 41 54 48 3D 52 3A 5C-3B 48 3A 5C
                                              49
                                                 49 4E 3B
                                                           PATH=R:¥;H:¥BIN;
53C2:0010
          48 3A 5C 4D 53 43 5C
                               45-58
                                     45 3B 48
                                              3A 5C 43 4F
                                                           H:\YMSC\EXE;H:\CO
53C2:0020
          4D 33 3B 48 3A 5C 42
                               41-54 00 43 AF
                                              4D 53 50
                                                       45
                                                           M3; H: \BAT. COMSPE
53C2:0030
          43 3D 52 3A 5C 43 4F 4D-4D
                                     41 4E
                                           44
                                              2F
                                                 43 4F 4D
                                                           C=R:\COMMAND.COM
53C2:0040
          00 48 45
                   4C 50 3D 48
                               3A-5C
                                     42
                                        49
                                           4F 00 50 52
                                                       4F
                                                           . HELP=H: ¥BIN. PRO
53C2:0050
          46 49 4C 45 3D 48 3A 5C-42
                                                       4C
                                     49
                                        4E
                                           00
                                              49
                                                 4F 43
                                                           FILE=H: \BIN. INCL
53C2:0060
                   3D 48 3A
          55 44 45
                            5C
                               4D-53
                                     43
                                        5C
                                           49 4F
                                                 43 4C
                                                       55
                                                           UDE=H:\frac\text{YMSC\text{YINCLU}
53C2:0070
          44 45 5C
                   00 4D 49 4D
                               41-43 52
                                        4F
                                           3D 48
                                                 3A 5C
                                                       42
                                                           DE¥.MIMACRO=H:¥B
53C2:0080
          49 4E 00 00 01 00 43 4F-4D 4D
                                        41
                                           4F 44
                                                 2F 43 4F
                                                           IN....COMMAND.CO
53C2:0090
          4D 00 00 00 00 00 00 00 00-00
                                                           M. .
                                     00
                                        00 00
                                              00 00
                                                    00
                                                       00
53C2:00A0
          5A CD 53 33 4C 00 00 00-00
                                     00 00 00 00 00 00
                                                       00
                                                           ZMS3L......
M . ..p~.p(.e
53C2:00B0
          CD 20 00 A0 00 9A F0
                               FE-1D
                                     FO
                                        28 09 F5
                                                 4A
                                                    C5
                                                       09
                                                                   .p(.eJE.
                                                           eJp.eJUJ.....BS".
53C2:00C0
          F5 4A F0 08 F5 4A D5
                                        01
                               4A-06 07
                                           00 02 FF
                                                    FF
                                                       FF
53C2:00D0
          FF FF FF
                      FF FF
                   FF
                            FF
                               FF-FF
                                     FF
                                        FF
                                           FF
                                              C2
                                                 53
                                                    A2
                                                       8D
53C2:00E0
          E5 4A 14 00 18 00 CD 53-FF FF FF FF 01
                                                           eJ....MS.....
                                                 00
                                                    00
                                                       00
53C2:00F0
          00 00
-g 🗔 … 孫プロセスの実行 ⑤
                                          -パラメータ文字列のタ
                        -環境領域のターミネータ
Command N -> a> 3.30
R>set test=abc 🗆 … 新しい環境変数の定義 ⑥
R>symdeb 🛘 … ひ孫プロセスの起動 ⑦
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086] -d 53c2:0 1100 - ...
                … 孫プロセスの環境の確認 ⑧
53C2:0000
          53C2:0010
          48 3A 5C 4D 53 43 5C 45-58 45 3B 48 3A 5C 43 4F
                                                           H: YMSCYEXE; H: YCO
53C2:0020
          4D 33 3B 48 3A 5C 42 41-54 00 43 4F
                                              4D 53 50 45
                                                           M3:H:\BAT.COMSPE
53C2:0030
          43 3D 52 3A 5C 43 4F 4D-4D 41 4E 44
                                              2E
                                                 43 4F 4D
                                                           C=R:\\ COMMAND.COM
53C2:0040
          00 48
                45 4C
                      50 3D 48
                               3A-5C
                                     42 49 4E
                                              00
                                                 50 52 4F
                                                           .HELP=H:\BIN.PRO
                                                                             環境領域は変わらない ⑨
53C2:0050
          46 49 4C 45 3D 48 3A 5C-42 49 4E 00
                                                           FILE=H: ¥BIN. INCL
                                              49
                                                 4E 43 4C
53C2:0060
          55 44 45
                   3D 48 3A 5C
                               4D-53
                                     43 5C
                                           49 4E
                                                 43 4C
                                                       55
                                                           44 45 5C 00 4D 49 4D 41-43 52 4F 3D 48
53C2:0070
                                                 3A 5C 42
                                                           DE¥.MIMACRO=H:¥B
53C2:0080
          49
             4E
                00
                   00 01
                         00 43 4F-4D 4D
                                                 2E
                                                           IN....COMMAND.CO
                                        41
                                           4E
                                              44
                                                    43
                                                       4F
53C2:0090
          M......
                                                           4D CD 53 DB 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
53C2:00A0
          CD 20 00 A0 00 9A F0 FE-1D F0 88 02 CD 53 C5 09
53C2:00B0
```

ス(command.com)を起動する。

⑥ そして、孫プロセスである command.com の set コマンドで、新しい環境変数(文字列)をセットする.

① 次に、まえに調べておいた孫プロセス (command. com) の環境セグメントをチェックするために、さらにこの子プロセスとして孫プロセス (symdeb.exe) をロードする

® ここで、dコマンドを用いて孫プロセス(command.com)の環境を確認する.

⑨ ver.3.30 より以前のバージョンでは、この環境領域に新しい環境変数が追加されていたが、ver.3.30 では、新たに設定した環境は見あたらない。

⑩ そこで、ひ孫プロセス (symdeb.exe) が新たに起動 するプロセスのために用意した PSP を調べ、新しい環

〔リスト3-5〕子プロセスと環境領域 ②

```
53C2:00C0
          E5 4A F0 08 E5 4A CD 53-06 07 01 00 02 FF FF FF
                                                         eJp.eJMS....
53C2:00D0
          FF C2 53 75 07
                                                             ......BSu.
53C2:00E0
          CD 53 14 00 18 00 CD 53-FF FF FF FF 01 00 00 00
                                                          MS....MS.....
53C2:00F0
          00 00 00
                  00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
-d 0 □ … symdeb (ひ孫プロセス) が新しいプロセスのために用意している PSP の確認 ⑩
                                                               ..C .v(.OTE.
5DAC:0000
          CD 20 00 A0 00 9A 43 A0-07 F6 28 09 CF 54 C5 09
                                                          M
5DAC:0010
          CF
             54 F0 08 CF 54 CD 53-06 07 01 00 02 FF FF FF
                                                          OTp.OTMS.....4Tu.
5DAC:0020
          FF B4 54 75 07
5DAC:0030
          CD 53 14 00 18 00 AC 5D-FF FF FF FF 01400 00 00
                                                          MS....,]......
5DAC:0040
          . . . . . . . . . . . . . . . .
5DAC:0050
          CD 21 CB 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 20 20 20
                                                          M!K.....
5DAC:0060
          20 20
               20 20 20 20 20 20 20-00 00 00 00 00 20 20 20
                                                 20 20 20
00 00 00
一新しい環境セグメント
5DAC:0070
               20
                  20 20
          20 20
                         20
                            20
                               20-00 00 00 00 00 00 00 00
               …新しい環境の確認①
-d 54b4:0
        1100 🖃
54B4:0000
          50 41 54 48 3D 52 3A 5C-3B 48 3A 5C 42 49 4E 3B
                                                          PATH=R:¥:H:¥BIN:
54B4:0010
          48 3A 5C 4D 53 43 5C 45-58 45 3B 48 3A 5C 43 4F
                                                          H: YMSCYEXE; H: YCO
54B4:0020
          4D 33 3B 48 3A 5C 42 41-54 00 43 4F 4D 53 50 45
                                                          M3; H: ¥BAT. COMSPE
54B4:0030 43 3D 52 3A 5C 43 4F 4D-4D 41 4E 44 2E 43 4F 4D
                                                          C=R: YCOMMAND, COM
54B4:0040
          00 48 45 4C 50 3D 48 3A-5C 42 49 4E 00 50 52 4F
                                                          .HELP=H:\BIN.PRO
54B4:0050
          46 49 4C 45 3D 48 3A 5C-42 49 4E 00 49 4E 43 4C
                                                          FILE=H: ¥BIN. INCL
54B4:0060
          55 44 45 3D 48 3A 5C 4D-53 43 5C 49 4E 43 4C 55
                                                          UDE=H:\frac\text{YMSC\text{YINCLU}
54B4:0070
          44 45 5C
                   00
                      4D
                        49
                           4D 41-43 52
                                       4F 3D
                                             48 3A 5C
                                                          DE¥.MIMACRO=H:¥B
54B4:0080
          49 4E 00 54 45 53 54 3D-61 62 63 00 00 01 00 52
                                                          IN.TEST=abc....R
                                             45 58 45 00
54R4 - 0090
          3A 5C
                57
                            59
                                                          :\\WK\\SYMDEB.EXE.
                   4B
                      50
                         53
                               4D-44
                                    45
                                       142
                                          2E
                                                          M?T1..&"...PV8.c
M . ..p~.p/.MS<.
54B4:00A0
          4D BF 54 EC 08 04 26 A2-0E 00 1E 50 56 B8 00 63
54B4:00B0
          CD 20 00
                  A0
                      00
                        9A
                           FØ FE-1D FØ
                                       2F
                                          01 CD
                                                53
                                                   3C
                                                      01
                                                          MSk.MSMS.....
54B4:00C0
          CD 53 EB 04 CD 53 CD 53-06 07
                                       01 00 02 FF FF FF
54R4 . 00D0
          FF
             FF
                   FF
                           FF FF-FF
                                    FF
                                          FF B4 54 8C 8D
                                                            .....4T..
                EE
                      EE
                         EE
                                       FF
54B4:00E0
          CF 54 14 00 18 00 BF 54-FF FF FF FF 01 00 00 00
                                                          OT....?T.....
54B4:00F0
          -q 🗆 … 孫プロセス (command.com) に戻る ⑫
                                        -新しい環境変数
R>set test=abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 🛭 … 環境変数に新しいパラメータを設定 🚯
R>symdeb 🛘 … 再びひ孫プロセスを起動 (4)
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is
           [8086]
-d 0 □ ··· PSP を調べ環境セグメントを確認 ®
5DAF:0000 CD 20 00 A0 00 9A 40 A0-08 F6 28 09 D2 54 C5 09
                                                               .@ .v(.RTE.
5DAF: 0010
          D2 54 F0 08 D2 54 CD 53-06 07 01 00 02 FF FF FF
                                                          RTp.RTMS....
5DAF: 0020
          FF B5 54 75 07
                                                           5DAF - 0030
          CD 53 14 00 18 00 AF 5D-FF FF
                                       FF
                                          FF
                                             01 400 00 00
                                                          MS..../].....
5DAF: 0040
          5DAF: 0050
                                                          M!K....
          CD 21 CB 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 20 20 20
5DAF: 0060
          20 20
               20 20 20 20 20 20 -00 00 00 00 00 20 20 20
5DAF: 0070
          20 20 20 20
                     20
                        20 20 20-00 00 00 00 00 00 00 00
                                                             .....
               … 環境の確認 16
-d 54b5:0 1100 □
                                                 -環境セグメント
54B5:0000
          50 41 54 48
                     3D 52 3A 5C-3B 48 3A 5C 42 49 4E 3B
                                                          PATH=R:¥;H:¥BIN;
54B5:0010
          48 3A 5C 4D 53 43 5C 45-58 45 3B 48 3A 5C 43 4F
                                                          54B5:0020
          4D 33 3B 48
                     3A 5C 42 41-54 00 43 4F 4D 53 50 45
                                                          M3:H:\BAT.COMSPE
54B5:0030
          43 3D 52 3A
                        43 4F 4D-4D 41 4F 44 2F 43 4F 4D
                     5C
                                                          C=R:\\ YCOMMAND.COM
54B5:0040
          00 48 45 40
                        30
                           48 3A-5C 42 49 4F 00 50 52 4F
                     50
                                                          .HELP=H:\BIN.PRO
                                                          FILE=H:¥BIN.INCL
54B5:0050
          46 49 4C 45 3D 48 3A 5C-42 49 4E 00 49 4E 43 4C
54B5:0060
          55 44 45
                   3D 48
                        3A
                           5C
                              4D-53 43 5C
                                          49 4F 43 4C 55
                                                          UDE=H: YMSCYINCLU
54B5:0070
          44 45 5C
                   00 4D
                        49
                           4D 41-43 52 4F 3D 48 3A 5C 42
                                                          DE¥.MIMACRO=H:¥B
54B5:0080
          49 4F.
                00
                   54 45
                        53 54 3D-61 62 63 64 65 66 67 68
                                                          IN.TEST=abcdefgh
54B5:0090
          69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
                              70-71 72 73 74 75 76 77 78
                                                          ijklmnopqrstuvwx
                              3A-5C 57
54B5:00A0
                                       4B 5C 53 59 4D 44
          79 7A 00
                   00
                     01
                        00
                           52
                                                          yz....R:\\\X\X\Y\SYMD
EB.EXE.S.....
54B5:00B0
          45 42
               2E 45 58 45 00 53-FF FF FF FF FF FF FF FF
         4D C2 54 EC 08 FF FF FF-FF FF FF FF B4 54 A6 8D
54B5:00C0
                                                          MBT1.....4T&.
                                               新しいパラメータ
```

境の格納されているセグメントを調べる.

① そして、dコマンドを用いて新しい環境の確認を 行う. すると、新たに設定した環境変数は正常に登録 されている。

12 ここで、一度孫プロセス (command.com) に戻る。

③ 次に、set コマンドを用いてすでに定義されている環境変数(TEST)に新しいパラメータ(以前よりも

長い)を設定する.

♠ そして、再びひ孫プロセス (symdeb.exe) を起動する。

① PSP を調べて環境セグメント・アドレスを確認す

3. A TERROR TERROR TERROR TERROR TO

16 そして、その環境セグメントをメモリ・ダンプす

る。すると、パラメータが以前よりも長い場合でも正

[リスト3-5] 子プロセスと環境領域 ③

```
54B5:00D0 CD 20 00 A0 00 9A F0 FE-1D F0 2F 01 CD 53 3C 01 M . . . p~.p/.MS<.
54B5:00E0 CD 53 EB 04 CD 53 CD 53-06 07 01 00 02 FF FF FF MSk.MSMS......
54B5:00F0 FF B5 54 8C 8D ......5T...
-q 🛛 … 孫プロセスに戻る①
R>set test=abcdefg 🗆 … パラメータを以前より短い文字列で設定 🔞
R>symdeb 🛘 … 再びデバッガを起動 📵
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-d 0 回 … PSP を調べ環境セグメントを確認 ②
5DAF: 0000
           CD 20 00 A0 00 9A 41 A0-07 F6 28 09 D1 54 C5 09
                                                                    ..A .v(.QTE.
5DAE: 0010
           D1 54 F0 08 D1 54 CD 53-06 07 01 00 02 FF FF FF
                                                               QTp.QTMS....
5DAE: 0020
                                                                 FF FF FF
                     FF FF FF FF FF-FF FF FF FF B5 54 75 07
5DAF: 0030
           CD 53 14 00 18 00 AF 5D-FF FF FF FF 01 00 00 00
                                                               MS.....].....
5DAE: 0040
           M!K....
5DAE: 0050
           CD 21 CB 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00
                                                    20 20 20
5DAE:0060
5DAE:0070
           20 20 20 20 20 20 20 20 20-00 00 00 00 00 20 20 20
           20 20 20
                    20
                           20 20 20-00 00 00 00 00 00 00 00
                       20
                 … 環境の確認
-d 54b5:0 1100 □
                                                     -環境セグメ
                                                               PATH=R:\\ ; H:\\ BIN;
           50 41 54 48 3D 52 3A 5C-3B 48 3A 5C
54B5 : 0000
                                                 42 49 4F 3B
54B5:0010
           48 3A 5C
                    4D 53 43 5C 45-58 45 3B 48 3A 5C 43 4F
                                                               H:\mathbb{H}:\mathbb{E}XE\;H:\mathbb{E}CO
54B5:0020
           4D 33 3B
                    48
                        3A 5C 42 41-54 00 43 4F 4D 53 50 45
                                                               M3: H: \BAT. COMSPE
54B5:0030
           43 3D 52 3A
                       5C 43 4F
                                 4D-4D 41 4F 44 2F 43 4F 4D
                                                               C=R:\text{\text{$\text{$Y}}COMMAND.COM}
                          3D 48 3A-5C 42 49 4F 00 50 52 4F
54B5:0040
           00 48 45
                    4C
                        50
                                                               .HELP=H:\BIN.PRO
54B5:0050
           46 49 4C
                    45 3D 48 3A 5C-42 49 4E 00 49 4E 43 4C
                                                               FILE=H:\BIN.INCL
5485 · 0060
           55 44 45 3D 48
                          3A 5C 4D-53 43 5C
                                                               UDF=H: YMSCYINCLU
                                              49 4F 43 4C 55
                                                               DE¥.MIMACRO=H:\B
54B5:0070
           44 45 5C
                     00
                       4D
                           49
                              4D 41-43 52
                                              3D 48
                                           4F
                                                    3A 5C 42
54B5:0080
           49 4E 00 54 45 53 54 3D-61 62 63 64 65 66 67 00
                                                               IN.TEST=abcdefg.
                                                                54B5:0090
           00 01 00
                    52
                                       53 59 4D 44 45 42 2E
                        3A 5C
                              57
                                 4B-5C
                        01 00 52 3A-5C 57 4B 5C
54B5:00A0
           45 58 45
                    00
                                                 53 59 4D 44
                                                               EXE...R:\wk\symD
                                                               MAT1.E.S....
54B5:00B0
           4D C1 54 EC
                        08 45 00
                                 53-FF FF
                                           FF
                                              FF
                                                 FF
                                                    FF FF FF
           CD 20
                 00
                       00 9A F0 FE-1D F0
54B5:00C0
                    AØ
                                          2F
                                              01
                                                 CD 53 3C 01
                                                               М.
                                                                    .p~.p/.MS<.
                                                               MSk.MSMS....
54B5:00D0
           CD 53 FB 04 CD 53 CD 53-06 07 01
                                              00
                                                 02 FF FF FF
                    FF FF
                          FF FF FF-FF FF FF FF
           FF
              FF
                 FF
                                                 B5 54 8C 8D
54B5:00E0
                                                               . . . . . . . . . . . . . 5T . .
           D1 54 14 00 18 00 C1 54-FF FF FF FF
54B5:00F0
                                                 01 00 00 00
                                                               QT....AT......
-q 回 … 孫プロセスに戻る ②
                                                   -新しいパラメータ
R>set 旦 … 環境の確認 ②
PATH=R:\(\pm\): \(\pm\): \(\pm\) BIN: \(\pm\): \(\pm\) MSC\(\pm\)EXE: \(\pm\): \(\pm\)COM3: \(\pm\): \(\pm\)BAT
COMSPEC=R:\(\forall \)COM
HELP=H: ¥BIN
PROFILE=H: ¥BIN
                                              孫プロセスの環境
INCLUDE=H: YMSCYINCLUDEY
MIMACRO=H: YBIN
TEST=abcdefg →--- 定義した環境
R>exit 口 … 子プロセスに戻る ②
Program terminated normally (0)
-q □ …親プロセスに戻る ②
R>set 🛛 … 環境の確認 ②
PATH=R: \(\forall \); H: \(\forall \) MSC\(\forall \)EXE; H: \(\forall \)COM3; H: \(\forall \)BAT
COMSPEC=R: \(\forall \) COMMAND.COM
HELP=H: ¥BIN
                                              親プロセスの環境
PROFILE=H: ¥BIN
INCLUDE=H: \mathbb{H}SC\mathbb{Y}INCLUDE\mathbb{Y}
MIMACRO=H: ¥BIN
```

常に設定される。

- ① ここで、孫プロセスに戻る。
- (ii) set コマンドを用いて、環境変数に対して、新しいパラメータ(以前よりも短い)を設定する
- 19 再びひ孫プロセス (symdeb.exe) を起動する.
- 20 PSP を調べて環境セグメントを確認する.
- ②1) 孫プロセスに戻る。
- 22 set コマンドで孫プロセスの環境を確認する。
- 23 子プロセス (symdeb.exe) に戻る.
- 24 親プロセスに戻る。

② set コマンドで親プロセスの環境を確認する. このように、親プロセスの環境は保存され、子プロセスで環境を変更しても親プロセスの環境は影響を受けない。

実行プログラムのメモリ・モデル

これまで述べてきたように、MS-DOSではプログラムが階層的な構造をしており、そのメモリ配置はプログラムがロードされるまで決定されず、プログラム自体はリロケータブル(再配置可能)な構造になっていなければなりません。

プログラム・サイズが 64 K バイト以内であれば,このプログラムがロードされる際に四つのセグメント・レジスタに初期設定する値を変えるだけで,プログラムのリロケートは可能になります.

しかし、64 K バイトを越えるプログラムでは、論理的にいくつかのセグメントをもつことになり、プログラム内で外部のセグメントの参照が行われることになります(第2章 MASM 疑似命令参照). このような場合に、プログラムをリロケートするためには、プログラム内でセグメントを参照している命令のオペランドを書き替えてやらなければなりません.


MS-DOS では、前者のような 64 K バイト以内のプログラムの形式を"COM モデル"、後者のように 64 K バイト以上のプログラムで、外部のセグメント参照を行うプログラムの形式を "EXE モデル"と呼んで、それぞれ異なった管理方法を用いることにより、プログラムのリロケーションを実現しています。

● EXE モデル

MS-DOS が対象としている 8086 CPU では、1 M バイトのメモリ空間を 64 K バイトごとのセグメントに 区切って管理しています。また、アセンブラ MASM やリンカ LINK なども、このようなセグメント管理をサポートしています。

そして、これらのセグメントの参照や、セグメント 間ジャンプのオペランドなどは LINK にその情報が

〔図3-9〕EXE モデルのファイル構造



引き渡されます。最終的に、これらの情報は LINK から出力される実行形式ファイル(".exe"ファイル)の中にリロケーション情報として引き渡され、セグメント参照のオペランドは、これらのプログラムが実際にメモリにロードされた時点で確立します。

図3-9 は、EXE モデルのファイル構造を示しています。EXE モデルのファイルでは、セグメントを参照しているオペランドの位置や個数、あるいは各レジスタに初期設定される値などの入ったヘッグ部分と、実際にユーザが意識しているプログラムやデータの入ったロード・モジュール部分に分けられます。

そして、ヘッダ部分はさらにリロケーション・テーブルの入っている部分(リロケート情報)と、これらのリロケートを行う際に必要な各種のパラメータ、あるいは IP や SP レジスタに初期設定されるべき値などの入ったコントロール情報に分けられます。表3-5 はヘッダのフォーマットをまとめたものです。

◆ オフセット 00H~01H

常に 4D5AH の 1 ワードの値が入ります。これは、こ のファイルが有効な EXE ファイルであることを示す ために LINK によって付けられたマークです。

◆ オフセット 02H~03H

このファイルの最後のページに入っているバイト数が入ります。ここでページとは、512 バイトの大きさのファイル・ブロックをいいます。

◆ オフセット 04H~05H

このフィールドには EXE ファイルのページの大き さが入ります。このページの大きさとオフセット 02H ~03H の最後のページに入っているバイト数とから、

[表3-5] ヘッダのコントロール情報

オフセット(16 進)	内容
00~01H	4DH, 5AH. 有効な EXE ファイルであることを示すマーク
02~03H	最終のページ(512 バイト単位)に入って いるバイト数
04~05H	ページ(512 バイト単位)の数
06~07H	リロケートする項目数
08~09H	ヘッダの大きさ(16 バイト・パラグラフ)
0A~0BH	ロードされたプログラムの後に必要な 16 バイト・パラグラフの最小数
0C~0DH	ロードされたプログラムの後に必要な 16 バイト・パラグラフの最大数
0E~0FH	ロードされたプログラムのスタック・セ グメントのオフセット
10~11H	SPレジスタに設定される値
12~13H	ファイル内のワード単位によるネガティ ブ・サム
14~15H	IP レジスタに設定される値
16~17H	ロードされたプログラムのコード・セグ メントのオフセット
18~19H	最初のリロケーション項目のオフセット
1A~1BH	オーバレイ番号

リロケーション情報を含むファイル全体の大きさが計 算できることになります.

◆ オフセット 06H~07H

リロケートすべき項目の数が入っています。

◆ オフセット 08H~09H

このフィールドにはヘッダの大きさが入っています。 これとページ数や最後のページに入っているバイト数 から、リロケートが終わったあとのロード・モジュー ルの大きさが計算できることになります。

◆ オフセット OAH~OBH

ロードされたプログラムの後に必要な 16 バイト・パラグラフの最少数が入ります.

◆ オフセット OCH~ODH


ロードされたプログラムの後に必要な 16 バイト・パラグラフの最大数が入ります。これらの必要とするメモリ(パラグラフ)の最少数や最大数の情報により、そのプログラムのメモリ内での配置が決定されます。

これらの値がともにゼロの場合は、プログラムはできるだけメモリの上位アドレスにロードされます.

◆ オフセット OEH~OFH

ロード・モジュール内のスタック・セグメントの位置が入ります。この値はロード・モジュールの開始点からのパラグラフ数のオフセットで表されます。この値によりSS(スタック・セグメント)レジスタが初期設定されます。

[図3-10] EXE モデルにおける各レジスタの初期値



◆ オフセット 10H~11H

SP(スタック・ポインタ)レジスタに設定される初期 値がセットされます。

◆ オフセット 12H~13H

ファイル内の全データをワード単位でチェックした ネガティブ・サムが入ります。この場合,オーバフローは無視されています。

◆ オフセット 14H~15H

IP(インストラクション・ポインタ)レジスタに初期 設定されるべき値がセットされます。アセンブリ記述 の場合は、ORG ディレクティブで指定したアドレス がセットされることになります。

◆ オフセット 16H~17H

ロード・モジュール内のコード・セグメントの値が、ロード・モジュールの開始点からの16バイト・パラグラフのオフセット値で入ります。この値によりプログラム実行時のCS(コード・セグメント)レジスタが初期設定されます。


◆ オフセット 18H~19H

ファイル内の先頭のリロケーション項目のオフセット値が入ります.

◆ オフセット 1AH~1BH

オーバレイ番号が入ります。常駐部の場合は、ここにはゼロが入ります。

EXE モデルのプログラムがロードされた場合,各レジスタは図3-10 のように初期設定されます.



【EXE モデルのサンプル・プログラム】

リスト3-6(exe.asm)は、EXEモデルのプログラミング例を示しています。同リストでは、複数の論理セグメントを配置して、多くのセグメント参照を行っています。通常のプログラム開発では、これらのセグメントは別々のファイル(モジュール)として記述され、リンク時に一つの実行モジュールとして生成されます。

さて、同リストのようなセグメント参照はEXE モデルのプログラムのみに許され、後述のCOMモデルのプログラムでは利用できません。なお、同リストでは、MAPファイルにおいてセグメント配置に加えて

シンボル配置の状況も確認するため、すべてのシンボル(ラベル)を PUBLIC 宣言しています.

リスト3-7 は LINK から出力された MAP ファイル (exe.map) の内容です。この MAP ファイルの内容から、各セグメントの配置は図3-11 のように表すことができます。


リスト3-8 はリスト3-6 (exe.asm)のソース・ファイルをアセンブル/リンクした結果得られた実行モジュール(exe.exe)を DUMP コマンドを用いてファイル・ダンプしたもので、コントロール情報の確認を行っています。

〔リスト3-7〕exe.asm から得られた MAP ファイル

Start	Stop	Length	Name	9			Class
00000H	00030H	00031H	cse	g1			CODE
00040H	00040H	00001H	cse	52			CODE
00050H	0005BH	0000CH	dse	g1			DATA
00060H	00063H	00004H	dse	r 2			DATA
00070H	0016FH	00100H	sse	g			SATCK
Addres	SS	Pub	lics	by	Name	14.43.4	
0005:00	002	addri	g ubb		Salaba		
0005:00	004	addr2	2				
0005:00	800	addr:	3				
0006:00	002	addra	1				
0005:00		datal					
0006:00		data					
0000:00		start					
0004:00	000	sub1					
Addres	ss	Publ	ics	by	Value		
0000:00	000	start					
0004:00	000	sub1					
0005:00	000	datal					
0005:00		addri					
0005:00		addr2					
0005:00		addra					
0006:00		data2	5090000000				
0006:00	002	addr4	1				

「図3-11〕テスト・プログラム(exe.exe)のセグメント配置

Program entry point at 0000:0000



同リストの情報から、ファイル全体の大きさは1K バイト(2ページ)であり、このうちヘッダ部分が512 バイト(0200H)を占めていて、最後のページのバイト 数から、実際のロード・モジュールの大きさは0054H バイトであることがわかります。

また、SS レジスタには、プログラム・セグメント(ロードされたセグメント・アドレス)+0006H がセットされ、SP レジスタには 0100H が初期設定されます。同様に CS レジスタには、プログラム・セグメント+0000H がセットされ、IP レジスタには 0000H が初期設定されて、このアドレスから実行されることになります。

また、リロケーション項目は6個あり、その最初は ヘッダ部分の1EHから始まっていることがわかります。1EHからの4バイトの情報から、このセグメント値(0000H)にスタート・セグメント値(プログラム・セグメントのアドレス値)を加算します。この結果をロード・モジュール内のオフセット(0001H)にワード値としてセットします。

同様にこのヘッダのオフセット 22H の 4 バイトの情報からオフセット 0006H にもプログラム・セグメント値がセットされることになります。以下,同様の作業が 6 個のリロケーション項目に対して行われることによって,プログラムのロケートが可能になります。

この EXE モデルのメリットとしては、8086 CPU のアーキテクチャが忠実に反映されたものになっており、プログラムやデータをモジュールに分割して考えることができ、プログラム開発時の分担を行う場合や、プログラムの保守性の面でも利点があります。

また、反面ではその欠点として、構造が複雑でセグ メント・レジスタの変更などの管理はユーザ・プログ ラム内で行わなければなりません。また、プログラム・

(リスト3-8) exe.exe のファイル・ ダンプ

	7-		2, ,	1			6	Kバイト個 0200)H B	月九					C	
	Y -	,					0	1 020C	1 17	חאנו	100		位	3	S	
0000000	4D	5A	54	00	02	00	06	00-20	00	11	00	FF	FF	06	00	MZT
0000010	00	01	50	F6	00	00	00	00-1E	00	00	00	01	00	01	00	(map.ote), 4-8, d.X.
0000020	100	00	106	00	100	00	119	00-00	00	25	00	00	00	06	00	%
0000030	04	00	0A	00	04	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	
0000040	00	00	00	00	00	00	00	00+00	00	00	00	00	00	00	00	
5	P			- 11	P	C	S	001EH	1 11	511	ロケ	_:,	3	項目		e of he his made account of a
	千	エッ	7.1	+4					-176	M n		1	i in			
00001F0	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	1 st. h. m. t. co p. 12. t
0000200	-B8	04	00	8E	D8	B8	05	00-C4	3E	04	00	C4	3E	08	00	ク借 クト>ト>
0000210	8B	1E	00	00	8B	36	02	00-B8	05	00	8E	CØ	26	8B	3E	隻ク実 &>
0000220	1000000	00	9A	30	00	00	00	B4-4C	B0	00	CD	21	00	00	00	0IL-,^!
0000230	CB	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	E
0000240	11	11	00	00	00	00	04	00-00	00	05	00	00	00	00	00	
0000250	22	22	00	00	4E	42	30	30-CD	00	00	00	00	00	00	00	""NB00^

ファイルにリロケート情報が含まれているためにファ ため, イル・サイズも大きくなり、リロケートのための時間 も必要なため、プログラムのロード時間も遅くなりま

● COM モデル

一般にアセンブリ・プログラムでは、コード部分が 64 K バイト以上ものプログラムを作成するようなこ とはあまりありません。データ部分については、ユー ザ・プログラム内で DS(データ・セグメント)レジスタ を制御することによって、大きなデータを扱うことも 可能となります。


そこで、この 64 K バイトの制約を設けて EXE モデ ルの欠点を補い, コマンド・ファイルを実現している ものに COM モデルがあります。COM モデルは、別名 スモール・モデルとも呼ばれ、プログラムのコードや データ,スタックは合わせて64Kバイト以下でなけ ればなりません(同一のセグメントとして扱われるも のでなければならない). ただし, 作業用データ領域は T夫しだい(プログラム内でDSを変更するなど)で 64 K バイトに制約されることはありません。

また、プログラムは PSP 領域を確保する必要がある

ORG 100H

で始めなければなりません。図3-12 は、COM モデルの プログラムがロードされた場合の各レジスタの初期設 定の状態を表しています.

〔図3-12〕COM モデルにおける各レジスタの初期値




8086 vs 68000(その2) ストリング命令 @

8086では、ストリング命令やリピート命令が強化 され、文字列の操作が高速に処理できるようになり ました.

リストB(a)は、8086を用いて64Kバイト以上の メモリ・クリアを行うプログラム例で、8ビット CPU に比較してループ内の命令が簡潔に記述され ていることがわかります.

しかし、同リスト(b)は68000の場合であり、8086 よりももっと簡潔に記述することができています。 そして、8086の場合は2バイトずつクリアしていき ますが、68000では4バイトずつクリアしています。 すなわち、ループの回数が半分ですむのです

〔リストB〕メモリ・クリアの比較



			*******	*******		********	*** AND AND POST OF BE
			A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	-		FRI TERON - FE VA VA	
					Eデルのプログラミン	ク例	
		1 9 3 10	生 成		/ML com;		
					/NOI/MAP com,,com;		
				exez	2bin com.exe com.com		
		;					www.line.engsplatesechark.
			*******	PAGE	.132	CDOUD → I	h= ->1- L ->
				PUBLIC	data1, data2, addr1		クティブによって
				PUBLIC	start, sub1	,addr4 1個のセグメン	トにまとめる
			comseg	GROUP	dseg1, dseg2, cseg1	, cseg2 ; t / x > > n / 2	ブループル
			Comseg	GROOT	usegi, usegz, esegi		PROFESSIONAL CONTRACTOR COSTS
0000			cseg1	SEGMENT	'CODE'	;コード・セグン	
				ASSUME	CS:comseg, DS:comse	g, Es:comseg, Ss:comseg	PAGE DESCRIPTION
0100				ORG	100h	(グループ名でセグメント
					PSP の確保)		
0100			start	PROC		A STANTON THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	レジスタを仮定
		;		mov	ax, SEG data1	;セグメント参照	
				mov	ds, ax	;DSレジスタの礼	
				mov	ax, dseg2	;セグメント参照	
				les	di, addr2	;セグメント参照	
				les	di, addr3	;セグメント参照	R
0100		0000		mov	bx, data1	1 100 12 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A	
0104	8B 36	0002	R	mov	si, addr1	── セグメント参照できない)	
		;		mov	ax, dseg2		
		;		mov	es, ax	;ESレジスタのネ	刀期 化
0108		0002	R	mov	di, addr4		
010C	E8 00			call	sub1		
010F	B4 40			mov	ah, 4Ch	THE ENGINEER WHEN THE SECOND PROPERTY OF SECOND	A LES MAN SAN DE LA CASTA PA
0111	BØ 00			mov	al, 00h	;リターン・コー	
0113	CD 21			int	21h	;プログラム終う	1. 18 AC 1833 18 25 A 35 36 0
0115			start	ENDP			
0115			cseg1	ENDS			
				anaunum	Loopel		
0000			cseg2	SEGMENT		;コード・セグ;	× 2 F
				ASSUME	CS:comseg		
0000			aub 1	DDOC	NEAD		
0000	00		sub1	PROC	NEAR		
	C3			ret			
0001			sub1	ENDP	1.2 1 1	〈スタック・セグメントは存在で	きない)
0001			cseg2	ENDS	UMA LICHT	AUDUOU CO V DOUG W	Call Control Company is not to be a second
		100	sseg	SEGMENT	STACK 'SATCK'	;スタック・セ	ブメント
			3306	DW	128 DUP (?)		一种,一种有效的
			sseg	ENDS	120		
			3306	LIVES	ESCHOLENIA (ESCHOLENIA)		
0000			dseg1	SEGMENT	'DATA'	;データ・セグ:	メント
0000	1111		data1	DW	1111h		经企业 计图像公司 医克雷特氏 计分类
0002	0000	R	addr1	DW	data1		
			addr2	DD	doto1	会四できない;セグメント参り	R
			addr3	DD	data2	参照できない。セグメント参	
0004			dseg1	ENDS			
				M # 5 100			
0000			dseg2	SEGMENT	'DATA'	;データ・セグ:	メント
0000	2222		data2	DW	2222h	医维尔斯二氏结合性 高速 地名西西亚	
0002	0000	R	addr4	DW	data2		
0004	0000	*	dseg2	ENDS			
				END	start		

【COM モデルのサンプル・プログラム】

リスト3-9 (com.asm) は、リスト3-6 (exe.asm) のプログラムを COM モデル用に変えた例です。

COM モデルでは、セグメントの参照を行うことはできません。なぜなら、COM モデルでは 64 K バイト (同一のセグメント)以下のコードやデータを扱うため、セグメントを固定しているからです。また、図3-12 が示すようにスタック・セグメントも他のセグメントと同様に固定されているため、論理的なスタック・セグメントの記述も許されません。

同リストでは、複数の論理セグメントを GROUP ディレクティブによって一つのセグメントにまとめています。これにより、COM モデルの場合でもプログラムを複数のモジュールで構成することも可能です。

リスト3-10 は、リスト3-9 (com.asm)をアセンブル/リンクした結果得られた MAP ファイルの内容です。ここでは、GROUP ディレクティブによってセグメントが一つにまとめられているため、シンボルのオフセットは同一のセグメント・ベースからのオフセットが与えられているのが確認できます。

(リスト3-10) com.asm から得ら れた MAP ファイル

```
LINK: warning L4021: no stack segment
 Start
       Stop
               Length Name
                                             Class
 00000H 00117H 00118H cseg1
                                             CODE
 00120H 00120H 00001H cseg2
                                             CODE
                                                    1個のセグメントにまとめられる
 00130H 00133H 00004H dseg1
                                             DATA
 00140H 00143H 00004H dseg2
                                             DATA
 Origin
         Group
 0000:0
          comseg -
                    グループ名)
 Address
                  Publics by Name
 0000:0132
                 addr1
 0000:0142
                 addr4
 0000:0130
                 data1
 0000:0140
                 data2
 0000:0100
                 start
 0000:0120
                 sub1
 Address
                 Publics by Value
 0000:0100
                 start
 0000:0120
                 sub1
 0000:0130
                 data1
                        同一セグメント・ベースからのオフセット
 0000:0132
                 addr1
 0000:0140
                 data2
0000:0142
                 addr4
Program entry point at 0000:0100
```

この章では、MS-DOSのメモリ配置とメモリ・モデルを解説しました。MS-DOS上でプログラム開発を行う際に、メモリ・モデルに関する知識は必要不可欠なものとなります。

MS-DOS のメモリ・モデルの解説は他書においても数多く取り上げられていますが、ポイントは8086 CPU のセグメント管理の方法にあるといえるでしょう。すなわち、セグメント定義の方法や外部参照、セグメントのグループ化といったセグメントを操作するための知識は、しっかりと身につけておく必要があります。

また、ある種のアプリケーションでは、メモリ管理情報や PSP 内の情報、およびメモリ配置に関する知識

も必要になるでしょう。本章では、これらについても、 実行例やアクセス・プログラムの実例を示したため、 大いに参考になるものと思います。

つぎに、プログラミング環境を整えるには、config. sysファイルとシステム構築用のコマンドを上手に活 用したいものです。

本章でも述べたように、MS-DOSではバッファの設定によって処理速度が大幅に改善されることがあります。また、プログラミング環境を整えるには、デバイス・ドライバの追加や環境変数の利用も重要な要素になってきます。

本章で解説した知識を活用することによって, 効率 的で快適なプログラミング環境を得ることができます.

第4章

MS-DOSO ファイル・アクセス

ディレクトリとファイル・ハンドルとFCB

前章では MS-DOS の内部構造について、システム のブートストラップからプログラムのロード/実行,環 境などについて解説しました。ここでは、MS-DOSで 扱われるファイルの構造とそのアクセス方法について 解説していくことにします。

MS-DOS 上で動作するアプリケーション・プログラ ムの開発に当たっては、このファイルの扱いについて 習熟しておくことがたいせつです。

4-1-

ファイル構造

MS-DOS では、ファイルの管理を二つのテーブルを 用いることによって実現しています。

(1) ディレクトリ

ファイルの名前や属性とその入口などのテーブル

(2) FAT (File Allocation Table)

実際にファイルの内容が置かれているディスク上の 場所を管理するテーブル

これは、マイクロソフト社の BASIC におけるファ イルの管理方法と非常に類似した管理方法です。

また、MS-DOSではディスクの管理の単位として、 やはり BASIC でお馴染みのクラスタと呼ばれる、デ

ィスク上のデータ領域に付けられた論理的なレコード 番号を用いて管理しています。

クラスタとは、セクタをいくつか集めたブロックを いい、クラスタとセクタの関係はディスクの種類によ って異なります。表4-1 は、MS-DOS で使われる主な ディスク・フォーマットの一覧です.

ディスク上の領域

MS-DOS で扱うディスクは、通常は図4-1 のように 4個のブロックで構成されています(デバイス・ドライ

(図4-1)

ディスク上の領域の割り当て

予約領域 (IPL) FAT 領域 (×2) ディレクトリ領域 (総ディレクトリ数) ×32 バイト た。北京種のウブホターシェスでは、メモリ管理 類似るす関ロ関係リテスな主は

〔表4-1〕 MS-DOS のおもな ディスク・フォーマット

			5 1	ンチ	ディ	スク			8イン	チ・デ	ィスク
トラック数	80	80	80	80	40	40	40	40	77	77	77
セクタ/トラック	9	9	8	8	9	9	8	8	26	26	8
サイド数	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2
セクタ・サイズ	512	512	512	512	512	512	512	512	128	128	1024
ディスク容量(KB)	360	720	320	640	180	360	160	320	250	250	1230
ディレクトリ数	112	112	112	112	64	112	64	112	68	68	192
セクタ/クラスタ	2	2	2	2	1	2	1	2	4	4	1
予約セクタ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
FAT数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
セクタ/FAT	2	3	1	2	2	2	1	1	6	6	2
FAT-ID	F8	F9	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FE	FD	FE

バの BPB テーブルで規定される。第8章参照)。リス 属性や FAT のエントリ番号など、ファイルに付随す ト4-1 はデバッガ symdeb を用いて、1 M バイト・フォ ーマットのフロッピ・ディスクの各領域を読み込んで ダンプ・リストで確認した例です。

予約領域はブート・セクタで, システムのイニシャ ル・プログラム・ローダ(Initial Program Loader: IPL)が入っています。

FAT (File Allocation Table) 領域とは, ファイルや ディレクトリを構成しているクラスタのリンク状態や 使用クラスタ, 不良クラスタなどに関する情報を集め たテーブルのことで, これは非常に重要な役割をもっ ています。そして、もし FAT に欠陥が生じても、スペ アの FAT によりディスクの修復が可能なように通常 二つのまったく同一の FAT が作られます

ルート・ディレクトリ領域には、ディレクトリ・エ ントリが収められています。 ディレクトリ・エントリ とは、ファイルの名前やディレクトリ名、ファイルの るいろいろな情報の入ったテーブルです.

そして, データ領域に実際のファイルの内容が入っ ています。

これらの各領域の大きさは、表4-1に示したように ディスクの種類によって異なります. したがって、デ バッガ symdeb などで直接各領域やファイルの内容な どを見たい場合の論理的なセクタ番号は、次の式によ って同表を参照して計算することができます。

データ領域の開始セクタ

=予約セクタ数+FAT セクタ数 +ルート・ディレクトリ・サイズ

ただし、アクルートリーをはる特別と

FAT セクタ数=FAT 数×(1 FAT 当たりの セクタ数)

ルート・ディレクトリ・サイズ =ディレクトリ数×32バイト/セクタ・サイズ

「リスト4-17 ディスク上の領域

```
R>symdeb 🛘 …デバッガの起動
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
 (C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-1 0 0 0 1 🗇
-d 0 □
              ブート・セクタのロードとダンプ
53C2:0000
           EB 1C 90 4E 45 43 20 32-2E 30 30 00 04 01 01 00
                                                             k..NEC 2.00....
53C2:0010
           02 C0 00 D0 04 FE 02 00-08 00 02 00 00 00 33 C0
                                                               .@.P.~
                                                                     . . . . . . . . 3@
           8E D8 8E C0 8E D0 BC 8A-02 FC BE 0B 00 2E AD 3D .X.@.P<...|>...-=
53C2:0020
53C2:0030
           80 00 75 38 BE B9 01 B8-00 0A CD
                                             18 R4
                                                    OC
                                                       CD
                                                          18
                                                               ..u8>9.8..M.4.M.
53C2:0040
           B4
              12 CD
                    18 0F
                           1F 33 C0-8E C0 B8 00 A0 26 F6 06
                                                              4.M...3@.@8. &v.
53C2:0050
           01 05 08 74 03 B8 00 E0-8E C0 BF 40 01
                                                    AC.
                                                       0A
                                                          CO
                                                               ..t.8. ..@?@.,.@
           74 04 AA 47 EB F7 B0 06-E6 37 EB FE 3D 00 02 75
53C2:0060
                                                              t.*Gkw0.f7k~=..u
53C2:0070
           ØE 2E 83 7C ØD Ø1 74 BC-2E 80 7C Ø8 FD
                                                    74 B5 A0
                                                              ...|..t<...|.}t5
-1 0 0 1 1 1 ]
              FAT セクタのロードとダンプ
53C2:0000
           FE FF FF 03 40 00 05 60-00 07 80 00 09 A0 00 0B
                                                              53C2:0010
           C0 00 0D E0 00 0F 00 01-11 20 01 13 40 01 15 60
                                                              ! .#@.% .'..) .+
@.-'./..1 .3@.5'
.7 .9 .;@.='.?.
Ap.C@.E'.G..I .K
53C2:0020
           01
              17
                 80 01
                       19
                          A0 01 1B-C0
                                       01 1D E0 01 1F
                                                       00 02
53C2:0030
           21 20 02 23 40 02 25 60-02 27
                                          80 02 29
                                                   A0 02 2B
53C2:0040
           C0 02 2D E0 02 2F 00
                                 03-31 20 03 33 40 03 35 60
53C2:0050
           03 37 80 03 39 A0 03 3B-C0 03 3D E0 03 3F
                                                       00
                                                          04
53C2:0060
           41 FØ FF 43 40 04
                             45
                                60-04 47 80 04 49 A0 04 4B
53C2:0070
          C0 04 4D 20 05 FF FF FF-FF FF FF 53 40 05 55 60
                                                              @.M .....S@.U
-1 0 0 3 1 🖸 
-d 0 🗹 予備の FAT セクタのロードとダンプ
           FE FF FF 03 40 00 05 60-00 07 80 00 09 A0 00 0B
5302:0000
                                                              53C2:0010 C0 00 0D E0 00 0F 00 01-11 20 01 13 40 01 15 60
                                                                        ..@..
                                                             ! .#@.% ''.) .+
@.-'./.1 .3@.5
.7..9 :@ =
53C2:0020
           01
              17
                 80
                    01
                       19 A0 01
                                      01 1D E0 01 1F 00 02
                                 1B-C0
53C2:0030
           21 20 02 23 40 02 25 60-02 27 80 02 29 A0 02 2B
53C2:0040
           CØ 02 2D EØ 02
                          2F
                              00
                                 03-31
                                       20
                                          03
                                             33 40 03 35 60
53C2:0050
                 80 03 39 A0 03 3B-C0 03 3D E0 03 3F 00 04
           03 37
53C2:0060
           41 F0 FF 43 40 04 45 60-04 47
                                          80 04 49 A0 04 4B
                                                              Ap.C@.E'.G..I .K
53C2:0070
           C0 04 4D 20 05 FF FF FF-FF FF FF 53 40 05 55 60
                                                              @.M .....S@.U
-1 0 0 5 1 d
              ルート・ディレクトリのロードとダンプ
53C2:0000 49 4F 20 20 20 20 20 20-53 59 53 27 00 00 00 00
                                                                      SYS'....
                                                              TO
53C2:0010
          00 00 00 00 00 00 02 00-ED 10 02 00 00 00 01
                                                         00
                                                                     .m......
53C2:0020
           4D 53 44 4F 53 20 20 20-53
                                       59 53
                                                00
                                                   00
                                                      00 00
                                                              MSDOS
53C2:0030
           00 00 00 00 00 00 02 00-ED 10 42 00 40
                                                   72 00 00
                                                                     .m.B.@r..
53C2:0040
           42 20 20 20 20 20 20 20 20 -20
                                       20 20
                                             10
                                                   00
                                                      00 00
                                                              R
53C2:0050
           00 00 00 00 00 00 45 5F-48
                                       12 4E 00 00 00
                                                      00 00
                                                              .....E_H.N....
53C2:0060
          41 20 20 20 20
                          20
                             20
                                20-20
                                       20
                                          20
                                             10
                                                00 00 00 00
                                                              A
53C2:0070
         00 00 00 00 00 00 46 5F-48 12 4F 00 00 00 00 00
                                                              .....F_H.O....
-q 🖸
R>
```

例として、1 M バイト・フォーマット・ディスクと 640 K バイト・フォーマット・ディスクの各領域の開始 セクタを表4-1 から算出してみましょう。

● 1 M バイト・フォーマットの場合

予約セクタ=1

FAT 数=2

1 FAT 当たりのセクタ数=2 ディレクトリの数=192

セクタ・サイズ=1024

これらの条件から、

FAT $\forall 29=2\times2=4$

ルート・ディレクトリ・サイズ

 $=192\times32/1024=6$

よって、 $1 \, \mathrm{M} \, \text{バイト・フォーマットの場合に各領域}$ の配置は $\mathbf{24-2} \, (a)$ のようになります。

● 640 Kバイト・フォーマットの場合

予約セクタ=1

FAT 数=2

1FAT 当たりのセクタ数=2

ディレクトリの数=112

セクタ・サイズ=512

これらの条件から,

 $FAT + 29 = 2 \times 2 = 4$

ルート・ディレクトリ・サイズ=112×32/512=7 よって、640 K バイト・フォーマットの場合に各領域 の配置は同図(b)のようになります。

FAT とクラスタ


ディレクトリや FAT と、ディスク上のクラスタとの論理的な位置関係は図4-3 のようになっていて、各

クラスタを FAT によりチェイン接続して、見かけ上 ファイルが連続したクラスタに格納されているように 管理されています。


詳しくは後述しますが、ここではディレクトリとFAT およびデータ領域のおおざっぱな関係について説明しておきましょう。MS-DOS ver.2.11 では、FATテーブルのエントリが12 ビット長で管理されていましたが、ver.3.10 以降になって拡張された16 ビット長のFAT も使用できるようになりました。MS-DOSのFATでは、12 ビット長のものが基本となるため、ここでは、FAT エントリを12 ビット長として解説します。

同図において、ファイル test1fil がアクセスされると、まずディレクトリ領域の中のファイル名の一致するディレクトリ・エントリ(各ファイルの管理情報の単

〔図4-2〕各領域の配置例



〔図4-3〕FAT テーブルとデータ領域の関係



位:後述)が検索されます。そして、そのディレクト いうことになります。 リ・エントリ(32 バイト)の中のオフセット 1AHには、 FAT エントリ(入口番号:002H)が書かれてあります。 FATとデータ領域のクラスタは1対1に対応してい るので、この FAT エントリ 002H に対応するクラス タが test1fil の1番目のファイル内容になります。

次に、FAT エントリの 002H には次のエントリ番号 003H が書かれているので、この FAT エントリの 003H に対応するクラスタに test1fil の 2 番目のデー タが格納されていることになります。

そして、FAT エントリの 003H には次のエントリ番 号008H が書かれているので、その008H に対応する クラスタが test1fil の3番目のデータ・ブロックとい うことになります。

このようにクラスタのチェインが飛び飛びになるの は、サイズの異なるファイルを消去したあとに別のフ ァイルを書き込んだ場合などによく起こり得ます。こ の場合に、空いている FAT エントリには 000H が入 り、対応するクラスタが空きクラスタであることを示 しています。ママるアプログインサベムンソの

そして、FATエントリの008HにはFFFHが入っ ているので、ここが test1fil ファイルの最終クラスタ であることがわかります。同様に test2fil は 005H, 006H, 009H, 00BH とチェインされ, 各々に対応する クラスタのデータをつないだものが test2fil の内容と

ここで注意したいことは,このように何度かファイ ルの削除や書き込みが繰り返されると、ファイルが飛 び飛びにチェインされていることが予想され、それに ともなってディスク・ドライブのヘッドが頻繁にシー クされなければならず、読み出しや書き込みの処理速 度が低下してしまうことです。

diskcopy コマンドでは、ディスク単位でまったく同 じ内容のコピーを行うので、これらの FAT の内容も そのままコピーされるためクラスタの整理は行われま せん。これに対し、新たにフォーマットされたディス クに copy コマンドでファイル・コピーを行うと, copy コマンドではファイル単位でコピーを行うので、これ らの FAT のチェインは連続的に整理され、新しいデ ィスクでのファイルのアクセス速度が向上することに

ディレクトリ・エントリ

ルート・ディレクトリのダンプ・リストの例をリス ト4-2 に示します。ディレクトリには、ディスク・ファ イルの情報だけでなく, サブ・ディレクトリの情報や ボリューム・ラベルの情報なども記録されています。

同リストのように、ディレクトリの中にはファイル 名やサブ・ディレクトリ名のほかに、それに付随する

(リスト4-2) ルート・ディレク トリの構成

```
R>symdeb 🖂 …デバッガの起動
  Microsoft Symbolic Debug Utility
  Version 3.01
  (C)Copyright Microsoft Corp 1984,
  Processor
          is [8086] ルート・ディレクトリのロードとダンプ
                                                 FATエントリ
  -1 0 0 5 1 P
                                拡張子 属性
                 ファイルのベース名
                                                        サイズ
            49 4F 20 20 20 20 20 20 -53 59 53 27 00 00 00 00
  53C2:0000
                                                                  SYS' ....
                                                           IO
            00 00 00 00 00 00 02 00-ED 10 02 00 00 00 01 00
  53C2:0010
            53C2:0020
                             20 20-53 59 53
                                           27 00
                                                 00 00
                                                           MSDOS
                                                                 SYS'
  53C2:0030
                                    D 1台 付2 00
20 付2 10
                                                            ....m.B.@r..
  53C2 . 0040
                                              00
                                                 00
            00 00 00 00 00 00 45 5F-48 12 4E 00 00 00
  53C2:0050
                                                    00
  5302 - 0060
            41
               20
                 20
                    20
                       20
                          20
                             20
                                20-20 20 20
                                            10
                                              00
                                                 00
                                                           A
 53C2:0070
            00 00 00 00 00 00 46 5F-48 12 4F 00 00 00
  53C2:0080
            46
               49
                             20
                  4C
                    45
                       43
                          20
                                20-20
                                        20
                                            20
                                                 00
                                                           FILEC
            00 00 00 00 00 00 6F 5F-48 12 50 00
  53C2:0090
                                              11
                                                           ..... H.P
                                                           C .... H.j....
  53C2:00A0
            43 20 20 20 20
                          20
                             20 20-20 20 20
  53C2:00B0
            00 00 00 00 00
                          00
                             10 60-48 12 6A 00 00 00
                                                    00 00
                                                           COMMAND COM ....
  53C2 : 00C0
            43 4F
                  4D
                    4D
                       41
                          4F
                             44
                                               00
                                                 00
                                                    00
                                でせずごデ
                                           100
  53C2:00D0
            00 00 00 00 00 00 00 02
                                                           ....m.k.ca..
                                              63 61
                                                    00
                                                       00
  53C2:00E0
            F5 41
                 20
                    20 20 20
                             20
                                20-20 20 20
                                            20
                                              00
                                                    00
                                                               ..¥_H..
  53C2:00F0
            00
              00
                 00 00 00 00 50
                                5F-48 12 86 00
                                              11
                                                 00 00
                                                       00
 53C2:0100
            54 45 53 54 2D 44 49 53-4B 20 20 28 00
                                                           TEST-DISK (....
                                                 00
                                                    00
                                                       00
  53C2:0110
            00
              00
                 00
                    00
                       00 100 6D 60-48
                                     12 00
                                           00 00 00 00
                                                           .....m `H.....
                                                       00
  53C2:0120
            00 E5 E5 E5 E5 E5 E7 E3
                                ニム・ラベル
                                         E5 E5 E5 E5
                                                            eeeeeeeeeeee
  53C2:0130
                                         E5 E5 E5 E5 E5
                                                           eeeeeeeeeeee
  53C2:0140
                 E5 E5
            00
               E5
                                                    E5
                                                            eeeeeeeeeeee
 53C2:0150
            eeeeeeeeeeee
            未使用
            消去されたファイル
  -q 🗗 🗔 p-
R> AT) SEE US AS TARIOR
```

[図4-4] ディレクトリ・エントリのフォーマット



いろいろな情報が記録されていますが、これらの情報 のまとまりをディレクトリ・エントリと呼び、32 バイトで構成されています。

● ディレクトリ・エントリの構造

ディレクトリ・エントリのフォーマットは図4-4の ようになっています。以下、このディレクトリ・エン トリのフォーマットについて解説していくことにしま す。

◆ ファイルのベース名および拡張子(00H~0AH)

ファイル名と拡張子の入るフィールドで、その名前が左詰めで入ります。ここで、ファイル名が漢字の場合にはシフト JIS コードが入ります。また余白には空白コード(20H)が入ります。

一度登録したファイルが削除されると、ファイル名の先頭が E5H に書き替えられ、このディレクトリ・エントリが使用可能であることを表しています。

また、ディスクがフォーマットされたまま一度も使われたことのないエントリには、その先頭のバイトに00Hが入っていて、そのディレクトリ・エントリが未使用なことを表しています。

◆ ファイルの属性(0BH)

ディレクトリ・エントリの 0BH には、ファイルの属性を表す値が入っていて、それぞれのビットの意味は表4-2 に示すようになっています。また、これらのビットはそれぞれのビットが"1"のとき有効になります。

▶ ビット0

読み出し専用ファイルであることを表しています. このビットがセットされているファイルは、書き込み やdel コマンドによるファイルの削除ができません.

▶ ビット1

このビットはシークレット属性を表しています. このビットがセットされているファイルは"隠された"ファイルであることを表し, dir コマンドでは表示されません.

また、基本 FCB を用いたシステム・コールで読み出そうとしてもエラーになります。この属性の付いたファイルをアクセスしたい場合には、拡張 FCB を用いるか、UNIX 流のファイル・ハンドルによるシステム・コールを使えばアクセスすることが可能です。

[表4-2] 属性のビット

	T,	虱 七	生七	<u>.</u>	,	١.	17.17	属 性
×	×	×	×	×	×	×	1	読み出し専用ファイル
×	×	×	×	×	×	1	×	隠されたファイル
×	×	×	×	×	1	×	×	システム・ファイル
×	×	×	×	1	×	×	×	ボリューム・ラベル
×	×	×	1	×	×	×	×	サブ・ディレクトリ
×	×	1	×	×	×	×	×	通常のファイル

このピットがセットされているファイルはシステム・ファイルであることを表しています。io.sysやmsdos.sysなどのファイルにはこの属性がセットされています。

▶ ビット3

この属性のエントリは、ファイルに関する情報ではなく、ディスクのフォーマット時に指定したボリューム・ラベルであることを表しています。この場合、ファイル名と拡張子のフィールドにはボリューム名がセットされます。また、日付や時刻のフィールドには、そのディスクをフォーマットした時点の日付や時刻が記録されます。

▶ ビット4

この属性のついたエントリは、サブ・ディレクトリであることを表しています。

▶ ビット5

ファイルに対して書き込みが行われると,このビットが"1"にセットされます。通常のディスク・ファイルには,すべてこの属性がセットされることになります

これらの属性は、それぞれの属性に矛盾がない限り自由に組み合わせて使用できます.

◆ 更新日時(16H~17H, 18H~19H)

ディレクトリ・エントリの $16H\sim19H$ のバイトには、そのファイルを更新(作成)した時刻($16H\sim17H$) と日付($18H\sim19H$)が記録されていて、その記録フォーマットは図4-5 のようになっています。

◆ FAT エントリ番号(1AH~1BH)

ディレクトリ・エントリの 1AH バイトには、FAT

〔図4-5〕日付および時刻の記録フォーマット

[日付の記録フォーマット]

B ₇	B ₆	B ₅	B ₄	В3	B ₂	B_1	Bo	B ₇	B ₆	B ₅	B ₄	B ₃	B ₂	B ₁	Bo
У	у	У	у	у	У	У	m	m	m	m	d	d	d	d	d
			-年-		AS]—			i Ai	-8-		

年:1980を引いた値 月:1~12 1 - 12 - 1 - 21

のエントリ番号が入っています。これによりファイル の本体がディスク上のどこから始まっているかを知る ことができます。FAT に関しては、この後で詳しく解 説してあります。

◆ ファイル・サイズ(1CH~1FH)

ディレクトリ・エントリの最後の4バイトには、そのファイルのサイズ(大きさ)をバイトで表現した値が入っています。このエントリがサブ・ディレクトリやボリューム名の場合は、このフィールドは00Hで満たされています。

FAT

FATとは、ファイルやディレクトリがディスク上のどのセクタに格納されているのか、またディスク・セクタの連結や空き領域および不良セクタなど、ディスク上のセクタの状況を記録している管理データ・テーブルのことをいいます。


● 12/16 ビットの FAT 長

前述のように、この FAT で表現される単位にはセクタではなくクラスタという単位が使用されます。クラスタは、物理セクタの 2 のべき乗になるようにディスクの種類によって決まっています(表4-1 参照)。 MS-DOS では、この FAT の管理方法として、12 ビットで管理するバージョンと 16 ビットで管理するバージョンとに分類されます。

ver.2.11 までのバージョンでは、これらのクラスタの使用状況は $000H \sim FFFH$ までの 12 ビット (1.5 バイト)の値で表現されていました。これに対し、ver. 3.10 以降では 16 ビット (2 バイト)で表現する FAT もサポートされるようになりました。

1983 年に ver.2.11 がリリースされたころは、パーソナル・コンピュータのディスク・システムとしてフロッピ・ディスクが一般的であり、その容量も 1 M バイト程度であったために 12 ビット FAT エントリでも十分に機能していました。ところが、昨今になって周辺装置の価格も下がりハード・ディスクが一般的になってくると、その容量も 20~100 M バイトとなってし

[時刻の記録フォーマット]



まい、12 ビット FAT エントリでは支障をきたすようになってきました。すなわち、12 ビット FAT エントリではエントリ数(=クラスタ数)が 002H~FF6H の4085 個までしか扱えないため、たとえば 20 M バイトのハード・ディスクでは 1 クラスタ当たり 8 K バイトとなってしまいます。

これではディスクの記憶領域を有効に使うことはできません。なぜなら MS-DOS では、ディスクをクラスタ単位で管理しているため、たった1バイトのファイルでも1クラスタ(8 K バイト)を占有してしまい、残りのバイト数(ディスク容量)は無駄になってしまうからです。

この問題を解決するため、ver.3.10 以降では FAT エントリの拡張を行い、従来の 12 ビット FAT エントリに加えて 16 ビット FAT エントリも扱えるようになりました。16 ビット FAT エントリでは 0002H~FFF6H までの 65525 個のエントリが使用可能となり、1クラスタ当たり 1 K バイトとしても、約60 M バイトのディスクまでサポートすることができます。

MS-DOS は、12 ビット FAT エントリと 16 ビット FAT エントリの区別を、デバイス・ドライバから返される BPB(BIOS Parameter Block: 第8章)の各パラメータからクラスタ数を算出して自動的に判定しています。

^{*:}ここで苦言を一言、NEC からリリースされている ver.3.10 では、せっかく MS-DOS が 16 ビット FAT エントリをサポートしているにもかかわらず、io.sys 内のハード・ディスク・ドライバや format コマンドが 16 ビット対応となっていないため、拡張フォーマットを行うことができません(ハイ・レゾリューション・モードを除く)、そして ver.3.30 になって、ようやくノーマル・モードでも 16 ビット FAT エントリ対応となりましたが、ver.3.30 で拡張フォーマットを行ったディスクは、ver.3.10 からはアクセスできなくなってしまいます。

これが ver.2.11 と ver.3.X の相違によって区別されるのなら納得できますが、同じ ver.3.X でディスクの互換性がなくなってしまうのですから最悪といえます。これは、OEM である NEC の ver.3.10 リリース時点における対応の遅れ(怠慢)であり、「殿様商売もいい加減にしてくれ」といいたくなります。

● FAT の構造とファイルの関係

FAT に用いられるエントリ番号の意味は表4-3 の ようになっています。ファイルやサブ・ディレクトリ

〔表4-3〕 FAT エントリの意味

FATI	ノトリの値	値の示す意味
16ピット	12 ビット	直の示す意味
0000H	000H	未使用クラスタ
0001H	001H	この値は使用されない
0002H , FFF6H	002H \$ FF6H	次にチェインされるべき FAT の エントリ番号
FFF7H	FF7H	不良クラスタ
FFF8H FFFFH	FF8H (FFFH	ファイルの最後のクラスタ

の最初のクラスタに対応する FAT テーブルの位置= FAT の入口番号(FAT エントリ)は、前述のようにディレクトリ・エントリのオフセット 1AH に記録され、 (0)002H~(F)FF6H の値が使われます。

そして、その次のクラスタからは、対応する FAT テーブルの FAT エントリに書かれています。最後のクラスタに対応する FAT エントリには、(F) FF8H \sim (F) FFFH の値が入り、ファイルの最終クラスタであることを表します。この値は、一般には(F) FFFH が使われています。

リスト4-3 に示すディレクトリ・エントリの FAT エントリ番号および FAT テーブルにしたがって、実際にファイルの内容を追ってみましょう。

まず、FAT テーブルの第1バイトには、FAT-IDと呼ばれる1バイトのデータが書かれてあります。これ

(リスト4-3) ディレクトリ・ エントリと FAT

は、表4-1 に示した MS-DOS 標準ディスク・フォーマ ずつを抽出して分解します。 ットの場合に使用され、この FAT-ID バイトの値によ り、そのディスクがどのようなフォーマットのディス クなのかを MS-DOS が判別するのに利用されます.

(1) さて、io.sys のディレクトリ・エントリのオフセッ ト 1AH には、FAT のエントリ番号(002H)が入って います。この FAT エントリと FAT テーブル内の開 始番地は、一つのデータが12ビット(1.5バイト)で表 現されているので、3バイト単位で1かたまりのデー タとみなし、次の式で求めることができます。

FAT 開始番地 = (エントリ番号÷2)×3 よって、この io.svs の場合は、

FAT 開始番地 = (002H÷2)×3=3

となり、FAT テーブルの3バイト目にあることがわ かります、FAT テーブルのデータから、その次の FATエントリ番号は以下の手順から求めることがで きます。

① FAT の開始番地からの 3 バイト(24 ビット)のデ ータを抽出し、1 バイトずつ逆順に並べてこれを 12 ビ ット(1.5バイト)ずつに分ける.

 $03\ 40\ 00\ \rightarrow\ 00\ 40\ 03\ \rightarrow\ 004\ 003$

- ② 12 ビット(1.5 バイト) ずつのデータを入れ替える. $004\ 003 \rightarrow 003\ 004$
- ③ FAT エントリ番号が偶数の場合は、この入れ替 えたデータの最初の12ビット(1.5バイト)が次の FAT エントリ番号になる。一方、FAT エントリ番号 が奇数の場合は、この入れ替えたデータの後のデータ が次の FAT エントリ番号になる.

したがって、002H エントリの内容は 003H エントリ へ、その次が 004H エントリへと続いていることがわ かる

(2) 次に、msdos.sys の場合はどうでしょうか、FAT エントリが 042H なので上の式から FAT 開始番地を 求めます。

FAT 開始番地 = (042H÷2)×3

 $=21H\times3$

=63H

そして、この FAT 開始番地から次の FAT エント リを求めます.

 $43\ 40\ 04\ \rightarrow\ 04\ 40\ 43\ \rightarrow\ 044\ 043\ \rightarrow\ 043\ 044$ となり、043H、044Hと続いていることがわかります。 (3) ほかのファイルも同様にして、FAT エントリを 簡単に求めることができます。ここでは command. com について調べてみましょう.

FAT 開始番地 = (68H÷2)×3

 $=34H\times3$

=9CH

FAT テーブルのオフセット 9CH からの 3 バイト

 $69 \text{ B0 } 06 \rightarrow 06 \text{ B0 } 69 \rightarrow 068 \ 069 \rightarrow 069 \ 068$ ここで、FATエントリは069Hの次に06BHに飛 んでいることがわかります。これは前述したように, ファイルを書き込む際に空いているクラスタから順次 埋められていき、サイズの違うファイルを削除したり 書き込んだりしているうちに飛び飛びのクラスタに書 かれるためにこのようなことが起こります。

この 06BH から、改めて次の FAT 開始番地を求め ます。

FAT 開始番地 = (06BH÷2)×3

 $=35H\times3$

=9FH

FAT テーブルの 9FH から,

FF CF 06 \rightarrow 06 CF FF \rightarrow 06C FFF \rightarrow FFF 06C

6D E0 06 \to 06 E0 6D \to 06E 06D \to 06D 06E

6F 00 07 \rightarrow 07 00 6F \rightarrow 070 06F \rightarrow 06F 070

 $71\ 20\ 07\ \rightarrow 07\ 20\ 71\ \rightarrow 072\ 071\ \rightarrow 071\ 072$

 $73 \ 40 \ 07 \rightarrow 07 \ 40 \ 73 \rightarrow 074 \ 073 \rightarrow 073 \ 074$

 $75 60 07 \rightarrow 07 60 75 \rightarrow 076 075 \rightarrow 075 076$

 $77 \ 80 \ 07 \rightarrow 07 \ 80 \ 77 \rightarrow 078 \ 077 \rightarrow 077 \ 078$

79 A0 07 \rightarrow 07 A0 79 \rightarrow 07A 079 \rightarrow 079 07A

7B C0 07 \rightarrow 07 C0 7B \rightarrow 07C 07B \rightarrow 07B 07C

7D E0 07 \rightarrow 07 E0 7D \rightarrow 07E 07D \rightarrow 07D 07E

 $7F 00 08 \rightarrow 08 00 7F \rightarrow 080 07F \rightarrow 07F 080$

81 F0 FF \rightarrow FF F0 81 \rightarrow FFF 081 \rightarrow 081 FFF と続き、FAT エントリが FFFH になったところで終 了です

これらのルート・ディレクトリと FAT, およびクラ スタの関係を図で示したのが図4-6です。

階層ディレクトリの実現

さて、それでは階層ディレクトリの場合は、この FAT やサブ・ディレクトリの管理方法はどのように なっているのでしょうか.


ここでは、ファイルやサブ・ディレクトリの関係が 図4-7のようになっている場合を例にとって、サブ・デ ィレクトリや FAT の関係を調べてみることにしまし ょう. リスト4-4 はその実行例を表しています.


① まず、dir コマンドによりルート・ディレクトリを 調べておく。

② 次に、デバッガ symdeb を使ってルート・ディレ クトリ領域の内容をダンプ・リストで確認する。

③ また、FAT テーブルの内容もダンプ・リストで確 認する、そして、まずディレクトリ¥Bの内容を調べ てみる.

〔図4-6〕実例における FAT とクラスタのチェイン





〔リスト4-4〕階層ディレクトリの実現 ①

```
R>dir a:¥ 🖸 … ルート・ディレクトリの確認①
ドライブ A: のディスクのボリュームラベルは TEST-DISK
ディレクトリは A:¥
В
           <DIR> 89-02-08 11:58
                 89-02-08 11:58 84-42 24 90 00 00 00 00 00
           <DIR>
A
FILEC
                17 89-02-08 11:59
        <DIR>
           <DIR>     89-02-08     12:00
24931     88-07-13     0:00
1586     89-02-08     11:01
COMMAND
       ASM
 6 個のファイルがあります。
1118208 バイトが使用可能です.
Version 3.01
-1 0 0 5 1 回 
-d 0 1200回 
| ルート・ディレクトリ領域のロードとダンプ②
                                                     IO SYS'....
        49 4F 20 20 20 20 20 20-53 59 53 27 00 00 00 00
53C2:0000
                                                     MSDOS SYS'....
53C2:0010
        00 00 00 00 00 00 00 02 00-ED 10 02 00 00 00 01 00
53C2:0020
         4D 53 44 4F 53 20 20 20-53 59 53 27 00 00 00 00
        00 00 00 00 00 00 02 00-ED 10 42 00 40 72 00 00
53C2:0030
                                                     .....m.B.@r..
53C2:0040
         42 20 20 20 20 20 20 20 20-20
                                 20 20 10 00 00 00 00
53C2:0050 00 00 00 00 00 00 45 5F-48 12 4E 00 00 00 00 00
                                                    A .....F_H.O.....
53C2:0060
         41 20 20 20 20 20 20 20 20 -20 20 20 10 00 00 00 00
53C2:0070
        00 00 00 00 00 00 46 5F-48 12 4F 00 00 00 00 00
53C2:0080
         46 49 4C 45 43 20 20 20-20 20 20 20 00 00 00 00
                                                     FILEC
                                                     C ..... 'H. j....
53C2:0090
         00 00 00 00 00 00 6F 5F-48 12 50 00 11 00 00 00
53C2:00A0
         43 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 00 00 00 00
         00 00 00 00 00 00 10 60-48 12 6A 00 00 00 00 00 43 4F 4D 4D 41 4E 44 20-43 4F 4D 20 00 00 00 00
53C2:00B0
53C2:00C0
                                                     COMMAND COM ....
                                                     ....h.ca..
53C2:00D0
         00 00 00 00 00 00 02 00-ED 10 68 00 63 61 00 00
                 20 20 20 20 20-41 53 4D 20 00 00 00 00
53C2:00E0
         E5 58 45
                                                            ASM ....
                                                     eXE ASM ....
53C2:00F0
         00 00 00 00 00 00 12 58-48 12 64 00 C8 05 00 00
                                                     TEST-DISK (....
53C2:0100
         54 45 53 54
                    2D 44 49 53-4B 20 20 28 00 00 00 00
53C2:0110
         00 00 00 00 00 00 6D 60-48 12 00 00 00 00 00 00
53C2:0120
         43 4F 4D 20 20 20 20 20-41 53 4D 20 00 00 00 00
                                                     COM ASM ....
         00 00 00 00 00 00 27 58-48 12 66 00 32 06 00 00
53C2:0130
53C2:0140
         .eeeeeeeeeeee
-1 0 0 1 1 日 } FAT テーブルのロードとダンプ ③
53C2:0000 FE FF FF 03 40 00 05 60-00 07 80 00 09 A0 00 0B ~...@........
53C2:0010
         C0 00 0D E0 00 0F 00 01-11 20 01 13 40 01 15 60 @................
        53C2:0020
53C2:0030
53C2:0040
53C2:0050 03 37
53C2:0060
         C0 04 4D 20 05 FF FF FF-FF FF FF 53 40 05 55 60 @.M......S@.U`
05 57 80 05 59 A0 05 5B-C0 05 5D E0 05 5F 00 06 .W..Y.[@.]^._.
53C2:0070
53C2:0080 05 57 80 05 59 A0 05 5B-C0 05 5D E0 05 5F 00 06
                    0F 00 00 00-00 67 F0 FF 69 B0 06 FF a .....gp.i0...
06 6F 00 07-71 20 07 73 40 07 75 60 0.m.o..q .s@.u.
79 A0 07 7B-C0 07 7D E0 07 7F 00 08 .w.y .{@.}...
53C2:0090
         61 20 06 FF
53C2:00A0 CF
            06 6D E0
53C2:00B0
         07 77 80
                 07
5302:0000
         81 F0 FF
                      00 FF FF-FF 00 FO FF FF 0F 00 00
                 00
                    00
                                                     .p....p....
53C2:00D0
         06.06.06..0000:50
-q [-]
R>dir a:¥b □ … ディレクトリ内容の確認 ④
ドライブ A: のディスクのボリュームラベルは TEST-DISK
ディレクトリは A:\B
           <DIR>
                   89-02-08 11:58
           <DIR>
                    89-02-08
                              11:58
FILEB 17 89-02-08 11:59
       3個のファイルがあります.
 1118208 バイトが使用可能です.
R>symdeb 回…デバッガの起動
Microsoft Symbolic Debug Utility
```

```
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-1 0 0 4e+9 <sup>1</sup> 回 | ディレクトリ(¥B) 内容のロードとダンプ ⑤
-d 0 1100 ⊡
        2E 20 20 20 20 20 20 20 20-20 20 20 10 00 00 00 00
                                            53C2:0000
53C2:0010
        00 00 00 00 00 00 45 5F-48 12 4E 00 00 00 00 00
                                            E_H....
        2E 2E 20 20 20 20 20 20-20 20 20 10 00 00 00 00
53C2:0020
        00 00 00 00 00 00 45 5F-48 12 00 00 00 00 00 00
53C2:0030
       46 49 4C 45 42 20 20 20-20 20 20
                                20 00 00 00 00
                                            FILEB
53C2:0040
53C2:0050 00 00 00 00 00 00 6A 5F-48 12 87 00 11 00 00 00
                                            ......j_H......
-1 0 0 87+9 1 日 ファイル (FILEB) 内容のロードとダンプ
-d 0 1100 🗔
        74 69 68 73 20 69 73 20-66 69 6C 65 20 42 0D 0A tihs is file B..
-q []
R>dir a:¥a 🗔 … ディレクトリ内容の確認 ⑥
 ドライブ A: のディスクのボリュームラベルは TEST-DISK
ディレクトリは A:\A
         <DIR> 89-02-08 11:58
         <DIR>
              89-02-08 11:58
89-02-08 12:01
         <DIR>
     17 89-02-08 11:58
4個のファイルがあります.
FILEA
 1118208 バイトが使用可能です.
R>dir a:a¥aa 回…ディレクトリ内容の確認
 ドライブ A: のディスクのボリュームラベルは TEST-DISK
ディレクトリは A:\AXA
. aaaaaaaaaaa<DIR>
              89-02-08 12:01
         <DTR>
                 89-02-08 12:01
          17
FILEA
                 89-02-08
                         11:58
3 個のファイルがあります.
1118208 バイトが使用可能です.
R>symdeb ロ…デバッガの起動
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
Processor is [8086]
-1 0 0 4f+9 1日 ディレクトリ (¥A) 内容のロードとダンプ ⑦ -d 0 1100 □
-d 0 1100 🗗
53C2:0020 2E 2E 20 20 20 20 20 20-20 20 10 00 00 00 00 ..
53C2:0030 00 00 00 00 00 00 46 5F-48 12 00 00 00 00 00 00
53C2:0040 41 41 20 20 20 20 20 20-20 20 20 10 00 00 00 00 AA
        00 00 00 00 00 00 20 60-48 12 84 00 00 00 00 00
53C2:0050
53C2:0060 46 49 4C 45 41 20 20 20-20 20 20 20 00 00 00 FILEA ....
        00 00 00 00 00 00 5C 5F-48 12 85 00 11 00 00 00 .....¥_H.....
5302 - 0070
```

ルート・ディレクトリの FAT エントリ番号から FAT テーブルのアドレスを計算する。

FAT 開始番地=(04EH MOD 2)×3

 $=27H\times3$

=75H

次に, FAT テーブルのオフセット 75H からの 3 バイトを抽出して分解する.

FF FF FF \rightarrow FF FF FF FFF \rightarrow FFF FFF Cこでは、前のほうの FFFH になる。したがって、ディレクトリ \pm B は 1 クラスタで構成されていて、こ

[リスト4-4] 階層ディレクトリの実現(3)

```
-1 0 0 85+9 1 🖂 \ ファイル (¥A¥FILEA) 内容のロードとダンプ ⑧
53C2:0010 1A 30 20 2D 48 34 20 2D-49 20 2D 6E 20 2D 4D 31
                                                      .0
                                                         -H4 -I -n -M1
-1 0 0 84+9 1 □
-d a 1100 □
} ディレクトリ (¥A¥AA) 内容のロードとダンプ ⑨
-d 0 1100
          2E 20
               20 20
                    20
                       20 20 20-20 20 20 10 00 00
                                                00
                                                   00
                                                       53C2:0000
          00 00 00 00 00 00
                          20 60-48
                                  12 84 00 00 00 00 00
53C2:0010
                                        10
53C2:0020
          2F
            2E
               20
                  20
                     20
                       20
                          20
                             20-20
                                   20
                                      20
                                           00
                                              00
                                                00
                                                   00
                                                       10,000
53C2:0030
          00 00 00 00 00 00
                          20 60-48
                                  12 4F 00 00 00
                                                00
                                                   00
                        20
                          20
                             20-20
                                  20
                                      20
                                        20
                                           00
                                              00
                                                 00
                                                   00
                                                       FILEA
53C2:0040
          46 49 4C
                  45
                     41
53C2:0050
          00 00 00 00 00 00 5C 5F-48 12 51 00 11 00 00 00
                                                       .....¥_H.Q....
          00 00 00 00 00 00 00 00-00 00
                                      00
                                        00 00
                                              00
                                                00
                                                   00
53C2:0060
-1 0 0 51+9 1回 \ ファイル (¥A¥AA¥FILEA) 内容のロードとダンプ ⑩
-d 0 1100
          74 69 68 73 20 69 73 20-66 69 6C 65 20 41 0D 0A
53C2:0000
                                                       tihs is file A ...
53C2:0010
         1A 00 0D E0 00 0F 00 01-11 20 01 13 40 01 15 60
                                                       R>dir a:\fo i … ディレクトリ(\fo C)の確認①
 ドライブ A: のディスクのボリュームラベルは TEST-DISK
 ディレクトリは A:\C
                              12:00
                     89-02-08
            <DTR>
            <DIR>
                     89-02-08
                               12:00
             17 89-02-08
FILEC
                              11:59
       3個のファイルがあります
 1118208 バイトが使用可能です.
R>symdeb 🖸 … デバッガの起動
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-1 0 0 6a+9 1日 
-d 0 1100日 
| ディレクトリ (YC) 内容のロードとダンプ ⑩
          2E 20 20 20 20 20 20 20-20 20
                                      20 10 00 00 00 00
53C2:0000
53C2:0010
          00 00 00 00 00 00
                          10 60-48 12 6A 00 00 00
                                                00
                                                   00
                                                              H.j....
5302 - 0020
          2F 2F 20 20 20 20 20 20 -20
                                   20
                                      20
                                        10 00
                                              00
                                                00
                                                   00
                                                              Н.....
53C2:0030
          00 00 00 00 00 00
                          10 60-48
                                   12
                                     00 00 00
                                              00
                                                 00
                                                   00
53C2:0040
          46 49 4C 45 43 20 20
                             20-20
                                                       FILEC
                                   20
                                      20
                                        20
                                           00
                                              00
                                                00
                                                   00
          00 00 00 00 00 00 6F 5F-48
53C2:0050
                                   12 88 00 11 00 00 00
                                                       ....o_H...
53C2:0060
          00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00
                                     00 00 00 00
                                                00 00
-1 0 0 88+9 1回 
-d 0 1100回 ] ファイル (¥C¥FILEC) 内容のロードとダンプ ③
74 69 68 73 20 69 73 20-66 69 6C 65 20 43 0D 0A tihs is file C.
                                                       ...u....
-qp
```

の場合のディスク・フォーマットは1Mバイト・タイプなので、その内容の入っている論理レコード番号は4EH+9=57Hと求まる(9はFAT領域とディレクトリ領域)

④ ここで、一度デバッガ symdeb を終了し、dir コマ

ンドを用いてディレクトリ ¥Bの内容を確認しておく. すると, "." と "." のサブ・ディレクトリが作られ ていることがわかる。これらはサブ・ディレクトリに は必ず存在し, "." はそのサブ・ディレクトリ自身を, また, "." はその親ディレクトリを表している。 ⑤ そして、あらかじめ求めておいた論理レコード番号を使用してディスクの内容を読み込み、ダンプ・リストを見ればディレクトリ ¥B の内容を見ることができる。

ディレクトリ\\ Bのダンプ・リストから、そのサブ・ディレクトリ "."の FAT エントリ番号を調べると 04EH になっていて、これはディレクトリ \\ B 自体の FAT エントリ番号と一致する。したがって、ディレクトリ "." はそのディレクトリ自体を表すことになる。

次に、ディレクトリ".."の場合は、FAT エントリ番号が 000H になっていて、ファイルの未使用を表すFAT エントリ番号になっており、その親ディレクトリがルート・ディレクトリであることを表わしている(図4-7).

⑤ 次に、このサブ・ディレクトリ ¥Bの中にあるファイルを調べてみる。ファイル fileb の FAT エントリ番号は 087H なので、デバッガ symdeb の l コマンドおよび d コマンドを用いて、その内容の入っているレコードをダンプ・リストで確認する。

ここで、デバッガ symdeb を終了し、dir コマンドを 用いてディレクトリ ¥A を確認しておく。ディレクト リ¥Aには、ディレクトリ AAとファイル filea が入っ ている。また、ディレクトリ ¥A¥AAには、やはり filea が入っている。

① 次に、ディレクトリ¥Aの内容を調べてみる。同 リストのルート・ディレクトリのダンプ・リストから、 ディレクトリ¥AのFATエントリは4FHなので、そ のレコードの内容をダンプ・リストで確認する。

ここで、ディレクトリ"."と".."は、前述のディレクトリ¥Bと同様であることがわかる。

⑧ そして、この中にあるファイル filea の FAT エントリ番号(085H)を用いて、そのレコード内容をダンプ・リストで確認する。

⑨ では、このサブ・ディレクトリ¥Aのさらに下にあるサブ・ディレクトリAAの場合はどうなるか。

ディレクトリ¥A¥AAのFATエントリ番号 (084H)を用いてディスク内容を読み出し、その内容を ダンプ・リストで確認する。すると、ディレクトリの中にあるディレクトリ"."は、前述のように自分自身 (084H)を指しており、".."のFATエントリ番号を見ると 04FH を指している。

これは、ディレクトリ¥AのFAT エントリであり、このディレクトリAAの親ディレクトリはディレクトリ¥Aであることがわかる。

⑩ また、このサブ・ディレクトリ AA の中にあるファイル filea は、FAT エントリ 051H を用いてディスクから読み出し、メモリ・ダンプして確認することができる。

① 次に、デバッガ symdeb を終了し、dir コマンドを 用いてディレクトリ ¥C の確認を行う。

② そして、ルート・ディレクトリのダンプ・リストから、ディレクトリ Ψ Cの FAT エントリ Ψ Cの FAT エントリ Ψ Cの FAT エントリ Ψ Cの内容を確認する。ここで、ファイル Ψ CYfilecの FAT エントリ Ψ C知ることができる。

®次に、その FAT エントリ 088H を用いて、ディスク・ダンプを行ってファイル ¥C¥filec の内容を確認できる。

このように MS-DOS では、階層ディレクトリの実現においても管理上は通常のファイルと大差はなく、FAT によるクラスタのチェイン接続によって実現されています。

また、ここで注意したいことはルート・ディレクトリの場合は、そのエントリの大きさ(領域)がデバイス・ドライバの BPB テーブルによって規定され、ディレクトリ(ファイル)の数が固定になっているということです。これに対してサブ・ディレクトリの場合は、ディレクトリ・エントリの領域が通常のファイルと同様に、ディスク容量の範囲内でいくらでも可変できるため、ディレクトリ(ファイル)の数には制限がありません。

デ

ディスク・バッファ

MS-DOSでは、ファイルに対するアクセスがバイト単位で行えるように設計されています。一方、ディスクの物理的な単位はセクタ・サイズ(ディスクの種類により異なる)によって決まっているので、このままではバイト単位によるアクセスはできないことになります。そこで、この問題を解決するためにディスクのバッファリングがあります。


図4-8 は、ディスク・バッファリングの基本的な考えかたを示したものです。同図では、ディスク上のファイル・ポインタが指している位置から、メモリの転送領域へバイト単位で読み込もうとしています。すると、まずディスクからバッファへセクタ単位でファイルの内容が読み込まれます。

同図の例では、バッファの数が2個になっているためセクタ n と n+1 がバッファに転送され、その中からメモリの転送領域へ必要なバイト数が転送されます。次にバッファは空になっているのでセクタ n+2 と n+3 がやはり 2 セクタ分読み込まれます。そして、このバッファからメモリの転送領域へ必要なバイト数が読み込まれることになります。

このように MS-DOS では、ディスクと MS-DOS の

〔図4-8〕ディスクのバッファリング

ファイル・ポインタ



間にバッファを置くことによって、ディスクからの読み書きはセクタ・サイズ(512, 1024 バイト/セクタなど)でバッファ(メモリ)との間で行い、MS-DOS で指定されたディスク・アクセスのデータ領域との転送はバイト転送を行うことにより、ファイルのバイト単位でのアクセスを可能にしています。

また、このディスク・バッファにはもう一つの重要な役割があります。それは、データの読み書きをいちいちディスクとの間で行うのではなくバッファとの間で行い、このバッファとディスクとの転送は必要最小限にとどめることにより、ディスク・アクセスの処理速度を向上させることにあります。

この場合、データだけでなく、ディレクトリ・エントリあるいは FAT などもこのバッファに読み込まれ保存されています。そして、同図のようにディスク・バッファがある限り次々にバッファが割り当てられていきます。

バッファが一杯になると次の順序にしたがってバッファの解放が行われます.

- (1) 読み出し専用のバッファを解放する.
- (2) 書き込み用バッファのデータをディスクに書き込んでバッファを解放する。
- (3) FAT やディレクトリのバッファをディスクに書き込んで解放する.

したがって、バッファの数(容量)が多いと、このバッファとの間でのデータ転送が多くなるため、ディスク・アクセスの処理速度も向上することになります。

しかし、これらのデータがバッファに残ったままディスクの交換が行われると、別のメディアにこれらのデータが書き込まれることになり、これはディスクの破壊につながります。そこで、これを解決するために、MS-DOSではディスクをアクセスするたびに、デバイス・ドライバに対してメディアのチェック・コマンドが発行されます。ここでデバイス・ドライバ側では、

- (1) ディスクは交換されていない
- (2) ディスクは交換された
- (3) ディスクの交換は不明

の三つの中の一つの状態を示す数値を MS-DOS に返すことにより、これらの判定が行われるようになっていて、実際にはこれらの判定はディスク・ドライブのドア・オープンによって判定されます。

したがって、このディスク・バッファが有効に活用されているかどうかは、デバイス・ドライバ(io.sys)に依存することになります。このディスク・バッファが有効に活用されているかどうかは次の手順により判定できます。

- (1) バッファの数を, たとえば 10~20 個程度にセットする.
- (2) システム・リセットをかける.
- (3) Cを押してディスク・バッファをクリアする.
 - (4) dir コマンドを実行する(ここでディスク・アクセスが行われることを確認する).
 - (5) もう一度 dir コマンドを実行する.

この2回目の dir コマンドの実行時に再度ディスクのアクセスが行われると、そのシステムでは残念ながらディスクのバッファリングが有効に活用されていないことになります。2回目の dir コマンドの実行時にディスクのアクセスが行われないようであれば、ディスクのバッファが有効に活用されているシステムです。

この場合には、config.sysファイルのBUFFERSコマンドでバッファの数を適当に設定してやることにより、ディスク・アクセスにともなう処理速度が大幅に改善されることになります。

ファイル・ハンドルと FCB

MS-DOS では、システム・コールを用いてファイルのアクセスを行う場合に、CP/M 流の FCB(File Control Block)によるファイル・アクセスと、UINX 流のファイル・ハンドルによるファイル・アクセスの 2 種類の方法をサポートしています。

このうち、FCBによるファイルのアクセスでは、フ

ァイル名と拡張子を含めて11文字までのファイル名 しか扱えません。このため、MS-DOS ver.2.11 以降に おける階層構造のファイル名(パス名)は、ファイル名 としてセットできないことになります。したがって、 MS-DOS ver.2.11 以降でファイル・アクセスのシステム・コールを行う際には、ファイル・ハンドルによる システム・コールを利用すべきでしょう。

しかし、CP/M 系や MS-DOS ver.1.X などとの互換性を保つ場合は、FCB によるファイルのアクセス方法も理解しておかなければなりません。

FCB SINCE SHOW AND STREET STREET

FCB を用いたシステム・コールでファイルのアクセスを行う場合は、図4-9 に示すフォーマットで、その内容が正しくセットされたメモリの先頭アドレスを、指定されたレジスタにセットして MS-DOS に渡すことになっています。

ここで、FCBを用いたシステム・コールにおけるファイル・アクセス用のポインタについて述べておきましょう.

シーケンシャル・ファイルでは、ファイルの読み書

きをしたのち、次回の読み書きをどこから行うべきかを記憶しているポインタとして"レコード・ポインタ"と呼ばれるポインタが使われます。このポインタは、ファイルがオープンされた時点ではファイルの先頭(オフセット0)にセットされ、その後ファイルがアクセスされるたびごとに順次インクリメント(増加)されていきます。


MS-DOSでは、ファイルを1バイト単位で読み書きすることができ、その最大の大きさは2³⁰バイト、すなわち1Gバイトまで扱えるようになっているので、レコード・ポインタとしては4バイトが必要となります。このシーケンシャル・ファイル用のレコード・ポインタは、FCB内のカレント・ブロック、カレント・レコード、レコード・サイズの三つのパラメータにより作られます(図4-10).


またランダム・ファイルの場合は、そのポインタに 相対レコードとレコード・サイズを使用することにより、目的のレコードにアクセスできようになっています(図4-11).

● 基本 FCB の構造


では、基本 FCB の各フィールドについて解説して

(図4-9) 基本 FCB のフォーマット









いきましょう。

◆ ドライブ番号(00H)

オフセット 00H のドライブ番号は、00H でカレント・ドライブを指定します。以下 01H は A ドライブ、02H は B ドライブの順で指定できます。

00H を指定すると、ファイル・オープンのシステム・ コールを行った際に、MS-DOS によってカレント・ド ライブ番号に変換されてきます。

◆ ファイルのベース名および拡張子(01H~0BH)

ファイル名は、8 文字までの ASCII コードを左詰めでセットし、余白には空白コード(20H)をセットします。同様に拡張子にも3 文字までの ASCII コードでセットします。

ファイル名の検索や削除などのシステム・コールにおいては、このファイルのベース名や拡張子にワイルド・カード(*や?)を使用することができます。しかし、当然のことながらファイルのオープンやクローズ、あるいは読み出し/書き込みなどのシステム・コールではワイルド・カードは使用できません。

また、ファイル名にデバイス名をセットすることに よって、デバイス・アクセスの場合でも通常のファイ ルと同様に扱うことができます。

◆ カレント・ブロック(OCH~ODH)

1レコードを128個集めたデータのかたまりを"ブロック"と呼んでいます.

シーケンシャル・ファイルにおいて、ファイルの先頭から何ブロック目にレコード・ポインタが位置しているのかを表すものを "カレント・ブロック" と呼びます


このフィールドには、ファイルをオープンした時点では"0"がセットされ、以後ファイルのアクセスが行われるたびにカレント・レコードとともにインクリメントされていきます(図4-10).

◆ レコード・サイズ(0EH~0FH)

レコード・サイズとは、読み出しまたは書き込みの システム・コールにおいて、1回に何バイト扱うかを 指定するもので、MS-DOS では1~64 K バイトの範囲 で可変できます。

このレコード・サイズを小さくすると, ユーザ・プログラム内でのバッファのサイズは小さくてすみます

〔図4-12〕拡張 FCB のフォーマット



が、システム・コールの回数が多くなることになり、 トータルでの処理速度は遅くなります。反面レコード・サイズを大きくするとまったく逆のことがいえます。

また,このフィールドに"0"をセットすると MS-DOS によってデフォルトの 128 がセットされます(図 4-10, 4-11)

◆ ファイル・サイズ(10H~13H)

ディレクトリ・エントリのオフセット 1CH~1FH に記録されているファイルの大きさが 32 ビット整数 で入ります、この最大値は 2³⁰(1 G)バイトです。

◆ 日付/時刻(14H~17H)

ファイルに対して、最後に書き込み(更新)を行った時点での日付と時刻がセットされ、ファイル・クローズのシステム・コールによってディレクトリ・エントリの16H~19Hにこの内容が記録されます。

ここで、日付や時刻のフォーマットは前出の図4-5 のようになっています。

◆ カレント・レコード(20H)

カレント・ブロック内の次にアクセスされるベきレコードの位置 (0~127) を示しています。この値は、ファイルのアクセスが行われたのち自動的にインクリメント (1 増加) されます。

そして、この値が 127 を越えると、今度はカレント・ ブロックがインクリメントされてカレント・レコード は "0" にセットされます(図4-10).

◆ 相対レコード(21H~24H)

相対レコードとは、ファイルをランダムにアクセスするシステム・コールで用いられ、アクセスすべきレコードが、ファイルの先頭から何番目のレコードにあるのかを指定するために使用されます(図4-11).

● 拡張 FCB の構造

拡張 FCB は、通常のファイル以外のファイル(シークレットやシステム・ファイルの属性の付いたファイル)をアクセスするときに使用される FCB です。拡張 FCB は、基本 FCB の前に図4-12 に示すフォーマットの 7 バイトの拡張部を連続して配置することにより実現できます。また、属性については表4-2(112 ページ)にしたがって指定します。

ファイル・ハンドル

FCBによるファイル・アクセスは、CP/MやMS-DOS ver.1.Xとの互換性を考えて残されています。

しかし、実際にファイルのオープンや読み出し/書き込みのシステム・コールを行う際には、レコード・サイズやカレント・ブロック、カレント・レコードあるいは相対レコードなどのポインタの管理をユーザが行わなければならず、その手続きは多少面倒なものになります。

また、FCBのところでも述べたように、ファイル名にパス名を使用できないので、階層ディレクトリ構造には対応できないという致命的な欠点ももっています。

MS-DOS ver.2.11 では、これらの欠点を補うものとして、UNIX 流のファイル・ハンドルによるファイル・アクセスを行うためのシステム・コールも用意されています。

ファイル・ハンドルとは、単に 0 から始まる整数のことで、ファイル・オープンのシステム・コールが発行されると、このファイル・ハンドル(整数値)が返されます。プログラムでは、以降このファイル・ハンドルを覚えておいて(メモリやレジスタに格納しておく)、この値を指定されたレジスタにセットし、読み書きあるいはクローズなどのシステム・コールを行います。これによって、目的のファイルに対してアクセスが可能となり、非常に簡単にファイルを取り扱うことができます。

なお、プロセスが起動された時点で、すでに表3-2(86ページ)に示した五つのファイル・ハンドルはシステムによってオープンされているので、これらの標準入出力に対しては改めてオープンする必要はありません.

このファイル・ハンドルによるファイル・アクセスでは、ファイルは1バイト単位で扱っていて、次にアクセスされるべきファイル内の位置を指すものとして、ファイル・ポインタ(4バイト)と呼ばれる32ビットの符号つき整数が使われています。

ランダム・アクセスする場合は、このファイル・ポインタ移動のシステム・コールを用いてファイル・ポインタを移動し、ファイルの任意の場所をアクセスす

ることができます。ファイルをクローズすると、そのファイル・ハンドルは解放されて次のファイル・オープンの際に使用されます。

また、ファイル・ハンドルによるシステム・コールではデバイス名も扱えることから、デバイスにおいてもファイルとまったく同様の感覚でアクセスを行うことができます。

ファイル・ハンドルを扱ううえでもう一つ重要な問題は、階層プロセスの場合に、このファイル・ハンドルは子プロセスに継承されるということです。親プロセスでオープンしたファイル・ハンドルは、環境と同様に子プロセスに引き継がれます。よって、子プロセスでは改めてファイルをオープンしなくても、それらのファイルをアクセスできることになります。

また環境と同様に、子プロセスでこれらの継承されたファイルをクローズしても、親プロセスではオープンされた状態が保たれていることにも注意が必要です。

MS-DOS では、CP/M から受け継いだ FCB によるファイル・アクセスと、UNIX から受け継いだファイル・ハンドルによるファイル・アクセスの両方のアクセス・モードをサポートしています。このため、MS-DOS のファイル・システムを理解するためには 2 倍の労力を必要としますが、反面では知識も 2 倍になるわけですから勉強のやりがいがあります。

FCBによるファイル・アクセスは、CP/M 互換の必要性がない限り、現在では使われていない「古い方法」です。しかし、CP/M 時代からのソフトウェア資産をもっているユーザは熟知しておく必要があるでしょう。一方、ファイル・ハンドルによるファイル・アクセスは、UNIX 流の「新しい方法」であり、今後のプログラム開発には後者の方法を用いるべきです。

本章で解説した MS-DOS のファイル・システムを 熟知することによって、一部の市販品にみられるよう な、ファイル・クラッシュ(破壊)した際のリカバリ・ プログラムを作成するのも難しいことではありません。

MS-DOSの 内部割り込み

第II部

MS-DOSのプログラム・ インターフェース

第 I 部では、主として MS-DOS 上におけるプログラム作成のルールやその方法について解説しました。第 II 部では、ユーザ・アプリケーションのために MS-DOS がサービスしているシステム・コールについて解説します。

システム・コール自体の利用方法はマニュアルにも詳しく書かれているため、ここではそのシステム・コールを利用する際の注意点と、実際にアクセスするためのプログラム実例を示して解説しています。

とくにプログラム実例では、C言語とアセンブリ言語を併用し、日本語を用いた詳しいコメントを多用するなど、「プログラムの読みやすさ」に重点をおいて記述しました。

また、これらのプログラムは MS-DOS の強化コマンドとして、実用的にも十分に耐え得るものも含まれています。

ソフトウェアの解説というのは、紙数の制限などもあって、すべてを完全に解説する というのは不可能に近いものがあります。また読む場合でも、書かれていることすべて を完全に吸収するのは難しいでしょう。

このとき、読者としては実際にプログラミングしてみて、何か問題が生じたなら解説 書に示されたソース・リストを参照することによって、かなりの知識を身につけること ができます。つまり、ソフトウェア解説書では、文章とともに頼りになるのがプログラ ミング実例なのです。

一般にソース・リストの中には、再帰的プログラミングのテクニックが含まれていたり、データ構造に関する知識や、データ検索に関するテクニックなど、プログラミングのコツが多く含まれているものです。ソース・リストを文章のように読めるようになると、ソフトウェア解説書の利用価値が倍増します。

第5章

MS-DOSの 内部割り込み

ターミネートとエラー・ハンドルとディスク・アクセス

本章では、MS-DOSのアプリケーション・プログラムで使用可能な内部割り込みについて、その機能と使いかたを解説していきます。これらの知識は、MS-DOSの機能を最大限に引き出したユーザ・インターフェースを実現し、かつ互換性の高いプログラムを作成するために欠かせません。

- 5-1 -

内部割り込み

8086 CPU では、256 個の割り込み処理ルーチンをもつことができ、この割り込みベクタ・テーブルのためにセグメント・アドレス 0000H のオフセット 0000H ~03FFH(4バイト×256)が割り当てられています。そして、この割り込みテーブルには、最初の2バイトにオフセット、その後にセグメント・アドレスが入り、8086 CPU のもつ1 M バイト空間内のどのアドレスにもジャンプできるようになっています。

MS-DOSで使用できる内部割り込み

さて、この内部割り込みには 8086 CPU を開発したインテル社により、表5-1 のようにすでに使用目的が予約されている割り込みがあります。そして、MS-DOS では INT $20H \sim 3FH$ までの 32 個の割り込みを使用しています。また、INT $80H \sim FCH$ は割り込み

〔表5-1〕8086 CPU 割り込み予約

割り込みタイプ	機能
0	除算エラー
1	シングル・ステップ割り込み
2	NMI
3	1バイト型内部割り込み
4	オーバフロー, INTO割り込み
5~1FH	インテル社予約

ルーチンのアドレス・テーブルとして使用されています。それらのうち、表5-2 にあげた8個の割り込みタイプはユーザに解放されています。

このうち、INT 22H~INT 24H までの割り込みテーブルは、単なるアドレスの格納場所として使用されており、真の割り込みではありません。後述のように、これらのアドレスの変更は、ファンクション 25H のシステム・コール (Set Vector: 162ページ)によって、ユーザのプログラム内での割り込み処理ルーチンに変更することが可能です。したがって、ユーザのプログラム内で使用できる割り込みタイプは INT 20H、21H、25H、26H、27H および 40H~FFH ということになります。

しかし、40H~FFHの割り込みタイプは、システムによっては使われている場合もあるので、それぞれのマシンのマニュアルを参照して確認する必要があります。

- 5-2 内部割り込みの機能と 使いかた

MS-DOS での内部割り込みの機能とその使いかたについて、順に解説していきます。

〔表5-2〕ユーザ開放割り込みタイプ

割り込み タイプ	機能
20H	プログラムの終了(メモリ開放)
21H	システム・コール(ファンクション・リクエスト)
22H	プログラム終了アドレス格納
23H	ctrl-C 処理アドレス絡納
24H	致命的エラー処理アドレス絡納
25H	アブソリュートなディスク読み出し
26H	アブソリュートなディスク書き込み
27H	プログラム常駐終了

Program	Terminate	INT 20H
機能	プログラムの終了	148年末14月
コール	CS ← PSP のセグメント・ア	ドレス
11 /2 34	# + 1 mm - man - m	

割り込みタイプ 20H によって、現在のプロセスを終了し制御が親プロセスに戻ります。この内部割り込みは ver.1.25 との互換性を保つために用意されているものです。

この割り込みを利用する場合には、CS レジスタは PSP のセグメントを指していなければなりません。 COM モデルのプロセスの場合は、CS レジスタは PSP のセグメントを指しているので問題ありませんが、 EXE モデルの場合、通常 CS レジスタは PSP を指していません。

したがって、EXE モデルの場合は CS レジスタが PSP のセグメントを指すようにプログラム内で操作 (スタックの操作など) してやらなければなりません. また、この割り込みを実行するまえにサイズを変更したファイルはクローズしなければなりません(ファンクション 10H、3EH).

このような理由から、この割り込みタイプによるプログラム終了は、EXE モデル向きではないので、後述するファンクション 4CH(160ページ)を使用するほうがベターです。また、ファンクション 4CH は COM モデルでも利用できるので、ファンクション 4CH だけを覚えておけばどのメモリ・モデルでも使えることになり、将来の互換性も保証されることになります。

Function	Request	INT 21H
機能	ファンクション・リクエスト	160 V
コール	AH←ファンクション番号	
	他のレジスタ←個々のファンク	アションで
	指定された内容	7
リターン	各ファンクションの解説を参照	R

AHレジスタに目的のファンクション番号をセットします。詳細については、次章の各ファンクション・リクエストのところで述べることにします。

Termina	INT 22H	
機能	プロセス終了アドレス	diela
コール	ユーザ・プログラムからは個	更用できない

INT 22H のベクタは、現在実行中のプロセスが終了した場合に戻るべきアドレスを格納しておくために使用され、ユーザ・プログラムが INT 22H を直接実行することはできません。

なお、この場合に格納される終了アドレスは ver. 2.11 より以前との互換性を保つために用意されていて、ver.3.10 以降では、この終了アドレスは設定され

るものの参照されることはなく、実際には PSP に格納された終了アドレス(オフセット 0AH)が使用されます.

ctrl-C Exit Address INT 2					
機能	ctrl-C 処理アドレス				
コール	ユーザ・プログラムからは	使用できない			

MS-DOSでは、システム・コールの実行中に ctrl-C 入力が検出されると、その処理ルーチンに制御が移ります。INT 23H の割り込みベクタは、この際の ctrl-C 処理ルーチンのアドレスを格納しておくために用いられており、ユーザ・プログラム内から INT 23H を実行することはできません。

この ctrl-C 処理ルーチンは、通常 command.com が用意しておき、その処理アドレスは、ユーザ・プログラムを子プロセスとして起動した際に、PSP を介してユーザ・プログラムでも自動的に共有されます。

また、必要に応じてユーザ・プログラム内で独自にctrl-C処理ルーチンをもつことも可能です。ユーザが作成するctrl-C処理ルーチンは、そのルーチン内でシステム・コールを発行することは可能ですが、そこで呼び出したシステム・コールの実行時に再びctrl-Cが入力され、再帰的にctrl-C処理ルーチンが呼び出される可能性があることを考慮しなければなりません

また、ユーザの作成する ctrl-C 処理ルーチンは、次のいずれかの方法で終了しなければなりません。

- (1) すべてのレジスタ内容を保存して IRET 命令を 実行する。この場合, ctrl-C 処理ルーチンの終了したあ と、もとのプログラムは続行される。
- (2) CF(キャリ・フラグ)をセットしないでFAR RET 命令を実行する. この場合, ctrl-C 処理ルーチン の終了後, もとのプログラムは続行される.
- (3) CF(キャリ・フラグ)をセットして FAR RET 命令を実行する. この場合, もとのプログラムは終了させられる.

【INT 23Hのサンプル・プログラム】

リスト5-1 (ctrl.c) およびリスト5-2 (ctrlsub.asm) は、独自の INT 23H ハンドラを用意して、子プロセスを実行中に ctrl-C が入力された場合に、本当にプログラムを中断するかどうかをたずねるプログラム ctrl.exeのソース・リストです。

ここで掲載するプログラム例では、C言語とアセンブリ言語を用いて記述しています。一般に、プログラムをアセンブリ言語だけで作成すると、システム・コールの使用時におけるレジスタ内容の対応がとりやすくなる反面、その構造が理解しにくくなります。システム・コールを使うプログラムをC言語だけで記述することも可能ですが、プログラムの構造がわかりやす

くなる代わりに、CPU レジスタとの対応がわかりにくくなります。ここでは、システム・コールの応用例を示すために、CPU レジスタとのやりとりを行う部分はアセンブリ言語で記述し、そのほかのプログラムは C言語で記述していくことにします。

• ctrl.c

リスト5-1 はプログラム ctrl.exe の C 言語ソース部分です。同リストにおいて関数 main では、最初にプログラム・タイトルを表示したのち、コマンド・ライン・パラメータの解析を行います。 パラメータの解析では、

(リスト5-1) プログラム ctrl.c

```
2:
                     ctrl-C 処理ルーチンを用意して子プロセスを実行する
 3:
         割り込み:
                     INT 23H
 4:
                     masm /ML ctrlsub;
cl -J -AS ctrl.c ctrlsub
ctrl コマンド名 引数 ・・・
               ブ:成:
 5:
 6:
 7: *
 8.
         使用方法
 9: *
10: ****
11: #include <stdio.h>
12: #include
                 corocess.h>
13:
14: void main (int, char **);
15: void set int23 (void);
16: /**************
                    main (argc, argv)
18:
          関数名:
              能:力:
                    INT 23H ハンドラを用意して子プロセスを起動する
int argc コマンドライン・パラメータの数
19:
          機
20:
                    char *argv[] パラメータ文字列へのポインタ
21:
22:
23: *
24:
25: void main (argc, argv)
26: int argc;
27: char **argv;
28: {
         int st;
29:
30:
         if (argc == 1) {
    printf ("使用法:
31:
32:
                               ctrl コマンド名 引数 ···¥n");
             exit (1);
33:
34:
35:
         printf ("\forall n *** INT 23H ハンドラ Ver.1.1 ***\forall n");
         set_int23 ();
36:
         if ((st = spawnvp (P_WAIT, argv[1], argv + 1)) == -1) {
    perror ("子プロセスが起動できません");
37:
38 .
            exit (2);
39:
40:
         putchar ('\n');
41:
42:
         while (--argc) {
    printf ("%s ", *++argv);
43.
44:
         printf ("--- 終了コード = %d\n", st);
45:
         exit (0);
46:
47:
```

(リスト5-2) プログラム ctrlsub.asm ①

```
3: ;
       機 能: INT 23H ハンドラの登録とctrl-C 入力処理
4:
                  01H(キーボード入力)
5:
                 09H(文字列の出力)
6:
                  25H (割り込みベクタの設定)
       生 成: masm /ML ctrlsub;
8: ;
9:
10:
          .MODEL SMALL, C
              CODE
11:
12:
13:
        ルーチン名: set_int23
機 能: INT 23H ハンドラ (ctrl-c) の登録
14:
        機 能: INT 23H ハンドラ (ctrl-c) func: 25H (割り込みベクタの設定)
15:
16:
        入 カ:
                 なし
           力:
19: ;
20: ;
```

パラメータの個数を調べ、子プロセスが指定されていなければプログラムの使用方法を表示してエラー・ストップします.

次に、関数(サブルーチン)set_int23によって INT 23H ハンドラ(プロシージャ int_23)を割り込みベクタ・テーブルに登録します。そして MS-C のライブラリ関数である spawnyp によって子プロセスを起動し

ます.

子プロセスの処理が終了したらコマンド・ラインを表示して、その子プロセスから返されるプロセス終了コードを表示します。これによって、この ctrl.exe は、あるプログラムの終了コードを調べる際にも利用できることになります。

ctrlsub.asm

(リスト5-2) プログラム ctrlsub.asm ②

```
set_int23
               PROC
21 .
22:
               push
                       ds
                       dx, OFFSET int 23
23:
               mov
24:
               mov
                       ax, @code
25:
               mov
                       ds, ax
26:
               mov
                       ah,
                           25h
27:
               mov
                       al,
                           23h
28:
               int
                       21h
                                          ;中断アドレス (INT23H) の設定
                       ds
29:
               pop
30:
31: set int23
               ENDP
33:
34: ;
35:
        ルーチン名:
                  int_23
                  INT 23H ハンドラ (ctrl-c入力の処理)
01H(キーボード入力)
36:
        機能:
37:
        func
                  09H(文字列の出力)
38:
      入 カ: 出 カ:
39:
                  なし
40:
                  キャリ・フラグ
                  CF=セット: プログラムの終了
CF=クリア: プログラムの続行
41: ;0 00 00 00
42:
43: ;
44:
45: int_23
               PROC
                      FAR
46:
               push
                       ax
47.
               push
                       dx
48:
               push
                       ds
49:
               mov
                       ax, @data
50:
               mov
                       ds, ax
51: int23_loop:
                       dx, OFFSET abort_msg
52:
               mov
53.
               mov
                       ah. 09h
54:
               int
                       21h
                                       ;中断メッセージ
55:
               mov
                       ah,
                          01h
                       21h
al, 'a'
56:
               int
                                          ;キーボード入力
57:
               cmp
58 .
               ib
                       upper
al, 'z'
59:
               cmp
60:
               ia
                       upper
                       al, 'a' - 'A'
               sub
61:
                                         ;大文字→小文字変換
62: upper:
                       al, 'Y'
63:
               cmp
64:
               je
                       abort
al, 'N'
65:
               cmp
                       int23_loop
66:
               ine
67:
               stc
68: abort:
69:
               cmc
                       ds
70.
               DOD
71:
               pop
                       dx
72:
               pop
                       ax
73.
               ret
74: int_23
             ENDP
75:
               DATA
76:
   77:
78: ;
      デー9名: abort_msg
機 能: プログラム中断メッセージ
79:
80:
81:
                       0dh, 0ah
'プログラムを中断しますか <Y/N>?'$'
82: :******
               DR
83: abort_msg
               DB
84:
85:
               DB
               END
86:
```

リスト5-2 はプログラム ctrl.exe のアセンブリ・ソース部分です. サブルーチン(関数) set_int23 は,ファンクション 25H を用いて,ユーザの用意した INT 23H ハンドラ(プロシージャ int_23) のエントリ・アドレスを割り込みベクタ・テーブルに登録します.

子プロセスの実行中に ctrl-C が入力されるとプロシージャ int_23 に制御が移ります. プロシージャ int_23 では、まず中断メッセージを表示してキーボード入力待ちとなります。もし、キーボードから "y" が入力されると CF(キャリ・フラグ)をセットして FAR RET します。これによって子プロセスは終了させられることになります。また、"n"が入力されたら CF をクリアして FAR RET します。これによって子プロセスはその処理が続行されます。

◆ 生成方法

プログラム ctrl.exe は、次の手順で分割アセンブル/コンパイルして作成します。

masm /ML ctrlsub;

cl -J -As ctrl.c ctrlsub

マクロ・アセンブラ MASM の/ML オプションは, C ソースに合わせて大文字と小文字の区別を行います. cl コマンドでは, ctrl.c をコンパイルし, あらかじめア センブルしてある ctrlsub.obj とリンクを行います.

ここで、cl コマンドはデフォルトでーAs オプション、すなわちメモリ・モデルとしてスモール・モデルを選択しますが、ここで紹介したプログラムはスモール・モデル用なので明示的にーAs オプションを指定しています

〔リスト5-3〕 プログラム ctrl.exe の実行例

```
R>dump ctrl.exe 回… dump コマンドでファイル ctrl.exe をダンプする①
Dump Version 2.1
         4D 5A C0 00 13 00 07 00-20 00 C3 00 FF FF
000000000
                                                  6F 02
                                                          MZ9.
                                                          ....9......y.
00000010
         00 08 8A 1D 39 02 00 00-1E 00 00 00 01
                                               00 BF 00
000000000
         00 00 D1 00 00 00
                          A2 01-C5
                                   01
                                      50
                                         02
                                               00
                                            00
                                                  85 06
00000030
         00 00 2F 04 C5 01 32 04-C5 01 00 00 00 00
                                                          ....+.2.+.....
                                                  00 00
000000040
         00 00 00 00 00 00 00 00 00-00
                                   00
                                      00
                                         00
                                            00 00
                                                  00 00
00000050
         00000060
         00 00 00 00 00 00 00 0°C ··· ctrl-C を入力する②
R>ctrl dump ctrl.exe 旦INT 23Hハンドラを用意して dump コマンドを実行する③
 *** INT 23H ハンドラ Ver.1.1 ***
Dump Version 2.1
         4D 5A CO 00 13 00 07 00-20 00 C3 00 FF FF 6F 02
000000000
                                                          00000010
         00 08 8A 1D 39 02 00 00-1E 00 00 00
                                            01
                                               00
                                                  RF
                                                     00
                                                          ....9......y.
00000020
         00 00 D1 00
                     00 00
                          A2 01-C5
                                   01
                                      50
                                         02
                                            00
                                               00
                                                  85 06
00000030
         00 00 2F 04 C5 01
                          32 04-05 01
                                      00
                                         00
                                            00
                                               00
                                                  00 00
                                                          ....+.2.+.....
000000040
         00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00
                                      00
                                         00
                                            00
                                               00
                                                  00
                                                     00
00000050
         00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00
                                            00
                                               00
                                                  00 00
00000060
         00000070
         00 00 00
                              · C ··· ctrl-C を
000000080
         00 00 00
                 00 00 00 00
                                         入力する(4)
      -中断するかどうか聞いてくる⑤
                                -nを入力して
                                          dump IZ:
                                                   /ドを続行(6)
プログラムを中断しますか
                        < Y/N>?naa-aa aa aa aa aa aa aa aa aa
00000090
         000000A0
         00 00 00 00
                    00 00 00 00-00 00
                                      00
                                         00 00
                                               00
                                                  00 00
OGGOGGRO
                  00 00 00 00
         00 00
               00
                              00-00 00
                                      00
                                         00
                                            00
                                               00
                                                  00 00
000000000
         00 00 00 00 00 00 00
                              00-00 00
                                      00
                                         00
                                            00
                                               00
                                                  00 00
000000D0
         00 00
               00
                  00
                     00
                       00
                          00
                              00-00
                                   00
                                      00
                                         00
                                            00
                                               00
                                                  00
                                                     00
OGGGGGEG
         00 00 00 00
                     00 00 00
                              00-00
                                   00
                                      00
                                         00
                                            00
                                               00
                                                  00
                                                     00
000000F0
         00
            00
               00
                  00
                     00 00 00
                              00-00
                                   00
                                      00
                                         00
                                            00
                                               00
                                                  00
                                                     00
00000100
         00 00 00 00 00 00 00
                              00-00
                                   00
                                      00
                                         00
                                            00
                                               00
                                                  00
                                                     00
00000110
                  00
                     00
                        00 00
         00 00
               00
                              00-00
                                   00
                                      00
                                         00
                                            00
                                               00
                                                  00
                                                     00
00000120
         00 00 00 00 00 00
                          00
                              00-00
                                   00
                                      00
                                         00
                                            00
                                               00
                                                  00
                                                     00
00000130
                     00
                        00
         00 00
               00
                  00
                          00
                              00-00
                                   00
                                      00
                                         00
                                            00
                                               00
                                                  00
                                                     00
00000140
         00 00 00 00 00 00 00
                                   00
                              00-00
                                      00
                                         00
                                            00
                                               00
                                                  00
                                                     00
00000150
                  00 00
         00 00
               00
                       00 00
                              00-00
                                   00
                                      00
                                         00
                                            00
                                               00
                                                  00
                                                     00
00000160
         00 00 00 00 00 00
                          00
                                         00
                              00-00
                                   00
                                      00
                                            00
                                               00
                                                  00
                                                     00
00000170
         00 00 00 00 00 00 00
                              00-00
                                   00
                                      00
                                         00
                                            00
                                               00
                                                  00
                                                     00
00000180
         00 00 00 00 00 00 00
                             00-00
                                   00
                                      00
                                         00
                                            00
                                               00
                                                  00
                                                     00
00000190
         00 00 00 00 00 00 00
                             00-00
                                   00
                                      00
                                         00
                                            00
                                               00
                                                  00
                                                     00
000001A0
         00 00 00
                  00 00 00 00 00-00
                                   00 00 00 00
                                               00 00 00
000001B0
            00
               00
                 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00
                                                  00
        中断メッセージ
                                                        再び ctrl-C を入力 ⑦
プログラムを中断しますか <Y/N>?y — 今度はyを入力して中断する® dump ctrl.exe --- 終了コード = 256 — プロセス終了コード
R>
      ーコマンド・ラインの表示 ⑨
```

-Jオプションは、2バイト・コード(シフト JIS コード)を日本語として正しく認識させるためのコンパイル・オプションです。

◆ 実行サンプル

リスト5-3 はプログラム ctrl.exe の実行例を示しています。同リストでは ctrl.exe の子プロセスとしてdump コマンドを起動し、ファイル・ダンプの途中でctrl-Cを入力してテストしています。

- ① まず、ctrl.exe を使用しないで dump コマンドを 起動する
- ② 途中で ctrl-C を入力すると直ちに dump コマンドを終了する.
- ③ 次に、ctrl.exe の子プロセスとして dump コマンドを指定して起動する。このとき dump コマンドに渡すファイル名も入力できる。
- ④ ファイル・ダンプの途中で ctrl-C を入力する.
- ⑤ すると、プロシージャ int_23 に制御が移り、プログラムを中断するかどうかを聞いてくる。
- ⑥ "n" を入力して dump コマンドを続行する.
- ⑦ 再び ctrl-C を入力する
- ® やはり、プログラムを中断するかどうかを聞いてくるので、今度は"y"を入力する。
- ⑤ すると、子プロセス(dump.exe)を終了し、ctrl.c 内の関数 main に処理が戻り、コマンド・ラインの表示が行われる。
- ⑩ 同時に、子プロセス (dump.exe) から返されたプロセス終了コードが表示される。

Critical	Error Handler Address	INT 24H
機能	致命的エラー処理アドレス	E 2010/
コール	ユーザ・プログラムからは何	吏用できない

MS-DOS では、システム・コール実行中に致命的な

エラー(たとえばディスク・アクセス・エラーなど)が発生した際に、そのエラー処理ルーチンに制御が移ります。INT 24H の割り込みベクタは、この際のエラー処理ルーチンのアドレスを格納しておくために用いられ、ユーザ・プログラム内から INT 24H を直接実行することはできません。


通常は、このエラー処理ルーチンも command.com 内の処理ルーチンが PSP を介して共用されます。また 必要に応じてユーザ・プログラム内でもエラー処理ル ーチンをもつことも可能となっています。

ユーザがエラー処理ルーチンを作成する場合,その ルーチンではファンクション・リクエスト 01H~0CH を利用することができますが,そのほかのファンクシ ョンは MS-DOS のスタックを破壊してしまうために 利用できません.


エラー処理ルーチンに制御が移行した時点では、表 5-3 のように、各レジスタにエラー情報が格納されています。このうち DI レジスタのエラー・コードは、ver. 2.11 との互換性を保ったエラー・コード(01H~12H;表6-2, 155ページ)であり、詳細なエラー情報はファンクション 59H(Get Extended Error; 164ページ)によって得ることができます。AX レジスタに返される制御に関する情報は図5-1 のような意味をもち、これらのビットによりエラーに対する動作の選択が制限されます。

〔表5-3〕INT 24H での各レジスタの内容

レジスタ	内	容
AH	INT 24H ハンドラの制御	叩に関する情報
AL	エラーが発生したドライ	ブ番号
DI	エラー・コード	
BP:SI	エラーの発生したデバイ	スのデバイス・ヘッタ
	へのポインタ	



[図5-2] INT 24H ハンドラ起動時のスタック内容



また、エラー処理ルーチンが起動されたときのスタックは、図5-2のスタック・フレームで構成されます。 ここで、エラー処理ルーチンから MS-DOS に戻らず にユーザ・プログラムに戻るには、スタック・トップ の IP, CS, FLAG を捨て、各レジスタ内容を POP し てから IRET 命令を実行します。これによって、エラ ーの発生した INT 21H 命令(ユーザ・プログラムから のファンクション・リクエスト)の次の命令に戻ること ができます.

エラー処理ルーチンでは、SS、SP、DS、ES、BX、CX、DX の各レジスタ内容は保存しなければなりません。そして、エラー処理ルーチンから戻るには、AL レジスタに下記の値を設定してから IRET 命令を実行します。MS-DOS は、このエラー処理ルーチンから返される AL レジスタの値を参照して処理の選択を行います。

(1) AL=00H の場合(Ignore)

この場合エラーは無視され、もとのプログラムはそのまま続行されます。Ignore を選択できないのにIgnore を選択すると Fail とみなされます。

(2) AL=01H の場合(Retry)

この場合は再試行されます。再試行にも失敗すると 再度エラーが発生します。Retry を選択できないのに Retry を選択すると Fail とみなされます。

(3) AL=02H の場合(Abort)

この場合,ユーザ・プログラムには戻らずにユーザ・ プログラム(プロセス)を終了します. Abort は制限な く選択が可能です.

(4) AL=03H の場合(Fail)

この場合、システム・コールが失敗したものとして ユーザ・プログラムにエラーが返されます。ユーザ・ プログラム側では、ファンクション 59H によってエラ ーの詳細な情報を得ることができます。Fail を選択で きないのに Fail を選択すると Abort とみなされます。


● 8086 vs 68000(その3) レジスタの保存 ●

8086 CPU では、レジスタの退避や復帰を行う際に、リストC(a)が示すようにそのレジスタの数だけの push 命令や pop 命令を並べなければなりません

MASM ver.5.1では、PROC ディレクティブの レジスタ・フィールドにレジスタ名を並べるだけで、 自動的に push 命令や pop 命令を展開しますが、機 械語コード・レベルでみると、やはりレジスタ数だ けの push/pop 命令が並んでいることになります。

これに対し 68000 の場合は, 同リスト(b)のように 1 命令ですべてのレジスタを退避したり, 復帰した りすることができます. そして, その際のレジスタ 数に関係なく 4 バイト命令で実行できるのです.

[リストC] レジスタ保存の比較



【INT 24H のサンプル・プログラム】

リスト5-4 (fatal.c) およびリスト5-5 (fatalsub.asm) は、独自の INT 24H ハンドラを用意し、あるプログラムを実行中にディスク・エラーなどの致命的エラーが発生した場合に、その詳しいエラー情報を表示して処理の選択を促すプログラム fatal.exe のソース・リストです。

fatal.c

リスト5-4 はプログラム fatal.exe の C ソース部分です。同リストにおいて関数 main では、最初にプログラム・タイトルを表示したのち、コマンド・ライン・パラメータの解析を行います。パラメータの解析では、コマンド・ライン・パラメータの個数を調べ、もし子プロセスが指定されていなければ、プログラム fatal.exe の使用方法を表示してエラー・ストップします。

次に関数(サブルーチン) set_int24 によって INT 24H ハンドラ(int_24) を割り込みベクタ・テーブルに登録します。そして、MS-C のライブラリ関数 spaw nvp を用いて、コマンド・ラインで指定された子プロセスを起動します。子プロセスの処理が終了したら、起動時に指定されたコマンド・ライン・パラメータを表示して、その子プロセスから返されたプロセス終了コードを表示します。

• fatalsub.asm

リスト5-5 はプログラム fatal.exe のアセンブリ・ソース部分です。サブルーチン(関数) set_int24 は、ファンクション 25H を用いてここで用意した INT 24H ハンドラ(プロシージャ int_24) のエントリ・アドレスを割り込みベクタ・テーブルに登録します。

子プロセスの実行中に, ディスク・エラーなどの致

(リスト5-4) プログラム

```
2: *
3. #
      楼
           能:
                致命的エラー処理ルーチンを用意して子プロセスを実行する
      割り込み:
4: *
                INT 24H
                fatalsub.asm
               masm /ML fatalsub;
cl -J -AS -Gs fatal.c fatalsub
fatal コマンド名 引数 ・・・
6: *
     生 成:
8 . *
      使用方法:
9:
11: #include <stdio.h>
12: #include
            cess.h>
13: #include <memory.h>
14: #define
            STR_LEN 100
         c:
15: int
16:
17: void main (int, char **);
18: void set_int24 (void);
19: void int24_msg (unsigned int, unsigned int, char *);
21:
       関数名:
22. *
               main (argc, argv)
       機 能:
               INT 24H ハンドラを用意して子プロセスを起動する
int argc ・・・・ コマンドライン・パラメータの
char *argv[] ・・・・ パラメータ文字列へのポインタ
23: *
24: *
       入 力:
25:
26: *
       出 力:
               なし、
27 .
29: void main (argc, argv)
30: int argc:
31: char **argv:
32: {
    int st;
33:
34:
35:
      if (argc == 1) {
         printf ("使用法: fatal コマンド名 引数 ···¥n");
36:
37:
         exit (1);
38:
39:
      printf ("¥n *** INT 24H ハンドラ Ver.1.1 ***¥n¥n"):
40:
      set_int24 ();
      if ((st = spawnvp (P_WAIT, argv[1], argv + 1)) == -1) {
perror ("子プロセスが起動できません");
41:
42:
         exit (2);
43:
44:
    putchar ('Yn');
45:
      while (--argc) {
    printf ("%s ", *++argv);
46:
47:
48:
      printf ("--- 終了□ - ド = %d¥n", st);
49:
50:
      exit (0);
51: }
52:
```

```
53.
54:
                 int24_msg (err, code, ptr)
エラーメッセージの表示
55:
         関数名:機能:
56 .
                      ···· A X レジスタに返されるエラー情報
···· D I レジスタに返されるエラー・コード
            力:
                  err
57: *
         入
58 :
                  code
59:
                  ptr ···· デバイス名へのポインタ
60.
                  なし
61:
62:
63: void int24_msg (err, code, ptr)
64:
    unsigned int err, code;
65:
    char *ptr;
66 .
    {
67:
        int aa:
68:
        if (err & 0x8000) {
disp ("¥nデバイス
69:
70.
           disp (ptr);
disp (" ");
71:
 72.
73:
 74:
        } else {
           c = (err & 0x000F) + 'A';
75:
           disp ("¥n¥x07ドライブ
 76:
           disp (&c);
disp (" 0 ");
 77:
78 .
 79.
80 .
           switch ((err & 0x0600) >> 9)
81:
           case 0:
82:
              disp ("MS-DOS"); break;
83:
           case 1:
              disp ("FAT"); break;
84:
85:
            case 2:
              disp ("ディレクトリ"); break;
86:
87:
           case 3:
             disp ("データ"); break;
88:
89:
90:
           disp ("領域");
91:
       }
        switch ((err & 0x0100) >> 8) {
99.
93:
        case 0:
94:
           disp ("の読み出し"); break;
95:
        case 1:
          disp ("への書き込み"); break;
96:
97:
        disp ("中に致命的エラーが発生しました. ¥n");
98 .
        disp ("その内容は
99:
                               ");
        switch (code) {
100.
101:
        case 0:
           disp ("書き込み禁止です. \n"); break;
102:
103:
        case 1:
           disp ("存在しないユニットです. \n"); break;
104:
105:
        case 2:
           disp ("ドライブの準備ができていません. \n"); break;
106:
107:
        case 3:
           disp ("存在しないファンクション・コードです. ¥n"); break;
108 .
109:
        case 4:
           disp ("データの CRCエラーです. ¥n"); break;
110:
111:
        case 5:
           disp ("コマンド
                         ・パケットの長さがちがいます. ¥n"); break;
112:
113:
        case 6:
           disp ("シーク
                       ・エラーです.
                                    ¥n"); break;
114:
        case 7:
115:
           116:
        case 8:
117:
           disp ("セクタが存在しません. \n"); break;
118:
        case 9:
119:
           disp ("プリンタの用紙切れです. ¥n"); break;
120:
121 .
        case 10:
           disp ("書き込みできません. ¥n"); break;
122:
123:
        case 11:
           disp ("読み込みできません. ¥n"); break;
124:
125:
        case 12:
           disp ("ディスク不良です. \n"); break;
126:
127:
        disp ("つぎの処理を選択して下さい¥n¥n");
128:
                       処理中断¥n");
        disp ("A
disp ("R
129:
                       再 試 行 ¥n");
130:
        disp ("I ····
                       処理続行*II/,
処理失敗¥n");
131:
132:
        disp
        disp ("どれを選択しますか:
133:
134: }
```

御が移ります。 プロシージャ int 24 では, サブルーチ ン name copy を用いてエラーの発生したデバイス名 の読み出しを行い(キャラクタ・デバイスのみ有効), そのデバイス名へのポインタ、および DX、AX レジス タに返されたエラー・コードを引数として関数 fatal msg を呼び出し、詳しいエラー情報の表示を行いま ル/コンパイルして作成します. す.

次に、サブルーチン keyin によってキー入力を促 し、ユーザの選択に合わせて AL レジスタを設定して IRET 命令を実行し、エラーの発生したアドレス(シ ステム・コール内のルーチン)に戻ります。

ここでプロシージャ int 24 が呼び出された時点で は、SS:SP レジスタは、MS-DOS のスタック領域を 指していて、MS-C(関数 main)によって確保されたス タック領域とはまったく異なる領域を指しているので, Cソース部分をコンパイルする際に "-Gs" オプショ ンを指定して、スタック・チェック・コードの生成を 抑止しないと、"stack overflow"のエラー・メッセー ジを表示して fatal.exe を中断してしまいます.

また ES, DS の各セグメント・レジスタは、関数 main が設定したデータ・エリア(@data)を指してい なければ、データ・バッファ(info)や文字列定数など が正しくアクセスできないので注意が必要です。この ような理由から、関数 fatal msg 内では、printf や

命的エラーが発生すると、プロシージャ int 24 に制 scanf などの MS-C に標準のライブラリ関数を使用 することができない(すでにスタック・チェック・コー ドが含まれている)ので、文字列の表示にはサブルーチ ン(関数)dispを用意して処理しています。

◆ 生成方法

プログラム fatal.exe は、次の手順で分割アセンブ

masm /ML fatalsub;


cl -J -As -Gs fatal.c fatalsub

◆ 実行サンプル

リスト5-6 はプログラム fatal.exe の実行例を示し ています。同リストでは、プログラム fatal.exe の子プ ロセスとして chkdsk コマンドを起動し、ドライブの ドアを開けて致命的エラーを故意に発生させています。

- ① まず、ドライブのドアを開けておいて chkdsk コ マンドを起動する.
- ② すると、command.com 内の INT 24H ハンドラ に制御が移り,処理の選択を促す。
- ③ ここでは "a" を入力して処理を中断する.
- ④ 次に、fatal.exe を用いてその子プロセスとして chkdsk コマンドを起動する. ここではドライブのド アを閉じて正常に動作することを確認する.
- ⑤ 返された終了コードから正常に終了したことが確 認される.
- ⑥ 次に、もう一度 fatal.exe を用いて chkdsk コマン

[リスト5-5] プログラム fatalsub.asm ①



```
35:
 36:
                   キーボード入力と大文字への変換
 37:
         機 能: キーボート人刀と大又チへの変換
func: 01H(+-ボート入力)
入 力: なし
出 力: ax \leftarrow 文字コード(英字は大文字に変換)
 38 .
 39:
 40: : 出
 41: ;
 42.
 43: keyin
                PROC
                       ah, 01h
 44 .
               mov
                       21h
al, 'a'
 45:
               int
 46:
                cmp
                       upper
al, 'z'
                jb d
 47 .
 48:
                cmp
 49:
                      upper
al, 'a' -
                       upper
               ja
 50:
               sub
                                          ;小文字→大文字変換
 51: upper:
               xor
                       ah, ah
 52:
 53:
                ret
    keyin ENDP
 54:
 55:
 56:
 57:
                disp
         ルーチン名:
 58 .
    . ルーア・ロコ Sp
: 機 能: 文字列の表示
; func: 02H(文字の出力)
; 入 力: arg1 ····文字列へのポインタ
 59:
 60:
 61 .
         人 カ: なし
 62:
63:
arg1:PTR
66:
               push
                       ax
 67 .
                push
                       hx
               push dx
68:
                                          ;ポインタ
               mov
                       bx, arg1
ah, 02h
 69:
 70:
                                      ;ファンクション 02H
               mov
 71: disp_loop:
                       dl, [bx]
 72:
               mov
               or
                       dl, dl
disp_exit
 73:
                                      ; '¥0'(文字列の終端)
                je
 74 .
                                ;LF□ - ド?
 75:
                       dl, ØAh
                cmp
                       disp_next
 76:
                ine
 77 .
                       dl, 0Dh ;CR□ - F
               mov
                       21h
 78:
               int
                       dl, ØAh
 79:
               mov
 80: disp_next:
81:
                       21h
                int
82:
               inc
                       bx
83.
               jmp
                       disp_loop
84: disp_exit:
85:
               DOD
                       dx
86:
               DOD
                       bx
87:
               DOD
88:
               ret
89: disp
               ENDP
90:
91: :******************
92: ;
         ルーチン名:
93: :
                  name cpv
        機能: デバイス名の読み出し
入力: なし
出力: なし
94:
95:
96:
97: ;
98: ;*******
99: name_copy
               PROC
100:
               push
                       ax
101:
               push
                       CX
102:
               push
                       si
103:
                       di
               push
104:
               push
                       ds
105:
               push
                       es
106:
107:
               push
                       ds
108:
               pop
                       es
109:
                       di,
                          OFFSET name_buf
               mov
110:
               add
                       si, 10
111:
               mov
                       ds, bp
112:
               mov
                       cx, 8
113:
               cld
```

[リスト5-5] プログラム fatalsub.asm ③

```
114:
                    rep
                             movsh
115:
                   mov
                             BYTE PTR es: [di+1].
116:
117:
                   pop
118:
                   DOD
                             ds
119:
                   pop
                             di
120:
                   pop
                             si
121:
                   DOD
                             cx
122:
                   pop
                             ax
123:
                    ret
124:
     name copy
                   ENDE
125:
126:
127:
128:
                       int 24
           ルーチン名
           機入
               能力力
                       INT 24H ハンドラ (致命的エラーの処理)
129 .
130:
                       なし
           出
                       ax=00h →
                                  Ignore (処理続行)
Retry (再試行)
Abort (処理中断)
131:
                       ax=01h →
132 .
133:
                       ax=02h \rightarrow
134:
                       ax=03h \rightarrow
                                  Fail (処理失敗)
135:
136: :*****
137:
     int_24
                   PROC
                             FAR
138:
                   push
                             bx
139:
                   push
                             CX
140:
                             dx
                   push
141:
                   push
                             ds
142:
                   push
                             es
143:
                   mov
                             cx, @data;
144:
                   mov
                             ds, cx
                             es, cx
info, ah
145:
                   mov
                                                         ; ES, DSレジスタを設定
                                                         ; AHレジスタのエラー情報格納
; デバイス名の読み出し
146:
                   mov
                             name_copy
147:
                   call
148:
     int24_loop:
149:
                   mov
                             cx, OFFSET name buf
                                                         ;デバイス名へのポインタ (ptr)
;エラー・コード (code)
;エラー情報 (err)
150:
                   push
                             cx
151:
                   push
                             di
152:
                   push
                             ax
                                                         ;エラー・メッセ
;スタックの整合
                             int24 msg
153:
                   call
                                                                     ッセージの表示
154:
                             sp. 6
                   add
                             keyin
                                                         ; 丰一入力
155:
                   call
156:
                             al, 'A
ah, 2
                   cmp
157:
                   mov
158:
                   je
                             int24 exit
                                                         :中断
159:
                   mov
                             ah, info
160:
                             ah, 10h
ax, 'R' OR (10h SHL 8)
                   and
161:
                   cmp
162:
                             ah, 1
                   mov
163:
                             int24 exit
                   je
                                                         ;再試行
164:
                   mov
                             ah, info
165:
                             ah, 20h
ax, 'I'
                   and
166:
                   cmp
                             ax,
167:
                                0
                   mov
                             ah,
168:
                             int24_exit
                   je
                                                         ;処理続行
169:
                   mov
                             ah, info
170:
                   and
                             ah, 8h
171:
                             ax, 'F'
                   cmp
172:
                   mov
                             ah,
                                 3
173:
                   ine
                             int24_loop
                                                         ;処理失敗
174 .
     int24_exit:
175:
                   mov
                             al.
176:
                   pop
                             es
177:
                             ds
                   DOD
178:
                   pop
                             dx
179:
                   pop
                             CX
180:
                   DOD
                             bx
181:
                   iret
182:
     int_24
                   ENDP
183:
184:
                    . DATA
185:
186:
           デ ータ名:
187:
                       info
188:
           機
                能:
                      エラー情報のバッファ
189:
190:
191: info
                   DB
192: name_buf
                   DB
                            10
                                     dup (?)
193:
                   END
```

ドを起動する。ここではドライブのドアを開けて致命 ⑩ chkdsk コマンドからのエラー・メッセージが表 的エラーを発生させる。

① ユーザの用意した INT 24H ハンドラ(int_24)に ① chkdsk コマンドから返されたプロセス終了コー 制御が移り、エラー処理メッセージが表示され処理の ドであり、異常終了したことがわかる. 選択を促す。

- ® "r" を選択し再試行を試みる。
- 表示される。ここでは"i"を選択してみる。
- 示され、chkdsk コマンドは終了する.
- 12 再び fatal.exe を用いて chkdsk コマンドを起動 する。ここでもドライブのドアは開けたままとする。
- ③ 同様にユーザの用意したエラー処理メッセージが ③ ユーザの用意したエラー処理メッセージが表示さ れるので、"a"を選択して処理の中断を行う。

〔リスト5-6〕プログラム fatal.exe の実行例

R>chkdsk ロ… ドライブのドアを開けて chkdsk コマンドを実行① >fatal chkdsk b: 🖂 … INT 24H ハンドラを用意して chkdsk コマンドを実行(ドアは閉めておく) ④ *** INT 24H ハンドラ Ver.1.1 *** 1250304 バイト : 全ディスク容量 61440 パイト: 2個のシステムファイル 2048 パイト: 1個のディレクトリ 677888 パイト: 49個のユーザーファイル 508928 バイト : 使用可能ディスク容量 655360 バイト : 全メモリ 277664 バイト : 使用可能メモリ chkdsk b: --- 終了コード = 0 →---正常終了⑤ R>fatal chkdsk b: 回… もう一度 INT 24H ハンドラを用意して chkdsk コマンドを実行する (ドアは開ける) ⑥ *** INT 24H ハンドラ Ver.1.1 *** ドライブ Bの FAT領域の読み出し中に致命的エラーが発生しました. その内容は ---- ドライブの準備ができていません. つぎの処理を選択して下さい ユーザ (fatal.exe) の用意したエラー処理 ⑦ 如 理 中 断 再試行 R I 処理続行 . 光母大敗 どれを選択しますか: r 回…再試行 ® ドライブ B の FAT領域の読み出し中に致命的エラーが発生しました. その内容は --- ドライブの準備ができていません. つぎの処理を選択して下さい 処理中断 R · · · · 再試行 I · · · · 処理続行 -無視する ⑨ 如 理 失 眇 ド ラ イ ブ の 指 定 が 違 い ま す . → — chkdsk コマンドから出力されたエラー·メッセージ ⑩ どれを選択しますか: i chkdsk b: --- 終了コード = 255 → 異常終了① R>fatal chkdsk b: 🖂 … もう一度 INT 24H ハンドラを用意して chkdsk コマンドを実行 (ドアは開けたまま) ⑫ *** INT 24H ハンドラ Ver.1.1 *** ドライブ BのFAT領域の読み出し中に致命的エラーが発生しました. その内容は ドライブの準備ができていません. つぎの処理を選択して下さい 処 理 中 断 R ···· 再試行 1 処理続行 如 理 失 眇 だれを選択しますか:a 回… 中断の選択 ⁽³⁾ chkdsk b: --- 終了コード = 512 - 異常終了 ⁽⁴⁾ R>

① chkdsk コマンドから返された終了コードであり、 やはり異常終了したことを表している。

Absolute Disk Read INT 25H 機能 ディスク・セクタの直接読み出し コール AL ←ドライブ番号 (00H=A, 01H=B, …) DS:BX ←ディスク転送アドレス CX ←読み込みセクタ数 DX ←読み込み開始セクタ リターン CF=1 エラー発生 AL レジスタにエラー・モードを返す CF=0 正常終了

この内部割り込みでは、ディスク上の指定された論理セクタから指定されたセクタ数だけのデータを読み込み、転送アドレスで指定したメモリ領域にそのデータを格納します。

この内部割り込みでは、セグメント・レジスタ以外のすべてのレジスタは破壊されます。また、この割り込み処理中に致命的エラーが生じても、その処理ルーチンに飛ぶことはせず、ALレジスタにエラー・コードをセットして返します(エラー・コードについては第6章参照)。

この割り込みタイプをコールする際にフラグ(エラー情報)がスタックに積まれますが、ユーザ・プログラムに戻った時点でもこのフラグはスタックに残ったままになっています(結果がフラグに返される)。よって、ユーザ・プログラム内では、このフラグを参照したら、POPF命令を実行してスタック・ポインタを合わせてやらなければなりません。

【INT 25H のサンプル・プログラム】

リスト5-7 (ddump.c) およびリスト5-8 (ddumpsub. asm) は、INT 25H の内部割り込みを利用して、指定されたドライブの指定された論理セクタを読み出して、メモリ・ダンプ・フォーマットで表示するプログラムddump.exe のソース・リストです。

ddump.c

リスト5-7 はプログラム ddump.exe の C ソース部分です。同リストにおいて構造体_DSK は,ファンクション 36H(Get Disk Free Space; 166ページ)によって得られるセクタ数やクラスタ数などのディスクに関する情報を格納するデータ・ブロックの構造を定義しています。

関数 main では、最初にプログラム・タイトルを表示したのち、コマンド・ライン・パラメータの解析を行います。パラメータの解析では、一s およびーn オプションの場合には、ライブラリ関数 atoi を用いて開始セ

クタやセクタ数などをそれぞれの変数に格納します. それ以外のオプションが指定されている場合は、その旨を表示してエラー・ストップします. パラメータがドライブ名の場合には、そのドライブ名へのポインタをポインタ dry name に設定します.

次に、ポインタ drv_name = NULL の場合は、ドライブの指定が省略されているので関数(サブルーチン)func_19 を用いてカレント・ドライブのドライブ番号を調べ、変数 drv_num に格納しておきます。もし、ドライブ名の指定が行われている場合(drv_name!=NULL)は、そのドライブ名をドライブ番号に変換して、やはり変数 drv_num に格納しておきます。これらの前処理が終わったら、関数 ddump にドライブ番号、開始セクタ、セクタ数などを渡してディスクのダンプを行います。

関数 ddump では、関数(サブルーチン) func_36 を 用いて指定されたドライブのセクタ数やクラスタ数を 読み出し、そのディスク情報を指定されたデータ・ブ ロック(disk_data) に格納します。ここで、もしドライ ブの指定が間違っていると、構造体のメンバ ax に 0FFFFH が返されるので、そのメンバ ax を調べて 0FFFFH が格納されている場合はエラー・ストップし ます。

次に関数 disk_msg を呼び出し、得られたディスク・データの表示を行います。これらの処理が終わったらライブラリ関数 calloc を用いてセクタ・バッファの確保を行います。

次に、while ループを用いて関数 int_25 によって指定されたセクタの読み出しを行います。ここで、もし読み出しエラーが発生した場合は、変数 st にエラー・コードが返されるので、エラー・メッセージを表示して ddump.exe を終了します。もし、セクタが正常に読み込まれた場合には、関数 dump を用いてダンプ・リストの表示を行います。この while ループは指定されたセクタの数だけ繰り返され、すべてのセクタのダンプが終了したらプログラム ddump.exe を終了します。

関数 disk_msg は、ドライブ番号 drv_num とディスク・データ構造体へのポインタ ptr を引数として受け取り、ディスク・データの表示を行います。

関数 dump は、ポインタ buff で指定されたメモリ 領域の内容を byte で指定されたバイト数のダンプ・ リストとして出力します。この際にメモリ・ダンプは 256 バイト単位で行われます。

関数 para_dump は、16 バイト単位でのメモリ・ダンプを行います。ここでは最初にオフセット・アドレス、次にメモリ内容の16 進表示、その後にメモリ内容に対応した ASCII キャラクタを表示します。

◆ ddumpsub.asm

リスト5-8 はプログラム ddump.exe のアセンブリ・ソース部分です。ストラクチャ_DSK は、リスト5-7の ddump.c で定義された構造体 DSK に対応し、デ

ィスク・データを格納する領域のデータ構造を定義しています。サブルーチン(関数) func_19 は、ファンクション 19H (Get Current Disk: 165ページ)を用いてカレント・ドライブ番号の取得を行い、そのドライブ

(リスト5-7) プログラム ddump.c ①

```
9.
           能: ディスク・ダンプ・プログラム
 3: *
                      INT 25H
ddumpsub.asm
        割り込み: INT 25H
サ ブ: ddumpsub.a
 4:
 5 .
        生 成:
        生 成: masm /ML ddumpsub;
cl -J -AS ddump.c ddumpsub
使用方法: ddump [<d:>] [-s<開始セクタ>] [-n<セクタ数>]
 6: *
 8 . *
 9: *
10:
11: #include <stdio.h>
12: #include <malloc.h>
13:
15: *
          構造体: _DSK
場 能: ディスク・データ構造の定義
16: *
17: *
18: *
19:
20: typedef struct _DSK {
        unsigned int ax; /* 1クラスタあたりのセクタ数 */
unsigned int bx; /* 使用可能なクラスタ数 */
unsigned int cx; /* 1セクタあたりのバイト数 */
unsigned int dx; /* 1ドライブあたりのクラスタ数 */
21:
22:
23:
24:
25: } DSK;
26:
27: void main (int, char **);
28: void ddump (int, int, int);
28: Void daump (int, int);
29: void disk_msg (int, DSK *);
30: void dump (char *, unsigned int);
31: void para_dump (long, char *);
                                               /* カレント・ドライブ番号の取得
7 残り容量の読み出し */
    void func_19 (void); /* カレント・ドライブ番号の void func_36 (int, DSK *); /* ディスク残り容量の読み出し */ int int_25 (int, char *, int, int); /* セクタの直接読み出し */
32: int
33:
34: int
35: /***
36: *
                  main (argc, argv)
コマンドライン・パラメータの解析
37:
38: *
         入力: int argc
                     int argc コマンドライン・パラメータの数 char *argv[] ・・・・ パラメータ文字列へのポインタ
39: *
40: *
41:
          出力: なし
42:
43:
44:
    void main (argc, argv)
int argc;
45: int argc;
    char *argv [];
46:
47: {
48:
        char *drv name;
49:
        char *drv_name;
int sec_begin, sec_num, drv_num;
50:
51:
         printf ("\n *** ディスク・ダンプ・プログラム Ver.1.1 **
        drv_name = NULL;
52 .
        sec_begin = 0;
sec_num = 1;
53:
54:
        while (--argc > 0) {
   if (**++argv == '-') {
55:
56:
57:
        if (toupper (argv[0][1])) {
    tolower (argv[0][1]);
58 .
59:
60:
        switch (argv[0][1]) {
  case 's' :
61:
          sec_begin = atoi (*argv + 2); break;
69.
63:
            case 'n':
64 .
65:
                      sec_num = atoi (*argv + 2); break;
66.
67 .
                 default:
                  68:
69:
                     exit (1);
```

番号を AX レジスタに返します。

サブルーチン func_36 は,引数としてドライブ番号 と構造体_DSK へのポインタを受け取ります。そし て,ファンクション 36H を用いて指定されたドライブ のディスク情報を読み出し、ポインタで指定された構造体の各メンバにそのディスク情報を格納します。 サブルーチン int_25 は、引数としてドライブ番号、バッファへのポインタ、開始セクタ、セクタ数を受け

(リスト5-7) プログラム ddump.c ②

```
70.
                   break;
       } else {
71:
72:
         drv_name = *argv;
73:
74:
75:
       if (drv_name == NULL) {
    drv_num = func_19 ();
} else {
76:
77:
78:
        drv_num = toupper(*drv_name) - 'A';
79:
80:
        ddump (drv_num, sec_begin, sec_num);
81:
        printf ("¥n");
exit (0);
83:
84: }
85:
86: /**********************
                   ddump (drv_num, sec_begin, sec_num)
ディスク・ダンプ
drv_num ドライブ番号
87: *
         関数名:
88: *
89 . *
         機能:入力:
90: *
         sec_begin ····· ドライブ番号
sec_num ···· ダンプするセクタ数
出 カ: なし
91: *
93:
94: *
95: **
96: void ddump (drv_num, sec_begin, sec_num)
97: int drv_num, sec_begin, sec_num;
98: {
99:
100:
        char *buff;
101:
        int st;
102:
        func_36 (drv_num + 1, &disk_data);
103:
        if (disk_data.ax == 0xFFFF) {
    printf ("ドライブの指定が無効です.\n");
104:
105:
106:
            exit (2);
107:
108:
        disk_msg (drv_num, &disk_data);
        if ([buff = calloc (1, disk_data.ax)) == NULL) {
printf ("セクタ・バッファが確保できません.\n");
109:
110:
            exit (3);
111:
112:
113:
        while (sec_num--) {
            le (sec_num--) {
   if ((st = int_25 (drv_num, buff, 1, sec_begin))) {
     printf ("セクタの読み出し中にエラーが発生しました.\n");
   printf ("エラー・コード ----- %d\n", st);
114:
115:
116:
117:
                exit (4);
118:
            printf ("¥n論理セクタ番号 = %d¥n", sec_begin);
119:
120.
            dump (buff, disk_data.cx);
121:
            sec_begin++;
122:
123: }
125: *
                   disk_msg (drv_num, ptr)
ディスク情報の表示
drv_num・・・ドライブ番号
ptr・・・ディスク・データ構造体へのポインタ
         関数名:
126: *
         機 能: 入 力:
127: *
128:
129:
         出 力:
130 .
                   なし
131: *
132: ****
133: void disk_msg (drv_num, ptr)
134: DSK *ptr:
135: int drv_num;
136: {
        long bytes0, bytes1;
137:
138:
```

取り、INT 25Hの内部割り込みを用いて指定セクタの読み出しを行います。読み出されたセクタ・データは、引数で指定されたバッファに格納されます。ここでエラーがなければ AX レジスタを 0 にして返し、エ

ラーが発生した場合は、INT 25H から返されたエラー・コードをそのまま AX レジスタに返します。

プログラム ddump.exe は、次の手順で分割アセンブ

[リスト5-7] プログラム ddump.c ③

```
bytes1 = (long)ptr -> bx * ptr -> ax * ptr -> cx;
bytes0 = (long)ptr -> dx * ptr -> ax * ptr -> cx;
printf ("¥nドライブ %c のディスク情報 ¥n¥n", (char)(drv_num + 'A'));
printf ("1ドライブあたりのクラスタ数 --- %d クラスタ¥n", ptr -> dx);
printf ("1クラスタあたりのセクタ数 --- %d セクタ¥n", ptr -> ax);
printf ("1セクタあたりのバイト数 --- %d バイト¥n", ptr -> cx);
printf ("ディスク容量 --- %ld バイト¥n", bytes0);
printf ("残り容量 --- %ld バイト¥n", bytes1);
139:
140:
141:
142:
143:
144 .
145:
146:
147: }
148:
150: *
                   dump (buff, byte)
メモル・ダンプ (256バイト単位)
buff・・・データ領域へのポインタ
byte・・・バイト数
         関数名:
151: *
152: *
         機 能:
         入力:
153: *
154: *
156: * 出
            カ: なし
158: void dump (buff, byte)
159: char *buff;
160: unsigned int byte;
161: {
162: char *i;
163: long count = 0;
164:
         165: do {
166: printf ("\forall n");
167: for (i = buff; i < buff + 0x100; i += 16) {
168: para_dump (count, i);
169: count += 16;
170: }
buff += 0x100;
170: } buff += 0x100; 172: } while (byte -= 0x100); 173: }
176: *

    内 数 右 : para_qump (count, buff)
    機 能 : メモリ・ダンプ (16バイト単位)
    入 力 : count · · · データの先頭からのオフセット
    buff · · · データ領域へのポインタ
    出 カ : か !

          関数名: para_dump (count, buff)
177: *
178: *
179: *
180: * buff · · · データ領域へのポインタ
181: * 出力: なし
182: *
182: *
185: long count;
186: char *buff;
         char *i;
187: {
188:
        char *1; char c; this ad one that a distribution and the char c;
189:
190:
         printf (" %061X : ", count);
for (i = buff; i < buff + 8; i++) {
    printf ("%02X ", *i & 0x00FF);
}</pre>
191:
192:
193:
194:
         }
printf ("- ");
for (;i < buff + 16; i++) {
    printf ("%02X ", *i & 0x00FF);</pre>
195:
196:
197:
         printf (" ");
198:
199:
         for (i = buff; i < buff + 16; i++) {
200:
             c = *i;
if (c < ' ' | c >= 0x7F) {
201:
202:
                 C = ...; sent (engre 2) treate with sem with blow (68)
204:
            printf ("%c", c);
206:
         printf ("\n");
207:
208: }
```

ル/コンパイルして作成します。

masm /ML ddumpsub;

cl -J -As ddump.c ddumpsub

▶ 実行サンプル

リスト5-9 はプログラム ddump.exe の実行例を示しています

① まず、ドライブ Bのルート・ディレクトリを2セ

クタ分ダンプしてみる。ドライブ B は 1 M バイト・フロッピ・ディスクである旨の表示がされる。

- ② 1 M バイト・フロッピ・ディスクの場合, ルート・ディレクトリは5セクタから始まる.
- ③ 次のセクタ(2セクタ目)も表示される。
- ④ 次に ASSIGN されたハード・ディスク(ドライブ H)のルート・ディレクトリをダンプしてみる

(リスト5-8) プログラム ddumpsub.asm ①

```
1: ;***********
  2: ;
             能:
                       ディスク・ダンプ・サブルーチン
INT 25H(ディスクの直接読み出し)
19H(カレント・ドライブ番号の読み出し)
36H(ディスク・データの読み出し)
  3: :
          割り込み:
  4: :
  5: :
          ファンクション :
  6: :
                       masm /ML ddumpsub:
          生 成:
  7:
  8 . .
  9: ;************
                .MODEL SMALL, C
 10:
                  . CODE
 11:
          ************
 12: ;***
 13: ;
          構造体: _DSK
機 能: ディスク・データ構造の定義
 14: ;
 15: :
 16: :
 17: ;******
 18: _DSK
19: ax_data
20: bx_data
21: cx_data
                  STRUC
                   DW
                   DW
                   DW
 22: dx data
                   DW
 23: _DSK ENDS
 24:
 25: ;*
 26: ;
           ルーチン名: func_19
 27: :
                      func_19
カレント・ドライブ 番号の 取得
19H(カレント・ドライブ 番号の 読み出し)
           機 能:
 28:
           func :
入 力:
出 力:
                       なし
 31:
                      AX ··· ドライブ番号 (00H=A, 01H=B, ···)
 32: :
 33: ; ***
 34: func_19 PROC
 35:
                   mov
                            ah, 19h
                                     ;ファンクション19H
                            21h
                   int
                            ah, ah
 37:
                   xor
                   ret
 39: func 19 ENDP
 40:
 41:
 42:
 43:
        ルーチン名: func_36
        # tunc_so
機能: ディスク・データの読み出し
func: 36H(ディスク残り容量の読み出し)
入 カ: arg1 ··· ドライブ番号
arg2 ··· データ構造体へのポインタ
出 カ: なし(構造体の中へ設定)
 44:
 45: ;
 46:
 47:
 48:
 49: ;
 50:
                 PROC
 51:
      func_36
                            arg1:WORD, arg2:PTR
                            si
dx, arg1
 52:
                   push
                                                   ;ドライブ番号
;ファンクション36H
 53:
                   mov
 54:
                   mov
                            ah, 36h
21h
                            si, arg2
 55:
                   int
 56:
                   mov
                            | [si.ax_data], ax | ;1クラスタあたりのセクタ数 | [si.bx_data], bx | ;使用可能なクラスタ数
 57:
                   mov
                         [si.bx_data], bx ;使用可能なクラスタ数
[si.cx_data], cx ;1セクタあたりのバイト数
[si.dx_data], dx ;1ドライブあたりのクラスタ数
si
 58:
                   mov
 59:
                   mov
 60:
                   mov
 61:
                   pop
                            si
                ret
ENDP
  62:
 63: func_36
 64:
```

(リスト5-8) プログラム

ddumpsub.asm 2

```
65:
66 .
        ルーチン名: int_25
67:
        機 能: セクタ・データの読み出し
割 込: INT 25H (ディスクの直接読み出し)
入 力: argl ··· ドライブ番号
68:
69:
70:
        入力:
                  arg2 ··· バッファへのポインタ
71:
                arg3 ··· セクタ数
72:
   ASSIGN 54
                  arg4 ··· セクタ番号
AX ··· エラー・コ
73:
                          エラー・コード (0:なし)
        出 カ:
74:
75:
76 .
77: int_25
               PROC
                       arg1:WORD, arg2:PTR, arg3:WORD, arg4:WORD
78
               push
                       si
79 .
               push
                       di
                                          :ドライブ番号
80.
               mov
                       ax, arg1
81:
               mov
                       bx, arg2
                                          :バッファへのポインタ
                                          ;セクタ数号
82
               mov
                       cx, arg3
83:
               mov
                       dx, arg4
84:
                       25h
               int
                                          ; INT 25H
                       dx
85:
               pop
86:
               ib
                       err
87:
               xor
                       al, al
88: err:
89:
                      ah, ah
               xor
                       di
90.
               pop
91:
               pop
                       si
92.
               ret
93: int_25
               ENDP
94:
               END
```

[リスト5-9] プログラム ddump.exe の実行例 ①

```
R>ddump b: -s5 -n2 □… ドライブ B のルート·ディレクトリ (セクタ 5) をダンプ ①
 *** ディスク・ダンプ・プログラム Ver.1.1 ***
ドライブ B のディスク情報
1ドライブあたりのクラスタ数
                                1221 クラスタ
1クラスタあたりのセクタ数
1セクタあたりのバイト数
                                1 セクタ
1024 バイト
                            ---
                                              1M バイト·フォーマット·ディスク
                           ---
                                 1250304 バイト
ディスク容量
                            ---
                            ---
残り容量
                                27648 17 1 1
論理セクタ番号 = 5 …ディレクトリ・セクタ②
 000000 : 49 4F 20 20 20 20 20 20 - 53 59 53 27 00 00 00 00
                                                            TO
                                                                   SYS' ....
 000010 : 00 00 00 00 00 00 02 00 - ED 10 02 00 00 00 01 00
                                                                   SYS'....
                                                            MSDOS
        : 4D 53 44 4F 53 20 20 20 - 53 59 53 27 00 00 00 00
 000020
        : 00 00 00 00 00 00 02 00 - ED
                                     10 42 00 40
                                                 72 00 00
                                                                     .B.@r..
 000030
                                                            COMMAND COM ....
 000040
       · 43 4F 4D 4D 41 4F 44 20 - 43 4F 4D 20 00 00 00 00
                                                                   .._.ca..
EXE
       : 00 00 00 00 00 00 02 00 - ED
 000050
                                     10 5F
                                           00 63 61 00 00
            44 44 44 52 56 20 20 - 45 58 45 20 00 00 00 00
                                                            ADDDRV
 000060
        . 41
        : 00 00 00 00 00 00 02 00 - ED
                                     10 78
                                           00 D0 47
                                                   00 00
                                                                    ..x..G..
 000070
            53 53 49 47 4E 20 20 - 45 58 45 20 00 00 00 00
                                                            ASSIGN
                                                                    EXE ....
 000080
        : 41
        : 00 00 00 00 00 00 02 00 - ED
                                     10 8A 00 52 67
                                                    00 00
                                                                      .. Rg..
 000090
                                                                   EXE ....
        : 41 54 54 52 49 42 20 20 -
                                   45
                                     58 45 20
                                              00 00 00 00
                                                            ATTRIB
 0000A0
 0000B0
        : 00
            00 00 00 00 00 02 00 - ED 10 A4 00 C2
                                                 23
                                                    00 00
        : 41 50 50 45 4E 44 20 20 - 43 4F 4D 20 00 00 00 00
                                                            APPEND COM ....
 000000
 0000D0 : 00 00 00 00 00 00 02 00 - ED 10 AD 00 04 08 00 00
```

- ⑤ ASSIGN されたドライブ名が表示される。同様に 20 M バイト・フォーマットのハード・ディスクである 旨の表示もされる。
- ⑥ ハード・ディスク(20 M バイト)の場合、ルート・ディレクトリは9セクタ目から始まる。
- ① カレント・ドライブ(RAM ディスク)のルート・ディレクトリをダンプしてみる。
- ASSIGN された RAM ディスクのドライブ名(R)が表示される。
- \P カレント・ドライブは、 $1.5\,\mathrm{M}$ バイトの RAM ディスクであることがわかる。
- ® RAM ディスクのルート・ディレクトリは4セクタ目から始まっている。

〔リスト5-9〕プログラム ddump.exe の実行例 ②

```
0000E0 : 42 41 43 4B 55 50 20 20 - 45 58 45 20 00 00 00 00
                                                        BACKUP EXE ....
0000F0 : 00 00 00 00 00 00 02 00 - ED 10 B0 00 82 62 00 00
                                                        ....b..
000100 : 43 48 4B 44 53 4B 20 20 - 45 58 45 20 00 00 00 00 00 000110 : 00 00 00 00 00 00 02 00 - ED 10 C9 00 90 28 00 00
                                                        CHKDSK EXE ....
000120 : 43 55 53 54 4F 4D 20 20 - 45 58 45 20 00 00 00 00
                                                        CUSTOM EXE ....
LIB ....
                                                         GRAPH
                                                         論理セクタ番号 = 6 ··· 次のセクタ ③
0000000 : 47 52 41 50 48 20 20 20 - 53 59 53 20 00 00 00 00
                                                               SYS ....
000010 : 00 00 00 00 00 02 00 - ED 10 73 03 6F 87 00 00
                                                        .....s.o...
000020 : 4D 4F 55 53 45 20 20 20 - 53 59 53 20 00 00 00 00 00 000030 : 00 00 00 00 00 00 02 00 - ED 10 95 03 91 0F 00 00
                                                        MOUSE SYS ....
R>ddump h: -s9 -n1 \square … ASSIGN されたハード・ディスクのルート・ディレクトリをダンプ ④
 *** ディスク・ダンプ・プログラム Ver.1.1 ***
                        (ASSIGN されたドライブ名⑤)
ドライブ H のディスク情報
1ドライブあたりのクラスタ数
1クラスタあたりのセクタ数
                              2468 クラスタ
                              8 セクタ
                         --- 1024 パイト 20M バイト・ハード・ディスク
1セクタあたりのバイト数
 ィスク容量
残り容量
               --- 7094272 バイト
論理セクタ番号 = 9 … ルート・ディレクトリ・セクタ⑥
000000 : 49 4F 20 20 20 20 20 20 - 53 59 53 27 00 00 00 00
                                                        10 SYS'....
000010 : 00 00 00 00 00 00 01 00 - 57 0F 02 00 00 C0 00 00 00 00 00 020 : 4D 53 44 4F 53 20 20 20 - 53 59 53 27 00 00 00 00
                                                            S SYS'....
                                                        MSDOS
0003D0 : 00 00 00 00 00 00 75 6B - 71 11 D6 03 DC 19 00 00
                                                           ...ukq.
0003E0 : E5 45 4E 20 20 20 20 20 - 43 54 4C 20 00 00 00 00 00 0003F0 : 00 00 00 00 00 00 75 6B - 71 11 8C 05 04 07 00 00
                                                              CTL ....
                                                        .EN
                                                        .....ukq.....
R>ddump -s4 □… カレント・ドライブのルート・ディレクトリをダンプ ⑦
*** ディスク・ダンプ・プログラム Ver.1.1 ***
                        (ASSIGN された RAM ディスク ®)
ドライブ R のディスク情報
1ドライブあたりのクラスタ数
                              760 クラスタ
                          ---
1クラスタあたりのセクタ
1セクタあたりのバイト数
                              4 セクタ
512 バイト
1556480 バイト
102400 バイト
                          ---
                              4セクタ
ディスク容量
                          ---
残り容量
論理セクタ番号 = 4…ルート・ディレクトリ・セクタ⑩
                                                         ..../A...
000000 : 5B 49 4F 53 2D 31 30 20 - 20 20 5D 08 00 00 00 00
                                                        [IOS-10
COMMAND COM ....
0001D0 : 00 00 00 00 00 00 01 00 - 3D 11 25 02 D5 96 00 00 0001E0 : 55 50 20 20 20 20 20 20 - 43 20 20 20 00 00 00 00
                                                       UP C ....
0001F0 : 00 00 00 00 00 00 1A 73 - 47 0B 44 02 95 02 00 00
                                                       ....sG.D....
R>
```

INT 26H

機能 ディスク・セクタへの直接書き込み

コール AL ←ドライブ番号

 $(00H = A, 01H = B, \cdots)$

DS:BX ←ディスク転送アドレス

CX←書き込みたいセクタ数

DX←書き込み開始セクタ

リターン CF=1 エラー発生

AL レジスタにエラー・コードを返す

CF=0 正常終了

この内部割り込みの使いかたや処理内容については, データが読み込まれるのではなく、書き込まれるとい うことの相違を除けば INT 25H とまったく同様です.

Terminate But Stay Resident INT 27H

プログラムをメモリに常駐したまま終了

CS:DX←常駐させるプログラムの最 コール

終アドレスの次のアドレス

リターン なし

機能

この割り込みも INT 20H と同様に、CS レジスタが PSP を指していなければならないため COM モデル にのみ適用されます。

EXE モデルの場合は、ファンクション 31H(159 ペ ージ)によるシステム・コールを使用すべきです。ま た、この割り込みにより実行可能な COM ファイルが メモリに常駐すると、以後そのコマンドは内部コマン ドとして使用可能になります.

Write to Special Device

INT 29H

機能 特殊デバイスに対する文字の出力

コール AL ←文字コード

リターン なし

この内部割り込みでは、特殊デバイスである CON (スクリーン)に対して文字の出力を行います。このシ ステム・コールによる文字の出力では、このあとで述 べるファンクション・リクエストと比較して、制御文 字のチェックを行わないため、ファンクション・リク エストよりも高速な処理が可能となります.

ただし、このシステム・コールは将来のバージョン では使用できなくなる可能性があります。

ここでは、MS-DOS がユーザに解放している割り込 みについて解説しました。これらの割り込みのうち, INT 20H や INT 27H は、次章のファンクション・ リクエストで代用できるのと、EXE モデルでは利用し にくいため、あまり使用することはないでしょうし、 使用しないほうが無難です。

INT 22H~INT 24H は、単なるアドレス格納領域 です. 中断アドレスや致命的エラーは, デフォルトで command.com 内の処理ルーチンが利用できることに なります。しかし、ある種のアプリケーションでは独 自の中断処理を行ったり、独自のエラー・リカバリを 必要とする場合が生じてきます。したがって、これら の処理アドレスに関する知識は、PSP 内の該当するフ ィールドとともに、少し複雑(高級?)なアプリケーシ ョン・プログラムを作成する場合には必須のものとな

● 8086 vs 68000(その4) メモリ空間 ●

CP/M が幅をきかせていた時代の8ビット CPU では、そのメモリ空間が216、すなわち64 Kバイト でした。それが、8086 になって 220=1 M バイトに拡 大したため、日本語処理やグラフィックスの処理に おいて歴然とした能力の差が出てしまいました.

8086 と 8 ビット CPU では, CPU 自身の処理能力 にもそれなりの差があることは否めません。しかし、 この8ビット/16ビットの差は、なんといってもメ モリ容量の差ではないでしょうか、8ビット CPU

に比較して8086では、24=16倍もの情報量を扱う ことができるのです。

そして 68000 に至ると、最大 64 M バイトのメモ リ空間をアクセスすることが可能になります。 なん と8086の64倍ではありませんか、さらに、68000に は8086にみられるセグメントなどという「厄介者」 は一切ありません。自動車にたとえるならば、凸凹 した砂利道を走るのと舗装された高速道路を走るほ どの差があるといっても過言ではないでしょう。

ります。

INT 25H やINT 26H によるディスクへの直接アクセスは、ディレクトリの解析を行ったりする特殊なアプリケーション・プログラムには必要となるシステム・コールです。これらの割り込みは注意して使用しないとディスクの破壊にもつながりかねません。しかし、これらの割り込みを利用して、たとえばディレクトリのソート・プログラムなどに挑戦してみるのもおもしろいでしょう。

INT 29H は、一般的には公開されていません。したがって本文でも述べたように、この割り込みは将来的にも利用できるという保証はありません。しかし、この割り込みはファンクション・リクエストと競合しないために、第7章のアプリケーションが示すようにファンクション・リクエストが利用できない場合に重宝します。

基本的に、あまり行儀の良くないプログラミングは 避けたほうが良いのですが….

第6章

MS-DOSのファンクション・リクエスト

ファンクションとパラメータとリターン

MS-DOSでは、その機能の一部をシステム・コールの形でユーザに解放しています。システム・コールのなかでも汎用性をもっているものは、ファンクション・リクエストとしてサービスされています。ここでは、MS-DOS ver.3.30のファンクション・リクエストの機能と使いかたについて、機能タイプ別に分類して整理しておきます。

表6-1 は、ver.3.30 におけるファンクション・リクエストの一覧です。

MS-DOS は、開発当初(ver.1.25)においては CP/M の発展型として登場し、ver.2.11 以降になって UNIX の概念を導入したという経緯をもっています。したがって、システム・コール(ファンクション・リクエスト)においても、ver.1.25 時代の CP/M コンパチブルなフ

ァンクション・リクエストと、ver.2.11 以降の UNIX を指向したファンクション・リクエストの両者をサポートしています.

ver.3.30では、ファンクション0~62Hまでの84種類のファンクション・リクエストが用意されています。いくつかのファンクションでは、さらにALレジスタを用いて細かい機能の指定を行えるサブファンクションも用意されています。

表6-1 のファンクションのうち 00H~24H のファンクションは、ver.1.25 レベルのファンクション・リクエストであり、ほぼ CP/M との互換性が保たれています。これらのファンクションでは、ファイルのアクセスに関しては FCB を使用し、エラーの有無を AL レジスタに返します。

〔表6-1〕ファンクション・リクエスト一覧 ①

番号	ファンクション名	機能	コール	リターン	
00H	Terminate Program	プログラムの終了	AH=00H CS←PSPのセグメント・アドレス	なし	
01H	Read Keyboard and Echo	キーボード入力とエコー	AH=01H	AL ← 入力された文字コード	
02H	Display Character	文字のスクリーン出力	AH=02H DL ← 出力すべき文字コード	なし	
03H	Auxiliary Input	補助入力	AH=03H	AL ← 補助装置から入力された文字コード	
04H	Auxiliary Output	補助出力	AH=04H DL←出力すべき文字コード	なし	
05H	Print Character	プリンタ出力	AH=05H DL ← 出力すべき文字コード	なし	
06H	Direct Console I/O	直接コンソール入出力	AH=06H DL≠FFH:出力文字コード DL=FFH:文字入力	入力の場合: AL ← 入力文字コード (ZF=0) AL=00H(ZF=1)	
07H	Direct Console Input	直接コンソール入力	AH=07H	AL←入力された文字コード	
08H	Read Keyboard	キーボード入力	AH=08H	AL ← 入力された文字コード	
09H	Display String	文字列のスクリーンへの出力	AH=09H DS: DX←文字列の先頭アドレス	なし	
0AH	Buffered Keyboard Input	バッファード・キーボード入力	AH=0AH DS:DX←バッファへのポインタ	tal .	
0BH	Check Keyboard Status	キーボード・バッファのチェック	AH=0BH	AL=FFH: バッファに文字が入っている AL=00H: バッファに文字が入っていない	

〔表6-1〕ファンクション・リクエスト一覧 ②

.g. 🗆	7-17: 18	Lable Alex			
番号	ファンクション名	機能	3 - N	リターン	
0CH	Flush Buffer, Read Keyboard	バッファを空にしてキーボード 入力	AH=0CH AL ← ファンクション・コード (01H, 06H, 07H, 08H, 0AH) AL ← それ以外: バッファを空にする	AL=00H:バッファが空になっている	
0DH	Reset Disk	ディスクのリセット	AH=0DH	なし - sale alia 160 Hill	
0EH	Select Disk	AH=0EH DL←ドライブ番号 (00H=A, 01H=B, ···)		AL← 論理ドライブ数	
0FH	Open File	ファイルのオープン	AH=0FH DS: DX ← オープンされていない FCB	AL=00H:正常終了 AL=FFH:ディレクトリ・エントリが見 つからない	
10H	Close File	ファイルのクローズ	AH=10H DS: DX ← オープンされている FCB	AL=00H:正常終了 AL=FFH:ディレクトリ・エントリが存 在しない	
11H	Search for First Entry	最初に一致するエントリの検索	AH=11H DS: DX ← オープンされていない FCB	AL=00H:正常終了 AL:FFH:ディレクトリ・エントリが存在しない	
12H	Search for Next Entry	次に一致するエントリの検索	AH=12H DS: DX ← オープンされていない FCB	AL=00H:正常終了 AL=FFH:ディレクトリ・エントリが存 在しない	
13H	Delete File	ファイルの削除	AH=13H DS: DX ← オープンされていない FCB	AL=00H:正常終了 AL=FFH:ディレクトリ・エントリが存在しない	
14H	Sequential Read	シーケンシャルな読み込み	AH=14H DS: DX ← オープンされている FCB	AL=00H:正常終了 AL=01H:EOF 検出 AL=02H:DTA が小さい AL=03H:レコードの一部分の読み込み	
15H	Sequential Write	シーケンシャルな書き込み	AH=15H DS: DX ← オープンされている FCB	AL=00H:正常終了 AL=01H:ディスクに空き領域がない AL=02H:DTAが小さい	
16H	Create File	ファイルの作成	AH=16H DS: DX ← オープンされていない FCB	AL=00H:正常終了 AL=FFH:空のディレクトリ・エントリ が存在しない	
17H	Rename File	ファイル名の変更	AH=17H DS: DX ← 変更すべきファイル名の入っ た FCB	AL=00H:正常終了 AL=FFH:目的のディレクトリ・エント リが存在しないか、ファイル 名がすでに存在する	
19H	Get Current Disk	カレント・ドライブ番号の取得	AH=19H	AL ← ドライブ番号 (00H=A, 01H=B, …)	
1AH	Set Disk Transfer Address	ディスク転送アドレスのセット	AH=1AH DS: DX ← ディスク転送アドレス	to and the second	
1BH	Get Default Drive Data	デフォルト・ドライブのデータ 取得	AH=1BH	AL ← 1クラスタ当たりのセクタ数 CX ← 1セクタ当たりのバイト数 DX ← 1ドライブ当たりのクラスタ数 DS: BX ← FAT-ID へのポインタ	
1CH	Get Drive Data	指定ドライブのデータ取得	AH=1CH DL ← ドライブ番号 (00H=カレント, 01H=A, …)	AL=FFH:ドライブ番号の指定が無効 FFH以外:1クラスタ当たりのセク タ数 CX ← 1セクタ当たりのバイト数 DX ← 1ドライブ当たりのクラスタ数 DS:BX ← FAT-ID へのポインタ	
21H	Random Read	ランダムな読み出し	AH=21H DS: DX ← オープンされている FCB	AL=00H:正常終了 AL=01H:EOFの検出 AL=02H:DTAが小さい AL=03H:レコードの一部分の読み込み	

[表6-1] ファンクション・リクエスト一覧 ③

番号	ファンクション名	機能	コール	リターン
22H	Random Write	ランダムな書き込み	AH=22H DS: DX ← オープンされている FCB	AL=00H: 正常終了 AL=01H: ディスクに空き領域がない AL=02H: DTA が小さい
23H	Get File Size	ファイル・サイズの取得	AH=23H DS: DX ← オープンされていない FCB	AL=00H:正常終了 AL=FFH:ディレクトリ・エントリが存 在しない
24H	Set Relative Record	相対レコードの設定	AH=24H DS: DX ← オープンされていない FCB	なしてとりのはようり
25H	Set Interrupt Vector	割り込みベクタの設定	AH=25H AL ←割り込みタイプ番号 DS: DX ← 割り込み処理ルーチン・アドレ ス	tel ANTA (month) Hinto
26H	Create New PSP	新しい PSP の作成	AH=26H DX ← 新しい PSP のセグメント・アドレ ス	なし、「新子編化」と参加し
27H	Random Block Read	ランダムなブロック読み出し	AH=27H DS: DX ← オープンされている FCB CX ← 読み出すべきレコード数	AL=00H:正常終了 AL=01H:EOFの検出 AL=02H:DTAが小さい AL=03H:レコードの一部分の読み込み CX ←読み出されたレコード数
28H	Random Block Write	ランダムなブロック書き込み	AH=28H DS: DX ← オープンされている FCB CX ← 書き込むベきレコード数 (0:ファイル・サイズ・フィールド の設定)	AL=00H:正常終了 AL=01H:ディスクの空き領域がない AL=02H:DTAが小さい CX←書き込まれたレコード数
29H	Parse File Name	ファイル名の解析	AH=29H AL ← 解析の制御 DS:SI ← 解析すべき文字列へのポインタ ES:DI ← オープンされていない FCB	AL=00H: ワイルド・カードは使用されて いない AL=01H: ワイルド・カードが使用されて いる AL=FFH: ドライブ名が無効 DS: SI ← 解析された文字列の中のファイ ル名の直後のアドレス
2AH	Get Date	日付の読み出し	AH=2AH	$CX \leftarrow \text{$ \mp (1980 \sim 2099) $}$ $DH \leftarrow \text{$ \mp (1 \sim 12) $}$ $DL \leftarrow \text{$ \pm (1 \sim 31) $}$ $AL \leftarrow \text{$ \mp \text{$ \pm (0 = H, 1 = H, $ \cdots 6 = \pm) $} $
2BH	Set Date	日付の設定	AH=2BH CX ← 年(1980~2099) DH ← 月(1~12) DL ← 日(1~31)	AL=00H:正常終了 AL=FFH:無効な日付
2CH	Get Time	時刻の読み出し	AH=2CH	$CH \leftarrow $ 時(0~23) $CL \leftarrow $ 分(0~59) $DH \leftarrow $ 秒(0~59) $DL \leftarrow 1/100$ 秒(0~99)
2DH	Set Time	時刻の設定	AH=2DH CH \leftarrow 時(0 \sim 23) CL \leftarrow 分(0 \sim 59) DH \leftarrow 秒(0 \sim 59) DL \leftarrow 1/100 秒(0 \sim 99)	AL=00H:正常終了 AL=FFH:無効な時刻
2EH	Set/Reset Verify Flag	ベリファイ・フラグの設定	AH=2EH AL=00H:ベリファイを行わない AL=01H:ベリファイを行う	なし Shall syn(Pag) 1831
2FH	Get Disk Transfer Address	ディスク転送アドレスの読み出 し	AH=2FH	ES:BX←ディスク転送アドレス
30H	Get MS-DOS Version Number	DOSのパージョン番号の読み 出し	AH=30H	AL ← バージョン番号の整数部 AH ← バージョン番号の小数部 BH ← OEM のシリアル番号 BL: CX ← 24 ビットのユーザ番号

〔表6-1〕ファンクション・リクエスト一覧 ④

番号	ファンクション名	機能	コール	1 9 - >
31H	Keep Process	プログラムの常駐終了	AH=31H AL←終了コード DX←バラグラフ(16 バイト単位)でのメ モリ・サイズ	to and the second of the
33H	ctrl-C Check	ブレーク・チェック・フラグの 読み出し/設定	AH=33H AL=00H: フラグの読み出し AL=01H: フラグの設定 DL=00H: OFF DL=01H: ON	AL=FFH:フラグ設定が無効 DL=00H:OFF DL=01H:ON
35H	Get Interrupt Vector	割り込みベクタの読み出し	AH=35H AL ←割り込み番号	ES:BX←割り込みルーチン・アドレス
36H	Get Disk Free Space	ディスク残り領域の読み出し	AH=36H DL ← ドライブ番号 (00H=カレント, 01H=A, …)	BX ← 使用可能なクラスタ数 DX ← 1 ドライブ当たりのクラスタ数 CX ← 1 セクタ当たりのバイト数 AX ← 1 クラスタ当たりのセクタ数 AX = FFFFH: ドライブ番号が無効
38H	Get Country Data	国別情報の読み出し	AH=38H AL=00H: 現在の国 AL=01H: USA 規格 AL=51H: 日本規格 DS: DX ← バッファ(32 バイト)へのポイ ンタ	CF=0:正常終了 CF=1:AX ← エラー・コード
38H	Set Country Data	国別情報の設定	AH=38H DX=FFFFH AL ← 国別コード(FFH 以外) -BH ← FFH 以上の国別コード (AL=FFH)	CF=0:正常終了 CF=1:AX ← エラー・コード
39H	Create Directory	ディレクトリの作成	AH=39H DS: DX ← パス名の先頭アドレス	CF=0:正常終了 CF=1:AX←エラーコード
зАН	Remove Directory	ディレクトリの削除	AH=3AH DS: DX ← パス名の先頭アドレス	CF=0:正常終了 CF=1:AX←エラー・コード
звн	Change Current Directory	カレント・ディレクトリの変更	AH=3BH DS: DX ← パス名の先頭アドレス	CF= 0: 正常終了 CF= 1: AX ←エラー・コード
3СН	Create Handle	ハンドルの作成	AH=3CH DS:DX ← パス名の先頭アドレス CX ← ファイルの属性	CF=0:AX←ファイル・ハンドル CF=1:AX←エラー・コード
3DH	Open Handle	ハンドルのオープン	AH=3DH AL ← アクセス制御 DS: DX ← パス名の先頭アドレス	CF=0:AX ← ファイル・ハンドル CF=1:AX ← エラー・コード
зЕН	Close Handle	ハンドルのクローズ	AH=3EH BX ← ファイル・ハンドル	CF=0:正常終了 CF=1:AX←エラー・コード
3FH	Read Handle		AH=3FH DS:DX ← バッファへのポインタ CX ← 読み込むバイト数 BX ← ファイル・ハンドル	CF=0:AX←読み込まれたバイト数 CF=1:AX←エラー・コード
40H	Write Handle	ハンドルへの書き込み	AH=40H DS: DX ← バッファへのポインタ CX ← 書き込むバイト数 BX ← ファイル・ハンドル	CF=0:AX←書き込まれたバイト数 CF=1:AX←エラー・コード
41H	Delete Directory Entry	ファイルの削除	AH=41H DS: DX ← パス名の先頭アドレス	CF= 0 : 正常終了 CF= 1 : AX ← エラー・コード
42H	Move File Pointer	ファイル・ポインタの移動	AH=42H CX: DX ← 移動するバイト数(符号つき 32 ビット) AL ← 移動方法 BX ← ファイル・ハンドル	CF=0:DX:AX ← 移動後のファイル・ ポインタ CF=1:AX ← エラー・コード

(表6-1) ファンクション・リクエスト一覧 ⑤

番号	ファンクション名	機 能	コール	リターン
43H	Get/Set File Attributes	ファイル属性の取得/変更	AH=43H DS:DX ← パス名の先頭アドレス AL ← ファンクション (00H: 読み出し, 01H: 変更) CX ← 設定すべき属性	CF=0:CX←属性 CF=1:AX←エラー・コード
4400H	Get IOCTL Data	IOCTL データの読み出し	AX=4400H BX ← ハンドル	CF=0:DX ← デバイス・データ CF=1:AX ← エラー・コード
4401H	Set IOCTL Data	IOCTL データの設定	AX=4401H BX ← ハンドル DX ← デバイス・データ (DH=00H)	CF=0:DX ← デバイス・データ CF=1:AX ← エラー・コード
4402H	Receive IOCTL Character	IOCTL(キャラクタ)の取得	AX=4402H BX ← ハンドル CX ← IOCTL データのバイト数 DS: DX ← バッファへのポインタ	CF=0:AX ← 転送されたバイト数 CF=1:AX ← エラー・コード
4403H	Send IOCTL Character	IOCTL(キャラクタ)の送出	AX=4403H BX ← ハンドル CX ← IOCTL データのバイト数 DS: DX ← バッファへのポインタ	CF=0:AX ← 転送されたバイト数 CF=1:AX ← エラー・コード
4404H	Receive IOCTL Block	IOCTL(ブロック)の取得	AX=4404H BL ← ドライブ番号 (00H=デフォルト, 01H=A, …) CX ← IOCTL データのバイト数 DS: DX ← バッファへのポインタ	CF=0:AX ← 転送されたバイト数 CF=1:AX ← エラー・コード
4405H	Send IOCTL Block	IOCTL(ブロック)の送出	AX=4405H BL ← ドライブ番号 (00H=デフォルト, 01H=A, ···) CX ← IOCTL データのバイト数 DS: DX ← バッファへのポインタ	CF=0:AX ← 転送されたパイト数 CF=1:AX ← エラー・コード
4406H	Get Input IOCTL Status	入力ステータスのチェック	AX=4406H BX ← ハンドル	CF=0:AL=00H:レディ状態でない AL=FFH:レディ状態 CF=1:AX←エラー・コード
4407H	Get Output IOCTL Status	出力ステータスのチェック	AX=4407H BX ← ハンドル	CF=0:AL=00H:レディ状態でない AL=FFH:レディ状態 CF=1:AX←エラー・コード
4408H	IOCTL is Changeable	IOCTL の交換性	AX=4408H BL←ドライブ番号 (00H=デフォルト, 01H=A, …)	CF=0:AX=00H:交換可能 AX=01H:交換不可能 CF=1:AX←エラー・コード
4409H	IOCTL is Redirected Block	IOCTLリダイレクト(ブロック)	AX=4409H BL=ドライブ番号 (00H=デフォルト, 01H=A, …)	CF=0:DX←デバイス属性 CF=1:AX←エラー・コード
440AH	IOCTL is Redirected Handle	IOCOLリダイレクト(ハンドル)	AX=440AH BX ← ハンドル	$CF = 0 : DX \leftarrow IOCTL \ \forall \neg \land \land \neg \land \neg \land \neg \land \land$
440BH	IOCTL Retry	リトライ回数の設定	AX=440BH DX ← リトライの回数 CX ← 待ち時間	CF=0:正常終了 CF=1:AX←エラー・コード
440CH	Generic IOCTL (for handles)	一般 IOCTL(ハンドル用)	AX=440CH BX ← ハンドル CH=05H: カテゴリ・コード (ブリンタ・デバイス) CL ← ファンクション(マイナ)・コード DS: DX ← バッファへのポインタ	CF=0:正常終了 CF=1:AX←エラー・コード
440DH	Generic IOCTL (for block devices)	一般 IOCTL(ブロック・デバイス用)	AX=440DH BL ← デバイス番号 (00H=デフォルト, 01H=A, …) CH=08H: カテゴリ・コード CL ← ファンクション(マイナ)・コード DS: DX ← パラメータ・ブロックー1への ポインタ	CF=0:正常終了 CF=1:AX ← エラー・コード

〔表6-1〕ファンクション・リクエスト一覧 ⑥

番号	ファンクション名	機能	コール	1 9 - ×
440EH	Get Logical Drive Map	論理ドライブ・マップの取得	AX=440EH BX ← ドライブ番号 (00H=デフォルト, 01H=A, …)	CF=0: 正常終了 (AL=0: 物理ドライブ) CF=1: AX ← エラー・コード
440FH	Set Logical Drive Map	論理ドライブ・マップの設定	AX=440FH BX ← ドライブ番号 (00H=デフォルト, 01H=A, …)	CF=0:正常終了 (AL=0:物理ドライブ) CF=1:AX←エラー・コード
45H	Duplicate File Handle	ファイル・ハンドルの二重化	AH=45H BX ← ファイル・ハンドル	CF= 0:AX ← 新規のファイル・ハンドル CF= 1:AX ← エラー・コード
46H	Force Duplicate File Handle	ハンドルの強制二重化	AH=46H BX ← 既存のファイル・ハンドル CX ← 新規のファイル・ハンドル	CF=0:正常終了 CF=1:AX←エラー・コード
47H	Get Current Directory	カレント・ディレクトリの取得	AH=47H DS:SI←バッファ(64バイト)へのポインタ DL←ドライブ番号 (00H=カレント, 01H=A, …)	CF=0:正常終了 CF=1:AX ← エラー・コード
48H	Allocate Memory	メモリの割り当て	AH=48H BX ← 要求するメモリの大きさ (バラグラフ)	$CF=0: AX \leftarrow 割り当てられたメモリのセグメント・アドレスCF=1: AX \leftarrow エラー・コードBX ←割り当て可能なメモリのパラグラフ・サイズ$
49H	Free Allocated Memory	割り当てられたメモリの解放	AH=49H ES←解放すべきメモリ領域のセグメン ト・アドレス	CF=0:正常終了 CF=1:AX←エラー・コード
4AH	Set Block	割り当てられたメモリ・ブロッ クの変更	AH=4AH ES←メモリ領域のセグメント・アドレス BX←変更したいメモリの大きさ(パラグ ラフ)	CF=0:正常終了 CF=1:AX ← エラー・コード BX ←使用可能なメモリのパラグラフ・サイズ
4B00H	Load and Execute Program	プログラムのロードと実行	AX=4B00H DS:DX ← パス名へのポインタ ES:BX ← パラメータ・ブロックへのポイ ンタ	CF=0:正常終了 CF=1:AX ← エラー・コード
4B03H	Load Overlay	プログラム・セグメント (オーバレイ)のロード	AX=4B03H DS:DX ← バス名へのポインタ ES:BX ← パラメータ・ブロックへのポイ ンタ	CF=0:正常終了 CF=1:AX ← エラー・コード
4CH	End Process	プロセスの終了	AH=4CH AL ← リターン・コード	なし
4DH	Get Return Code Child Process	子プロセスの終了コードの読み 出し	AH=4DH	AH=00H: 正常終了 AH=01H: ctrl-Cによる終了 AH=02H: 致命的エラーによる終了 AH=03H: 常駐終了 AL←リターン・コード
4EH	Find First File	最初に一致するファイルの検索	AH=4EH DS: DX ← パス名へのポインタ CX ← ファイルの属性	CF=0:正常終了 CF=1:AX←エラー・コード
4FH	Find Next File	次に一致するファイルの検索	AH=4FH	CF=0:正常終了 CF=1:AX←エラー・コード
54H	Get Verify State	ベリファイ・フラグの読み出し	AH=54H	AL=00H: フラグOFF AL=01H: フラグON
56H	Change Directory Entry	ディレクトリ・エントリの変更	AH=56H DS: DX ← 既存のファイルのパス名への ポインタ ES: DI ← 新規のパス名へのポインタ	CF=0:正常終了 CF=1:AX ← エラー・コード
5700H	Get Date/Time of File	ファイルの日付/時刻の読み出し	AX=5700H BX ← ファイル・ハンドル	CF= 0: CX ← 時刻 DX ← 日付 CF= 1: AX ← エラー・コード

(表6-1) ファンクション・リクエスト一覧 ⑦

番号	ファンクション名	機能	コール	リターン	
5701H	Set Date/Time of File	ファイルの日付/時刻の設定	AX=5701H BX ← ファイル・ハンドル CX ← 設定すべき時刻 DX ← 設定すべき日付	CF=0:正常終了 CF=1:AX ← エラー・コード	
5800H	Get Allocation Strategy	メモリ割り当て方法の読み出し	AX=5800H	CF=0:AX ← ストラテジ $ \begin{cases} 00H: F位\\ 01H: 最小\\ 02H: 上位 \end{cases} $ CF=1:AX ← エラー・コード	
5801H	Set Allocation Strategy	メモリ割り当て方法の設定	AX=5801H BX ← ストラテジ { 00H: 下位 01H: 最小 02H: 上位	CF=0:正常終了 CF=1:AX←エラー・コード	
59H	Get Extended Error	拡張されたエラー・コードの取 得	AH=59H BX=0000H	AX ← 拡張されたエラー・コード BH ← エラー・クラス BL ← 可能な対処 CH ← エラーの発生箇所 CL, DX, SI, DI, BP, DS, ES の各レジスタは破壊される	
5AH	Create Temporary File	一時ファイルの作成	AH=5AH CX ← ファイルの属性 DS: DX ← パス名へのポインタ(パス名の 後に13パイト必要)	CF= 0: AX ← ファイル・ハンドル CF= 1: AX ← エラー・コード	
5BH	Create New File	新しいファイルの作成	AH=5BH CX ← ファイルの属性 DS: DX ← パス名へのポインタ	CF=0:AX ← ファイル・ハンドル CF=1:AX ← エラー・コード	
5C00H	Lock	ファイル・アクセスのロック	AX=5C00H BX ← ファイル・ハンドル CX: DX ← ロックする領域のオフセット SI: DI ← ロックする領域の長さ	CF=0:正常終了 CF=1:AX←エラー・コード	
5C01H	Unlock	ファイル・アクセスのロック解除	AX=5C01H BX ← ファイル・ハンドル CX:DX ← ロックを解除する領域のオフ セット SI:DI ← ロックを解除する領域の長さ	CF=0:正常終了 CF=1:AX←エラー・コード	
5E00H	Get Machine Name	マシン名の取得	AX=5E00H DS: DX ← バッファ (16 バイト)へのポインタ	CF=0:CX ← ローカル・コンピュータの 番号 CF=1:AX ← エラー・コード	
5E02H	Printer Setup		AX=5E02H BX ← 割り当てリストのプリンタのイン デックス CX ← 文字列の長さ DS: SI ← 文字列の先頭アドレス	CF=0:正常終了 CF=1:AX ← エラー・コード	
5F02H	Get Assign List Entry		AX=5F02H BX ← 割り当てリストのインデックス DS: SI ← ローカル名バッファへのポイン タ ES: DI ← リモート名バッファへのポイン	CF=0:BL=03H…ブリンタ BL=04H…ドライブ CX ← ユーザ変数域 CF=1:AX ← エラー・コード	
5F03H	Make Assign List Entry	割り当てリストのエントリ作成	AX=5F03H BL=03H:プリンタ 04H:ドライブ CX ← ユーザ変数域 DS:SI ← ソース・デバイス名のポインタ ES:DI ← デスティネーション・デバイス 名へのポインタ	は Prov baid 174 CF= 0: 正常終了 1757 CF= 1: AX ← エラー・コード	
5F04H	Cancel Assign List Entry	割り当てリストのエントリ取り消し	AX=5F04H DS:SI ← ソース・デバイス名へのポイン タ	CF=0:正常終了 CF=1:AX ← エラー・コード	
62H	Get PSP	PSP の取得	AH=62H	BX ← PSP のセグメント・アドレス	

これに対して、ファンクション 2E-62H は、ver. 2.11 以降になってサポートされた UNIX 指向のファンクション・リクエストです。なかでも、ファンクション 55H-62H は、ver.3.10 以降の機能拡張にともなって追加されたファンクションです。これらのファンクションでは、ファイルとデバイスは同格化してファイル・ハンドルで扱われます。

CP/M コンパチブルな (ver.1.25) ファンクションでは、エラーの発生やその状態を AL レジスタに返します。これに対して ver.2.11 以降になってサポートされたファンクションでは、エラーの状態を CF(キャリ・フラグ) と AX レジスタに返します。

もし、エラーが発生すると CF に "1" を返し、そのエラー情報は表6-2 のエラー・コードとして AX レジスタに返します。エラーがない場合は CF に "0" を返します。ここで、エラー・コードの $01H \sim 12H$ は MSDOS ver.2.11 と互換性があり、 $13H \sim 58H$ は ver.3.10 において拡張されたエラー・コードです。

CP/M コンパチブルなファンクション・リクエストは、UNIX 指向のファンクション・リクエスト(ver. 2.11 以降)で代用できるため、特に必要のない限り後者のファンクション・リクエストを使用したほうが将来性の点からも賢明な方法といえます。

〔表6-2〕ver.2.11 以降のファンクション・リクエストにおけるエラー・コード

エラー・コード (AX レジスタ)	エラー内容	エラー・コード (AX レジスタ)	エラー内容
01H	無効なファンクション・コード	33H	リモート・コンピュータが LISTEN 状態に
02H	ファイル名が見つからない	91-25 21 229-23	ない
03H	パス名が無効	34H	ネットワーク名の二重定義
04H	オープンされているファイルが多すぎる	35H	ネットワーク名が見つからない
05H	アクセスが否定された	36H	ネットワークの準備ができていない
06H	無効なファイル・ハンドル	37H	これ以上のネットワーク・デバイスが存在し
07H	メモリ管理情報が破壊されている		ない
08H	メモリ不足	38H	ネットワーク BIOS の制限を起えた
09H	メモリ・ブロック・アドレスが無効	39H	ネットワーク・アダプタのハード・エラー
0AH	不正な環境	3AH	ネットワークからの不正な応答
0BH	不正なフォーマット	3BH	予期できないネットワーク・エラー
0CH	無効なアクセス・コード	3CH	ネットワーク・アダプタが適合しない
0DH	無効なデータ	3DH	プリント待ち行列が一杯である
0EH	(予約)	3EH	プリント待ち行列に空きがある
0FH	無効なドライブ名	3FH	プリント・ファイルのためのディスク領域が
10H	カレント・ディレクトリを削除しようとした	16 100 12 15 20 2	足りない
11H	無効なデバイス	40H	ネットワーク・デバイス名は削除されている
12H	これ以上ファイルが存在しない	41H	アクセスが拒絶された
	CTOXE / / I/W I/ II O C	42H	ネットワーク・デバイスのタイプが不当
13H	ディスクがライト・プロテクト状態	43H	ネットワーク名が見つからない
14H	不正なディスク・ユニット番号	44H	ネットワーク名の制限を越えた
15H	ドライブの準備ができていない	45H	ネットワーク BIOS セッション数の制限を起
16H	無効なディスク・コマンド	em Kallakkiskis	えた
17H	CRC エラー	46H	一時休止
18H	コマンド・パケットの長さが違う	47H	ネットワークの要求が受け付けられない
19H	シーク・エラー	48H	プリンタまたはディスクのリダイレクション
1AH	MS-DOS フォーマットのディスクでない	4011	休止
1BH	セクタが見つからない	49H	NAT.
1CH	プリンタの用紙切れ	4511	(予約)
1DH	書き込みエラー	4FH	
1EH	読み出しエラー	50H	同じ名前のファイルがすでに存在する
1FH	通常のエラー	51H	(予約)
20H	共有違反	52H	作成不能
21H	ロック違反	53H	INT 24H の失敗
22H	不正なディスク交換	54H	アサイン・リストの構造不良
		55H	デバイス名は割り当て済み
23H	FCB 使用不可能		サハイ人名は割り当じ何み 無効なパスワード
24H	(34)	56H	
0111	(子約)	57H	無効なパラメータ
31H	3 1 - 5 11 5 1 10W/# 5 1 1	58H	ネットワークへの書き込み失敗
32H	ネットワーク・リクエストが準備されていな	V to N W p. T J bill	2、农业主义的公司公司 医发生发大师 建国
			2000年的中华中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中

6-1

ファンクション・リクエストの 種類と呼び出し方法

ファンクション・リクエストの呼び出し方法として は,次のように三つの方法が用意されています.

INT 21H による方法

AH レジスタにファンクション番号(機能番号)をセットして

int 21h

を実行します。このとき、ほかのレジスタにはそれぞれのファンクションで指定される値をセットしなければなりません。

この INT 21H によるファンクション・リクエスト (ファンクション 59H を除く)では、値が返されるレジスタ以外のレジスタはすべて保存されます(エラーによる場合も同様)。したがって、ユーザ・プログラム内ではこれらのレジスタの保存を考える必要はありません。

また、この方法が最もポピュラーな呼び出し方法と なっています。



PSP を使用する方法

上と同様に各レジスタをセットし,

call FAR PTR psp + 50h を実行します。第3章で述べたように、PSP のオフセ

ット 50H には, int 2lh retf の命令コードが入っているので、これにより同様のファンクション・リクエストが実行されます。

この方法を使用していると、将来、システム・コールの方法が変更(INT 21H ではなくなる)になった場合でも、プログラムの書き換えなしで対応できることになります。

CP/M 流の方法

ファンクション番号 $00H\sim24H$ をコールしたい場合は、CP/M 流の、

call O5h

によりファンクション・コールを行うことができます (COM モデルの場合)。この方法による場合は、CL レジスタにファンクション番号、DX レジスタに指定された値をセットします。

- 6-2 -----コンソール入出力関連の ファンクション

コンソール入出力に関するファンクションとしては、表6-3 のように 10 種類のファンクションが用意されています。これらは、エコーバック(キーボードからの入力文字を画面に表示すること)の有無や ctrl-C入力の受け付けの有無などにより、それぞれ機能が異なっています。

また、これらの入出力は標準入出力を介して行われるので、I/O リダイレクト機能によりコマンド・レベルでの入出力装置の変更やファイルへの割り当てが可能になっています。

〔表6-3〕 コンソール入出力に関するファンクション

ファン クショ ン番号	分 類	機能	CP/M	MS-DOS ver.1.25	MS-DOS ver.2.11	MS-DOS ver.3.10	MS-DOS ver.3.30
01H		エコーバックあり、ctrl-C チェックあり	0	0	0	0	0
06H	1 declar 1 de	エコーバックなし、ctrl-C チェックなし(出力も可)	0	0	0	0	0
07H	1文字入力	エコーバックなし、ctrl-C チェックなし	×	0	0	0 1	0
08H		エコーバックなし、ctrl-C チェックあり	×	0	0	0	0
02H	1文字出力	ctrl-C チェックあり	0	0	0	0	0
06H	1 又子而刀	ctrl-C チェックなし(入力も可)	0	0	0	0	0
0AH	objectivati i da	テンプレート,漢字変換,ctrl-C チェックあり	0	0	0	0	0
0CH	文字列入力	バッファ・クリア、ALの内容によるファンクション・コールあり	×	0	0	0	0
09H	文字列出力	デリミタは"\$"	0	0	0	0	0
0BH	ステータス	バッファのチェック、ctrl-C チェックあり	0	0	0	0	0

Read Key	board and Echo	01H
機能	キーボード入力とエコー	
コール	AH=01H	
リターン	AL←入力された文字コード	

標準入力から1文字入力されるまで待ち、入力された文字を標準出力にエコー・バックします。また、その文字コードはALレジスタに返されます。入力文字が ctrl-C の場合は割り込みタイプ 23H(127ページ)を実行します。

Display C	Character	02H
機能	文字の出力 1180年11月	MAX-C
コール	AH=02H	
	DL←出力すべき文字コード	
リターン	なし、そとしてきて文の内を文章	

DLレジスタ内の文字を標準出力に出力します。 ctrl-Cが入力された場合は、割り込みタイプ23Hが実行されます。

Direct Co	onsole Input	06H
機能	コンソールからの直接入力	
コール	AH=06H	
	DL=FFH	
リターン	ZF=12 < 物质解析 [2] 作成为	
	AL=00H(入力なし)	
	ZF=0 多×多尔阿朗。以代以,H00	
	AL←入力した文字コード	

標準入力から文字コードを入力します。このファンクションでは ctrl-C 入力のチェックは行われません。

Direct Console Output		06H
機能	コンソールへの直接出力	集化。
コール	AH=06H	
	DL ← FFH 以外の文字コード	
リターン	なしのすましましませいますかしな	

標準出力に文字を出力します。このファンクションでは ctrl-C 入力のチェックは行われません。

ファンクション 06H は、DL レジスタに与えるデータによって、入力と出力の両方に使用できます。

Direct Console Input 07H	
機能	直接コンソール入力
コール	AH=07H
リターン	AL←標準入力から入力された文字コー
	このファンクションでは、 ひはり はいだめ

標準入力から文字が入力されるまで待ち、この入力 された文字コードを AL レジスタに返します。文字の エコーバックや ctrl-C 入力のチェックは行いません。

Read Keyboard		08H
機能	キーボード入力	
コール	AH=08H	
リターン	AL←標準入力から入力された文字	= -
	OF RESERVED OF	

標準入力から1文字入力されるまで待ち、その文字 コードをALレジスタに返します。このファンクションでは、ctrl-C入力による割り込みは実行しますが、文字のエコーバックは行いません。

Display String 09)9H
機能	文字列の出力	
コール	AH=09H	
	DS: DX ←出力する文字列の先頭7	F
	(A0. H80. H) \(\bu\z\) H10= JA: \(\begin{array}{c} \text{A1} \\ \text{A2} \end{array}\)	
リターン	なしくりとでとりてる	


文字列の格納されている先頭アドレスを DS: DX にセットしてファンクション・リクエストを行います。文字列の最後は "\$" で表しますが、この \$ は出力されません。また、このファンクションの実行中には ctrl-C 入力のチェックも行われます。

Buffered	Keyboard Input	DAH
機能	バッファード・キーボード入力	
コール	AH=0AH	
	DS: DX ←入力バッファの先頭ア	ドレ
	エナスコーレールリスの気が	
リターン	なし	

標準入力からの入力を、リターン・キーが押される まで入力バッファの先頭アドレス+2番地から順次格 納していきます。

なお、バッファのフォーマットは図6-1 のようになっていて、入力文字が指定された文字数より多く入力された場合、その越えた分は無視されて ASCII コードの BEL(07H)が標準出力に出力されます。

バッファの先頭アドレス+1番地には、CR コード (0DH)を含まない入力文字数がセットされて返されます。このシステム・コールでは ctrl-C のチェックも行われ、またテンプレート機能も利用することが可能です。



Check Ke	Check Keyboard Status	
機能	キーボード	・ステータスのチェック
コール	AH=0BH	
リターン	AL=FFH	タイプ・アヘッド・バッファ
		に文字が入っている
	AL=00H	タイプ・アヘッド・バッファ
		は空である。

タイプ・アヘッド・バッファ内に文字が入っているかどうかを検査します。ctrl-Cがバッファ内に入っている場合には割り込みタイプ23Hが実行されます。

Flush Bu	ffer,Read Keyboard 0C	Н
機能	バッファを空にしてキーボード入力	
コール	AH=0CH	
	AL=01H,06H,07H,08H,0AH(対応	+
	るファンクション・リクエストカ	りぎ
	行われる)	
	AL←それ以外の値(タイプ・アヘッド	
	バッファを空にする)	
リターン	AL=00H タイプ・アヘッド・バッフ	P

は空になっている キーボードのタイプ・アヘッド・バッファを空にし ます。このとき、AL レジスタに設定されている数値に

よって対応するファンクションがリクエストされます。

- 6-3 -----------外部入出力に関する ファンクション

補助入出力装置(RS-232C など)やプリンタとの文字の転送を行うファンクションで,表6-4 に示すように3種類が用意されています.

これらの装置へのアクセスは、標準ファイル・ハンドルによっても行うことができます。また、これらのファンクションではデバイスに対する入出力を行うため、エラーの発生も考えられますがエラーは返されません。

Auxiliary Input	
機能	補助入力
コール	AH=03H
リターン	AL←補助装置から入力される文字コー
	F The State of the

補助装置から1文字入力されるまで待ち、入力された文字コードをALレジスタに返します。補助入力からctrl-Cが入力された場合は、割り込みタイプ23Hによる処理が実行されます。

Auxiliary Output		04H
機能	補助出力	自然
コール	AH=04H	
	DL ←補助装置に出力すべき文字コ	- F
リターン	to be some of the transfer A	

DLレジスタ内の文字を補助出力装置に出力します。 もし、標準入力装置からctrl-Cが入力された場合は割り込みタイプ23Hが実行されます。

Print Character		05H
機能	プリンタへの文字の出力	264 X 94 G
コール	AH=05H	
	DL←プリンタに出力すべき文字	コード
リターン	なし、主文をか作り出一、道へ	

DLレジスタ内の文字をプリンタに出力します。もし、標準入力からctrl-Cが入力されると、内部割り込みタイプ23Hが実行されます。

プロセス管理に関する ファンクション

プログラムの実行や終了に関するファンクションは、表6-5 に示すように、サブファンクションも含めて8種類が用意されています。これらのうち、ファンクション00H以外は、階層プロセスをサポートするためにver.2.11 になってから追加されたものです。

Terminat	e Program 00H
機能	プログラムの終了
コール	AH=00H
	CS ← PSP のセグメント・アドレス
リターン	なし HaO=HA N-C

このファンクション・リクエストは,内部的には割り込みタイプ 20H をコールしますので,この処理の内容や注意事項については,前章の割り込みタイプ 20H の項(127ページ)を参照してください.

Create New PSP	
機能	新しい PSP の作成
コール	AH=26H
	DX ←新しい PSP のセグメント・アドレ
	Z HYD=HA HY-E
リターン	なし、大人の大学を大学をよることともは

このファンクションでは、DX レジスタで指定されたセグメント・アドレスに新しい PSP を作成します。なお、このファンクションは、ver.2.0 以前の MS-DOSとの互換性を保つために用意されているもので、新し

〔表6-4〕外部入出力装置に関するファンクション

ファンクション番号	機能	CP/M	MS-DOS ver.1.25	F 18.30	MS-DOS ver.3.10	MS-DOS ver.3.30
03H	補助装置からの入力	0	0	007	0	0
04H	補助装置への出力	0	0	0	0	0
05H	プリンタへの出力	0	0	0	0	0

〔表6-5〕プロセス管理に関するファンクション

ファンクション 番 号	分 類	機能	CP/M	MS-DOS ver.1.25	MS-DOS ver.2.11	MS-DOS ver.3.10	MS-DOS ver.3.30
00H	NEW NA CONTRACTOR	プロセス終了(COM モデル)	0	0	0	0	0
31H		プロセス常駐終了	×	- X	0		0
4CH	プロセス終了	プロセス終了(全モデル)	×	×	0 1	DI-OTA	0
4DH		プロセス終了コード読み出し	×	×	0	11 O A	0
4B00H	プロセス・ロード PSP	プロセスのロードと実行	×	×	0	0	0
4B03H		プロセスのロード(オーバレイ)	×	×	0	0	0
26H		新しい PSP の作成	×	×	×	0	0
62H		PSP セグメント・アドレスの取得	×	×	×	0	0

いプログラムではファンクション 4B00H(子プロセスの起動)を使用すべきです.

Keep Pr	ocess 31H
機能	プログラムの常駐終了
コール	AH=31H
	AL←リターン・コード
	DX ←常駐させるプログラムのパラグラ
	フ・サイズ
リターン	11. 12. 1 The same of the same

現在のプロセスをメモリに常駐させて終了します。 このとき、DX レジスタで指定された大きさのパラグラフ・サイズがプログラム領域として確保されます。

AL レジスタでセットしたリターン・コードは、ファンクション 4DH により親プロセスで取得することが可能です。

Load and	Execute a Program 4B00H
機能	プログラムのロード/実行
コール	AX=4B00H
	DS: DX ←パス名の先頭アドレス
	ES: BX ←パラメータ・ブロックの先頭
	アドレス
リターン	CF=1 の場合
	AX ←エラー・コード(表6-2)
	CF=0 の場合
	正常終了

子プロセスのロードと実行を行います。ファイル名は ASCIZ 文字列でセットします。パラメータ・ブロッ

(図6-2) ファンクション 4B00H のパラメータ・ ブロックのフォーマット

ES : BX +00H	1ワード	環境変数セグメント・アドレス
+02H	2ワード	パラメータ文字列のアドレス
+06H	2ワード	第1FCB 文字列のアドレス
+0AH	2ワード	第2 FCB 文字列のアドレス

クは図6-2 に示したフォーマットで指定します.

Load a F	Program 4B03	ВН
機能	プログラムのロード	
コール	AX=4B03H	
	DS: DX ←パス名の先頭アドレス	
	ES: BX ←パラメータ・ブロックの先	頭
	アドレス	
リターン	CF=1の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
	正常終了	

このファンクションは、プログラムのロードのみを行います。ロードされるプログラムのためのメモリ領域は、このファンクションを実行するプロセスが確保しなければなりません(オーバレイ)。ES:BX レジスタで指定するパラメータ・ブロックは、図6-3 に示すフォーマットで指定します。

〔図6-3〕ファンクション 4B03H のパラメータ・ ブロックのフォーマット

ES: BX +00H	1ワード	プログラムがロードされる セグメント・アドレス
+02H	1ワード	リロケーション要素 (通常はプログラムがロードされ るセグメント・アドレス)

Terminat	e a Process	4CH
機能	プロセスの終了	
コール	AH=4CH	
	AL←リターン・コード	
リターン	なし 11日 00日 02日 08日 0A	

現在のプロセスを終了して親プロセスに戻ります。 このとき、ALレジスタに設定されているリターン・コードは、ファンクション 4DHを用いて親プロセスで 参照することができます。

Get Return Code of a Child Process

機能	子プロセスの終了コードの読み出し
コール	AH=4DH
リターン	AH=00H:終了(ファンクション00H,
	4CH, INT 2OH)
	AH=01H:ctrl-Cによる終了
E dian	(INT 23H)
100 PM 100 PM	AH=02H:致命的エラーによる終了
	(INT 24H)
推出主意	AH=03H:常駐したまま終了(ファン
Branch Pol	クション 31H, INT 27H)

このファンクションによって、子プロセスがどのような状態で終了したのか、そのリターン・コードから知ることができます.

AL←リターン・コード

Get PSP 62H	ı
-------------	---

機能 PSP のセグメント・アドレスの取得

コール AH=62H

リターン BX=カレント・プロセスの PSP のセグ メント・アドレス

このファンクションは、現在実行中のプロセス(自分自身)の PSP のセグメント・アドレスを返します。

6-5 メモリ管理に関する ファンクション

メモリの管理に関するファンクションは,表6-6のようにサブファンクションも含めて5種類が用意されています。これらは、すべて ver.2.11 になってから追加されたものです。

Allocate	Memory	H
機能	メモリ・ブロックの割り当て	
コール	AH=48H	
	BX←割り当てられるメモリ領域のノ	ペラ
	グラフ・サイズ	
リターン	CF=1の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	BX ←割り当て可能な最大メモリ領	頁域
	のパラグラフ・サイズ	
	CF=0 の場合	
	AX ←割り当てられたメモリ領域の	7#

BX レジスタによって指定されたメモリを割り当てます。MS-DOSでは、一般にユーザ・プログラムに対してメモリの終わりまでが割り当てられます。このため、このファンクションを実行するまえに、次に示すファンクション 49H や 4AH によって、メモリの空き領域を確保しなければなりません。

頭のセグメント・アドレス

〔表6-6〕メモリ管理に関するファンクション

4DH

ファン クショ ン番号	機	CP/M	MS-DOS ver.1.25	MS-DOS ver.2.11	MS-DOS ver.3.10	MS-DOS ver.3.30
48H	メモリ・ブロックの割り当て	×	×	0,	0	0
49H	メモリ・ブロックの解放	×	×	0	0	0
4AH	メモリ・ブロックのサイズ変更	×	×	0	0	0
5800H	メモリ・アロケーション・ストラテジの設定	×	×	×	0	0
5801H	メモリ・アロケーション・ストラテジの取得	×	×	×	0	0

Free Allo	cated Memory	49H
機能	メモリ・ブロックの解放	
コール	AH=49H	
	ES←解放すべきメモリ領域のセ	グメン
	ト・アドレス	
リターン	CF=1 の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
	正常終了	

指定されたメモリ・ブロックを MS-DOS の管理下に戻します。

Modify Allocated Memory Blocks

機能	メモリ・ブロックのサイズの変更
コール	AH=4AH
	ES←メモリ領域のセグメント・アドレ
Als Does	社会 12 大场条件 医光磁态性限性主由翻算
Noth Li	BX←割り当てを要求するメモリ領域の
	セグメント・アドレス
リターン	CF=1の場合
	AX ←エラー・コード(表6-2)
PROFESSION R	BX←使用可能な最大のメモリ・サイ
節がまた	ズ(パラグラフ)
1022	CF=0 の場合
N B SGR T	正常終了

割り当てられているメモリ・ブロックの大きさを拡 大または縮小します。

Get Allocation Strategy

機能	メモリ・アロケーション・ストラテジの
	取得
コール	AX=5800H
リターン	CF=1 の場合
	AX ←エラー・コード(表6-2)
	CF=0 の場合
	AX←ストラテジ

このファンクションは、メモリを割り当てる際のストラテジを取得します。ストラテジの値と意味は次のとおりです。なおシステム起動時には下位(00H)となっています。

00H:下位

割り当てられるメモリが可能な限り下位に位置するようにする.

01H:最小

要求を満たすメモリ領域のうち最小のメモリ領域を割り当てる.

割り当てられるメモリが可能な限り上位に位置するようにする。

Set Alloc	ation Strategy	5801H
機能	メモリ・アロケーション・ストラ	テジの
	設定	
コール	AX=5801H	
	BX←ストラテジ	
リターン	CF=1 の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
	正常終了	

このファンクションは、メモリを割り当てる際のストラテジを設定します。ストラテジの値と意味はファンクション 5800H と同じです。

タイマ設定に関する ファンクション

リアルタイム・クロックの設定に関するファンクションは表6-7のように4種類に分類されます。これらの操作の大部分は、command.comの内部コマンドによって実現されています。

Get Date	and the state of t	HA
機能	日付の読み出し	
コール	AH=2AH	
リターン	CX ←年(1980~2099)	
	DH ←月 (1~12)	
	DL ← 目 (1~31)	
	AL ←曜日 (0=日,1=月,…,6=土)	

上記のレジスタに、現在の日付が2進数表現で返さ

〔表6-7〕タイマ設定に関するファンクション

5800H

ファンクション 番 号	分類	機能	CP/M	MS-DOS ver.1.25	MS-DOS ver.2.11	MS-DOS ver.3.10	MS-DOS ver.3.30
2AH	п.4.ь	日付の読み出し	×	0	0	9110	0
2BH	日付	日付の設定	×	0	0	0 810	0
2CH	nde ded	時刻の読み出し	×	0	0	0	0
2DH	時刻	時刻の設定	×	0	0	0	0

れます。

 Set Date
 2BH

 機能
 日付の設定

 コール
 AH=2BH

 CX ←年(1980~2099)

 DH ←月(1~12)
 DL ←目(1~31)

 DL ←目(1~31)

 リターン
 AL=00H
 日付はセットされた

 AL=FFH
 日付は無効

CX および DX レジスタは、2 進数で表現された有効な日付がセットされていなければなりません。曜日は自動的に計算されます。

Get Time		2CH
機能	時刻の読み出し	美工委员
コール	AH=2CH	
リターン	CH ←時(0~23)	
	CL ←分(0~59)	
XCMA 7	DH ←秒(0~59)	
53521435	DL ← 1/100 秒 (0~99)	

現在の時刻を 2 進数表現で CX, DX レジスタに返します。 PC-9801 の場合は 1/100 秒は管理されていないので, DL レジスタには常に 00H が返されます。

Set Tim	e	2DH
機能	時刻の設定	
コール	AH=2DH	
	CH ←時(0~23)	
	CL ←分(0~59)	
	DH ←秒(0~59)	
	DL ← 1/100 秒(0~99)	
リターン	AH=00H 時刻がセットされた	
	AH=FFH 時刻が無効	

CX および DX レジスタには 2 進数表現された有効な時刻が入っていなければなりません。 PC-9801 の場合は 1/100 秒は管理されていませんが、 DL レジスタには 00H をセットしなければなりません。

各種のフラグや割り込みベクタの操作など、システムの設定に関するファンクションは、表6-8 のようにサブファンクションを含めて9種類が分類されます。これらの操作の大部分は、command.comの内部コマンドにより実現されています。

Set Vect	or and the state of the state o	iΗ
機能	割り込みベクタの設定	
コール	AH=25H	
	AL←割り込みタイプ番号	
	DS: DX ←割り込みルーチン・アドレ	ス
リターン	なし、自然を自己を企業が発生的機会が	

このファンクションは、特定の割り込みタイプのベクタを設定するために使用されます。これにより、致命的(ハード)エラー処理や、ctrl-C入力によるプログラム中断処理などの処理ルーチンを、ユーザ・プログラムの中にもつことも可能です。

Set/Reset Verify Flag			
機能	ベリファイ・フラグの設定		
コール	AH=2EH		
	AL=00H ベリファイを行わない		
	AL=01H ベリファイを行う		
リターン	なし、アンで名談へは単位には		

verify コマンドと同様に、ベリファイ・フラグの

〔表6-8〕	システ	ム設定	に関す	3	ファ	ンク	ショ	>

ファン クショ ン番号	分 類	機能	CP/M	MS-DOS ver.1.25	MS-DOS ver.2.11	MS-DOS ver.3.10	MS-DOS ver.3.30
25H	数据集合物担用 (3)日	割り込みベクタの設定	×	0	0	0 /	0
35H	割り込みベクタ	割り込みベクタの読み出し	×	×	0	0	0
2EH	ベリファイ・フラグ	ベリファイ・フラグの設定	×	×	0	0	0
54H		ベリファイ・フラグの読み出し	×	×	0	0	0
30H	バージョン	DOS バージョン番号の読み出し	×	×	0	0	0
3300H	BREAK	BREAK チェック・フラグの読み出し	×	×	0	0	0
3301H	チェック・フラグ	BREAK チェック・フラグの設定	×	×	0	0	0
38H	カントリ	国別情報の設定/読み出し	×	×	0	0	0
59H	エラー・コード	拡張エラー・コードの読み出し	×	×	×	0	0

ON/OFF を指定します。ベリファイ ON ではディスクに書き込みを行う際に、その内容が正しく書き込まれたかどうかの検査を行います。

ただし、このベリファイを行うとディスクへの書き 込み終了までに時間がかかります。したがって、重要 なデータでない場合はベリファイ・フラグを OFF に しておいたほうがよいでしょう。

Get DOS	Version Number	30H
機能	DOS のバージョン番号の読み出し	
コール	AH=30H	
リターン	AL←バージョン番号の整数部	
	AH←バージョン番号の少数部	
	BH ← OEM のシリアル番号	
	BL: CX ← 24 ビットのユーザ番号	

MS-DOS のバージョン番号を返します。 たとえば、 MS-DOS ver.2.11 の場合は AL=02H, AH=0BH(すなわち 11)が返されます。

ctrl-C Ch	ieck			3300H
機能	BREAK #	エック・	フラグの	読み出し
コール	AX = 3300	Н		
リターン	DL = 00H	フラグ	OFF	
	DL=01H	フラグ	ON	

break コマンドと同様に、ディスク・アクセスなども 含むすべてのシステム・コールにおいて、ctrl-C 入力の チェックを行うかどうかのフラグの読み出しを行いま す。

結果は DL レジスタに返され、フラグが OFF のときには DL=00H であり、フラグが ON のときは DL=01H となります。


ctrl-C Ch	eck	3301H
機能	BREAK チェック・フラグの設	定
コール	AX=3301H	
	DL=00H フラグ OFF	
	DL=01H フラグ ON	
リターン	AL=FFH フラグの設定が無効	动

break コマンドと同様に、ディスク・アクセスなども 含むすべてのシステム・コールにおいて、ctrl-C 入力の チェックを行うかどうかのフラグの設定を行います。

Get Inter	rupt Vector 35H
機能	割り込みベクタの読み出し
コール	AH=35H
	AL←割り込みタイプ番号
リターン	ES: BX ←割り込みルーチン・アドレス

Get Cour	ntry Data 38H
機能	国別情報の読み出し
コール	AH=38H
	AL=00H 現在の国
	AL=01H USA の規格
	AL=51H 日本の規格
	DS: DX ←バッファ(32 バイト)の先頭
	アドレス Control to the
リターン	CF=1の場合
	AX ←エラー・コード(表6-2)
	CF=0 の場合
	バッファに国別情報がセットされる

エラーがない場合には、バッファに対して図6-4 に 示すようなフォーマットの情報が返されます。



Set Cour	ntry Data 38	Н
機能	国別情報の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
コール	AH=38H	
	DX=FFFFH = H00 = IC	
	AL←カントリ・コード(FFH 以外)	
63.	BH←FFH以上のカントリ・コー	F.
3/3 3/2 9	(AL=FFHのとき)	
リターン	CF=1 の場合	
ी किन्नु प्रति	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
1432	正常終了	

このファンクションでは、カントリ・コードを用いて国別情報の設定を行います。カントリ・コードについてはファンクション 38H の読み出し(Get Country Data)と同じです。

Return C	urrent Setting of Verify Flag 54H
機能	ベリファイ・フラグの読み出し
コール	AH=54H
リターン	AL ← 00H ベリファイ・フラグは OFF
	AL ← 01H ベリファイ・フラグは ON

現在のベリファイ・フラグの設定状況が AL レジスタに報告されます。

Get Exte	ended Error	59H
機能	拡張エラー・コードの取得	- Wilde
コール	AH=59H	
	BX ← 0000H	
リターン	AX←拡張エラー・コード	
11年8日7	BH←エラー・クラス	
	BL←可能な処置	
	CH←ローカス	
11.4	CL, DX, SI, DI, BP, DS, ES	シジス
	タは破壊される HALL	c = -1

ver.2.11 までのファンクション・リクエストで返されるエラー・コードや、INT 24H ハンドラにおいて DI レジスタに返されるエラー・コードは、ver.2.11 との互換性を保つために $00H\sim12H$ に集約されています。このファンクションを利用すると、ver.3.10 以降に対応した詳しい拡張エラー・コード $(00H\sim58H;155 \sim -9)$ 、表6-2)を得ることができます。

BH レジスタに返されるエラー・クラスは表6-9 のように定義されています.

BL レジスタに返される可能な処理は,表6-10 のように定義されていて,プログラムが対応すべき処理を表すコードです。

CH レジスタに返されるローカスは,表6-11 のように定義されていて,エラーの発生した箇所を表します.

(表6-9) エラー・クラス(BH レジスタ)

コード	內 容
01H	メモリ容量や I/O チャネルなどの資源不足
02H	エラーではないがファイルの一部がロックされているなどプロセスを終了すべき状況にある
03H	パーミッションに関するエラー
04H	システム・ソフトウェアの内部エラー
05H	ハードウェアに起因するエラー
06H	現在のプロセスが原因ではないシステム・ソン トウェアのエラー
07H	アプリケーション・プログラムのエラー
08H	ファイルが存在しない
09H	無効なフォーマット
0AH	ファイルが内部的にロックされている
0BH	ディスクの不良
0CH	その他の原因によるエラー

〔表6-10〕可能な対処(BL レジスタ)

コード	対 処	
01H	ユーザに確認を求め, 再試行する	
02H	休止後に再試行する	
03H	ユーザに再度人力を求める	
04H	メモリ内容をクリアして終了する	
05H	ただちにプログラムを終了する	
06H	エラー・コードに対応する処理を行う	
07H	ユーザ側でディスク交換などの対処を行う	

〔表6-11〕ローカス(CH レジスタ)

コード	簡所
01H	不明
02H	ブロック・デバイス
03H	ネット・ワーク
04H	キャラクタ・デバイス
05H	メモリ・エラー

6-8 ディスク管理に関する ファンクション

これらのファンクションは、ディスク・ドライブの 設定やバッファの設定などに関するファンクションで、 表6-12 のように8種類が分類されます。

Disk Reset		0DH
機能	ディスクのリセット	
コール	AH=0DH	
リターン	なし	

このファンクションにより、すべてのディスク・バ

〔表6-12〕	ディ	スク	管理に関	する	フ	P	ン	ク	2	=	>	
---------	----	----	------	----	---	---	---	---	---	---	---	--

ファンクション番号	分類	機能	CP/M	MS-DOS ver.1.25	MS-DOS ver.2.11	MS-DOS ver.3.10	MS-DOS ver.3.30
0DH	2010 mad 1	ディスクのリセット(バッファの解放)	0	0	0	0	0
0EH	ドライブ	ドライブの選択	0	0	0	0×0'=	0
19H		カレント・ドライブの読み出し	0	0	0	0	0
1BH	ディスク・データ	カレント・ドライブのデータ読み出し	×	×	×	O	0
1CH		指定ドライブのデータ読み出し	×	× ×	×	0	0
36H		ディスク残り容量の読み出し	×	×	0	0	.0
1AH	ディスク転送 アドレス	ディスク転送アドレスの設定	0	0	0	0	0
2FH		ディスク転送アドレスの読み出し	×	×	0	0	0

ッファの解放を行います.

CP/M では、ディスクを交換すると、そのディスク・ドライブは読み出し専用になるため、このファンクションにより書き込み可能にしていました。しかし、MS-DOS では常に読み出し/書き込みが可能なので、通常のユーザ・プログラムではこのファンクションは必要ありません。

Select Di	sk 0EH
機能	ドライブの選択
コール	AH=0EH (8)
	DL←ドライブ番号
	$(00H = A, 01H = B, \cdots)$
リターン	AL←論理ドライブの数

DLレジスタで指定されたドライブがカレント・ドライブとして選択され、接続されているドライブの数がALレジスタに返されます。無効なドライブを指定した場合は何も行われません。

Get Curr	ent Disk 19H
機能	カレント・ドライブ番号の読み出し
コール	AH=19H
リターン	AL←現在選択されているドライブ番号
	$(00H = A, 01H = B, \cdots)$

このファンクションは、プログラムの中でカレント・ドライブがどこにあるのかを知りたい場合に使用されます。

Set Disk	Transfer Address	1AH
機能	ディスク転送アドレスの設定	
コール	AH=1AH	
	DS: DX ←ディスク転送アドレス	
リターン	なしがアクースルの対象のです。	

ディスク転送アドレス (Disk Transfer Address:以下DTA)の設定を行います。 DTA とは、FCB を用い

てディスクの読み出し/書き込みを行う際のバッファや、ファイル検索を行う際のバッファのアドレスをいいます。

このファンクションで指定するバッファは、セグメントの境界に跨ってはいけません。また、このファンクションでDTAの位置を指定しない場合は、PSPのオフセット80H~FFHの128バイトがデフォルトのDTAとして使用されます。

Get Defa	ult Drive Data	1BH
機能	カレント・ドライブのデータの取	得
コール	AH=1BH	
リターン	AL ←1クラスタ当たりのセクタ数	文
	CX ←1セクタ当たりのバイト数	
	DX ←1ドライブ当たりのクラスタ	夕数
	DS: BX ← FAT-ID の書かれてい	いるア
	ドレスの無しいがた	

このファンクションは、カレント・ドライブに挿入されているディスクに関する情報を得るためのファンクションです。

Get Drive	e Data 1CH
機能	指定ドライブのデータの取得
コール	AH=1CH
	DL ←ドライブ番号
	(00H=カレント, 01H=A, …)
リターン	AL←FFH:ドライブ番号の指定が無
	劝
	FFH 以外: 1クラスタ当たりの
	セクタ数
	CX ←1セクタ当たりのバイト数
	DX ← 1 ドライブ当たりのクラスタ数
	DS: BX ← FAT-ID の書かれている7
	きずながたすべドレス 11000000

このファンクションは、指定したドライブに挿入さ

れているディスクに関する情報を得るためのファンクションです。

Get Disk	Transfer Address	2FH
機能	ディスク転送アドレスの読み出し	
コール	AH=2FH	
リターン	ES:BX ←ディスク転送アドレス	

このファンクションは、DTA(ディスク転送用バッファ)のアドレスを ES: BX レジスタに返します。デフォルトの DTA は PSP 内のオフセット 80H からの128 バイトです。

Get Disk	Free Space 36H	4
機能	ディスク残り領域の読み出し	100
コール	AH=36H	
	DL←ドライブ番号	
	(00H=カレント, 01H=A, …)	
リターン	BX←使用可能なクラスタ数	
	DX ← 1 ドライブ当たりのクラスタ数	
	CX ←1セクタ当たりのバイト数	
	AX ← 1 クラスタ当たりのセクタ数	
	AX=FFFFH ドライブ番号が無効	

DL レジスタで指定されたドライブのディスク情報 が返されます。使用可能なバイト数は次式から計算で きます。

使用可能なバイト数

=使用可能なクラスタ数×1クラスタ当たりのセ クタ数×1セクタ当たりのバイト数

6-9-

Open a File

FCB 関係のファンクション

FCB によるファイル・アクセスを行う際に使用されるファンクションは、表6-13 に示すように 16 種類のファンクションが用意されています.

これらのファンクションのほとんどは, CP/M(または MS-DOS ver.1.25)から受け継がれたものです.

Opon a .	
機能	ファイルのオープン
コール	AH=0FH
THEN T	DS: DX ←オープンされていない FCB
FRAFF	の先頭アドレス
リターン	AL=00H ファイルが存在する
L.DraJ	AL=FFH ファイルが存在しない

指定されたファイルがオープンされます。このとき、 FCBの中の次のフィールドがセットされます。

- (1) ドライブ番号
- (2) カレント・ブロック
- (3) レコード・サイズ
- (4) ファイル・サイズ 神経の かまる
- (5) 日付と時刻

また、このあとに読み出しや書き込みを行う場合は、 次のフィールドをセットする必要があります。

(1) シーケンシャル・ファイルの場合:

カレント・レコード

0FH

(2) ランダム・ファイルの場合:相対レコード

〔表6-13〕FCB 関係のファンクション

ファンクション 番 号	分 類	機能	CP/M	MS-DOS ver.1.25	MS-DOS ver.2.11	MS-DOS ver.3.10	MS-DOS ver.3.30
11H		最初のファイルの検索	0	0	0	0	0
12H		次のファイルの検索	- 0	0	0	0.0	0
13H		ファイルの削除	0	0	0	0	0
16H	ファイル名	ファイルの作成	0	0	0	0	0
17H		ファイル名の変更	0	0	0	0	0
29H	i この根膜で	ファイル名の解析	×	0	0	0	0
0FH	usdiser.	ファイルのオープン	0	0	0	0	0
10H	[文字 · 美国]	ファイルのクローズ	.0	0	0	0	0
14H	ること様で	シーケンシャル読み出し	0	0	0	0	0
15H	ファイルの	シーケンシャル書き込み	0	0	0	0	0
21H	アクセス	ランダム読み出し	0	0	0	0	0
22H	必至四部的	ランダム書き込み	0	0	0	LATOHA	0
27H	CONTRACTOR	ランダム・ブロック読み出し	×	0	0	DS O X	0
28H		ランダム・ブロック書き込み	×	0	0	0	40
23H	計 算	ファイル・サイズの計算	0	0,	0	0	0
24H		相対レコード・フィールドの設定	0	0	0	0	0

Close a l	File 10H
機能	ファイルのクローズ
コール	AH=10H
	DS: DX ←オープンされている FCB の
	先頭アドレス
リターン	AL=00H ファイルが存在する
	AL=FFH ファイルが存在しない

ファイル内容が変更された場合,ディレクトリ・エントリを更新するため,このファンクションを実行しなければなりません.

Search to	or First Entry	
機能	最初のファイルの検索	
コール	AH=11H	
	DS: DX ←オープンされていない FCB	
	の先頭アドレス	
リターン	AL=00H ファイルが存在する	
	AL=FFH ファイルが存在しない	

カレント・ディレクトリを検索して、FCBで指定されたファイル名(ワイルド・カードも含む)に一致するファイルがあれば、そのファイルの情報をFCBと同じ形式でDTAにセットします。

ワイルド・カードを用いた検索では、実際のファイル名が DTA に返されます。

Search To	earch for Next Entry	
機能	次のファイルの検索	
コール	AH=12H	
	DS: DX ←オープンされていない FCB	
	の先頭アドレス	
リターン	AL=00H ファイルが存在する	
	AL=FFH ファイルが存在しない	

ファンクション 11H により検索されたファイルを 続けて検索します。指定されたファイル名(ワイルド・ カードを含む)に一致するファイルが存在すれば、ファ ンクション 11H と同様に、DTA 内にその情報がセットされます。

Delete F	ile a distribution of the control of	13H
機能	ファイルの削除	
コール	AH=13H	
	DS: DX ←オープンされていない J	FCB
	の先頭アドレス	
リターン	AL=00H ファイルが存在した	
	AL=FFH ファイルが存在しない	

FCBで指定されたファイルが削除されます。この場合に、ファイル名にはワイルド・カードを使用することができ、該当するすべてのファイルを削除すること

ができます。

Sequentia	al Read	14H
機能	シーケンシ	ャルな読み出し
コール	AH = 14H	
	DS: DX ←	ーオープンされている FCB の
		先頭アドレス
リターン	AL=00H	読み出しは正常に行われた
	AL=01H	ファイルの終わり(EOF)を
		検出した.このレコードにデ
		ータは入っていない
	AL=02H	DTA が小さ過ぎる
	AL=03H	読み出しの途中で EOF を検
		出した。EOFまでのデータ
		が DTA に読み込まれ, 残り
		の部分は 00H で埋められる

ファイルからレコード・サイズに等しいバイト数が DTA(ディスク転送アドレス)に読み込まれ、FCB内 のカレント・ブロックやカレント・レコードが次のブ ロックを指すようにインクリメントされます。

Sequentia	al Write	15H
機能	シーケンシャルな書き込み	
コール	AH=15H	
	DS:DX ←	ーオープンされている FCB の
		先頭アドレス
リターン	AL=00H	書き込みは正常に行われた
	AL=01H	ディスクに空き領域がない
	AL=02H	DTA が小さ過ぎる

DTAからレコード・サイズに等しいバイト数がファイルに書き込まれます。このあと、カレント・プロックやカレント・レコードが次のブロックを指すようにインクリメントされます。

Create a File 16H		
機能	ファイルの作成	
コール	AH=16H	
b 1 - 2 5	DS: DX ←	オープンされていない FCB
S ECB O		の先頭アドレス
リターン	AL=00H	ファイルが作成された
Stateli	AL=FFH	空のディレクトリ・エント
		リが存在しない

指定されたファイルが作成されオープンされます. このとき、拡張 FCB を使用して隠されたファイルを 作成することも可能です. 既存のファイルがあった場 合は、そのファイル内容は失われ、大きさが 0 バイト のファイルになります.

Rename a	File	17H
機能	ファイル名の	の変更
コール	AH=17H	
	DS: DX ←	変更すべきファイル名が入
		った FCB の先頭アドレス
リターン	AL=00H	ファイルが存在する
	AL=FFH	目的のファイル名が存在し
		ないか、新しいファイル名
		がすでに存在する

rename コマンドと同様に新しいファイル名がすでに存在してはなりません。ファイル名にはワイルド・カード(?のみ)を使用することができます。

Random F	Read	21H
機能	ランダムな	読み出し
コール	AH=21H	
	DS:DX←	ーオープンされている FCB の
MINDS -		先頭アドレス
リターン	AL=00H	読み出しは正常に行われた
	AL=01H	ファイルの終わり(EOF)を
		検出した.このレコードにデ
		ータは入っていない
	AL=02H	DTA が小さ過ぎる
	AL=03H	読み出しの途中で EOF を検
		出した。EOFまでのデータ
		が DTA に読み込まれ, 残り
	四號直封本	の部分は 00H で埋められる
Elimentary State Company		

カレント・プロックとカレント・レコードの値が、 相対レコードで指定されたレコードと一致するように セットされ、次にレコード・サイズで指定されたバイト数が DTA に読み込まれます。

このファンクションでは,カレント・ブロックやカレント・レコードは自動的にはインクリメントされません.

Random	WLITE	220
機能	ランダムな書き込み	
コール	AH = 22H	
	DS:DX ←	オープンされている FCB の
		先頭アドレス
リターン	AL=00H	書き込みは正常に行われた
	AL=01H	ディスクに空き領域がない
	AL=02H	DTA が小さ過ぎる

カレント・ブロックとカレント・レコードの値が、 相対レコードで指定されたレコードと一致するように セットされ、次にレコード・サイズで指定されたバイト数が DTA からファイルに書き込まれます。

このファンクションでは、カレント・ブロックやカ

レント・レコードは自動的にはインクリメントされません。

File Size	PROPERTY OF A KITCHEST 23H
機能	ファイル・サイズの計算
コール	AH=23H
	DS: DX ←オープンされていない FCB
	の先頭アドレス
リターン	AL=00H ファイルが存在する
	AL=FFH ファイルが存在しない

Set Rela	Set Relative Record 24	
機能	相対レコードの設定	
コール	AH=24H	
5	DS: DX ←オープンされた FCB の) 先頭
排音性的	かない。アドレストリーエク	
リターン	なしする場合をおりなりませませる	

FCBで指定されたファイルが見つかると、相対レコード・フィールドが、カレント・ブロックとカレント・レコードが指しているファイル・アドレスと同じアドレスを指すように計算されてセットされます。

Random	Block Read	27H
機能	ランダムな	ブロック読み出し
コール	AH = 27H	
	DS: DX ←	ーオープンされている FCB の
		先頭アドレス
	CX ←読み	出すレコード数
リターン	AL = 00H	読み出しは正常に行われた
	AL=01H	ファイルの終わり(EOF)を
		検出した.このレコードにデ
		ータは入っていない
	AL = 02H	DTA が小さ過ぎる
	AL = 03H	読み出しの途中で EOF を検
		出した。EOF までのデータ
		が DTA に読み込まれ, 残り
		の部分は 00H で埋められる
	CX ←読み	出されたレコード数

FCB内の相対レコードで指定されたレコードから、CXレジスタで指定されたレコード数がDTAに読み出されます。そして、読み出されたレコード数がCXレジスタに返されます。

このファンクションを実行したあとに、カレント・ ブロックやカレント・レコードおよび相対レコードの 各フィールドは、読み出した次のレコードを指すよう にセットされます。

Random	Block Write 28H
機能	ランダムなブロック書き込み
コール	AH=28H
	DS: DX ←オープンされている FCB の

先頭アドレス

CX←書き込むレコード数

(0:ファイル・サイズ・フィールド の設定)

リターン AL=00H 書き込みが正常に行われた AL=01H ディスクの空き領域がない AL=02H DTA が小さ過ぎる CX←書き込まれたレコード数

DTA から FCB 内の相対レコードで指定されたレ コードへ、CX レジスタで指定されたレコード数が書 き込まれます。このあと、書き込まれたレコード数が CX レジスタに返されます。

カレント・ブロックやカレント・レコードおよび相 対レコードの各フィールドは、このファンクションの 実行後、書き込んだ次のレコードを指すようにセット

[表6-14] ファイル名解析の制御ビット

ビット	データ	機能
0	0	ファイル分離記号を検出した場合, すべての解析を停止する
	1	先行する分離記号は無視される
	0	文字列にドライブ番号が入っていない場合, FCB内のドライブ番号は00H(カレント)にセットされる
		文字列にドライブ番号が入っていな い場合、FCB内のドライブ番号は変 更されない
2	0	文字列にファイル名が入っていない 場合, FCB 内のファイル名に 8 個の スペースがセットされる
2	1	文字列にファイル名が入っていない 場合、FCB内のファイル名は変更されない
1 A - C		文字列に拡張子が入っていない場合, FCB内の拡張子に3個のスペース がセットされる
3	1	文字列に拡張子が入っていない場合, FCB内の拡張子は変更されない

されます.

なお、CX レジスタに 0 を設定してこのファンクシ ョンを実行すると、ファイルの書き込みは行われずに、 ファイル・サイズ・フィールドの設定のみが行われま

Parse F	ile Name		29H
機能	ファイル名	の解析	
コール	AH = 29H		
	AL←解析の	の制御	
	DS: SI ←角	解析する文字列の先頭ア	アドレ
	,	Z vons vonend s	
	ES: DI ←	オープンされていない	FCB
	0	の先頭アドレス	
リターン	AL=00H	ワイルド・カードは個	吏用さ
リターン		れていない	
	AL = 01H	ワイルド・カードが修	更用さ
		れている	
	AL = FFH	ドライブ名が無効	
	DS: SI ←	解析された文字列の中の	つファ
		イル名の直後のアドレス	

DS: SI レジスタで指定されたファイル名を, ES: DI レジスタで指定されたオープンされていない FCB にセットします。このファンクションは、キーボード やコマンド・ラインから渡されたファイル名をセット して、ファイルのオープンを行う場合などに使用され ます。アクリングルスの中の名はのアーガンである。

AL レジスタのビット 0~ビット 3の内容により、 表6-14 のように解析処理の方法を指定します。この場 合, ビット4~ビット7は無視されます。

6-10-

階層ディレクトリ管理に 関するファンクション

これらのファンクションは、ver.2.11 以降の階層デ ィレクトリのサポートにともなって用意されたファン クションで,表6-15のように4種類が用意されていま

〔表6-15〕 ディレクトリ管理に 関するファンクション

ファン クショ ン番号	機能	CP/M	MS-DOS ver.1.25	MS-DOS ver.2.11	MS-DOS ver.3.10	MS-DOS ver.3.30
39H	サブ・ディレクトリの作成	A CX-Y	×	0	0	0
зАН	サブ・ディレクトリの削除	×	×	0	0	0
звн	カレント・ディレクトリの変更	×	×	0	0	0
47H	カレント・ディレクトリの読み出し	×	×	0	0	0

Create Sub-Directory		39H
機能	サブ・ディレクトリの作成	eka)
コール	AH=39H	
	DS: DX ←パス名の先頭アドレス	
リターン	CF=1 の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
	エラーなしいはいいかかり	

DS: DX レジスタが指すパス名は ASCIZ 文字列で表します。

Remove [Directory Entry	3AH
機能	サブ・ディレクトリの削除	
コール	AH=3AH	
	DS: DX ←パス名の先頭アドレス	
リターン	CF=1の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
	正常終了	

DS: DX レジスタが指すパス名は ASCIZ 文字列で 指定します。

Change t	he Current Directory	3BH
機能	カレント・ディレクトリの変更	6 H.L
コール	AH=3BH	
	DS: DX ←パス名の先頭アドレス	
リターン	CF=1の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
	正常終了	

DS: DX レジスタが指すパス名は ASCIZ 文字列で 指定します。

Return T	ext of Current Directory 4	7H
機能	カレント・ディレクトリの読み出し	
コール	AH=47H	
	DS: SI ←バッファ(64 バイト)の先頭	ア
	独自未放射ドレス 1001-18 ,つつで	
	DL←ドライブ番号	
	$(00H=カレント,01H=A,\cdots)$	
リターン	CF=1の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
	正常終了	

このファンクションは、指定されたドライブのカレント・ディレクトリを示すパス名を、DS: SI レジスタで指定したメモリ領域に ASCIZ 文字列として格納します.

パス名は、そのドライブのルート・ディレクトリからの相対的な位置として返されるので、ドライブ名やルート・ディレクトリを示す最初の"¥"は含まれません。

- 6-11 ------ファイル・ハンドルに関する ファンクション

これらのファンクションは、ver.2.11 になってからファイル・ハンドルを用いてファイル/デバイスをアクセスするため拡張されたファンクションで、表6-16 に示すようにサブファンクションを含めて 20 種類が用意されています。

Create a	File That Charles	3CH
機能	ファイルの作成	9.00
コール	AH=3CH	
	DS: DX ←パス名の先頭アドレス	
	CX←ファイルの属性	
リターン	CF=1 の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
	AX←ファイル・ハンドル	

DS: DX レジスタで指定されたアドレスにセット された ASCIZ 文字列のファイルが、CX レジスタで指 定された属性 (112 ページ) で新しく作成されます.

ファイルがすでに存在している場合は,既存のファイルの内容は失われ,大きさが 0 バイトのファイルになります。また,ファイル・ポインタはファイルの先頭にセットされます。

Open a F	ile	3DH
機能	ファイルのオープン	
コール	AH=3DH	
	AL←ファイル・アクセス制御コー	- ド
	DS: DX ←パス名の先頭アドレス	
リターン	CF=1 の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
	AX←ファイル・ハンドル	


ファイルをオープンしてファイル・ハンドルを返します. 以後, このオープンされたファイルは返されたファイル・ハンドルを用いてアクセスすることができます.

DS: DX レジスタには ASCIZ 文字列で表されたオープンすべきファイル名の先頭アドレスをセットします. AL レジスタで設定する制御コードは, 図6-5 に示

〔表6-16〕ファイル・ハ	ハンドルを用いたファ	イル/デバイスのアク	セスに関するファンクション
---------------	------------	------------	---------------

ファン クショ ン番号	分 類	機能	CP/M	MS-DOS ver.1.25	MS-DOS ver.2.11	MS-DOS ver.3.10	MS-DOS ver.3.30
3СН	产业工会协会管本部	ファイルの作成(更新あり)	×	×	0	0	0
5AH	SA SON WALTERS AND THE OWNER.	中間ファイルの作成	×	×	×	0	0
5BH	ファイル名 (ディレクトリ・エントリ)	ファイルの作成(新規のみ)	×	×	×	0	0
56H		ディレクトリ・エントリの移動	×	×	0	0	0
41H	AND	ファイルの削除	×	×	0	0	0
4EH	IA II	最初のファイルの検索	×	×	0	0	0
4FH	検索	次のファイルの検索	×	×	0	0	0
5700H		タイム・スタンプの読み出し	×	×	×	0	0
5701H	タイム・スタンプ	タイム・スタンプの設定	×	×	×	0	0
5C00H	100 ままべつは、15-4 ペール	ファイルのロック	×	×	×	0	0
5C01H	ロックを開発に運動	ファイルのロック解除	×	×	×	0	0
4300H	- FAMILY AND PA	ファイル属性の読み出し	×	×	0	0	0
4301H	属性	ファイル属性の設定	×	×	0	0	0
3DH	(5-8巻)・ニャニ・ティーをみ	ファイルのオープン	×	×	0	0	0
3EH	CF=0の場合 合製	ファイルのクローズ	×	×	0	0	0
3FH	データ・アクセス	ファイルの読み出し	×	×	0	0	0
40H	強夫) 質立の水 たきょ	ファイルへの書き込み	×	×	0	0	0
42H	serve () and to be	ファイル・ポインタの移動	×	×	0 11	N-OA	0
45H	N. M. A.	ファイル・ハンドルのコピー	×	×	0	0	0
46H	ハンドル	指定したファイル・ハンドルへのコピー	×	×	0	0	0

(図6-5) ファイル・アクセス・コントロール(3DH)



したように定義されています。

Close a File Handle			
機能	ファイルのクローズ		
コール	AH=3EH		
	BX←ファイル・ハンドル		
リターン	CF=1 の場合		
	AX ←エラー・コード(表6-2)		
	CF=0 の場合		
	正常終了		

ファイル・ハンドルで指定されたファイルがクローズされます。ファイルに書き込みを行った場合は、更新されたディレクトリや FAT をディスクに書き込みます。

Read from	m File/Device	3FH
機能	ファイル/デバイスの読み出し	(3) (2)
コール	AH=3FH	
	DS: DX ←入力バッファの先頭ア	ドレ
	となる方でストストストルの場所では	
	CX←読み込むべきバイト数	
	BX←ファイル・ハンドル	
リターン	CF=1 の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
	AX←読み込まれたバイト数	

BX レジスタで指定されたファイル/デバイスから、 CX レジスタで指定されたバイト数のデータを、DS: DX レジスタで指定されたメモリに読み込みます。

DS: DX で指定するバッファは、FCB によるファイル・アクセスとは異なり、セグメントの境界に跨っていても連続したメモリ領域に正しく読み込まれます。 AX レジスタには、実際に読み込まれたバイト数が返されます。

Write to	File/Device 40H
機能	ファイル/デバイスへの書き込み
コール	AH=40H
	DS:DX ←バッファの先頭アドレス
	CX←書き込むべきバイト数
	BX←ファイル・ハンドル
リターン	CF=1の場合
	AX ←エラー・コード(表6-2)
	CF=0 の場合
	AX←書き込まれたバイト数

DS: DX レジスタで指定されたメモリから、CX レ ジスタで指定されたバイト数のデータを、BX レジス タで指定されたファイル/デバイスに書き込みます.

DS: DX レジスタで指定するバッファは、ファンク ション3FHと同様に、セグメントの境界に跨ってい ても連続したメモリ領域のデータが正しく書き込まれ ます。

Delete D	irectory Entry	41H
機能	ファイルの削除	ela deser
コール	AH=41H	
	DS: DX ←パス名の先頭ア	ドレス
リターン	CF=1 の場合	
	AX ←エラー・コード(表	6-2)
	CF=0 の場合	
	正常終了	

DS: DX レジスタで指定されたアドレスにある ASCIZ 文字列のファイルの削除を行いますが、このフ ァイルがオープンされたままでは削除されません。ま た、ワイルド・カードも使用できません。

このファンクションで削除できるのはファイルのデ ィレクトリ・エントリであり、サブ・ディレクトリの ディレクトリ・エントリは削除できません。 サブ・デ ィレクトリの削除を行うには、ファンクション3AH (170ページ)を用いて行います。ただし、ファンクショ ン 3AH によってサブ・ディレクトリを削除しようと するとき、そのサブ・ディレクトリは空になっていな ければなりません.

Move a F	ile Pointer	42H
機能	ファイル・	ポインタの移動
コール	AH = 42H	
	CX : DX ←	-移動するバイト数(32ビッ
		ト符号付き)
		ポインタはファイルの先頭
		からオフセット(CX:DX)
		の位置に移動する
	AL=01H	ポインタは現在位置からオ
Marie Co. A. Y.		フセットを加算した位置に
SEXT V		移動する
Service 6	AL = 02H	ポインタはファイルの終わ
NT LOG		りにオフセットを加算した
1848#8 6 c		位置に移動する
1世本地の計	BX ←ファ	イル・ハンドル
Line Charles during Suntains and	CF=1の場	
機能に一十	AX←エ	ラー・コード(表6-2)
SALAR S	CF=0の場	持合
JMAR	DX: AX	【←移動した後のファイル・ポ
A品を書の		インタの位置(先頭からの
朝の多く人力	Phospin	オフセット)
このファ	ンクション	こよりファイル・ポインタを自

由に移動することができるので、ファイルのランダム なアクセスも可能になります.

Get Attr	ibutes	4300H
機能	ファイル属性の読み出し	
コール	AX=4300H	
	DS: DX ←パス名の先頭アドレン	Z
リターン	CF=1の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
	CX←ファイルの属性	

ファイル属性(ディレクトリ・エントリのオフセット 0BH)の読み出しを行います.

ここで、CX レジスタに返されるファイル属性は第 4章の表4-2(112ページ)で詳しく解説してあるので、 同表を参照してください.

(図6-6) DTA内のフォーマット

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	OA	0B	0C	0D	0E	OF
DTA	属性	ドライブ 番 号				ファイ	イルキ	5			đ	広張-	7	1)	ザー	ブ
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F
	EP.	1)	ザー	ブ	4	属性	時	刻	В	付	ファ	イル	の大	きさ	18	ック

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 24 【注意】1) オフセット00Hの属性は検索しようと ネーム(ASCIZ文字列)

- - 1) インモットのHの属性は検索しようとするファイルの属性 2) オフセット 15Hの属性は検索されたファイルの属性 3) バック・ネームとはスペース・コードを除いたもの

Change A	Attributes 4	301H
機能	ファイル属性の変更	3官旅行
コール	AX=4301H	VE
	DS: DX ←パス名の先頭アドレス	
	CX←ファイルの新しい属性	2000
リターン	CF=1 の場合	17 92 -
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合(正常終了)	18.5
	CX←ファイルの属性	

ファイルの属性の変更を行います。

Duplicate a File Handle

機能	ファイル・ハンドルの二重化	D (S
コール	AH=45H	
	BX←ファイル・ハンドル	
リターン	CF=1 の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
	AX←新規のファイル・ハンドル	econd

すでにオープンされているファイル・ハンドル(BX レジスタで指定)と同じファイルを扱うために、新規の ファイル・ハンドルを AX レジスタに返します。

46H

Force a Duplicate of a Handle

Find Match File

機能	指定したファイル・ハンドルへのコピー
コール	AH=46H
	BX←既存のファイル・ハンドル
1000	CX←新規に作成するファイル・ハンド
AGRIE E A	MICH ル トラン会議の0事刊のなって協力
リターン	CF=1 の場合
altraies s	AX ←エラー・コード(表6-2)
71.00	CF=0 の場合
Lab partic	正常終了

BX レジスタで指定されたファイル・ハンドルを、CX レジスタで指定された新規のファイル・ハンドルにコピーします。CX レジスタで指定されたファイル・ハンドルがすでにオープンされている場合には、そのファイルはクローズされます。

I III I ITICIC	OIL LIIO
機能	一致するファイル名の検索
コール	AH=4EH
	DS: DX ←パス名の先頭アドレス
	CX ←ファイルの属性
リターン	CF=1の場合
	AX ←エラー・コード(表6-2)
	CF=0 の場合
	正常終了

指定されたファイル名(ワイルド・カードも可)および属性に該当する最初のファイルを検索し、現在のDTA内に図6-6のフォーマットによりその情報がセットされます。

Step Thr	ough a Directory Matching Files	4 FH
機能	次に一致するファイルの検索	K-E
コール	AH=4FH	
リターン	CF=1の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
	正常終了	

ディレクトリ内で次に一致するファイルを検索し、ファンクション 4EH と同様の情報を DTA に返します。

Move a Directory Entry 56H					
機能	ディレクトリ・エントリの移動				
コール	AH=56H				
	DS:DX←既存のファイルのパス名の				
	先頭アドレス				
	ES: DI ←新規のファイルのパス名の先				
	頭アドレス				
リターン	CF=1の場合 HAB-HA A MAX				
	AX ←エラー・コード(表6-2)				
	CF=0 の場合				
	正常終了				

このファンクションは、異なるディレクトリ間でファイル名の移動を行います。また、ファイル名を変えることにより、同一のディレクトリ内でのRENAMEの役割も行います。ファイル名にはワイルド・カードは使用できません。

このファンクションは、同一ドライブ内ディレクトリ・エントリの移動(ディレクトリが異なってもよい)を行うためのものです。これはファイル名の変更の機能を含んでいます(同一ディレクトリ内での移動の場合)。

Get Date/Time of File 5700H						
機能	ファイルの日付/時刻の読み出し					
コール	AX=5700H					
	BX ←ファイル・ハンドル					
リターン	CF=1 の場合					
	AX ←エラー・コード(表6-2)					
	CF=0 の場合	irid				
	CX←ファイルの時刻					
	DX←ファイルの日付					

このファンクションでは、ファイルが最後に書き込

まれた日付/時刻の情報を読み出します。なお、これらの日付/時刻のフォーマットについては第4章(図4-5;113ページ)で解説してあります。

Set Date	/Time of File	5701H
機能	ファイルの日付/時刻の変更	JT gest
コール	AX=5701H	
	BX←ファイル・ハンドル	
	CX←変更する時刻	
(3	DX←変更する日付	
リターン	CF=1 の場合	
REP TH	AX ←エラー・コード(表6-2)	医大学夫
人口抽出主	CF=0 の場合	
EUSE IIV	正常終了	医电光管

このファンクションでは、ファイルが最後に書き込まれた日付や時刻の変更を行います。ただし、ファイルのクローズを行わないと、新たに設定された日付/時刻はディレクトリ・エントリには書き込まれません。日付/時刻のフォーマットについては第3章で解説してあります。

Create T	emporary File	5AH
機能	テンポラリ・ファイルの作成	1
コール	AH=5AH	
	CX←作成するファイルの属性	
	DS: DX ←パス名とそれに続くメ	モリ
	領域(13バイト)へのお	ペイン
	到中国大学 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
リターン	CF=1 の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
	AX←ファイル・ハンドル	

このファンクションを発行すると、MS-DOS は CX レジスタに指定された属性でテンポラリ・ファイル(ほかのファイルと衝突しないようなファイル名をもつ)を作成し、それをアクセスするためのファイル・ハンドルを返します(読み書き両用、コンパチブル・モード).作成されたファイルのファイル名は、DS:DX レジスタで指定されたパスの後の13バイトの領域にASCIZ 文字列で格納されます。

CX レジスタに設定するファイルの属性(アトリビュート)については、第 4 章の表4-2(112 ページ)に示してあります。

このファンクションで作成されたテンポラリ・ファイルは、これを作成したプロセスが終了しても自動的 に消去されることはありません.

Create New File						
機能	新しいファイルの作成	3133				
コール	AH=5BH N1084=XA					
	CX←作成するファイルの属性					
	DS: DX ←パス名へのポインタ					
リターン	CF=1 の場合					
	AX ←エラー・コード(表6-2)					
	CF=0 の場合					
	AX←ファイル・ハンドル					

このファンクションでは、DS:DX レジスタで指定 されたパス名をもつファイルの作成を行います。

ファンクション 3CH(ハンドルの作成:170ページ)では、指定されたパス名と同名のファイルが存在した場合は、既存のファイルの内容を 0 バイトとして作成します。 それに対してこのファンクションでは、指定したファイル名がすでに存在している場合にはエラー(コード:50H)が返される点が異なります。

Lock	5C00H
機能	ファイルのロック
コール	AX=5C00H
	BX←ファイル・ハンドル
	CX: DX ←ロックする領域のオフセッ
	ト(CX が上位ワード)
	SI: DI ←ロックする領域の大きさ
	(SI が上位ワード)
リターン	CF=1 の場合
	AX ←エラー・コード(表6-2)
	CF=0 の場合
	のエラーなし、合併のJ=D 水ーでし

このファンクションでは、ファイル・ハンドルで指定されたファイルの指定された範囲をロックします。 ただし、share.exe が常駐していない状態では機能しません。

ロックされた領域への他のプロセスからのアクセス に対して、MS-DOS は3回(ファンクション 440BH に よって変更可能: 177ページ)の再試行を行い、それで も拒否された場合は INT 24H のエラー・ハンドラに 制御を移します.

5C01H
ファイルのロック解除
AX=5C01H
BX←ファイル・ハンドル
CX:DX←ロックを解除する領域のオ
フセット
(CX が上位ワード)
SI: DI ←ロックを解除する領域の大き
さ(SI が上位ワード) // MA
CF=1 の場合 (A)
AX ←エラー・コード(表6-2)
CF=0 の場合

このファンクションを実行すると、ファイル・ハンドルで指定されたファイルの指定された範囲(ロック時と同じでなければならない)のロックを解除します。ロックは、このファンクションを実行するかファイルをクローズしない限り解除されません。

エラーなし、ハース

6-12 デバイス制御に関する ファンクション

デバイス(ドライバ)から制御データを取得したり, 逆にデバイスに制御データを送ったりするためのファ ンクションは,表6-17 のようにサブファンクションを 含めて 14 種類が用意されています.

これらのファンクションのうち,ファンクション4408Hと440BHはMS-DOS ver.3.10になって追加され,ファンクション440CH~440FHはMS-DOS ver.3.30で追加されました.

Get I/O (Get I/O Control Data 4400H						
機能	デバイス・データの取得						
コール	AX = 4400H						
	BX←ファイル・ハンドル						
リターン	CF=1 の場合						
	AX ←エラー・コード(表6-2)						
	CF=0 の場合						
	DX←デバイス情報						

オープンされているファイル・ハンドルに関連したデバイスの情報を読み出します。 DX レジスタに返されるデバイス・データの各ピットの機能は図6-7(次ページ)のように定義されています。

Set IOCTL Data						
デバイス・データの設定						
AX=4401H						
BX←ファイル・ハンドル						
DX←デバイス・データ						
(ただし DH=00H)						
CF=1 の場合						
AX ←エラー・コード(表6-2)						
CF=0 の場合						
DX←デバイス・データ						
	デバイス・データの設定 AX=4401H BX ←ファイル・ハンドル DX ←デバイス・データ					

このファンクションは、ファイル・ハンドルによって指定されたデバイス(ファイル・ハンドルがファイルの場合は、そのファイルのあるデバイス)のデバイス・データを変更します。デバイス・データの機能はファンクション 4400H と同様に、図6-7 のようになっています。

〔表6-17〕デバイス制御に関するファンクション

ファンクション番号	機能	CP/M	MS-DOS ver.1.25	MS-DOS ver.2.11	MS-DOS ver.3.10	MS-DOS ver.3.30
4400H	デバイス・データの取得	×	, ×	0	0	0
4401H	デバイス・データの設定	×	×	0	0	10
4402H	IOCTL データの送出(キャラクタ・デバイス)	×	×	0	0	0
4403H	IOCTL データの取得(キャラクタ・デバイス)	. ×	×	0	HAO (4) (1)	0
4404H	IOCTL データの送出(ブロック・デバイス)	1-x	×	0	0	0
4405H	IOCTL データの取得(ブロック・デバイス)	×	×	0.00	0	0
4406H	入力ステータスのチェックトコエンの	××	×	0	A OAA	01
4407H	出力ステータスのチェック	×	- * × 5 1	1-0-X	T1071	201
4408H	メディア交換性のチェック	×	×	×	5 40 44	4.00
440BH	再試行の回数と待ち時間の設定	×	y a ×ama	×	0	0
440CH	一般 IOCTL(ハンドル用)	×	×	×		0
440DH	一般 IOCTL(ブロック・デバイス用)	×	×	×	×	0
440EH	論理ドライブ・マップの取得	×	×	×	×	0
440FH	論理ドライブ・マップの設定	×	×	×	×	0

[図6-7] DX レジスタに返されるデバイス情報

ニット 15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
リザーブ	C T R L			ナザ・	ーブ			-の口皿>	EOF	RAW	SPECL	-WULK	- WZD-	- WOODH	- SCHZ
-		-DH	レ	ジス	ター		-			-DL	レシ	シス・	ター		-

ビット	ット 情報名 データ 内容					
0	ISCIN	1	コンソール入力装置			
1	ISCOUT	1	コンソール出力装置			
2	ISNUL	1	NUL 装置			
3	ISCLK	1	クロック装置			
4	SPECL	1	特殊な装置			
5	5 RAW	0	この装置が動作した			
3 KAVV	1	この装置が初期状態モードである				
,		0	EOF を入力する			
6 EOF	6	1	EOF を入力しない			
7	7 ISDEV		このチャネルはディスク·ファイルである (0~5ビット目: ドライブ番号 OOH=A, O1H=B, ···)			
1300	, obev	1	このチャネルはデバイスである			
14	CTRL	0	機能コード 02H, 03H が使えない			
14	CIRL	1	機能コード 02H, 03H が使える			

Receive I	OCTL Character	4402H
機能	IOCTL(I/O Control)データの受	け取り
	(キャラクタ・デバイス)	
コール	AX=4402H	
	BX←ファイル・ハンドル	
	CX ←受け取る IOCTL データの	バイト
	数图 经国际股份 图000000000000000000000000000000000000	
	DS: DX ← IOCTL データ列のス	るバッ
	ファへのポインタ	
リターン	CF=1 の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
	AX ←受け取った IOCTL デー	タのバ
	イト数	

このファンクションは、ファイル・ハンドルによって指定されたキャラクタ・デバイスから、IOCTLデータを受け取り(読み出し)、指定されたバッファに格納します。デバイスは、IOCTLデータの送受をサポートしているデバイスでなければなりません。

すなわち、BX レジスタに指定するファイル・ハンドルはプリンタやシリアル・ポートなどのキャラクタ・デバイスのハンドルでなければなりません。

このファンクションが実行されると、AXレジスタには転送されたIOCTLデータのバイト数が返されます。このファンクションは、IOCTLインターフェースをサポートしているデバイス・ドライバに対して発行します。

Send IOC	TL Character 4403H
機能	IOCTL データの送出
2-1-1-	(キャラクタ・デバイス)
コール	AX=4403H
大の処態。	BX←ファイル・ハンドル
リターン	CX ←送出する IOCTL データのバイト
(数数数
多大の無い	DS: DX ← IOCTL データ列へのポイン
	图绘数据出验 为 创着 网络水平
リターン	CF=1 の場合
23 25 - 25 - 15 2	AX ←エラー・コード(表6-2)
77722	CF=0 の場合
A 700.48	AX ←送出された IOCTL データのバ
支撑医眼李	イト数・ドラックスを対象

このファンクションは、ファイル・ハンドルによって指定されたキャラクタ・デバイスに対して、IOCTLデータを送出(書き込み)します。デバイスは、IOCTLデータの送受をサポートしているデバイスでなければなりません。

Passive IOCTI Block

Receive I	OCIL Block	44U4H
機能	IOCTL データの受け取り	
	(ブロック・デバイス)	
コール	AX=4404H	31 V A
	BL←ドライブ番号	(T. 112)
	(00H=カレント, 01H=A	A, ···)
	CX ←受け取る IOCTL データの	バイト
	数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数	
	DS: DX ← IOCTL データ列の入	るバッ
	日別は一旦ファへのポインタ	111
リターン	CF=1の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
	AX ←受け取った IOCTL デー	タのバ
	イト数	
・のファ	・ンクションけ ドライブ来早上っ	て指定さ

このファンクションは、ドライブ番号よって指定されたブロック・デバイスから IOCTL データを受け取り(読み出し)、指定されたバッファに格納します。デバイスは、IOCTL データの送受をサポートしているデバイスでなければなりません。デバイス・ドライバが IOCTL インターフェースをサポートしているかどうかはファンクション 4400H を実行し、得られたデバイス・データのビット 14 により知ることができます。

このファンクションが実行されると、AX レジスタ には転送された IOCTL データのバイト数が返されま す。

Send IOC	TL Block 4405H
機能	IOCTL データの送出
	(ブロック・デバイス)
コール	AX=4405H
	BL←ドライブ番号
	(00H=カレント, 01H=A, …)
	CX ←送出する IOCTL データのバイト
	数。以外的
	DS: DX ← IOCTL データ列へのポイン
	也多多數の最大能力能定されません。
リターン	CF=1 の場合
	AX ←エラー・コード(表6-2)
	CF=0 の場合
	AX ←送出された IOCTL データのバ
North and S	イト数 マンスのそれがある。

このファンクションは、ドライブ番号によって指定されたブロック・デバイスに対して、IOCTL データを送出(書き込み) します。デバイスは、IOCTL データの送受をサポートしているデバイスでなければなりません。

Get Input IOCTI Status

Get Inbo	t local Status
機能	入力ステータスのチェック
コール	AX=4406H
	BX←ファイル・ハンドル
リターン	CF=1の場合 (*** *** *** (#-4回)
	AX ←エラー・コード(表6-2)
	CF=0 の場合
	AL=00H:入力が行えない状態
	(EOF 検出)
	AL=FFH:入力が行える状態

このファンクションは、ファイル・ハンドルによって指定されたファイル/デバイスからデータの入力が可能かどうかを返します。ファイル・ポインタが EOF に達していてデータの入力ができない場合は、AL レジスタに 00H が返されます。

Get Output IOCTL Status 44071		4407H
機能	出力ステータスのチェック	
コール	AX=4407H	
	BX←ファイル・ハンドル	
リターン	CF=1の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
	AL=00H:出力が行えない状	態
	AL=FFH:出力が行える状態	107

このファンクションは、ファイル・ハンドルによって指定されたファイル/デバイスに対してデータの出

力が可能かどうかを返します。ただし、ファイルの場合には、たとえディスクが一杯であっても、常に AL レジスタには FFH(出力可能)が返されます。

IOCTL is Changeable 4408		4408H
機能	メディアの交換可能性のチェック	
コール	AX=4408H	
	BL←ドライブ番号	
	(00H=カレント, 01H=A	,)
リターン	CF=1 の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
	AX=00H:交換可能	
	AX=01H:交換不可能	

このファンクションは、指定されたドライブが、メディア交換可能なドライブであるかどうかを返します。たとえば、ハード・ディスクや RAM ディスクでは交換不可能が返されます。

IOCTL R	etry A Market Market	440BH
機能	再試行の回数と待ち時間の設定	- 45 (8)
コール	AX=440BH	
	BX←再試行の回数	
	CX←待ち時間	
	(CPU のクロックなどに依	存)
	DX←リトライ回数	
リターン	CF=1 の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
	正常終了	

このファンクションは、MS-DOSがディスク・アクセスに失敗した際に再試行する回数と再試行の間隔(待ち時間)を設定します。

Generic I	OCTL(for handles)	440CH
機能	一般 IOCTL(ハンドル用)	ALIES S
コール	AX=440CH	
	BX←ハンドル	
	CH=05H:カテゴリ・コード	
	(プリンタ・デバイ	ス)
	CL ←機能(マイナ)コード	
	DS: DX ←バッファへのポイン	9
リターン	CF=1 の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)
	CF=0 の場合	
	正常終了	

このファンクションは、PRINT TILL BUSY がサポートされているプリンタ・ドライバに対して、プリ

ンタへの出力の繰り返し回数を設定したり取得したり します。

機能コード(CL レジスタ)が 45H の場合には、プリンタに対する繰り返し回数の設定を行います。機能コードが 65H の場合には繰り返し回数の取得を行います。

DS: DX レジスタは、繰り返し回数が格納されているワードへのポインタであり、このワードはデバイス・ドライバがデバイスの BUSY を待つ回数を表します。

Generic I	OCTL(for block devices) 440DH
機能	一般 IOCTL(ブロック・デバイス用)
コール	AX=440DH
	BL←デバイス番号
	(00H=デフォルト, 01H=A, …)
	CH=08H:カテゴリ・コード
	CL←機能コード
	DS: DX ←パラメータ・ブロックー1へ
	のポインタ
リターン	CF=1 の場合
	AX ←エラー・コード(表6-2)
	CF=0 の場合
	正常終了 明神之 ()

このファンクションでは、ブロック・デバイスに対して、デバイス・パラメータの設定/取得などを行います。このファンクションでの機能は、CLレジスタの機能コードで指定することができ、その内容は表6-18のように定義されています。

[表6-18] CL レジスタで指定する機能コード

コード	機能	
40H	デバイス・パラメータの設定	
60H	デバイス・パラメータの取得	
41H	論理デバイス上のトラックの書き出し	
61H	論理デバイス上のトラックの読み出し	
42H	論理デバイス上のトラックのフォーマット	
62H	論理デバイス上のトラックのベリファイ	

[図6-8] 機能コード 40H におけるパラメータ・ブロック (440DH)

DS: DX	1バイト	特殊ファンクション
	1バイト	デバイス・タイプ
	1バイト	デバイス属性
	1ワード	シリンダ数
	1バイト	メディア・タイプ
	13 バイト	デバイス BPB
	可変長	トラック・レイアウト

【機能コード(CL レジスタ)=40H】


DS: DX レジスタで指すパラメータ・ブロックは、図6-8 のフォーマットで指定します。特殊ファンクション・フィールドには図6-9 で示したビットを設定します。デバイス・タイプには、物理デバイスのメディアの種類を表6-19 にしたがって設定します。デバイス属性フィールドには、図6-10 にしたがって各ビットを設定します。

シリンダ数には、物理デバイスがサポートできるシリンダ数の最大値が設定されます。メディア・タイプは、複数のメディアを使用できるドライブにおいて、どの種類のメディアがドライブにセットされているのかを表します。

デバイス BPB フィールドには、特殊ファンクション・フィールドのビット 0 が "0" で指定された場合に、デバイスの新しい BPB を設定します。もし、特殊ファンクション・フィールドのビット 0 が "1" の場合には、このフィールドにはデバイス・ドライバからBUILD BPB リクエストによって BPB が返されます。

トラック・レイアウト・フィールドは可変長テーブルであり、最初の1ワードにセクタの総数を指定し、次にセクタ番号とセクタ・サイズの2ワードを対にし

[図6-9] 特殊ファンクション・フィールドの意味 (440DH)



[表6-19] デバイス・タイプ・フィールドの意味

値	意味	
0	320/360K バイト	
1	(未使用)	
2	640/720K バイト	
3	256K バイト(8"単密度)	
4	1 M バイト	
5	ハード・ディスク	
6	(未使用)	
7	その他	

て, セクタ総数だけ繰り返して指定します(図6-11). 【機能コード=60H】

パラメータ・ブロックの各フィールドは図6-8 と同 じです。ただし、特殊ファンクション・フィールドは ビット1のみが有効になり、ほかのビットは"0"にし ます。また、トラック・レイアウト・フィールドは必 要としません。

【機能コード=41H および 61H】


論理デバイス上のトラックに書き出しを行うには、 CL レジスタに 41H を設定します。また、トラックの 読み出しを行うには、CL レジスタに 61H を設定しま す。この場合に、パラメータ・ブロックのフォーマッ トは図6-12 に示した内容になります。

特殊ファンクション・フィールドには、セクタの総数を指定します。転送アドレス・フィールドには、読み出したデータを格納するバッファのアドレス、または書き出すべきデータの入っているバッファのアドレスを設定します。


【機能コード=42H および 62H】

論理デバイス上のトラックのフォーマットとベリファイをする場合は CL レジスタに 42H を設定します。 論理デバイス上のトラックのデータのベリファイだけを行う場合は、CL レジスタに 62H を指定します。こ

[図6-10] デバイス属性フィールドの各ビットの意味 (440DH)



〔図6-11〕トラック・レイアウト(440DH)



のとき、パラメータ・ブロックのフォーマットは、図 6-13 に示した内容になります。

特殊ファンクション・フィールドには、00Hを設定しなければなりません。ヘッド・フィールドには、フォーマットまたはベリファイを実行するヘッド番号を指定します。シリンダ・フィールドには、フォーマットまたはベリファイを実行するシリンダ番号を指定します。

Get Logic	cal Drive Map	440EH
機能	論理ドライブ・マップの取得	477M5%
コール	AX=440EH	
	BX←ドライブ番号	
	(00H=デフォルト, 01)	$H = A, \cdots$
リターン	CF=1の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-	2)
	CF=0 の場合	
	AL←物理ドライブ番号	

MS-DOS ver.3.30 では、1個の物理的なブロック・デバイスに対して、複数の論理ドライブのマッピングをサポートしています。このファンクションでは、論理ドライブが、現在どの物理デバイスにマッピングされているかを調べることができます。

〔図6−12〕機能コード 41H および 61H における パラメータ・ブロック

DS : DX	1バイト	特殊ファンクション
サムでを練賞	1ワード	ヘッド
++,4=1110 +-22-1	1ワード	シリンダ
10 7 11 AS+15	1ワード	第1セクタ
121-15-43	1ワード	セクタ数
ARIK DX	2ワード	転送アドレス
er to a diena	9047	タビデスイス・ペッグの

(図6-13) 機能コード 42H および 62H における パラメータ・ブロック

DS : DX	1バイト	特殊ファンクション
別するのは に必要な場	1ワード	ヘッド
> 1 18 81±1	1ワード	シリンダ

Set Logic	cal Drive Map	440FH
機能	論理ドライブ・マップの設定	REALETHI
コール	AX=440FH	
	BX←ドライブ番号	
	(00H=デフォルト, 01H=	A,)
リターン	CF=1 の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
数据 第一	正常終了	

このファンクションでは、現在物理デバイスにマップされている論理デバイスを変更します。このファンクションやファンクション 440EH は、2個以上の論理デバイスを一つの物理デバイスへマップするときにないへん便利です。

これらのファンクションは、MS-Networks に関連 したファンクションであり、MS-Networks が起動さ れていないと意味がありません。

MS-Networks に関するファンクションは、サブファンクションを含めて表6-20 のように 7 種類が用意されています。

IOCTL is	Redirected Block	4409H
機能	ローカル/リモート・チェック	980 ± 1.0 ×
	(ドライブ)	
コール	AX=4409H	
	BL←ドライブ番号	
	(00H=デフォルト, 01H=	A, ···)
リターン	CF=1 の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
	DX ←デバイス・アトリビュー	·- ワー
	F	

指定されたドライブがローカル・ドライブ(ステーションに接続された物理的なドライブ)であれば、DX レジスタにデバイス・ヘッダのアトリビュート・ワードを返します。指定したドライブがサーバにリダイレクトされているリモート・ドライブの場合には、DX レジスタには"1000H"がセットされます。

通常のプログラムを作成する場合には、ドライブがローカルであるかリモートであるかを区別するのは透過性の点からも好ましくありません。特に必要な場合(ディスク交換を要求する場合など)以外は区別すべきではありません。

IOCTL is	Redirected Handle	440AH
機能	ローカル/リモート・チェック	- 0.9196
	(ファイル・ハンドル)	
コール	AX=440AH	
	BX←ファイル・ハンドル	
リターン	CF=1の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合 () 1 () () () () () () () () (
	DX ← IOCTL ビット・フィー	ルド

指定されたファイル・ハンドルがローカル・デバイス(ステーションに接続された物理的なデバイス)であるかどうかを調べます。ファイル・ハンドルで指定されたファイルが、ローカル・ドライブ上のファイルであれば、DX レジスタのビット 15 に"1"を返します。

通常のプログラムを作成する場合には、ドライブがローカルであるかりモートであるかを区別するのは透過性の点からも好ましくありません、特に必要な場合(ディスク交換を要求する場合など)以外は区別すべきではありません。

Get Mach	nine Name 5E00	ŀ
機能	マシン名の取得	-
コール	AX=5E00H	
	DS: DX ← 16 バイトのバッファへの	7
	インタ	
リターン	CF=1 の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合 (HCBM)	
	CX←マシン・アドレス	

ステーションのマシン名とマシン・アドレスを取得して、バッファ (ASCIZ 文字列として格納)と CX レジスタに返します。

Printer S	Setup 5E	02H
機能	プリンタのセットアップ	
コール	AX=5E02H	
	BX ←アサイン・リスト・エントリオ	6号
100	CX←セットアップ文字列の長さ	
VFI	DS:SI←セットアップ文字列への	ポイ
	29 1 CA BAB 4 - 0	
リターン	CF=1の場合	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
世の単級数	CF=0 の場合	
	正常終了	

ネットワーク上のプリンタに出力する際に先頭に付加する文字列を設定します.

〔表6-20〕MS-Networks に関するファンクション

ファンクション 番 号	機能	CP/M	MS-DOS ver.1.25	MS-DOS ver.2.11	MS-DOS ver.3.10	MS-DOS ver.3.30
4409H	ローカル/リモート・チェック(ドライブ)	×	×	×	0	0
440AH	ローカル/リモート・チェック(ハンドル)	×	×	×	0	0
5E00H	ステーションのマシン名の取得	×	×	×	0	0
5E02H	プリンタのセットアップ	×	×	×	0	0
5F02H	アサイン・リストの参照	×	×	×	0	0
5F03H	アサイン・リストへの割り当て	×	×	×	0	0
5F04H	アサイン・リストの割り当て取り消し	×	×	×	0	0

5F02H

機能	アサイン・リストの参照
コール	AX=5F02H
	BX←アサイン・リスト・エントリ番号
	DS: SI ←ローカル名バッファへのポイ
dusasiqui)	リスト1-1 (apper.c) お 欠い リスト1-2
1000年7月1	ES: DI ←リモート名バッファへのポイ
7 a 7 5 kg	さす状出コ と名類語す J 美安 コ幸文大 3 合
リターン	CF=1 の場合
	AX ←エラー・コード(表6-2)
	CF=0 の場合
が語えーや	BL=03H:プリンタ
发加文工研	04H:ドライブ
期,作人之	CX←ユーザ設定値

Get Assign List Entry

Make Assign List Entry

機能

BX レジスタで指定されたアサイン・リストの割り 当て状況を返します. 詳しくはファンクション 5F03H を参照してください.

アサイン・リストへの割り当て

コール	AX=5F03H
	BL=03H:プリンタ
	04H:ドライブ
	CX ←ユーザ設定値
	DS: SI ←ソース・デバイス名へのポイ
	ンタ
*****	ES: DI ←デスティネーション・デバイ
	ス名へのポインタ(1800円)
リターン	CF=1 の場合
50 50 70 7	AX ←エラー・コード(表6-2)
	CF=0 の場合

ソース・デバイス名で指定したデバイス(プリンタ (PRN)またはドライブ(ドライブ名>:))をデスティネーション・デバイス名で指定したサーバのデバイス にリダイレクトします。デスティネーション・デバイ

正常終了

ス名は、次のような書式で指定します(パスワードは省略可).

¥<サーバのマシン名>¥<別名><00H> 「<パスワード>]<00H>

CX レジスタには、ファンクション 5F02H を実行した際に CX レジスタに返す値を設定します(ユーザが自由に設定可能).

Cancel A	ssign List Entry 5	F04H
機能	アサイン・リストの割り当て取り消	当し
コール	AX=5F04H	
	DS:SI←ソース・デバイス名への	ポイ
	あるで用品ンタンパーヤ おみそで	
リターン	CF=1 の場合 MAAM S D S S	
	AX ←エラー・コード(表6-2)	
	CF=0 の場合	
	正常終了	

ソース・デバイス名で指定したアサイン・リストの割り当てを解除します.

すなわち、このファンクションでは、プリンタまたはディスク・ドライブなど、ファンクション 5F03H で作成されたネットワーク、ディレクトリへのリダイレクトをキャンセルします。DS: SI レジスタには、キャンセルするリダイレクトのプリンタまたはドライブ名(ソース・デバイス)を表す ASCIZ 文字列へのポインタ(アドレス)を指定します。

第7章

システム・コール応用プログラム集

CとMASMとプログラミング

前章では、MS-DOS ver.3.3のファンクション・コールについて、個々の機能と使いかたを解説しました。ここでは、これらのシステム・コールを使用したアプリケーション・プログラムの作成例を紹介していきます。

ここでも、ほとんどのプログラムはC言語とアセンブリ言語を用いて記述しています。C言語のプログラムでは、主としてプログラムの実行制御やメッセージの表示などを行う部分を記述しています。また、アセンブリ言語でのプログラムはファンクション・コールを行う部分をプロシージャとして記述し、CPUのレジスタへのパラメータ設定や、戻り値の扱いかたをわかりやすくしてあります。

プログラムは、ツールとして活用できるものを中心にしました。Cと MASM との相互関係や、メモリに常駐する TSR 型プログラム、MS-DOS のファイル・アクセスの方法など、参考になると思います。

7-1

文字と文字列の操作

英小文字を大文字に変換する

リスト7-1 (upper.c) およびリスト7-2 (uppersub. asm) は、標準入力から入力された文字が英小文字の場合に大文字に変換して標準出力に出力するプログラム upper.exe のソース・リストです。

• upper.c

リスト7-1 はプログラム upper.exe の C ソース部分です. 同リストにおいて関数 main では, 最初にプログラム・タイトルを表示したのち無限ループに入り, 関数(サブルーチン) upper を用いて文字の入出力を行います.

(リスト7-1) プログラム upper.c

```
入力文字のエコーと大文字変換表示
                    uppersub.asm
              成:
                    masm /ML uppersub;
                    cl -J -AS upper.c uppersub
                    upper
    void main (void):
11:
    void upper (void);
                   main ()
             能:
                   文字入出力関数 (upper) の起動
           力:
19:
   void main ()
        printf ("\mathbf{Y}n *** 文字変換プログラム Ver.1.1 ***\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{T}):
            upper ();
25:
26:
        exit (0);
27:
28: }
```

uppersub.asm

リスト7-2 はプログラム upper.exe のアセンブリ・ソース部分です。サブルーチン(関数) upper は、ファンクション 01H を用いて文字入力を行い、入力された文字が英小文字の範囲であるかどうかを調べ、もし英小文字の場合は英大文字に変換します。そして、ファンクション 02H を用いてその文字を標準出力に出力します。このプログラム upper.exe は、ctrl-C の入力によってプログラムを終了します。

◆ 生成方法

プログラム upper.exe は、次の手順で分割アセンブル/コンパイルして作成します。

masm /ML uppersub;

cl -J -As upper.c uppersub

◆ 実行サンプル

リスト7-3 はプログラム upper.exe の実行例を示しています.

- ① まず、プログラム upper.exe を起動する.
- ② キーボードから入力した英小文字が大文字に変換されて表示される。
- ③ 英字以外の数字や記号などの文字は変換されない。
- ④ プログラムの終了はctrl-Cの入力により行う.

ASCII コードを表示する

リスト7-4 (code.c), リスト7-5 (codesub.asm) は,標準入力から入力された文字に対し,その ASCII コードと表示可能な文字(1バイト)であればその文字の表示を行うプログラム code.exe のソース・リストです.

〔リスト7−2〕 プログラム upper.asm

```
3:
              能 .
                     入力された文字を大文字に変換する
                     01H(キーボード入力)
02H(文字の出力)
masm /ML uppersub;
        ファンクション :
 4:
 5:
 6:
        生 成:
                .MODEL SMALL, C
10:
                 CODE
11:
         ルーチン名:
13:
                    toupper
                    大文字変換
01H(キーボード入力)
14:
         機 能:
15:
         func :
16:
                    02H(文字の出力)
             力:
         出力:
18:
19:
20:
                 PROC
   upper
22:
                 mov
                                               ;ファンクション 01H
                         21h
23:
                 int
24:
                 cmp
25:
                 ja
                         upper
26:
                 cmp
                         al, 'a'
                         upper
al, 'a' - 'A'
dl, al
                 jb
27
28:
                 sub
29:
                 mov
30:
                 mov
                         ah, 02h
31:
                         21h
                 int
32: isupper:
33:
                 ret
34: upper
                 ENDP
35:
                 END
```

〔リスト7-3〕 プログラム upper.exe の実行例

```
R>upper ①… プログラムの起動①

*** 文字変換プログラム Ver.1.1 ***

aAbBcCdDeEfF12345xXyYzZ,./¥°C — ctrl-C でプログラム終了④
R>

英字以外は変換されない③

英小文字が英大文字に変換される②
```

o code.c

リスト7-4 はプログラム code.exe の C ソース部分です. 同リストにおいて関数 main では, 最初にプログラム・タイトルを表示したのち無限ループに入ります

そして, 関数(サブルーチン)func_08 を用いてエコーバックなしの文字入力(ファンクション 08H)を行います.

関数 func_08 からは、戻り値として入力された文字

(リスト7-4) プログラム code.c

```
3: *
                  入力文字コードの表示
  4: *
                  codesub.asm
                  masm /ML codesub;
cl -J ^-AS code.c codesub
  5: *
            成:
                  code
  8: *
9: *****
 10: #include <stdio.h>
 11:
 12: void main (void);
 13: int func_08 (void);
 14: /********
 15:
 16: *
        関数名
        機 能: 文字の読み込みと ASCIIコードの表示
入 力: なし
 17: *
 18:
 19: *
 20:
 21: ***********
 22: void main ()
 23: {
 24:
       int c;
 25.
 26:
        printf ("\n *** 文字コード・プリント・プログラム Ver.1.1 ***\n\n");
       27:
 28.
 29:
 30:
 31 .
 32:
 33:
 34 .
        exit (0);
 35:
 36: 1
```

(リスト7-5) プログラム codesub.asm

```
1: :***********************
2:
        能:
              キー入力の取り込み
08H(エコーなしキーボード入力)
masm /ML codesub;
3:
      機
     ファンクション : 姓 成 :
4:
5: ;
6 . .
.MODEL SMALL, C
8:
9.
           CODE
11: :
      ルーチン名:
             func_08
12.
      機 能:
13:
              キー入力
08H(エコーなしキーボード入力)
14:
      func :
15:
             なし
AX · · · 文字コード
16:
17:
18:
19: func 08
           PROC
                 ah, 08h
                                ;ファンクション 08H
;キー入力
20:
           mov
21:
                 21h
           int
22:
           xor
                 ah, ah
23:
           ret
24: func_08
           ENDP
25:
           END
```

コードが返されるので、その ASCII コードと文字の表 ® プログラムを終了するには ctrl-C を入力する. 示を行います。この際に制御コードなど表示の不可能 なコードについては、ASCII コードの表示だけを行い ます。

codesub.asm

リスト7-5 はプログラム code.exe のアセンブリ・ソ ース部分です. サブルーチン(関数) func 08 は,ファ ンクション 08H を用いて文字入力を行い、その文字コ ードを AX レジスタに格納して返します.

◆ 生成方法

プログラム code.exe は、次の手順で分割アセンブ ル/コンパイルして作成します。

masm /ML codesub;

cl - J - As code.c codesub

▶ 実行サンプル マースペース はんしゅうしゅう (4)

リスト7-6 はプログラム code.exe の実行例を示し ています。

- ① まず、プログラム code.exe を起動する.
- ② 通常の(表示可能な)文字の入力.
- ③ ファンクション・キー(F1~F3)の入力、ファンク ション・キーには esc-S, esc-T, esc-Uの順でコード が割り当てられていることがわかる。
- ④ ESC キーのみの入力.
- ⑥ カーソル・キーの入力.
- ① リターン・キーの入力.

文字列を入出力する

リスト7-7(gstr.c) およびリスト7-8(gstrsub.asm) は、ファンクション OAH を用いて入力した文字列を、 ファンクション 09H を用いて出力するプログラム gstr.exe のソース・リストです。

• gstr.c - ARIV HARLER & CARREST STATE

リスト7-7 はプログラム gstr.exe の C ソース部分 です。同リストにおいて、関数 main では最初にプログ ラム・タイトルを表示したのち、for ループによって無 限ループに入ります. for ループでは、関数(サブルー チン) func_Oa を用いて最大 255 までの文字をバッフ ァ str に入力します。ここで、関数 func_Oa からは入 力文字数が返されるので、もし文字数が 0 (CR のみ) の場合は、for ループから脱出してプログラム gstr. exe を終了します.

文字列の入力が終わったら、関数 get str から返さ れた文字数の表示を行います。そして、文字列バッフ ァ str にライブラリ関数 strcat を用いてターミネー タである"S"を連結します。これらの処理が終わった ら、関数 func 09 を用いて文字列の出力を行います。

たように、その1バイト目には入力すべき文字数(1 ~255)が、2バイト目には実際に入力された文字数が

[リスト7-6] プログラム code.exe の 実行例

```
R>code ②…プログラムの起動①
*** 文字コード・プリント・プログラム Ver.1.1 ***
    = 61 ---- a
    = 62 ---- b
              ) 通常の文字コード②
J -
    = 63 ---- c
      1B ---- 制御コードです. F1
      1B ---- 制御コードです. F2 > ファンクション·キー③
      1B ---- 制御コードです. F3
J -
        ---- U
    = 1B ---- 制御コードです. …ESC キーの入力 ④
   ド = 01 ---- 制御コードです·}ctrlキーの入力⑤
    = 02 ---- 制御コードです
コード = ØB ---- 制御コードです.
    = 0C ---- 制御コードです. > カーソル·キーの入力⑥
コード = 08 ---- 制御コードです
コード = OA ---- 制御コードです.}リターン·キーの入力⑦
コード = 0D ---- 制御コードです.
*C … ctrl-C により終了 ⑧
```

格納され、実際の文字列は3バイト目以降に格納されていることに注意が必要です。

gstrsub.asm

リスト7-8 はプログラム gstr.exe のアセンブリ・ソース部分です。サブルーチン(関数) func_Oa はファンクション OAH を用いて、引数 arg2 で指定された文字列バッファに、引数 arg1 で指定された(最大の)文字数を入力して格納します。

ここでは、ファンクション 0AH の実行に先立って、 最大文字数(arg1)をバッファの 1 バイト目に格納し ています。文字列の入力が終わったら、その文字列の 最後に 00H を格納して ASCIZ 文字列にしておきます。

サブルーチン func_09 は、引数 arg1 で渡されたバッファの内容を、ファンクション 09H を用いて標準出力に出力します。ファンクション 09H では、文字列の最後には"\$"が格納されていなければなりません。

◆ 生成方法

プログラム gstr.exe は、以下の手順で分割アセンブル/コンパイルして作成します

masm /ML gstrsub;

cl -J -As gstr.c gstrsub

◆ 実行サンプル

リスト7-9 はプログラム gstr.exe の実行例を示しています.

- ① まず、プログラム gstr.exe を起動する.
- ② プログラム・タイトルを表示した後に文字入力を促してくるので適当な文字を入力する.
- ③ 入力された文字数が表示される.
- ④ 漢字(全角文字)を入力してみる.
- ⑤ 当然のことながら、文字数は2倍されて表示される
- ⑤ キャリッジ・リターンのみでプログラム gstr.exe を終了する。

「リスト7-7」プログラム gstr.c

```
1: /********
       3: * 機 能: 文字列入力 (func 0AH) と文字出力 (func 09H)
       4: * サ ブ:
5: * 生 成:
                         gstr.asm
                         masm /ML gstrsub;
       6: *
                         cl -J -AS gstr.c gstrsub
              使用方法:
                         gstr
       9: ***************
       10: #include <stdio.h>
                    <string.h>
       11: #include
       12:
       13: void main (void);
      14: int func_0a (int, char *);
15: void func 09 (char *);
                                        /* 文字列入力 */
                                     /* 文字列出力 */
       17: *
                        main ()
       18: *
               関数名:
               機能:入力:
       19:
                        文字列入力と出力
      20: *
                        なし
       21: *
               出
                  力:
                        なし
      22: *
      23: *******
       24: void main ()
       25: {
       26:
              int n;
              char str [256];
       27.
       28.
              printf ("¥n *** func 09H & 0AH テスト・プログラム Ver.1.1 ***¥n¥n");
       29.
              for (; ;) {
printf ("文字列を入力して下さい (CRのみで終了) ¥n");
       30:
       31 .
               if (! (n = func_0a (255, str))) {
    break:
       32.
       33:
       34 .
                  printf ("¥n入力文字数 = %d¥n", n);
strcat (str + 2. "$"):
       35:
                  strcat (str + 2, "$ func 09 (str + 2);
       36:
       37 .
                 printf ("\forall n");
       38:
       39:
              printf ("\n");
       40:
              exit (0);
       41:
       42: }
```

[リスト7-8] プログラム gstrsub.asm

```
: * * * * * * * * * * *
2.
                    文字列入出カサブルーチン
3:
             能:
        TML スチ列へ出ガザブルーナン
ファンクション: 09H(文字列出力)
0AH(バッファード・コンソール入力)
生 成: masm /ML gstrsub;
4.
5:
6.
7.
8:
                .MODEL SMALL, C
9.
                . CODE
10.
11:
         **********
12:
         ルーチン名:
                    func 0a
13:
                    文字列の入力
         機 能:
14:
                   AH (バッファード・キーボード入力) arg1 ··· 入力すべき文字数 arg2 ··· バッファへのポインタ
15:
         func :
         入力:
16: :
17:
                   AX ··· 入力された文字数
18: :
         出
             力:
19: ;
20:
                PROC
21: func_0a
                         arg1:WORD, arg2:PTR
22:
                push
                         bx
                         si
23:
                push
                         ax, arg1
                mov
24:
25:
                         si, arg2
                mov
26:
                mov
                         dx, si
                                                 ;入力すべき文字数
                         [si], al
27:
                mov
                         ah, ØAh
                                                  ;ファンクション ØAH
28:
                mov
29:
                int
                         21h
                         al, [si + 1]
30:
                mov
                                                  ;入力された文字数
31:
                xor
                         ah, ah
                         bx, ax
32:
                mov
                         BYTE PTR [si + bx + 2], 0
33:
                mov
                pop
                         si
                         bx
35:
                pop
36:
                ret
37: func_0a
                ENDP
38:
39:
40:
         ルーチン名:
                  func_09
文字列の出力
41:
42:
         機
            能
43:
         func
                    09H(文字列の出力)
         入 カ: arg1
出 カ: なし
44:
                    arg1 ··· 文字列へのポインタ
45:
46:
47:
            PROC
48:
    func_09
                         arg1:PTR
49:
                push
                         dx
50:
                mov
                         dx, arg1
                         ah, 09h
21h
51:
                mov
52:
                 int
                         dx
53:
                 pop
54 .
                 ret
55: func_09
                 ENDP
56:
                 END
```

[リスト7-9] プログラム gstr.exe の実行例

```
2:
 3: *
                  標準入力の文字をプリンタと通信回線に出力
 4:
                  praux.asm
                  masm /ML prauxsub;
       生 成:
 5: *
                  cl -J -AS praux.c prauxsub
       使用方法:
 7:
                  praux
9:
10: #include <stdio.h>
12: void main (void);
13:
14:
        関数名:
15:
                 main ()
           能:
16 .
        機
                 入力文字の印字と回線への出力
          カ:
17:
                 なし
18 .
        出
19: *
20.
21: void main ()
22: {
23.
       int c:
24:
       printf ("\Yn *** プリンタ&通信回線出力プログラム Ver.1.1 ***\Yn\Yn");
printf ("入力文字 (ctrl-Zで終了) \Yn");
while ((c = getchar ()) != EOF) {
 put_ch (c);
25:
26:
27 .
28:
29:
       printf ("\n");
30:
       exit (0);
31:
32: }
```

プリンタ/AUX 出力を行う

リスト7-10 (praux.c), リスト7-11 (prauxsub.asm) に示したプログラムは、標準入力から入力された文字をプリンタと補助入出力(通信回線) に出力するプログラム praux.exe のソース・リストです。

• praux.c

リスト7-10 はプログラム praux.exe の C ソース部分です。同リストにおいて、関数 main では最初にプログラム・タイトルを表示したのち while ループに入ります。

while ループでは、ライブラリ関数 getchar を用いて標準入力から文字を入力し、関数(サブルーチン) put_ch を用いて入力した文字をプリンタと補助入出力に出力します。ここで、入力された文字が EOF(ファイルの終端または ctrl-Z) であれば、while ループから脱出してプログラム praux.exe を終了します。

prauxsub.asm

リスト7-11 はプログラム praux.exe のアセンブリ・ソース部分です。同リストにおいて、サブルーチン(関数) put_ch は、引数 arg1 で渡された文字をファンクション 04H およびファンクション 05H を用いて、プリンタと補助入出力に出力します。

ここで,もしLFコード(0AH)に出会ったら,改行コード(0DH)も出力して正常に改行されるようにしておきます。

◆ 生成方法

プログラム praux.exe は、下記の手順で分割アセンブル/コンパイルして作成します。

masm /ML prauxsub:


cl -J -As praux.c prauxsub

◆ 実行サンプル

リスト7-12 は、プログラム praux.exe の実行例を示しています。

- ① まず、プログラム praux.exe を起動する.
- ② すると、文字の入力を促してくるので適当な文字を入力する。ここで、キャリッジ・リターンの入力によってバッファの内容がプリンタや補助入出力に送られる。
- ③ 同様に文字入力を行う.
- ④ ctrl-Zを入力すると文字入力の終了となる。ここで、もし標準入力としてファイルをリダイレクトしている場合は、ファイルの終端に達すると自動的に EOF が送られて、プログラム praux は終了する。
- ⑤ 入力された文字がプリンタと補助出力に対して送られている.

(リスト7-11) プログラム prauxsub.asm



7-2

時刻・日付の操作

ストップ・ウォッチ

リスト7-13 (keyin.c) とリスト7-14 (keyinsub.asm) は、"g" または "G" キーの入力によって時間計測を開始し、任意のキー入力によって表示を停止するプログラム keyin.exe のソース・リストです。

keyin.c

リスト7-13 はプログラム keyin.exe の C ソース部分です。同リストにおいて、構造体_TIME は時間データの構造を定義しています。

関数 main では、最初にプログラム・タイトルを表示したのち、プログラムのスタートやストップ方法を表示し、次に構造体の各メンバを初期化しておきます。そして、関数(サブルーチン)get_timeによって、キー入力と時間データの読み込みを行います。

関数 time_msg は、ポインタ ptr で渡された構造体の時間データの表示を行います。

〔リスト7-12〕プログラム praux.exe の実行例

R>praux 🕘 … プログラムの起動 ①

*** ブリンタ & 回線出力プログラム Ver.1.1 *** 入力文字 (ctrl-Zで終了) abcd 回…適当な文字の入力②

R>₽

abcd 入力された文字がプリンタと補助出力に送られる⑤

keyinsub.asm

リスト7-14 はプログラム keyin.exe のアセンブリ・ソース部分です。構造体_TIME は、リスト7-13 の C ソースの構造体_TIME に対応するもので、時間データの格納を行うデータ領域の構造を定義します。

サブルーチン(関数)get_time は、引数 arg1 で指定されたデータ領域に時間データを格納します。まず、ファンクション 06H を用いてキーボードから文字が入力されたかどうかを調べます。もし入力された文字が"G"か"g"であれば、次にファンクション 2CH(Get Time)を用いて時間データの読み込みを行います。そして、読み込んだ時間データの秒データに変化がなけ

ればループによってファンクション 2CH を繰り返し て実行します. か

もし、読み込んだ時間データの秒データに変化があれば、そのデータへのポインタを引数としてサブルーチン(関数)time_msg を用いて時間データの表示を行います

次にファンクション 0BH を用いて、どれかのキーが押されたかを調べ、もし押されていなければ再び時間データの読み込みと表示を繰り返します。もし、何かのキーが押されていれば、ファンクション 0CH を用いてキー入力の先行バッファ(タイプ・アヘッド・バッファ)を空にして、サブルーチン get time を終了し

(リスト7-13) プログラム keyin.c

```
3: *
             能: キーの入力により時刻を表示
 4: *
                  keyinsub.asm
 5: *
                  masm /ML keyinsub;
             cl -J -AS keyin.c keyinsub
       使用方法: keyin
 9:
10: #include <stdio.h>
11:
13: *
        構造体:
14:
                  TIME
15: *
                 時間データ構造の定義
        機 能:
16: *
17: ******************
18: typedef struct _TIME {
19:
       int hr;
20:
       int min;
21:
       int sec;
22:
       int subs;
23: } TIME;
24:
25: void main (void);
26: void get_time (TIME *);
27: void time_msg (TIME *);
28. /******************
29: *
        関数名:
                 main ()
30: *
        機 能: 時間表示機能の読み出し
入 カ: なし
出 カ: なし
31: *
32: *
34: *
35: *************
36: void main ()
37: {
       TIME time;
38 :
39:
       printf ("\n *** 時間表示プログラム Ver.1.1 ***\n\n");
40:
       printf ("準備ができたら 'G' キーを押して下さい ・\m');
printf ("時間の表示をやめるには任意のキーを押して下さい ・\m');
41:
42:
       time.hr = 0;
time.min = 0;
43:
44:
45:
       time.sec = 0;
46:
       time.subs = 0:
       get_time (&time);
exit (0);
47:
48:
49: }
50:
51:
52: *
53:
        関数名:
                  time_msg (ptr)
54: *
        機能:読み出した時間の表示
        入出 力:
                     ・・・・時間データの構造体へのポインタ
                  ptr
56: *
                  なし
57: *
58: *****
59: void time_msg (ptr)
60: TIME *ptr;
61: {
       printf ("time = \%02d:\%02d:\%02d.\%02dYn", ptr -> hr , ptr -> min
62:
63:
                                           , ptr -> sec
64:
65:
                                           , ptr -> subs);
66: }
```

ます.

◆ 生成方法

プログラム.exe は、次の手順で分割アセンブル/コ

ンパイルして作成します。

masm /ML keyinsub;

cl -J -As keyin.c keyinsub

[リスト7-14] プログラム keyinsub.asm

```
2:
 3:
                            入力と時間の取り込み
                       キー人刀と時間の取り込み

06H (コンソール直接入出力)

0BH (キーボードのステータス・チェック)

0CH (タイプ・アヘッド・バッファのクリア)
 4:
 5:
 6:
                       2CH (時刻の読み出し)
 8:
                       masm /ML keyinsub;
 9:
10:
11:
                  .MODEL SMALL, C
12:
                   . CODE
13:
                  EXTRN
                            time_msg:NEAR
14:
                *******
15:
                      TIME
16:
          構造体:
17:
          機 能:
                      時間データ構造の定義
18:
19:
20:
     TIME
                  STRUC
                  DB
                            2 dup (?)
21: hr
                            2 dup (?)
2 dup (?)
22: min
                  DB
23: sec
                  DB
24: subs
                  DB
                            2 dup (?)
    _TIME
25:
                  ENDS
26:
27.
28: ;
          ルーチン名
29.
                      get_time
                     get_time.
+ 一の入力により時刻データを読む
06H(コンソールの直接入出力)
0BH(キーボードのステータス・チェック)
0CH(タイプ・アヘッド・バッファのクリア)
2CH(時刻の読み出し)
arg1 ・・・時間データ構造体へのポインタ
          機 能:
30:
31:
          func
32:
33:
34:
35:
          出
               力:
36:
                      なし
37: :
38: :******
                 *****
                  PROC
39: get_time
                           arg1:PTR
                                                   ;構造体へのポインタ
40:
                  mov
                           si, arg1
ah, 06h
                                                   ; 構 垣 体 へ の ホ イ フ タ
; フ ァ ン ク シ ョ ン 0 6 H
; 入 力 モ ー ド
41:
                  mov
49.
                  mov
                            dl, Øffh
43: get_key:
                           21h
al, 'g'
                  int
                                                   ;1文字入力
44:
45:
                                                        + -
                  cmp
                                                   ; 'g'
                           next_read al, 'G'
46:
                  ie
47:
                  cmp
                            get_key
48:
                  ine
    next_read:
49:
                            ah, 2Ch
                                                   ;ファンクション 2CH
50:
                  mov
                                                   ;時刻の読み出し
51:
                            21h
                  int
52:
                            [si.hr],ch
53:
                  mov
                                                   ;分
54:
                  mov
                            [si.min] ,cl
55:
                  cmp
                            [si.sec], dh
56:
                            next_read
                                                   ;秒は同じか?
                  ie
                            [si.sec],dh
[si.subs],dl
                  mov
57:
                                                   : 秒
58:
                                                   ;1/100秒
                  mov
59:
                  push
                            si
60:
                  call
                           time_msg
                                                   ;時間データの表示
61:
                  DOD
                            si
                                                   ;ファンクション ØBH
62:
                            ah, Øbh
                  mov
63:
                            21h
                                                   ;ステータス読み出し
                  int
64:
                            al, al
                                                   :何かのキーが押されたか
                  or
                           next_read
ah, @Ch
al, @FFh
21h
65:
                  ie
66:
                                                   ;ファンクション OCH
                  mov
67:
                  mov
68:
                  int
                                                   ;タイプ・アヘッド・バッファを空にする
69:
                  ret
70: get_time
                  ENDP
71:
                  END
```

◆ 実行サンプル

リスト7-15 はプログラム keyin.exe の実行例を示しています.

- ① 時間表示プログラム keyin.exe を起動する.
- ② "g" キーの入力により時間データの表示を開始す

3.

- ③ 秒データに変化のあるときだけ時間データの表示が行われる。
- ④ その後に何かのキー入力があればプログラム keyin.exe を終了する。

〔リスト7-15〕 プログラム keyin.exe の実行例

R>keyin 回…プログラムの起動① *** 時間表示プログラム Ver.1.1 *** 準備ができたら 'G' キーを押して下さい. 年 聞 の 表示 を や め る に は 任 意 の キ ー を 押 し て 下 さ い . time = 18:32:58.00 ·· 'g' キーの入力により時間データの表示を開始 ② time = 18:32:59.00 time = 18:33:00.00 time = 18:33:01.00 time = 18:33:02.00 18:33:03.00 かデータに変化があれば次々に時間データの表示を行う③ time = time = 18:33:04.00 time = 18:33:05.00 time = 18:33:06.00 time = 18:33:07.00 time = 18:33:08.00 任意のキーを押すとプログラムを終了(4) time = 18:33:09.00 R>

● BAT ファイルのネスト ●

MS-DOS(command.com)のバッチ処理では、単にBATファイルを入力デバイスにリダイレクト(置き換え)しているだけなので、BATファイルのネストはできません。

しかし幸いなことに、command.com も一つのコマンドであり、その起動オプションに/c を指定することによって、BATファイルのネスト処理が可能になります。

リストロは、バッチ処理のネストの例を示しています。同リストでは、bat1.bat の中から bat2.bat を実行し、bat2.bat が終了してから、再び bat1.bat に戻って処理が続いていることが確認できます。

(リストロ)

R>type bat1.bat ② bat1.batの内容を確認 rem BAT1です.
command/c bat2.bat rem 戻りました.
R>type bat2.bat ② bat2.batの内容を確認 rem BAT2です.
R>bat1 ② bat1.batの実行 R>rem BAT2です.
R>command/c bat2.bat ② bat1.batの実行 R>rem BAT2です.
R>command/c bat2.bat R>rem BAT2です.
B>rem BAT2です.

日付と時刻を得る

リスト7-16 (tm.asm) は、COPY キーの機能を横取りし、COPY キーが押されるたびに、その時点における日付と時刻の表示を行うプログラム tm.com のソース・リストです

NEC の PC-9801 シリーズでは、COPY キーが押されるたびに INT O5H のベクタが指しているアドレスに制御が移るので、このベクタを書き換えて日付と時刻の表示を行うプロシージャを起動します。

tm.asm

同リストにおいて、プロシージャ time_set はプログラム・タイトルを表示したのち、ファンクション25H を用いて割り込み処理ルーチン(int_O5)のエントリ・アドレスを INT O5H のベクタ・テーブルに登録します。

このあと、プログラム tm.com の最終セグメント・アドレスを計算して、そのアドレスを DX レジスタに設定して、ファンクション 31H によって tm.com をメモリに残したまま常駐終了します。

そのあと、COPY キーが押されると INT 05H の割り込みが発生し、プロシージャ int_05 に制御が移ります。このルーチンでは、まずファンクション 2AH を用いて日付の読み出しを行い、各レジスタに返された年月日の値を、サブルーチン ax_disp を用いて 10 進文字列に変換してメモリの該当する位置に格納します。格納された文字列は、サブルーチン str out を用いて

INT 29H の内部割り込みにより表示を行います。

ここで、文字列の出力にはファンクション 02H やファンクション 09H が用意されていますが、この INT 05H の割り込みルーチン内では、これらのファンクションが利用できないので注意が必要です。

日付の表示が終わったら、次にファンクション 2CH を用いて時刻の読み出しを行い、日付と同様に 10 進文字列への変換を行ったのち、サブルーチン str_out を用いてその時刻を表示します.

この割り込みルーチンでは、すべてのレジスタは保存しなければなりません。また、ここで使用した INT 05H は公開されていない割り込みでもあり、ここで紹介した時間表示プログラム tm.com は、あまり「行儀の良い」プログラムではありません。したがって、すべての PC-9801 シリーズや MS-DOS の今後のバージョンでも問題なく動作するという保証はありません。

◆ 生成方法

プログラム tm.com は、次の手順でアセンブル/リンクして作成します。

masm /ML tm;

link /NOI tm:

exe2bin tm tm.com

このプログラム tm.com は、メモリに常駐させるため COM モデルとして作成します(TSR プログラム). COM モデルに限定してプログラムを記述すると、プログラム(特にプログラム最終アドレスの計算)の記述を簡潔に行うことができます.

(リスト7-16) プログラム tm.asm ①

```
1:
  2:
3:
       能 .
           COPYキーの機能を横取りし時間データを表示する
    ファンクション :
4:
           25H (割り込みベクタの設定)
           2AH (日付の読み出し)
5:
6:
           2CH (時刻の読み出し)
           31H(プロセスの常駐終了)
masm /ML tm;
       成:
    4
           link /NOI tm;
9:
10:
           exe2bin tm tm.com
11:
12:
  13:
         SEGMENT
  CODE
         ASSUME CS:CODE, DS:CODE
14:
15:
  16:
           time_set
時間表示ルーチンのベクタ設定
17:
     ルーチン名:
18:
     機 能:
     func :
19:
           25H(割り込みベクタの設定)
31H(プロセスの常駐終了)
       力:
           なし
           AL···終了コード00H(エラーなし常駐終了)
22:
      力:
23:
```

```
25:
                ORG 100h
26:
27:
                PROC
    time set
28:
                 push
                         CS
29:
                         ds
                 DOD
                         dx,
30:
                 lea
                             open msg
                             09h
31:
                mov
                         ah.
                         21h
32:
                 int
                                              ;プログラム・タイトル表示
                         dx,
33:
                 lea
                             int 05
                         ah, 25h
34:
                mov
35:
                             05h
                         al.
                mov
36:
                 int
                         21h
37:
                 lea
                         dx, tail
38:
                mov
                         c1, 4
                         dx, cl
39:
                 shr
                                               :常駐パラグラフ
40:
                 inc
                         dx
                         ah, 31h
41:
                mov
                         al, al
42:
                 xor
43:
                 int
                         21h
44:
                ENDP
    time set
45:
46:
47:
48:
                    int 05
                    COPY + -
                            入力 (INT 05H) で日付と時間を表示
49:
             能
50:
         func
                    2AH (日付の読み出し)
51:
                    2CH (時刻の読み出し)
             カ:
                    なし
53:
         出
             カ
54:
55:
    int 05
                PROC
                         FAR
57:
                push
                         ax
58:
                         bx
                 push
                 push
59:
                         cx
                         dx
60:
                 push
61:
                         si
                 push
                         ds = 4 MOD &
                push
63:
64:
                        cs
65:
                         ds
                 pop
66:
                 lea
                         si, cr_data
67:
                 call
                         str_out
68:
                 1ea
                         si, date_buff
69:
                 mov
                         ah, 2Ah
                                               ;ファンクション
                                               ;日付の読み出し
70:
                 int
                         21h
71:
                 sub
                         cx, 1900
72:
                 mov
                         bl, cl
73:
                 call
                         ax_disp
                                               ;16進 数 ->10進 文字
                                               ;年 セット
74:
                 mov
                         [si + 08h], bx
75:
                 mov
                         bl, dh
76:
                 call
                         ax_disp
                                               ;16進 数 ->10進 文字
77:
                 mov
                         [si + \emptyset Bh], bx
                                               ;月 セット
78:
                 mov
                         bl, dl
79:
                 call
                         ax_disp
                                               ;16進 数 ->10進 文 字
                                                  セット
80:
                 mov
                         [si + \emptyset Eh], bx
                                               ;日
81:
                 call
                         str_out
82:
                 lea
                         si,
                             time_buff
                                               ;ファンクション
                                                               2CH
83:
                 mov
                         ah, 2Ch
84:
                 int
                         21h
                                               ;時刻の読み出し
85:
                 mov
                         bl, ch
                                               ;16進 数 ->10進 文字
                 call
                         ax_disp
87:
                 mov
                         [si + 6],
                                               ;時 セット
                         bl, cl
ax_disp
88:
                 mov
                                               ;16進 数 ->10進 文字
89:
                 call
                         [si + 9], bx bl, dh
                                               :分 セット
90:
                 mov
91:
                 mov
92:
                 call
                         ax_disp
                                               ;16進 数 ->10進 文字
                         [si + \emptyset Ch], bx
bl, dl
93:
                 mov
                                              ;秒 セット
94:
                 mov
                         ax_disp
                                               ;16進 数 ->10進 文 字
95:
                 call
96:
                 mov
                         [si + 0Fh], bx
                                               ;1/100秒
                                                         セッ
97:
                 call
                         str_out
98:
                 pop
                         ds
99:
                 pop
                         si
```

(リスト7-16) プログラム tm.asm ③

```
pop
                     dx
101:
              pop
                     CX
              pop
              pop
                     ax
105: int_05 ENDP
106:
107: ;*
109: ;
        機 能: 16進数を10進数の文字に変
入 カ: BL ··· 16進数(1バイト)
出 カ: BX ··· 10進文字列
110:
111:
112: ;
        出
113:
114: ;*******
115:
              PROC
    ax_disp
116:
              push
                     bh, bh
117:
              xor
118:
              mov
                     ax, bx
119:
              mov
                     bh, 10
120:
              div
                     bh
                     ax, 3030h
121:
              add
                     bx, ax ax
122
              mov
123:
              pop
124:
               ret
125: ax disp ENDP
126:
127:
128:
129:
                 str_out
                 文字列の表示
130:
        機 能:
                 SI・・・文字列へのポインタ
なし
131:
        入
           力:
        出
132 .
133:
134:
              PROC
135: str_out
136:
              push
137:
              push
                     si
138: str_loop:
                     al, [si]
al, '$'
              mov
139:
140:
              cmp
                     exit
141:
               ie
                     29h
               int
142:
143:
              inc
                     si
144:
              imp
                  str_loop
145: exit:
              pop si
146:
147:
              pop ax
148:
              ret
              ENDP
149: str_out
150:
151: :****************
    152 .
153:
154:
155:
        デ - 9名:
                 cr_data
1行改行
156 .
        機
157:
            能:
158:
159:
        データ名:
                 date_buff
日付データ・バッファ
        機 能:
160:
161:
162: :
        データ名: time_buff
        機 能: 時間データ・バッファ
163: :
164:
                    165: ;**********
166: open_msg DB
167:
              DB
168:
              DB
              DB
169: cr_data
                     'date= 1989-01-01',0Dh,0Ah,'$'
'time= 00:00:00.00',0Dh,0Ah,'$'
    date_buff
              DB
170:
              DB
    time_buff
171:
              LABEL
172:
    tail
                     NEAR
173: CODE
              ENDS
              END
                     time_set
174:
```

◆ 実行サンプル

リスト7-17 は時間表示プログラム tm.com の実行 例を示しています。

- ① まず、プログラム tm.com を起動して時間表示ル ーチンをメモリに常駐させる.
- ② 時間を知りたいときに COPY キーを押すと, 随時

DOS のバージョンを取り出す

asm)は、DOSのバージョン番号を読み出して表示す るプログラム gver.exe のソース・リストです。

gver.c

リスト7-18 はプログラム gver.exe の Cソース部分 です。同リストにおいて、構造体 VER はファンクシ 時間データを表示させることができる。 ョン 30H において読み出されたバージョン番号を格 納するデータ領域の構造を定義しています。

関数 main では、最初にプログラム・タイトルを表示 したのち、コマンド・ライン・パラメータの解析を行 リスト7-18(gver.c) およびリスト7-19(gversub. います. パラメータの解析では、まずコマンド・ライ

[リスト7-17] プログラム tm.com の実行例

R>tm 回… プログラムを起動しメモリに常駐させる ① date= 1988-12-10 time= 12:03:31.00 COPY キーの入力によって時間が表示される… ②

(リスト7-18) プログラム gver.c ①

```
2: *
    機 能: バージョン番号の読み出しと表示サ ブ: gversub.asm
生 成: masm /ML gversub;
cl -J -AS gver.c gversub
3: *
4: *
5: *
6: *
7: *
8: *
10: #include <stdio.h>
11:
13 . *
    構造体: _VER
機 能: バージョン番号データの構造定義
14: *
15: *
16: *
unsigned int oem; /* OEM番号 */
unsigned long ser; /* シリアル番号 */
22.
23: } VER;
24:
25: void main (int, char **);
26: void ver_read (void);
27: void ver_msg (VER *);
28: int func 30 (VER *): /* パージョン番号の読み出し*/
27: void ver msg (VER *);
30: *
    関数名: main (argc, argv)
機 能: コマンドライン・パラメータの解析
機 能: バージョン番号の読み出しと表示
入 力: int argc ・・・・コマンドライン・パラメータの数
char *argv[] ・・・・パラメータ文字列へのポインタ
31: *
32: *
33: *
34: *
                35: *
36: *
37: *
39: void main (argc, argv)
40: int argc:
41: char **argv;
42: {
```

があればその旨を表示します. そして. 関数 ver read を用いてバージョン番号の読み出しと表示を行います。

関数 ver read では、構造体の確保を行ったのち、 関数(サブルーチン) func 30 にその構造体へのポイ ンタを渡してバージョン番号の読み出しを行います 読み出されたバージョン番号は構造体に格納されて返 されるので、関数 ver msg に対して、その構造体への ポインタを渡してバージョン番号の表示を行っていま

関数 ver msg では、ポインタで渡された構造体を 参照し、その中の各メンバに格納されている DOS の バージョン番号や OEM のシリアル番号などを表示し ます。

gversub.asm

リスト7-19 はプログラム gver.exe のアセンブリ・ ソース部分です。同リストにおいて、ストラクチャ

ンのパラメータの個数を調べ、もし不要なパラメータ VER は、リスト7-18 の C ソース内の構造体 VER に対応していて、バージョン番号を格納するデータ領 域の構造を定義しています.

> サブルーチン(関数) func 30は、ファンクション 30Hを用いて DOS のバージョン番号を読み出し、ポ インタ argl で指定された構造体の中の各メンバにバ ージョン番号の整数部、小数部、OEM 番号、DOSの シリアル番号をそれぞれ格納して戻ります。

◆ 生成方法

プログラム gver.exe は、次の手順で分割アセンブ ル/コンパイルして作成します。

masm /ML gversub;

cl -J -As gver.c gversub

◆ 実行サンプル

リスト7-20 はプログラム gver.exe の実行例を示し ています。この中で、DOSのシリアル番号はどの DOS バージョンでも"0"が表示され、現在のところサポー トされていないようです。

(リスト7-18) プログラム gver.c ②

```
43:
       printf ("\n *** バージョン番号表示プログラム Ver.1.1 ***\n\n");
44:
45:
       if (argc != 1) {
           printf ("パラメータは不要です.\n"):
46:
47:
       ver_read ();
48:
49:
       printf ("¥n
50:
       exit (0):
51: }
52:
53: /**
54: *
                  .ver_read ()
55: *
        関数名:
                  バージョン番号の読み出しと表示なし
        機入出力:
56: *
57: *
58: *
                   なし
59: *
60: ***
                                                         **************/
61: void ver_read ()
62: {
63:
       VER data:
64:
65:
        func 30 (&data);
       ver_msg (&data);
66 .
67: }
68:
69: /**
70: *
        関数名:
71: *
                   ver_msg (ptr)
        機能:
                 バージョン番号の表示
ptr · · · 構造体へのポインタ
73: *
74:
                  なし
75: 4
76: **
77: void ver_msg (ptr)
78: VER *ptr:
79: {
       printf ("DOSのバージョン番号 **** %d.%d\n", ptr -> ver1, ptr -> ver2);
80:
       printf ("OEMのシリアル番号 %d¥n", ptr -> oem);
printf ("DOSのシリアル番号 %ld¥n", ptr -> ser);
81:
82:
83: }
```

```
2: : 106 onu ( )
4: 現 能: パージョン番号取得サブルーチン
4: ファンクション: 30H(パージョン番号の取得)
5: 生 成: masm /ML gversub;
6 .
8: .MODEL SMALL, C
9: .CODE
:
構造体: _VER
: 機 能: バージョン番号情報構造の定義
;
11: :
12:;
13.
14:
15.
  VER STRUCT M GOAG
16:
17: ver1 DW ?
18: ver2 DW ?
         DW ?
19: oem
20: ser1
   er2 DW ?
VER ENDS
21: ser2
22: _VER
23:
24: :***********************
si
si, arg1
34:
         push
35:
          mov
              ah, 30h ;7 r 2 9 s 2 30H
21h
ax
ah, ah
         mov
36:
37:
         int
              ax ah, ah
38:
          push
39:
          xor
               [si.ver1], ax
                             ;整数部
40:
          mov
              ax
al, ah
41:
          pop
42:
          mov
43:
          xor
               ah, ah
44:
          mov
               [si.ver2], ax ;小数部
45:
          push
               bx
              bl, bh
          mov
               bh, bh
47:
          xor
                             ;OEM番号
48:
          mov
               [si.oem], bx
              bx bh, bh
49:
          pop
                       ;上位ワード
          xor
50:
          mov
               [si.ser1], bx
                       : 下位ワード
52:
          mov
               [si.ser2], cx
          pop
              si
53:
          ret
55: func_30
          ENDP
          END
```

〔リスト7-20〕 プログラム gver.exe の実行例

```
R>gver 回…プログラムの起動

*** バージョン番号表示プログラム Ver.1.1 ***

DOSのバージョン番号 .... 3.30
OEMのシリアル番号 .... 255
DOSのシリアル番号 .... 0
```

7-3-

メモリ/プロセスの操作



子プロセスを実行する

リスト7-21(child.asm)は、ファンクション 4B00H を用いて子プロセスの実行を行い、子プロセスのプロセス終了コードを表示するプログラム child.com のソース・リストです。

• child.asm

同リストにおいて、プロシージャ child_load は、最初にプログラム・タイトルを表示したのち、子プロセスのファイル名やコマンド・ラインのコピーを行い、そのあとにファンクション 4AH を用いて子プロセスをロードするためのメモリ・ブロックの確保を行います。

次に、パラメータ・ブロックの設定を行ってからファンクション 4B00H を用いて子プロセスのロードと実行を行います。ここで、ファイル名が違っているなどファンクション 4B00H でエラーが発生した場合に

は、エラー・メッセージを表示してプログラム child. asm をエラー・ストップします。子プロセスが正常に実行され終了したら、ファンクション 4DH によって子プロセスの終了コードを調べその状態を表示します。

サブルーチン(プロシージャ) put_ax は, AX レジスタに渡された内容を 4 桁の 16 進数で表示します. 同様に、サブルーチン put_al は AL レジスタの内容を 2 桁の 16 進数で表示し、サブルーチン put_1 は, AL レジスタの下位 4 ビットの内容を 1 桁の 16 進数として表示します.

◆ 生成方法

プログラム child.com は、次の手順でアセンブルして作成します。

masm /ML child;

link /NOI child:

exe2bin child child.com

このプログラム child.com は, プログラムが小さく 64 K バイト以下に収まるため, ユーティリティ exe2bin を用いて COM モデルに変換します.

COM モデルでは、ES や DS などのセグメント・レジスタが PSP やコード・セグメントを指しているため、プログラムを簡潔に記述することができます.

(リスト7-21) プログラム child.asm ①

```
1:
2:
                      子プロセスのロードと実行
               能:
3:
                           (文字の出力) (文字列の出力)
        ファンクション :
                     02H
 4:
                      09H
5.
                      4AH (メモリ・ブロックのサイズ変更)
4B00H(プロセスのロードと実行)
6:
 7:
                             プロヤス終了)
8 .
                      4CH
                     masm /ML child;
9.
               成:
                      link /NOI child;
10:
                      exe2bin child child.com
11:
12:
13:
                 SEGMENT
14:
    CODE
                 ASSUME CS:CODE, DS:CODE
15:
16:
17:
         ルーチン名:
                    child_load
メモリブロックの確保と子プロセスの実行
18:
         機 能:
19:
                    メモリフロックの難体とエフロとへのス
09H (文字列の出力)
4AH (メモリ・ブロックのサイズ変更)
4B00H (プロセスのロードと実行)
4CH (プロセス終了)
         func
20:
21:
22:
23:
                             ・ライン (子プロセス名および引数)
                     コマン
                           K
24:
              カ:
25:
         出
                     なし
              力:
26:
27:
                 ORG
                          100h
28:
29:
30: child load
                 PROC
                          sp, stack_bot
31:
                 lea
                          dx, open_msg
32:
                 lea
                                                         ;func 09H
33:
                 mov
                          ah, 09h
                                                         ;プログラム・タイトル
                          21h
                 int
34:
                          si, 82h
35:
                 mov
                          cl, [si-2]
ch, ch
36:
                 mov
37:
                 xor
38:
                          cl, cl
                 or
```

(リスト7-21) プログラム child.asm ②

```
:ファイル名有り?
                 ie
39.
                          error
                          di, file_name
40:
                 lea
                          dl, dl
41:
                 xor
42.
    next_char:
43:
                 movsh
                          dl
44:
                 inc
                          BYTE PTR [di - 1], '
                                                      天;空白宝点天子口气
45:
                 cmp
                          char_end
46:
                 ie
                 loop
                          next_char
47:
48 .
49: char_end:
                          BYTE PTR [di - 1], 00h
50.
                 mov
                 push
                          CX
51:
                          di, offset 82h
                 mov
59 .
                          cl, [di - 2]
53:
                 mov
54:
                 sub
                          cl. dl
                          [di - 2], cl
                 mov
55.
                 DOD
                          CX
56 .
                          movsb
57:
                  rep
                          byte ptr [di - 1], 0dh
                                                        :パラメータセッ
58:
                 mov
59:
                          bx, tail
                  lea
60 .
                 mov
                          cl, 4
61:
                                                        :パラグラフ
                          bx, cl
                 shr
62.
                          bx
63.
                  inc
                                                        ; func 4AH
                          ah. 4Ah
                 mov
64:
                          21h
                                                        :メモリブロック変更
65 .
                  int
                          error
66:
                  jc
67:
                 mov
                          bx, ds
68 .
                          para[4], bx
69:
                 mov
                          para[8], bx
70:
                 mov
                                                        ;パラメータブロッ
                          para[12], bx
                 mov
 71:
                          dx, offset file_name
72:
                 mov
                          bx, offset para
 73:
                 mov
                                                        ;ロード&実行
                          ax, 4B00h
74:
                 mov
                          21h
                                                        ;exec □ - ル
                  int
 75:
 76:
                  inc
                          no_error
 77: error:
                  lea
                          dx, err_msg
 78:
                          ah, 09h
                                                        ; func 09H
 79:
                  mov
                          21h
80:
                  int
                          al, 02h
81:
                  mov
                                                        ・リターンコ
                          fini
82:
                  jmp
83:
84:
     no_error:
                          dx, end_msg
ah, 09h
85:
                  lea
                                                        :func 09H
86:
                  mov
                                                        ;終了メッセージ
87:
                  int
                          21h
                          ah, 4Dh
88 .
                  mov
 89 .
                  int
                          21h
                                                        ;Get 終了コード
                          dx, norm_msg
ah, 0
90:
                  lea
 91:
                  cmp
92.
                  je
                          exit
                                                        :正常終了
                          dx, ctrl_msg
93:
                  lea
94 .
                  cmp
                          ah,
                                                        :ctrl-C
95:
                  ie
                          exit
                          dx, fatal_msg
96:
                  lea
                                                        :致命的エラー
                          ah,
                              2, 1100
97 .
                  cmp
98:
                  ie
                          exit
99:
                          dx, keep_msg
                  lea
                                                        :常駐終了
100:
                          ah. 3
                  cmp
                          exit
101:
                  ie
102:
                  lea
                          dx, etc_msg
103: exit:
104:
                  push
                          ax
                          ah, 09h
105:
                  mov
                          21h
                                                        :終了ステータス
106:
                  int
                          dx, rtc_msg
21h
107
                  lea
                                                        ; '終了コード='
108:
                  int
109:
                  pop
                          ax
                                                        :終了コード表示
                  call
110:
                          put_ax
                          al, 00
                                                        :リターンコード
111:
                  mov
112:
     fini:
                  push
113:
                          ax
114:
                  lea
                          dx, cr_msg
115:
                  mov
                          ah, 09h
116:
                  int
                          21h
```

(リスト7-21) プログラム child.asm (3)

```
117:
               pop
118:
              mov
                      ah, 4Ch
                                                          ン 4CH
119:
               int
                     21h
                                             :プログラムの正常終了
120: child_load
              ENDP
121:
123:
124:
        ルーチン名:
                put_ax
        機 能: AXの内容を表示
入 力: AX・・・16進数 (2
125:
126:
                 AX · · · 16進数 (2バイト)
127:
            力:
                 なし
128:
129: ;***********
130: put_ax
              PROC
131 .
               push
132:
              push
                     cx
133:
134 .
               push
135:
              mov
                      al, ah
               call
136:
                      put_al
                                      ;上位バイト
137 :
               pop
                      ax
138 .
              call
                     put_al
                                       ;下位バイト
139:
              pop cx
140:
141:
              pop
149 .
              ret
              ENDP
143: put_ax
144:
145: :***********************
146:
        ルーチン名: put_al
機 能: ALレジスタの表示
入 カ: AL・・・16進数(1バイト)
出 カ: なし
147: :
148: ;
149: ;
        入出
150:
151: ;
153: put_al
              PROC
154 .
              push
              push cx
155:
156:
157 .
              push
                     ax
                     cl, 4
158:
              mov
159:
              shr
                     al, cl
                     put1
160:
              call
161:
              pop
                     ax
              call
                     put1
162:
163
              pop cx
164:
              pop
165:
166:
167: put_al ENDP 168:
168:
169: :***************
170: ;
        ルーチン名: put_1
171: ;
        機 能: 1桁16進数を表示
func: 02H(文字の出力)
入 カ: AL···16進数(1桁)
出 カ: なし
172: :
173: :
174: :
175: :
176: ;
177: :*****
              PROC
178: put1
179:
              push
                     ax
180:
              push
                     dx
                     al, 0Fh
al, 0Ah
181:
              and
182:
               cmp
183:
               ib
                     num
                     al, 07h
              add
184:
185: num:
                     al, '0'
               add
186:
                     dl, al
ah, 02h
              mov
187:
188:
              mov
189:
                      21h
              int
190:
                      dx
               DOD
191:
               DOD
                      ax
192:
               ret
193: put1
               ENDP
194:
```

(リスト7-21) プログラム child.asm ④

```
195: :********
196 .
         データ名: open_msg
機 能: プログラム・タイトル
197:
198:
199:
         データ名: err_msg
200:
         機能: エラー・メッセージ
201: :
202:
         デ ータ名:
203:
                   end msg
         機 能: 終了メッセージ
204:
205:
         データ名:
206: :
                   norm msg
207:
         機 能:
                  正常終了メッセージ
208: ;
         データ名: ctrl_msg
209:
210:
         機 能: ctrl-C中断メッセージ
211:
212:
         データ名: fatal msg
         機 能: 致命的エラー中断メッセージ
213:
214:
       データ名: keep_msg
215: :
216:
         機 能:
                   常駐終了メッセージ
217: ;
         データ名: ect_msg
218:
         機能: その他の状態終了メッセージ
219:
220:
         データ名: rtc_msg
221:
222:
         機 能: 終了コード・メッセージ
223:
        データ名: cr_msg
224: :
225: :
         機 能: CRコード
226:
227: ;
         デ ータ名: para
         機 能: パラメータ・ブロック
228:
229:
         データ名: file_name
230:
231: ; 機 能: ファイル名バッファ
                              2079
232:
         データ名: stack_bot
233:
                 スタック・ボトム
234:
    ; 機能:
235:
236:
                       0Dh, 0Ah

'プロセス終了コード表示プログラム Ver.1.1'

0Dh, 0Ah, 'S'

'子プロセスをロードできません.', 0Dh, 0Ah, 'S'
                DB
237: open_msg
238:
                DB
239:
                DB
240: err msg
                DB
                           9Dh, 0Ah, '子プロセスは', 'S'
'正常終了です.', 'S'
'ctrl-C 入力による中断です.', 'S'
'致命的エラーによる中断です.', 'S'
241: end_msg
                DB
242:
                DB
243: norm_msg
                DB
244: ctrl_msg
                DB
245: fatal msg
                DB
246: keep_msg
                DB
                           '常駐終了です.'. 'S'
                       常駐終了です., S'

'未定議の状態で終了しました.',

0Dh, 0Ah, '終了コード = ', 'S'

0Dh, 0Ah, 'S'

00h, 80h, ?, 5ch, ?, 6ch, ?

64 dup (?)
247: etc msg
                DB
248: rtc msg
                DB
249: cr_msg
                DB
250: para
251: file name
                DB
                DW
                       80h dup (?)
253: stack_bot
                DW
254:
                LABEL
                           NEAR
255: CODE
                ENDS
256:
                END
                       child_load
```

◆ 実行サンプル

リスト7-22 はプログラム child.com の実行例を示しています.

① プログラム child.com の子プロセスとしてマクロ・アセンブラ masm.exe を起動する。ここでは、masm.exe に対してアセンブルすべきソース・ファイル名を指定していない。

② そこで、masm.exe はソース・ファイル名の入力を促してくるので child.asm を指定する.

- ③ その他の masm.exe からのメッセージも通常どおりに表示される.
- ④ 子プロセスである masm.exe の実行が終わると, child.com からのメッセージが表示される.
- ⑤ ここで、子プロセスである masm.exe の終了コードが表示され、子プロセスがどのような状態で終了したかを知ることができる。
- ⑥ 次に child.com の子プロセスとして masm.exe にパラメータ(ファイル名)を与えて起動する.

〔リスト7-22〕プログラム child.com の実行例

R>child masm.exe 回… 子プロセスとして masm.exe を指定して起動① プロセス終了コード表示プログラム Ver.1.1 Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 Copyright (C) Microsoft Corp 1981, 1988. All rights reserved. masm.exe から出力 されるメッセージ ③ Source filename [.ASM]: child; 回…ファイル名の入力要求② 49342 + 147872 Bytes symbol space free 0 Warning Errors 0 Severe Errors 子プロセスの実行を終了しました. child.com から表示されるメッセージ ④ 子プロセスは正常終了です. 終了コード = 0000 …終了コードの表示⑤ R>child masm.exe child; 🗔 … masm.exe にパラメータを与えて起動 ⑥ プロセス終了コード表示プログラム Ver.1.1 Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 masm.exe hipo Copyright (C) Microsoft Corp 1981, 1988. All rights reserved メッセージの 49342 + 147872 Bytes symbol space free 0 Warning Errors 0 Severe Errors 子プロセスの実行を終了しました. 子プロセスは正常終了です. 終了コード = 0000 …正常終了した® R>child masm.exe child; 回…再びmasm.exe にパラメータを与えて起動⑨ プロセス終了コード表示プログラム Ver.1.1 Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 Copyright (C) Microsoft Corp 1981, 1988. All rights reserved. *C … 処理の途中で ctrl-C を入力する (ii) 49342 + 147872 Bytes symbol space free 子プロセスの実行を終了しました. 子プロセスは正常終了です. 終了コード = 000B … 終了コードが異なる① R>child dump.com child.com 回…子プロセスとして dump.com にパラメータを与えて起動 ⑫ プロセス終了コード表示プログラム Ver.1.1 Dump Version 2.1 00000000 8D 26 4C 04 8D 16 FF 01-B4 09 CD 21 BE 82 00 8A .2../tR.>..2x.. ツ.}. t.模 =E..Qv. 00000160 8F 49 97 B9 82 B5 82 DC-82 B5 82 BD 2E 0D 0A 8E 終了しました...子00000170 71 83 76 83 8D 83 5A 83-58 82 CD 24 90 B3 8F ED プロセスはS正常00000180 8F 49 97 B9 82 C5 82 B7-1C …ctrl-Cを入力③ 子プロセスの実行を終了しました 子プロセス終了メッセージ (4) 子プロセスは ctrl-C 入力による中断です. 終了コード = 0100 R>child divset.com ロ… 子プロセスとして divset.com を起動する ⑮ プロセス終了コード表示プログラム Ver.1.1 除算エラー処理ルーチンが常駐しました。 子プロセスの実行を終了しました.→ divset.com は常駐終了した⑥ 子プロセスは常駐終了です。 終了コード = 0300

⑧ 終了コードを見ると正常に終了したことが確認さ

⑨ 再び child.com の子プロセスとして masm.exe にパラメータを与えて起動する.

10 masm.exe の処理の途中でctrl-Cを入力して masm.exe を中断する.

① すると、masm.exeからは正常終了のときと異な る終了コード(000BH)が返される。ここで masm.exe は,ctrl-C入力の中断にもかかわらず AH レジスタに は00Hを返していることも確認される.

⑫ 次に、child.com の子プロセスとして dump.com にパラメータ(ファイル名)を与えて起動する。

13 dump.com の処理中に ctrl-Cを入力して dump. com を中断する.

14 すると、child.comの終了メッセージが「ctrl-C中 断」のメッセージに変わる。また、終了コードも 0100H となって ctrl-C による中断であることを表している。

15 ここで、child.com の子プロセスとして、あとで紹 介する divset.com を起動する. プログラム devset. com はメモリに常駐したまま終了するプログラムで ある

16 終了コードから、divset.com はメモリに常駐した まま終了したことが確認される.

メモリ・ブロックの操作を行う

リスト7-23 (maloc.c) およびリスト7-24 (malocsub. asm)は、ファンクション48H~4AHを用いてメモ リ・ブロックの操作を行い、メモリ管理情報の表示を 行うプログラム maloc.exe のソース・リストです。

maloc.c

リスト7-23 はプログラム maloc.exe のCソース部 分です。同リストにおいて、関数 main では最初にプロ グラム・タイトルの表示を行い、つづいて関数 mem disp によってメモリ・ブロックの操作とメモリ管理情 報の表示を行います。

関数 mem disp では, 関数(サブルーチン) func 62 を用いて、プログラム maloc.exe の PSP のセグメン ト・アドレスを得ます。 PSP のセグメント・アドレス の直前のセグメントにはメモリ管理情報が存在するの で、関数 sub eseg を用いてセグメント・アドレスを 16 バイト分だけ差し引き、そのセグメント・アドレス をもって関数 mdump によってメモリ管理情報をメモ リ・ダンプします。

次に、関数 func_4a を用いて PSP のベース・セグメ

① この場合も masm.exe から通常のメッセージが ントから 20000H バイト(セグメント 2000H)分のメモ リ・ブロックのサイズ変更を行います。ここで、もし 関数 func 4a でエラーが発生したら、エラー・メッセ ージを表示してプログラム maloc.exe をエラー・スト ップします。メモリ・ブロックのサイズ変更に成功し たら, まえのメモリ管理情報の内容と新たに作成され たメモリ管理情報の内容を、関数 mdump を用いてメ モリ・ダンプします

> 次に, 関数 func_48 を用いてメモリ・ブロックの割 り当てを要求します。ここでは、要求するメモリ・ブ ロックとして 2000H バイト(セグメント 200H)を要求 しています。ここでも, 関数 func 48 でエラーが発生 したら、エラー・メッセージを表示してプログラム maloc.exe をエラー・ストップします。もし、メモリ・ ブロックの割り当てに成功したら関数 mdump を用い て, 関数 func 48 の実行前後におけるメモリ管理情報 の表示を行います。

> 次に、関数 func 48 を用いて割り当てられたメモ リ・ブロックを関数 func 49 を用いて解放します。そ して、やはり関数 mdump を用いて、関数 func 49 の 実行前後におけるメモリ管理情報の表示を行います.

> 関数 mdump は、FAR ポインタで渡されたメモリ内 容のダンプ・リストを表示します。ここで、プログラ ム maloc.exe では 16 バイトごとのメモリ・ダンプし か必要ありませんが、この関数 mdump は、汎用的な関 数として使えるように 256 バイトごとのメモリ・ダン プにも対応しています.

> 関数 para dump は、16 バイトごとのメモリ・ダン プを行います。この関数 para dump では、メモリ・ア ドレスを FAR ポインタとして受け取り、そのアドレ スとメモリ内容の表示を行います.

malocsub.asm

リスト7-24 はプログラム maloc.exe のアセンブ リ・ソース部分です。同リストにおいて、サブルーチ ン(関数)func_62 はファンクション 62H を用いてそ のプログラムの PSP セグメントのアドレスを FAR ポインタとして DX: AX レジスタに返します.

サブルーチン func_48 は、ファンクション 48H を 用いてメモリ・ブロックの割り当てを行います。この サブルーチンでは、PSPへのポインタ(arg1)と必要 な割り当てサイズ (arg2 のパラグラフ数)を引数とし て受け取り、ファンクション 48H を実行します。得ら れたメモリの先頭のセグメント・アドレスは FAR ポ インタとして DX: AX レジスタに返します。ここで、 もしファンクション 48H でエラーが発生した場合に は DX: AX レジスタを "0" にして返します。

(リスト7-23) プログラム maloc.c ①

```
機 能: メモリブロックの操作と表示
サ ブ: malocsub.asm
生 成: masm /ML malocsub;
3: *
4: *
5: *
             cl -J -AS maloc.c malocsub
6: *
     使用方法: maloc
7: *
13: void main (void);
14: void mem_disp (void);
24: * 25: *
     関数名: main ()
    機 能: メモリ・ブロック表示関数の呼び出し Align combine brow
入 カ: なし
出 カ: なし
26: *
27: *
28: *
29: *
31: void main ()
32: {
33:
     printf (" *** メモリ・ブロック表示プログラム Ver.1.1 *** ¥n"):
     mem_disp ();
printf ("\forall n");
35:
36 .
     exit (0);
37:
38: }
39:
関数名: mem_disp()
41: *
49 . *
42: * 関数名: mem_clsp ()

43: * 機 能: メモリ・ブロックの操作と表示

44: * 入 力: なし

45: * 出 カ: なし
48: void mem_disp ()
49: {
     char far *ptr0;
50:
     char far *ptr1;
51:
     char far *ptr2;
52:
     char far *eseg;
53:
54:
55:
     printf ("¥n起動時のメモリ・ブロックの内容¥n");
     printf (**net***, **, **)
eseg = func_62 ();
ptr1 = sub_eseg (eseg, 1);
(***-1 16):
56:
57:
58:
     mdump (ptr1, 16);
     if ((eseg = func_4a (eseg, 0x2000)) == 0) {
    printf ("ファンクション 4AH でエラーが発生しました.\n");
    exit (1);
59:
60:
61:
62 .
     }
printf ("¥nファンクション 4AH を実行しました .¥n");
printf ("現時点のメモリ・ブロックの内容¥n");
63:
64:
65:
66:
     printf ("新たなメモリ・ブロックの内容¥n");
prt1 = add_eseg (eseg, 0x2000);
mdump (ptr1, 16);
67:
68:
     mdump (ptr1, 16);
69:
70:
     ptr0 = ptr1;
if ((ptr1 = func_48 (ptr0, 0x200)) == 0) {
   printf ("ファンクション 48H でエラーが発生しました、¥n");
   exit (2);
71:
72:
73:
74:
75:
     printf ("¥nファンクション 48H を実行しました .¥n");
```

```
printf ("現時点のメモリ・ブロックの内容¥n");
78:
        mdump (ptr0, 16);
printf ("新たなメモリ・ブロックの内容¥n");
ptr2 = add_eseg (ptr1, 0x200);
79:
80:
81:
        mdump (ptr2, 16);
82:
        if ((ptr1 = func_49 (ptr0)) == 0) {
    printf ("ファンクション 49H でエラーが発生しました.\n");
    exit (3);
83:
84:
85:
86:
        printf ("¥nファンクション 49H を実行しました.¥n");
printf ("現時点のメモリ・ブロックの内容¥n");
88:
 89:
         mdump (ptr0, 16);
         printf ("前のメモリ・ブロックの内容¥n");
90:
91:
         mdump (ptr2, 16);
92: }
 93:
94:
 95: *
         関数名: mdump (ptr)
96: *
          関数名: mdump (ptr)
機 能: メモリ・ダンプ (256バイト単位)
入 力: ptr · · · データ領域へのポインタ
 97: *
98: *
99: * -- 出 力: なし
100: *
102: void mdump (ptr, bytes)
103: char far *ptr;
104: unsigned int bytes;
105: {
106: char far *i;
107:
108: do {
             for (i = ptr; i < ptr + 0x100; i += 16) {
   para_dump (i);
}</pre>
109:
110:
                 if ((bytes -= 16) <= 0) {
111:
112:
                     return;
113:
114:
     ptr += 0x100;
printf ("¥n");
115:
116:
117:
         } while (bytes > 0);
121: *
         関数名: para_dump (ptr)
機 能: メモリ・ダンプ (16バイト単位)
入 カ: ptr · · · データ領域へのポインタ
出 カ: なし
122: *
123: *
124: *
125: *
126: *
127: *******
128: void para_dump (ptr)
129: char far *ptr;
130: {
         char far *i;
131:
         char c;
printf (" %04X:%04X ", FP_SEG(ptr), FP_OFF(ptr));
for (i = ptr; i < ptr + 8; i++) {
    printf ("%02X ", *i & 0x00FF);
}</pre>
132:
133:
134:
135:
136:
137:
         printf ("-");
for (;i < ptr + 16; i++) {
    printf ("%02X", *i & 0x00FF);</pre>
138:
139:
140:
         printf (" ");
141:
142 .
        for (1 = ptr; i < ptr + 16; i++) {
    c = *i;
    if (c < ' ' | | c >= 0x7F) {
143:
144:
145:
          c = '.';
146:
147:
       printf ("%c", c);
148:
149:
        printf ("\forall n");
150:
151: }
```

(リスト7-24) プログラム

malocsub.asm 1

```
1:
 2: ;
        機能:
 3:
                    メモリ・ブロック操作サブルーチン
                   48H (メモリ・ブロック像作サブルーチン
48H (メモリブロックの割り当て)
49H (メモリ・ブロックの解放)
4AH (メモリ・ブロックのサイズ変更)
62H (PSPアドレスの取得)
 4: ; ファンクション :
 5:
 6: ;
   ; 生 成: masm /ML malocsub;
 8:
 9:
10:
       .MODEL SMALL, C
11:
12:
                . CODE
13:
           ******
14:
15:
       ルーチン名: get_eseg
機 能: ESレジスタ内容の取得
func: 62H(PSPアドレスの取得)
16:
17:
        入 カ: なし
出 カ: DX ··· ESレジスタ内容
18: ;
19: ;
20: ; AX · · · 0000H
21: ;
22: :****************
23: func_62 PROC
24:
                push
                     bx
                mov ah, 62h
                                          ;Get PSP
25:
26:
                int
                        21h
               mov dx, bx
xor ax, ax
27:
28:
                       ax, ax
                     bx bx
29:
                pop
30:
                ret
31: func_62 ENDP
32:
33: ;
34: ;
36: , ルーナン名: runc_48
36: ; 機 能: ファンクション 48H の実行
37: ; func : 48H (メモリ・ブロックの割り当て)
38: ; 入 カ: arg1 … P S P へのポインタ
39: ; arg2 … 必要な割り当てサイズ(パラグラフ)
40: ; 出 カ: DX … 割り当てられたメモリの先頭のセグメント・アドレス
41: ; AX … 0000H
         ルーチン名:
35:
                   func_48
43: ;******************************
44: func_48
            PROC arg1:FAR PTR, arg2:WORD push bx
45:
46:
               push
                      es
              les
                        di, argl
47:
48:
               mov
                      dx, es
                                               ;戻り値(エラーの場合)
                        bx, arg2
49:
                mov
50:
         mov
                        ah, 48h
                                       2989 b:ファンクション 48H
51: Office Case int
                       21h
52 .
                mov
                        dx, ax
                                                ;エラーなし
           jnc
                      noerr
53:
54:
               xor
                       dx, dx
55: noerr:
56:
                xor
                       ax, ax
57:
                pop
                        es
58:
                pop
                        bx
59:
                ret
60: func_48
              ENDP
61:
62: :***
63:
        n-+v名: func_49
機 能: ファンクション 49H の実行
func : 49H (メモリブ・ロックの解放)
入 カ: arg1 ··· ESレジスタに設定するセグメント・アドレス
出 カ: DX ··· ESレジスタ内容
AX ··· 0000H
64:
65: :
66: ;
67: ;
68: ;
69: :
70: ;
71: ; ****************************
72: func_49 PROC arg1:FAR PTR
                push
73:
                      bx
74:
                push
                       es
75:
                les di, argl
76:
                xor
                       dx, dx
                                  ;戻り値(エラーの場合)
77:
                mov
                        ax, es
78 .
                inc
                       ax
                mov
                        es, ax
79:
                                        ;つぎのセグメント
```

```
80: mov ah, 49h
                                                                                          21h
                                     81:
                                                                         int
                                                                                                                                                :ファンクション 49H
                                     82:
                                                                         mov
                                                                                          dx, es
                                     83: pop
84: jnc
85: xor
                                                                                         es
noerr
                                                                                         dx, dx
                                      86: noerr:
                                      87:
                                                                        xor
                                                                                      ax, ax
                                     88: pop
89: ret
                                                                                          bx
                                      90: func_49 ENDP
                                      91:
                                     92: ;**
                                    100: :
                              101: ; AX · · · 0000H
                                  es
                                    105:
                                                                         push
                                                               les
                                                                                         di, arg1
dx, es ;戻り値
bx, arg2
ah, 4Ah
                               106:
                                    107:
                                                                         mov
                                    108:
                                    109:
                                                                         mov
                                                                                                               9673 28 mi;ファンクション 4AH
                                    110:
                                                                         int
                                                                                          noerr
        111: jnc noerr
112: xor dx, dx ; エラー発生
                      113: noerr:
                                   114: xor
115: pop
116: pop
                                                                                       ax, ax programmes ax, ax programmes ax progr
                                  117: ret
118: func_4a ENDP
                                    121: : ルーチン名: add_eseg
122: : ルーチン名: add_eseg
123: : 機 能: ESレジスタ内容の加算
124: : 入 力: arg1 ··· farポインタ
125: arg2 ··· 加算データ
126: : 出 力: DX ··· ESレジスタ内容
127: AX ··· 0000H
128: :
                                                         ルーチン名: add_eseg
                                     121:
                                     129: ;*******************************
                                                                         PROC arg1:FAR PTR, arg2:WORD push es
                                    130: add_eseg PROC
                               131:
                                                                         les
                                                                                           di, argl
                                    132:
                                                                                          dx, es
                                     133:
                                                                          mov
                                                                                          dx, arg2
                                                                          add
                                    134:
                                                                                         ax, di
                                    135:
                                                                          mov
                                    136:
                                                                                       es Re
                                                                          pop
                                     137 .
                                                                          ret
                                    138: add_eseg ENDP
                                    139:
                                     140: ;******************************
                                    142: : nーチン名: sub_eseg
143: 機能: ESレジスタ内容の減算
144:: 入力: arg1 · · · farポインタ
145: : arg2 · · · 減算データ
146: : 出力: DX · · · ESレジスタ内容
147: : AX · · · · 0000H
                                    141: ;
                                     148: ;
                                     149: :****************************
                                150: sub_eseg PROC arg1:FAR PTR, arg2:WORD 151: push es
                                                                          les
                                                                                            di, argl
                                    152:
                                                                                            dx, es
                                     153:
                                                                          mov
                                                                          sub
                                                                                      dx, arg2
                                     154:
                                     155:
                                                                          mov
                                                                                          ax, di
                                     156:
                                                                          DOD
                                                                                          es
                                     157:
                                                                          ret
                                158: sub_eseg
                                                                          ENDP
                                                                          END
                                    159:
```

サブルーチン func_49 は、ファンクション 49H を 用いてメモリ・ブロックの解放を行います。このサブ ルーチンでは ES レジスタに設定するセグメント・ア ドレス(arg1)を引数として受け取り、ファンクション 49H を実行します。 得られた新しいセグメント・アド レスは FAR ポインタとして DX: AX レジスタに返 します。ここでも、もしファンクション 49H でエラー が発生した場合には DX: AX レジスタを "0" にして 返します。

サブルーチン func_4a はファンクション 4AH を用いてメモリ・ブロックのサイズ変更を行います。このサブルーチンでは、メモリ領域の先頭アドレス (arg1)と必要な割り当てサイズ(arg2)を引数として受け取り、ファンクション 4AH を実行します。得られたセグメント・アドレスの内容は FAR ポインタとして DX: AX レジスタに返します。ここでも、もしファンクション 4AH でエラーが発生した場合には DX: AX レジスタを "0" にして返します。

サブルーチン add_eseg は、FAR ポインタ(セグメント・アドレス)の加算を行います。このサブルーチンでは、FAR ポインタ(arg1)にセグメント値(arg2)を加算し、その結果を FAR ポインタとして DX: AXレジスタに返します。

サブルーチン sub_eseg は、FAR ポインタ(セグメント・アドレス)の減算を行います。このサブルーチンでは、FAR ポインタ(argl)からセグメント値(arg2)を減算し、その結果を FAR ポインタとして DX: AXレジスタに返します。

◆ 生成方法

プログラム maloc.exe は、以下の手順で分割アセン ブル/コンパイルして作成します

masm /ML malocsub;

cl -J -As maloc.c malocsub

◆ 実行サンプル

リスト7-25 は作成したメモリ管理情報表示プログラム maloc.exe の実行例を示しています.

- ① プログラム maloc.exe を起動する.
- ② このメモリ・ブロックは、パラグラフの 4A21H から 1184H だけ、すなわち、

4A21H + 1184H = 5BA5H

までのパラグラフ(絶対番地の5BA50Hまで)がプログラム maloc.exe に割り当てられていることになる.

- ③ 次にファンクション 4AH が実行され、20000H バイトだけのメモリ・ブロックのサイズ変更が行われると、パラグラフ 4A21H からのメモリ・ブロックは20000H バイトに切り詰められた。
- ④ メモリ管理情報の第1バイトが5AHとなり、このメモリ・ブロックが最後のメモリ・ブロックであることが確認される。
- ⑤ PSPの先頭アドレスが 0000H となってフリー領域となっていることが確認できる.
- ⑥ メモリ管理情報のセグメント値6A21Hから35DEHがフリー領域であり、メモリの上限がパラグラフ9FFFHであることが確認される。
- ① ファンクション 48H の実行によってセグメント 4A21H から 2000H バイトのメモリ・ブロックが割り

[リスト7-25] プログラム maloc.exe の実行例

R>maloc 回… プログラムの起動① *** メ モ リ ・ ブ ロ ッ ク 表 示 プ ロ グ ラ ム Ver . 1 . 1 *** 起動時のメモリ・ブロックの内容 4A20:0000 4D 21 4A 84 11 A1 16 00 - A3 E3 0B A1 0A 00 A3 E5 M!J.... ーこのメモリ·ブロックはパラグラフ 4A21+1184=5BA5H まで割り当てられている ② ファンクション 4AH を実行しました. このメモリ・ブロックは20000Hバイトの大きさに切り詰められた③ 新たなメモリ・ブロックの内容 パラグラフ6A21+35DE=9FFFHまでRAMが存在⑥ 6A21:0000 5A 00 00 DE 35 0B C0 75 - 04 2B C0 EB 04 0E E8 41 Z...5..u.+....A 新たなメモリ・ブロックの内容 6C22:0000 5A 00 00 DD 33 5E 5F 8B - E5 5D CB 55 8B EC 56 8B Z...3 _...].U..V. —フリー·メモリがパラグラフ 33DDH まで減っている ⑧ ファンクション 49H を実行しました. このメモリ・ブロックの内容 このメモリ・ブロックを開放したので 0000H となる ⑨ 現時点のメモリ・ブロックの内容 このメモリ・ブロックを開放したので0000Hとなる⑨ 6A21:0000 4D 00 00 00 02 0B C0 75 - 04 2B C0 EB 04 0E E8 41 M....u.+....A 前のメモリ・ブロックの内容 6C22:0000 5A 00 00 DD 33 5E 5F 8B - E5 5D CB 55 8B EC 56 8B Z...3 _..].U..V. 一この部分は変更されない ⑩ R>

当てられた.

⑧ すると、最後のメモリ管理情報の示すフリー・メモリがパラグラフ33DDHに減っている。

③ 次に、ファンクション 49H の実行によって ①で得られたメモリ・ブロックを解放すると、そのメモリ・ブロックがフリー・メモリ(0000H)に変わる。

⑩ しかし、最後のメモリ管理情報に変化は生じない。 これは、このメモリ領域がファンクション 49H によって解放されたため、すでにメモリ管理情報ではなくなっているからである。

除算エラーを検出する

リスト7-26 (divset.asm)は、除算エラー割り込み (INT OOH)のベクタを横取りし、除算エラーが発生した場合にエラー・メッセージとエラーの発生したアドレスを表示する常駐型プログラム divset.com のアセンブリ・ソース・リストです。

divset.asm

同リストにおいて、プロシージャ div set は、プロ

(リスト7-26) プログラム divset.asm ①

```
1:
 9.
       機能:
                 除算エラー割り込みのベクタを横取りする
 3:
                 の2H(文字の出力)
09H(文字列の出力)
25H(割り込みベクタの設定)
 4: :
       ファンクション :
 5.
 6:
                 31H (プロセスの常駐終了)
                masm /ML divset;
link /NOI divset;
       生 成:
 8:
 9:
                 exe2bin divset divset.com
10:
11:
12:
13: CODE SEGMENT
14:
             ASSUME
                   CS:CODE, DS:CODE
15:
   :***************
16:
               div_set
除算エラー処理ルーチンのベクタ設定
       ルーチン名:
17:
       機能:
func:
18:
                19:
20: ;
21:
                31H(プロセスの常駐終了)
       入 カ: なし
22:
          カ:
        出
                    · 終了コード 00H (エラーなし常駐終了)
23:
                AL
24: :
25: ;****************
             ORG
26:
                    100h
27:
28: div_set
             PROC
                    NEAR
29:
             push
                    cs
30:
             pop
                    ds
31:
              lea
                    dx, open msg
                    ah, 09h
32:
             mov
                                     ;プログラム・タイトル表示
33:
              int
                    21h
              lea
                    dx, int_0 ah, 25h
35:
             mov
                    al, 00h
             mov
37:
              int
                    21h
                                     ;ベクタ・セット
38:
                    dx, tail
              1ea
39 .
             mov
                    cl, 4
40:
              shr
                    dx, cl
                                     ;常駐パラグラフ
              inc
                    dx
41:
42:
             mov
                    ah, 31h
43:
             xor
                    al, al
44:
             int
                    21h
                                     ;常駐終了
45: div set
             ENDP
46:
47:
48: ;
49:
       ルーチン名: int_0
               除算エラーの発生アドレスを表示
50:
        機 能:
51:
        func : 09H(文字列の出力)
52:
       入力: なし
53:
        出
           力
               なし
54: ;
55: :
56: int_0
             PROC
                    FAR
57:
              push
                    ax
58:
              push
                    CX
59 .
              push
                    dx
```

グラム・タイトルを表示したのち、ファンクション 25H を用いて INT OOH(除算エラー割り込み)に対し てプロシージャ int_O のエントリ・アドレスを登録し ます。

そして、プログラム divset.com の最終セグメントの 計算を行って DX レジスタに設定し、ファンクション 31H によってプログラム divset.com をメモリに残し たまま常駐終了します。

そのあとに、ユーザ・プログラム内で除算エラー(0 で除算)が発生すると、INTOOHの割り込みが発生し プロシージャ int_0 に制御が移ります。プロシージャ int_0 では、すべてのレジスタを退避したのちエラー・メッセージを表示し、そのあとにスタックに積まれている戻り番地を参照してエラーの発生したアドレスの表示を行います

プロシージャ put_ax は AX レジスタの内容を 16 進表示します。同様にプロシージャ put_al は AL レ ジスタの内容を 16 進表示し、プロシージャ put_1 は AL レジスタ下位 4 ビットを ASCII コードに変換し て 16 進数で表示します。

(リスト7-26) プログラム divset.asm ②

```
60:
                  push
                       hp
61 .
                  push
                           ds
62.
63.
                  mov
                           bp. sp
                           bp, 10
64:
                  add
65:
                  push
                           CS
                           ds
66 .
                  DOD
67 .
                  lea
                           dx, err_msg1
                           ah. 09h
68:
                  mov
                                                     :エラー
                           21h
                                                                   +
69.
                  int
                           ax, [bp + 2]
                                                     :セグメント
70:
                  mov
71 .
                  call
                           put_ax
                           dx, err_msg2
72:
                  100
                           ah. 09h
73.
                  mov
                           21h
                                                     ;コロン表示
74:
                  int
                           ax. [bp + 0]
                                                     :オフセット
75.
                  mov
76:
                  call.
                           put_ax
77:
                  lea
                           dx, err_msg3
                           ah. 09h
78 .
                  mov
                           21h
79:
                  int
                           ds
80:
                  DOD
81:
                  pop
                           bp
82:
                  pop
                           dx
83:
                  DOD
                           CX
84:
                  pop
85:
                  iret
86:
    int_0
                  ENDP
87
88:
89:
90:
          ルーチン名:
                     put_ax
91 .
          機
               能:
                     AXの内容を表示
                     AX · · · 16進数 (2バイト)
92:
          入
               力:
93:
          出
               カ
                     なし
94 .
95:
96: put_ax
                  PROC
97
                  push
                           ax
98:
                  push
                           cx
99:
100:
                  push
                           ax
101:
                  mov
                           al. ah
102:
                  call
                           put_al
                                                 :上位バイト
103:
                  pop
                           ax
                           put_al
                                                 :下位パイト
104:
                  call
105:
106:
                  pop
                           CX
107
                  pop
                           ax
108:
                  ret
109:
     put_ax
                  ENDP
110:
111:
112:
          ルーチン名: put_al
113:
              能: ALレジスタの表示
力: AL・・・16進数 (1バイト)
          機
114:
          入
115:
          出
               カ: なし
116:
117:
118: ; **
```

(リスト7-26) プログラム divset.asm ③

```
119: put al PROC
 120:
                  push
                         ax
 121:
                  push
                         cx
 122:
 123:
                  push
 124:
                          c1, 4
                  mov
 125:
                          al,
                  shr
                             cl
                 call
 126:
                          put1
 127:
                  pop
                          ax
                 call
 128:
                         put1
 129:
                  pop
 130:
                          cx
                 pop ax
 131:
 132:
                  ret
 133: put al
                 ENDP
 134
 135:
 136:
 137:
           ルーチン名:
                     put_1
 138:
           機 能:
                     1桁 16進数を表示
           func :
 139:
                    02H(文字の出力)
           入 力:
 140:
                     AL · · · 16進数 (1桁)
 141:
              力:
                     なし
 142:
 143: ; ***
 144: put1
                  PROC
 145:
                  push
 146:
                  push
                          dx
                  and
                          al, 0Fh
 147:
 148:
                  cmp
                          al, 0Ah
 149:
                  ib
                          num
 150:
                  add
                          al, 07h
 151: num:
                          al, '0'
 152:
                  add
 153:
                  mov
                          dl, al
 154:
                  mov
                          ah, 02h
 155:
                  int
                          21h
                          dx
 156 .
                  DOD
 157:
                  pop
                          ax
 158:
                  ret
                 ENDP
 159: put1
 160:
 161: ;*
 162:
         データ名: open_msg
機 能: プログラム・タイトル
 163: ;
 164:
 165:
           データ名:
 166:
                     err_msg(n)
 167:
          機
              能:
                    エラー・メッセージ
 168: ;
 169: ;*******
                          ODh, OAh, '除算エラー処理ルーチンが常駐しました。
ODh, OAh, 'S'
 170: open_msg
                  DB
 171:
                  DB
 172: err_msg1
                          0Dh, 0Ah, 07h, 'プログラムの内部エラーです.'
                  DB
                          ODh, OAh, 'アドレス ', 'S'
 173:
                  DB
                              '$'
 174: err_msg2
                  DB
                          1:1,
                          'において 0 で除算をしました.'
 175: err_msg3
                  DB
 176:
                  DB
                          0Dh. 0Ah. 'S'
 177: tail
                          NEAR
                  LABEL
 178: CODE
                  ENDS
 179:
                          div_set
                  END
```

div0.asm

リスト7-27 (div0.asm) は、除算エラーを発生するプログラム div0.exe のソース・プログラムです。

同リストにおいて、プロシージャ divO はプログラム・タイトルの表示を行ったのち、BL レジスタに"0"を設定して故意に BL レジスタでの除算を行って除算エラーを発生させています。

そのあとは、除算エラー処理ルーチン(リスト7-26 のプロシージャ int_O)から正常に制御が戻ったことを確認するために、プログラム終了の表示を行ってフ

ァンクション 4CH を用いてプログラム div0.exe を正常終了します。

この除算エラーを発生するプログラムは、C言語で記述することも可能なのですが、MS-Cではコンパイルされたプログラムの実行時に独自の除算エラー処理ルーチンを登録するため、このようにアセンブリ言語で記述しました。

◆ 生成方法

プログラム divset.comは,次の手順でアセンブル/ リンクして作成します。 (リスト7-27) プログラム div0.asm

```
2:
 3:
                     除算エラーを発生する
                     09H(文字列の出力)
4CH(プロセスの終了)
masm /ML div0;
 4:
 5 .
 6:
         4
               成
                     link /NOI div0;
 8 .
 9.
                 . MODEL
                         SMALL
 10:
                 STACK
                         100h
 11.
                 CODE
 12.
13:
 14:
          ルーチン名:
                    divo
 15.
          機
                    除算エラーの発生
16.
             能
                    の9H (文字列の出力)
4CH (プロセスの終了)
17:
          func
18.
19:
              71 :
                    なし
         出
             力:
                    AL
                           終了コード (00H = エラーなし)
20:
 21 .
 22:
 23:
                 PROC
    divo
                         NEAR
24 .
                 push
                         CS
                         ds
 25:
                 DOD
 26:
                 lea
                         dx. open msg
 27:
                         ah, 09h
                 mov
                                              ;プログラム・タイトル表示
 28:
                         21h
                 int
 29:
                         bl, 0 (menduatria
                 mov
 30:
                 div
                         bl
                                              :0で除算
                                              されたペクタ番号に対応する
                         dx, close_msg
31:
                 lea
                         ah. 09h
 32:
                 mov
 33:
                         21h
                                              :プログラム終了表示
                 int
                         ah, 4Ch
34:
                 mov
 35:
                         al. al
                 xor
 36:
                 int
                         21h
                                              ;プログラム終了
 37: div0
                 ENDP
 38:
 39:
 40:
          データ名:
 41:
                    open_msg
 42:
          機 能:
                    プログラム・タイトル
 43:
 44:
          データ名
                    close msg
              能:
 45:
                    終了メ
                         ッセ
 46:
 47:
                         ØDh, ØAh, '除算エラー発生プログラム Ver.1.]'
ØDh, ØAh, ØDh, ØAh, '$'
 48:
    open_msg
                 DB
 49:
                 DB
                              0Ah, 陈
                         ØDh,
 50:
    close_msg
                 DB
                                   '除算エラープログラムを終了します.'
                         ØDh,
 51
                 DB
                         divø
52:
                 END
```

masm /ML divset;

link /NOI divset;

exe2bin divset divset.com

プログラム divset.com は、プログラム・サイズが小さく、メモリに常駐するため、COM モデルとして作成します。

プログラム div0.exe は、次の手順でアセンブル/リンクして作成します。

masm /ML divO;

link /NOI divO;

(div0.exe は COM モデルにしない)

◆ 実行サンプル

リスト7-28 は、プログラム divset.com および div0. exe の実行例を示しています。

- ① まず, プログラム divset.com を起動して除算エラー処理ルーチンをメモリ内に常駐させる.
- ② ここで、div0.exe を起動し除算エラーを発生させる.
- ③ div0.exe のプログラム・タイトルが表示され、div0.exe が正常に起動されたことが確認できる。
- ④ 除算エラーが発生し、INT OOH 割り込みが実行される。INT OOH 割り込みでは、除算エラー処理ルーチン(プロシージャ int_O)に制御が移り、そのエラー・メッセージとエラーの発生したアドレスの表示が行われる。
- ⑤ 除算エラー処理ルーチン(int_0)での処理が終わると,除算エラーを発生したプログラム div0.exe に制御が戻り,プログラム div0.exe の終了メッセージが表

〔リスト7-28〕 プログラム divset.com と div0.exe の実行例

R>divset 回…プログラムの起動(メモリに常駐)①

除算エラー処理ルーチンが常駐しました。

R>div0 回…プログラムの起動②

除算エラー発生プログラム Ver.1.1 → div0.exe からのメッセージ③

ブログラムの内部エラーです. アドレス 4A60:000E において 0 で除算をしました.

除算エラープログラムを終了します. → (divO. exe に処理が戻っている⑤)

R>

示されて正常に復帰したことが確認できる.

割り込みエントリ・アドレスを表示する

リスト7-29 (gint.c) およびリスト7-30 (gintsub.asm) は、指定されたベクタ番号に対応する割り込みエントリ・アドレスを読み出して表示するプログラム gint. exe のソース・リストです。

• gint.c

リスト7-29 はプログラム gint.exe の C ソース部分です. 同リストにおいて, 関数 main では最初にプログラム・タイトルを表示したのち, コマンド・ライン・パラメータの解析を行います.

除算エラーの発生(4)

パラメータの解析では、まずパラメータの個数をチェックし、もしベクタ番号が指定されていなければプログラム gint.exe の使用方法を表示してエラー・スト

● MS-DOS 標準のコントロール・キャラクタ ●

MS-DOS では、ctrl キーと同時に各種のキーを押すことによって、いろいろな機能を実行することができます。この各種のキー入力をコントロール・キ

ャラクタと呼んでいます。表Bは、MS-DOS標準の コントロール・キャラクタの一覧です。

(表B)

標準コントロール・キャラクタ

操	作	機能
ctrl-	+C	現在実行中のプロセスを中断する
ctrl-	+H	コマンド・ラインの最終文字を除去し、画面から文字を消去する(BS)キーと等価)
ctrl-	+[]	コマンド・ラインの継続、論理行を拡張する
ctrl-	+P	プリンタへのエコー出力の開始/終了(トグル)
ctrl-	+N	ctrl+P と等価
ctrl-	+S	画面出力の一時中止(任意のキー・インにより再開)
ctrl-	+X	コマンド・ラインの取り消しを行い、新しいコマンドの入力を可能にする

(リスト7-29) プログラム gint.c

```
2: *
                       ベクタ・アドレスの表示
   3: *
          機
                 能:
                       gintsub.asm
   4 . *
                J: gintsub.asm
成: masm /ML gintsub;
cl -J -AS gint.c gintsub
法: gint <ベクタ番号>
          牛
   5: *
   6: *
          使用方法:
   8: *
   9:
  10: #include <stdio.h>
  11: #include
                  <string.h>
  12: #include
                   <dos.h>
  13:
                      char **);
  14: void main (int,
  15: void int_msg (int, int, int);
16: char far *func_35 (int); /* ベクタ・アドレスの取得 */
  17: /*********************
  18:
           関数名:
                      main (argc, argv)
  19: *
           機
                能: 力:
                      ベクタ番号の読み出し
int argc
  20: *
                      int argc · · · · コマンドライン・パラメータの数char *argv[] · · · · · パラメータ文字列へのポインタ
  21:
  22:
  23: *
                力:
  24: *
  25: ***
  26: void main (argc, argv)
  28: char **argv;
  27: int argc;
  29: {
           char far *ptr;
  30:
  31:
           int n; no execute A execute Hotel Ka Follows
  32:
           printf ("¥n *** 割り込みベクタ表示プログラム Ver.1.1 ***¥n¥n");
  33:
           if (argc != 2) {
    printf ("使用法: gint ベクタ番号 ¥n¥n");
  34:
  35:
               exit (1);
  36:
  37:
           sscanf (*++argv, "%x", &n);
  38:
           ptr = func_35 (n);
int_msg (n, FP_SEG (ptr), FP_OFF(ptr));
printf ("\forall n");
  39:
  40:
  41:
           exit (0);
  42:
43:
  44:
  45:
  46:

    関数名:
    int_msg (n, seg, off)

    機能:
    ベクタ番号と割り込みアドレスの表示

    入力:
    n ・・ベクタ番号

    seg・・・セグメント・アドレス

  47:
  48:
  49:
  50:
                      off ··· オフセット・アドレス
  51:
  52:
            出力:
                       なし
  53: *
  54: *******************************
  55: void int_msg (n, seg, off)
  56: int n, seg, off;
  57 .
           58:
  59:
  60: }
```

ップします。コマンド・ライン・パラメータにベクタ 番号が指定されていれば、その番号を 16 進数とみなし てライブラリ関数 sscanf を用いて変数 n に格納しま す。

次に、関数(サブルーチン)func_35を用いて、指定されたベクタ番号に対応した割り込みエントリ・アドレスを読み出し、その結果を FAR ポインタとして受け取ります。そして、その返された FAR ポインタ(割り込みエントリ・アドレス)をセグメント部とオフセット部に分解し、関数 int_msg に渡してアドレスの表示

を行います。

関数 int_msg では、引数として渡されたベクタ番号と、割り込みエントリ・アドレスを表示します。ここで割り込みエントリ・アドレスは、セグメント:オフセットの形式で表示します。

gintsub.asm

リスト7-30 はプログラム gint.exe のアセンブリ・ソース部分です. 同リストにおいて, サブルーチン(関数) func 35 は, ファンクション 35H を用いて arg1 で指

「リスト7-30〕 プログラム gintsub.asm

9. 3: 割り込みベクタ取得サブルーチン 35H (ベクタ・アドレスの取得) 4: ファンクション : 成: masm /ML gintsub; 5: 6: 7. Q. .MODEL SMALL, C 9: CODE 10: 11: ルーチン名: 12: func 35 機能: ベクタ・アドレスを返す 35H(ベクタ・アドレスの取得) arg1 ・・ベクタ番号 13. 14. func 入 力: 15: DX: AX ··· 割り込み処理アドレス 16. 17: ; 18. 19: func_35 PROC arg1:PTR es 20: nush 21: mov ax, arg1 22. mov ah, 35h ;ファンクション35H 23: int 21h 24 . mov dx, es 25: mov ax, bx 26: pop es 27. ret FNDP 28: func_35 29: END

〔リスト7-31〕プログラム gint.exe の実行例

R>gint 5 回…ベクタ番号5を指定してプログラムを起動①

*** 割り込みベクタ表示プログラム Ver.1.1 ***

割り込みアドレス

0005 (5)

ØFDB: 0853 → 割り込み処理アドレスに注目 ②

R>tm 回…時間表示プログラム (tm.com) の起動. COPY キー入力に対応した INT 05H のベクタが書き換えられる ③

時間表示プログラムが常駐しました. 時間を表示する際にはCOPYキーを押して下さい

R>girit 5 回…再びベクタ番号5を指定してプログラムを起動 ④

*** 割り込みベクタ表示プログラム Ver.1.1 ***

ベクタ番号

0005 (5)

割り込みアドレス ···· 4B06:0123 -

割り込み処理アドレスが変更された(5)

R>

定されたベクタ番号に対応した割り込みエントリ・ア ドレスを読み出し、そのアドレスを FAR アドレスと して DX: AX レジスタに返します.

プログラム gint.exe は、次の手順で分割アセンブ ル/コンパイルして作成します。

masm /ML gintsub;

cl -J -As gint.c gintsub

実行サンプル

リスト7-31は、割り込みエントリ・アドレス表示プ ログラム gint.exe の実行例を示しています.

- ① まず、パラメータとしてベクタ番号に5を指定し てプログラム gint.exe を起動する.
- ② ここで、表示された割り込みエントリ・アドレス 0FDB: 0853 に注目.
- ③ 次に、すでに紹介した時刻表示プログラム tm. com を起動する. プログラム tm.com では, COPY キ 一の機能を横取りするため、ベクタ番号5の割り込み エントリ・アドレスを書き替える。
- ④ 再び割り込みエントリ・アドレス表示プログラム gint.exe に対し、ベクタ番号5を指定して起動する。
- ⑤ ここで割り込みエントリ·アドレスが 4B06:0123 に変更されている.

7-4-

ディスク/ファイルの操作

ディスクのリセット/ カレント・ドライブの変更を行う

リスト7-32 (dres.c) およびリスト7-33 (dressub.asm) は、ディスクのリセット (ディスク・バッファのフラッシュ) およびカレント・ドライブの変更を行うためのテスト・プログラム dres.exe のソース・リストです。

また、同プログラムでは、そのシステムで定義されている論理ドライブ数(config.sys ファイル内の LAS-TDRIVE コマンドで指定)の表示も行います。

dres.c

リスト7-32 はプログラム dres.exe の C ソース部分です. 同リストにおいて, 関数 main では最初にプログラム・タイトルを表示したのち, コマンド・ライン・パラメータの解析を行います.

パラメータの解析では、もしコマンド・ラインでド

ライブの指定(カレント・ドライブの変更)がされていれば、そのドライブ名をドライブ番号に変換します。 もし、ドライブの指定がなければ関数(サブルーチン) func_19 を用いてカレント・ドライブ番号の読み出し を行い、そのドライブ番号を変数 drv_num に格納し ます。

これらのパラメータの解析が終わったら,関数 func_Oe にドライブ番号 drv_num を渡してカレント・ドライブの選択を行います。そして、関数 func_Oe からは論理ドライブ数が返されるので、その論理ドライブ数(ドライブ名)の表示を行ったのち、関数 func_Od を用いてディスクのリセットを行い、ディスク・バッファをフラッシュします。

dressub.asm

リスト7-33 はプログラム dres.exe のアセンブリ・ソース部分です。同リストにおいて、サブルーチン(関数) func_19 は、ファンクション 19H を用いてカレント・ドライブ番号の読み出しを行い、その読み出されたカレント・ドライブ番号を AX レジスタに返しま

(リスト7-32) プログラム dres.c

```
3: *
       機
             能:
                  ディスクのリセットとカレント・ドライブの変更
       +
             ブ:
                  dressub.asm
4: *
                  masm /ML dressub;
cl -J -AS dres.c dressub
            ьt ·
5. *
       4
6 . *
                  dres [<d:>]
7: *
       使用方法:
9: ****************
              <stdio.h>
10: #include
11.
12: void main (int, char **);
13: void func_0d (void);
                              /* ディスクのリセット
                              /* ドライブの選択 *//* カレント・ドライフ
14: int func_0e (int);
                                           ドライブ番号の取得 */
        func 19 (void);
15:
   int
16: /***
17:
        関数名:
                 main (argc, argv)
18: *
        機能.
19: *
                 int argc ····· コマンドライン・パラメータの数 char *argv[] ···· パラメータ文字列へのポインタ
20:
21: *
22:
                  なし
23: *
24: *****
25: void main (argc, argv)
26: int argc:
27: char **argv;
28:
29:
       int drv_num;
30:
       printf ("\mathbf{n} *** ディスク・リセット・プログラム Ver.1.1 ***\mathbf{n}");
31:
32:
       drv_num = 0;
       if (argc != 1) {
33:
           drv_num = toupper (**++argv) - 'A';
34:
35:
       } else {
           drv_num = func_19 ();
36:
37:
       drv_num = func_0e (drv_num);
38:
       printf ("論理ドライブ数 = %d 台 (%cドライブ) ¥n", drv_num, drv_num + '@');
39:
40:
       func 0d ();
41:
       exit (0);
42:
43:
```

(リスト7-33) プログラム

```
2: ;
                 ディスク管理サブルーチン
3:
            能·
      プァンクション: ODH (ディスクのリセット)
OEH (ドライブの選択)
4: ;
 5:
      19日(カレント・ドライブ番号の呼び出し)
6: ;
           成:
               masm /ML dressub;
8:
9:
10:
             . MODEL SMALL, C
11:
              . CODE
12:
   13: ;
       ルーチン名: 機能:
14: ;
                func_19
              カレント・ドライブ番号の取得
15:
      func : 19H (カレント・ドライブ番号の読み出し)
入 カ: なし
16: ;
17.
18:; 出力: AX・・・ドライブ番号 (00H=A, 01H=B, ・・・)
19: ;
21: func_19
             PROC
22:
             mov
                    ah. 19h
23.
              int
                    21h
             xor
                   ah, ah
24:
25.
             ret
             ENDP
26: func_19
27.
28: :************************
29:
       n-+ン名: func_0e
機 能: ドライブの選択
func : 0EH(ドライブの選択)
入 カ: arg1 · · · ドライブ番号
出 カ: AX · · · 論理ドライブ数
30 .
31:
32: ;
33.
34: :
35:
36: :*************************
   func 0e PROC arg1:WORD
37:
                    dx, arg1
ah, 0Eh
38:
             mov
39 .
             mov
40:
              int
                    21h
41:
             xor
                    ah, ah
42.
              ret
   func_0e
             ENDP
43:
44:
45:
46:
       ルーチン名: func 0d
47:
                ディスク・リセット
48:
       機
          能:
49: ;
       func :
               ODH (ディスクのリセット)
       入 力: 出 力:
                なし
50:
51:
52:
53:
             PROC
54:
   func_0d
55:
                     ah, ØDh
             mov
56:
              int
                    21h
57
              ret
58:
   func 0d
              ENDP
             END
```

+

サブルーチン func_Oe は、ファンクション 0EH を 用いて引数 argl で指定されたドライブ番号のドライ ブをカレント・ドライブに変更します。

サブルーチン func_Od は,ファンクション 0DH を 用いてディスクのリセットを行い,ディスク・バッフ ァのフラッシュを行います.

◆生成方法

プログラム dres.exe は、次の手順で分割アセンフル/コンパイルして作成します。

masm /ML dressub;

cl -J -As dres.c dressub

◆ 実行サンプル

リスト7-34 はディスク管理のテスト・プログラム dres.exe の実行例を示しています.

- ① まず、dir コマンドを用いてドライブ B をアクセスする.
- ② 再び dir コマンドを用いてドライブ B をアクセスする. すると、ここではディスク・バッファの効果で、実際のディスクへのアクセスは行われずバッファの内容が表示されることになる.
- ③ ここでプログラム dres.exe を実行する. これによ

[リスト7-34] プログラム dres.exe の実行例

R>dir b: 回…ドライブBのアクセス①

ドライブ B: のディスクのボリュームラベルはありません・ディレクトリは $B\!:\! \Psi$

PRO <DIR> 88-12-06 16:17 1 個のファイルがあります. 1080320 バイトが使用可能です.

R>dir b: 回… 再びドライブ B のアクセス ② (ドアを閉めているのでディスクはアクセスされない)

ドライブ B: のディスクのボリュームラベルはありません. ディレクトリは B:¥

PRO <DIR> 88-12-06 16:17 1 個のファイルがあります. 1080320 バイトが使用可能です.

R>dres 回…プログラムの起動③

*** ディスク・リセット・プログラム Ver.1.1 ***

R>dir b: 回…再びドライブBのアクセス(ドアは閉めたまま)⑤

ドライブ B: のディスクのボリュームラベルはありません. ディレクトリは B:¥

PRO <DIR> 88-12-06 16:17 1 個のファイルがあります・ 1080320 バイトが使用可能です.

R>dres b: 回…パラメータを指定する⑥

*** ディスク・リセット・プログラム Ver.1.1 ***

論理ドライブ数 = 26 台 (Zドライブ)

B> - カレント・ドライブが変更される

ってディスク・バッファはフラッシュされる.

- ④ プログラム dres.exe では、そのシステムで定義されている論理ドライブ数が表示される。この場合は、config.sys ファイル内に LASTDRIVE コマンドを用いて指定したドライブ名 "Z" が表示される。
- ⑤ 再び dir コマンドを実行する、ここでは、プログラム dres.exe によってディスク・バッファがフラッシュされているので、実際にディスクへのアクセスが行われる.
- ⑥ プログラム dres.exe にドライブ名を指定して起動する.
- ① すると、カレント・ドライブが指定したドライブ に変更される。

ディスク情報を得る

リスト7-35 (getd.c) およびリスト7-36 (getdsub. asm) は, 指定されたドライブのセクタ数やクラスタ数などディスクに関する情報を表示するプログラム

getd.exe のソース・リストです.

getd.c

リスト7-35 はプログラム getd.exe の C ソース部分です。同リストにおいて、構造体_DSK はファンクション 36H から各レジスタに返されるディスク情報を格納するデータ領域の構造を定義します。

関数 main では、最初にプログラム・タイトルを表示したのち、コマンド・ライン・パラメータの解析を行います。パラメータの解析では、コマンド・ラインでドライブ名が指定されていれば、そのドライブ名をドライブ番号に変換します。もし、ドライブ名が省略されていれば、関数(サブルーチン)func_19 を用いてカレント・ドライブのドライブ番号を取得して変数 drv num に格納しておきます。

これらのコマンド・ラインのパラメータ解析が終わったら、次に関数 dsk_read にそのドライブ番号 drv_num を引数として渡して、ディスク情報の取得と表示を行います。

関数 dsk read では、まずディスク情報を格納する 体中のメンバ idptr に格納します。 ための構造体宣言を行って, そのデータ領域を確保し ます、次に、関数 func 36 に指定されたドライブ番号 と構造体へのポインタを渡し、ディスク情報を構造体 中の各メンバに読み出します.

ここで、ドライブの指定が間違っているなどのエラ ーが発生すると、構造体中のメンバ ax に 0FFFFH が 返されるので、その場合はエラー情報を表示してプロ グラム dres.exe をエラー・ストップします。もし、エ ラーがなければ関数 func lc にドライブ番号を渡し、 ディスクの FAT-ID へのポインタを読み出して構造

これらの処理によって、すべてのディスク情報が得 られたことになるので、関数 disk msg にドライブ番 号と構造体へのポインタを渡してディスク情報の表示 を行います。

関数 disk msg では、指定されたドライブ番号およ びディスク情報の格納されている構造体へのポインタ から、あらかじめディスク容量や残り容量の計算を行 ったり、FAT-IDへのポインタから FAT-ID を読み込 んで各変数に設定し、そのあとでディスクの各情報の 表示を行います.

(リスト7-35) プログラム getd.c ①

```
3: *
                              能:
                                             ディスク・データの表示
                                ブ: getdsub.asm
   4: +
                                             masm /ML getdsub;
                              成:
                                             cl -J -AS getd.c getdsub
   6: *
                  使用方法:
                                             getd [<d:>]
  8: *
  9: *******
                                       10: #include <stdio.h>
11:
13: *
                    構造体: _DSK
機 能: ディスク・データ構造の定義
14: *
15: *
16: *
18: typedef struct _DSK {
 19.
                 unsigned int ax;
                                                                       /* 1クラスタあたりのセクタ数 */
                                                                     /* 使用可能なクラスタ数 */
/* 1セクタあたりのバイト数 */
20:
                  unsigned int bx;
                  unsigned int cx;
21 .
                 unsigned int dx; /* 1 F 5 1 7 0 1 2 2 2 4 / FAT ID \ 0 \ \pi 4 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7 \ \ 7
22:
                                                                        /* 1ドライブあたりのクラスタ数 */
23.
24: } DSK;
25:
26: void main (int, char **);
27: void dsk_read (int);
33: *

    関数名: main (argc, argv)
    機能: コマンドライン・パラメータの解析
    入力: int argc ・・・・ コマンドライン・パラメータの数 char *argv[]・・・・ パラメータ文字列へのポインタ

34:
35: *
36: *
37: *
38: *
                    出一力: なし 山東西 大田
39: *
40: ***************
41: void main (argc, argv)
42: int argc:
43: char **argv;
44: {
45:
                int drv_num;
46:
         printf ("\n *** ディスク情報表示プログラム Ver.1.1 ***\n\n");
47:
                 drv_num = 0;
if (argc != 1) {
48:
49:
                     drv_num = toupper (**++argv) - 'A';
else {
50:
51:
                     drv_num = func_19 ();
 52:
53:
                dsk_read (drv_num);
printf ("\u00e4n");
54:
55:
          exit (0);
56:
```

(リスト7-35) プログラム getd.c ②

```
57: }
 58:
 59:
 60: *
                                       dsk_read (drv_num)
 61: *
                   機 能: ディスク情報の取得と表示
入 カ: drv_num ····ドライブ番号
 62: *
 63: *
                                                            man and de MA
 64: *
                          カ: なし
 65: *
 66: **
 67: void dsk_read (drv_num)
 68: int drv_num;
69: {
  70:
                 DSK disk data;
 71:
                func_36 (drv_num + 1, &disk_data);
if (disk_data.ax == 0xFFFF) {
    printf ("ドライブの指定が無効です.¥n");
    exit (1);
 73:
  74:
  75:
  76:
 77:
                 disk_data.idptr = func_1c (drv_num + 1);
disk_msg (drv_num, &disk_data);
  78:
 79: }
 80:
 81: /*
 82: *

      関数名:
      disk_msg (drv_num, ptr)

      機能:
      ディスク情報の表示

      入力:
      drv_num ・・・ドライブ番号

      ptr ・・・ディスク・データ構造体へのポインタ

 83: *
  84: *
  85: *
  86: *
                                   なし
 87: *
88: *
 89: ***
 90: void disk_msg (drv_num, ptr)
 91: DSK *ptr;
 92: int drv num;
 93: {
                 long bytes0, bytes1;
 94:
 95:
                int c;
 96:
                 bytes1 = (long)ptr \rightarrow bx * ptr \rightarrow ax * ptr \rightarrow cx;
 97:
                bytes1 = (long)ptr -> bx * ptr -> ax * ptr -> cx;
bytes0 = (long)ptr -> dx * ptr -> ax * ptr -> cx;
c = *ptr -> idptr;
printf ("ドライブ %c のディスク情報 YnYn", (char)(drv_num + 'A'));
printf ("FAT ID --- %2XYn", c & 0xFF);
printf ("1ドライブあたりのクラスタ数 --- %d グラスタ Yn", ptr -> ay
printf ("1ケ ラスタあたりのセクタ数 --- %d ケク Yn", ptr -> ay
printf ("1セクタあたりのパイト数 --- %d パイト Yn", ptr -> cy
printf ("ディスク容量 --- %ld パイト Yn", bytes0);
printf ("残り容量 --- %ld パイト Yn", bytes1);
  98:
 99:
100:
                                                                                            *N . (Char)(drv_num + A ));
--- %2XYn", c & 0xFF);
--- %d クラスタ Yn", ptr -> dx);
--- %d セクタ Yn", ptr -> cx);
--- %d バイト Yn", pytes0);
--- %ld バイト Yn", bytes1);
101:
102:
103:
104:
105:
106:
107: }
```

```
(リスト7-36)
プログラム
getdsub.asm ①
```

```
2:;
      機 能: ディスク情報読み出しサブルーチン
7ァンクション: 19H (カレント・ドライブ番号の読み出し)
1CH (指定ドライブデータの取得)
36H (ディスク情報の読み出し)
生 成: masm /ML detdsub;
 3.
 4: :
 5:
 6:
 7: :
 8: ;
 9: ;************
10: .MODEL SMALL, C
11: .CODE
13: ;
        構造体: _DSK
機 能: ディスク・データ構造の定義
14: ;
15: ;
16:;
17: ;************
18: _DSK
19: ax_data
20: bx_data
21: cx_data
                STRUC
                DW
                DW ?
                DW
22: dx data
                DW
```

(リスト7-36) プログラム getdsub.asm ②

```
23: idptr DD ?
24: _DSK
                  FNDS
26: :**************
27:
          ルーチン名: func_19
28.
         ルーチン名: runc_19
機 能: カレント・ドライブ番号の取得
func: 19H(カレント・ドライブ番号の読み出し)
29:
30:;
         入 カ: なし
出 カ: AX ···ドライブ番号 (00H=A, 01H=B, ···)
31:
32: :
33: ;
34:
35: func_19 PROC
                           ah, 19h
                                                   :ファンクション19H
36:
                  mov
                           21h
37:
                  int
                           ah, ah
38 .
                  xor
                  ret
39:
40: func_19
               ENDP
41:
42: :****************
43: :
         n-+>2名: func_36
機 能: ディスク・データの読み出し
func: 36H(ディスク残り容量の読み出し)
入 カ: arg1 ・・・ドライブ番号
arg2 ・・・データ構造体へのポインタ
44.
45:
46: :
47:
48:
      出 力:
                      なし(構造体の中へ設定)
49:
50: :
                          arg1:WORD, arg2:PTR
                 PROC
52: func_36
53:
                  push
                           si
                                                   ;ドライブ番号
;ファンクション36H
                            dx, arg1
                  mov
55:
                  mov
                            ah, 36h
56:
                  int
                            21h
                           21h
si, arg2
[si.ax_data], ax ;1クラスタあたりのセクタ数
[si.bx_data], bx ;使用可能なクラスタ数
[si.cx_data], cx ;1セクタあたりのバイト数
[si.dx_data], dx ;1ドライブあたりのクラスタ数
                  mov
58:
                  mov
59:
                  mov
60:
                  mov
61:
62:
                  mov
                  pop
                           si
63:
                  ret
64: func 36
                  ENDP
65:
66:
          ルーチン名:
                   Tunc_Ic
FAT ID アドレスの取得
ICH(指定ドライブ・データの取得)
arg1 ··· ドライブ番号
DX:AX ··· FAT ID アドレス
          機 能:
       func :
入 力:
出 力:
70:
73: ;
74: ;
75: func_1c
                 PROC
                           arg1:WORD
                  push
                            si
ds
77:
                  push
                                                   ;ドライブ番号
;ファンクション1CH
                            dx, arg1 ah, 1Ch
78:
                  mov
79:
                  mov
                  int
                            21h
80:
                            dx, ds
81:
                  mov
                           ax, bx
82:
                  mov
                           ds
si
                  pop
83:
                  pop
84:
                  ret
85:
86: func_1c
                  ENDP
                  END
```

getdsub.asm

リスト7-36 はプログラム getd.exe のアセンブリ・ ソース部分です。同リストにおいて、ストラクチャ _DSK はリスト7-35 の C ソース内における構造体 _DSK に対応していて、ファンクション 36H で各レジ スタに返されたディスク情報を格納するデータ領域の

構造を定義しています。

サブルーチン(関数)func_19 は、ファンクション 19H を用いてカレント・ドライブ番号の読み出しを行 い、そのドライブ番号を AX レジスタに返します。

サブルーチン func 36 は、引数 argl で指定された

〔リスト7-37〕プログラム getd.exe の実行例

R>getd 回…カレント・ドライブの表示① *** ディスク情報表示プログラム Ver.1.1 *** R ドライブは RAM ディスク ドライブRのディスク情報 FAT ID 1.5M バイトの RAM ディスクの情報 ② F8 1ドライブあたりのクラスタ数 760 7 5 7 9 1クラスタあたりのセクタ数 1セクタあたりのバイト数 4セクタ 512 K / h ディスク容量 1556480 バイト 残り容量 661504 バイト R>getd y: 回…ドライブYの表示③ *** ディスク情報表示プログラム Ver.1.1 *** ドライブ Yのディスク情報 FAT ID FF トのフロッピ・ディスク係 1ドライブあたりのクラスタ数 1221 クラスタ 1クラスタあたりのセクタ数 1 セクタ 1セクタあたりのバイ ト数 1024 15 4 ディスク容量残り容量 1250304 バイ 508928 バイト R>getd h: ロ…ドライブHの表示⑤ *** ディスク情報表示プログラム Ver.1.1 *** ドライブ H のディスク情報 FAT ID FF 20M バイトのハード·ディスク⑥) 1ドライブあたりのクラスタ数 2468 クラスタ スタあたりのセクタ数 8 セクタ 1セクタあたりのバイ ト数 1024 15 1 スク容量 20217856 バイト 6307840 K1 +

ドライブのディスク情報を、ファンクション 36H を用いて読み出し、引数 arg2 で指定された構造体中の各メンバにその得られたディスク情報を格納します.

サブルーチン func_lc は, 引数 argl で指定されたドライブの FAT-ID アドレス(FAT 領域のディスク・バッファ)をファンクション 1CH によって読み出し、そのアドレスを far ポインタとして DX: AX レジスタに返します。

◆ 生成方法

プログラム getd.exe は、次の手順で分割アセンブル/コンパイルして作成します。

masm /ML getdsub;

cl -J -As getd.c getdsub

◆ 実行サンプル ママンス フェルス January 1

リスト7-37 はディスク情報表示プログラム getd. exe の実行例を示しています.

① プログラム getd.exe をパラメータなしで起動す

② ここで、カレント・ドライブは R ドライブ (RAM ディスク) になっているので、1.5 M バイト RAM ディスクのディスク情報が表示される。

③ プログラム getd.exe にドライブ名を与えて起動する. ここで、ドライブ Y はアサイン (ASSIGN) されたドライブであり、 $1 \, \mathrm{M} \, \text{バイトのフロッピ・ディスク }$ である.

① 1 M バイト・フロッピ・ディスクのディスク情報 が表示される。

⑤ 次に, プログラム getd.exe にドライブ H を指定 して起動する. ここで, ドライブ H は ASSIGN された ハード・ディスクである.

⑥ 20 M バイト・ハード・ディスクのディスク情報が表示される.

FCB によるファイル・アクセスを行う

リスト7-38 (fcb.c) およびリスト7-39 (fcbsub.asm) は、FCB を用いてファイルのコピーを行うプログラム fcb.exe のソース・リストです。

fcb.c

リスト7-38 はプログラム fcb.exe の C ソース部分です。同リストにおいて、構造体 _DTA はファンクション 4EH やファンクション 4FH によってファイルの検索を行った結果、そのファイルに関する詳細な情報が格納されるデータ領域の構造を定義しています。構造体 _FCB は、ファイルの読み書きを行う際に使用する FCB のデータ構造を定義しています。

関数 main では最初にプログラム・タイトルを表示したのち、コマンド・ライン・パラメータの解析を行います。パラメータの解析では、デスティネーション・ファイル名が指定されていない場合は、そのポインタを文字列*.*へのポインタとしてセットします。

パラメータの解析が終わったら、関数 copy_fcb に ソース・ファイル名へのポインタおよびデスティネー ション・ファイル名へのポインタを渡して、ファイル のコピー作業を行います。

関数 copy_fcb は, FCB を用いたファイルのコピーを実現します。まず、最初に関数(サブルーチン)func la を用いて DTA の設定を行います。

次に、関数 func_29 を用いてソース・ファイル名の解析を行います。ここで、もしソース・ファイル名の指定でドライブの指定が間違っていれば、関数 func_29 から 0FFH が返されるので、その旨をエラー表示してエラー・ストップします。

そして、関数 func_11 を用いて最初のファイルの検索を行います。これらの準備が終わったら do~while ループに入ります。do~while ループでは、DTA に設定されている (関数 func_11 で検索された) FCB (ファイル情報) をライブラリ関数 memcpy を用いて、それぞれソース側、デスティネーション側の FCB にコピーします。次に関数 func_29 を用いてデスティネーション・ファイル名の解析を行い、その結果をデスティネーション FCB に対して設定します。

これらの処理が終わったら、関数 copy_name を用いてファイル名の整合をとります。ファイル名の整合とは、ソース・ファイル名やデスティネーション・ファイル名でワイルド・カード(*や?)が使用されている場合に、ファイル名のワイルド・カード部分に、実際に検索されたファイル名の一部または全部の文字を当てはめていく作業をいいます。

これらのファイル名の整合が終わったら、ファイル

名表示に使うためのファイル名をバッファに設定して おきます。

そして、ライブラリ関数 memcmp によって、ソース側のドライブ名を含むファイル名がデスティネーション側で指定されたファイル名と同じかどうかを調べます。もし、ソース側とデスティネーション側のファイル名が同じであれば、コピーできないのでコピー作業は行いません。もし、ソース側とデスティネーション側のファイル名が違っている場合は、まず関数 func_Of によってソース側のファイルをオープンします。次に、関数 func_16 によってデスティネーション側のファイルを新たに作成します。これによって、既存のデスティネーション・ファイルは更新されることになります。

これらのファイル・オープンやファイル作成に失敗したら、それぞれのエラー・メッセージを表示してプログラム fcb.exe をエラー・ストップします。ファイルのオープンや作成に成功したら、ソース・ファイルのサイズを読み出しておき、for ループで無限ループに入ります。

for ループでは、まず関数 func_14 を用いてソース・ファイルの読み出しを行います。ここで、関数 func_14 から返されるステータスが "1" であれば、ファイルの EOF に達したことになるので for ループから脱出します。もし、ステータスが "2" であればエラーが発生したことになるので、エラー表示したのちプログラム fcb.exe をエラー・ストップします。

このソース・ファイルの読み込みに成功したら、そのデータを関数 func_15 を用いてデスティネーション側のファイルに書き込みます。ここでも、関数 func_15 でエラーが発生した場合は、エラー表示してプログラム fcb.exe をエラー・ストップします。

関数 func_14 からの EOF 検出によって for ループを脱出したら、ソース側の FCB からファイルのサイズや最終更新日時をデスティネーション側の FCB にコピーします。これによって、ファイル更新日時などが保存されることになります。

そして、関数 func_10 を用いてソース側とデスティネーション側のファイルをそれぞれクローズします. ここで、もしファイルのクローズに失敗したら、その旨を表示してエラー・ストップします. ファイル・コピー作業に成功したら、そのソース・ファイル名とデスティネーション・ファイル名、およびファイル・サイズの表示を行います. この do~while ループは、関数 func_12 によって次のファイルが検索され、該当するファイルがなくなるまで繰り返されます.

関数 err_exit は、関数 copy_fcb 内でエラーが発生した場合に、ソース・ファイル、デスティネーショ

[リスト7-38] プログラム fcb.c ①

```
2: *
                機 能: ファイル・コピー(FCBによる)
  3. *
                                   febsub.asm
masm /ML febsub;
cl -J -AS feb.c febsub
               サ ブ: fcbsub.asm
生 成: masm /ML fc
  4: *
  7: * 使用方法: fcb [<ソース>] [<デスティネーション>]
19: /*
20: *
21: * 構造体: _DTA
22: * 機能: DTAのデータ構造の定義
23: *
 24: ***********
                                                  37: } DTA;
 40: *
41: * 構造体: _FCB
42: * 機能: FCBのデータ構造の定義 | D doll of dol
 57: } FCB;
 58:
 50: void main (int, char **);
60: void copy_fcb (char *, char *);
61: void err_exit (FCB *, FCB *);
62: void copy_name (FCB *, FCB *);
63: void copy_name (FCB *, FCB *);
 63: int func_0d (void);
64: int func_of (FCB *);
65: int func_10 (FCB *);
65: int func_10 (FCB *);
66: int func_11 (FCB *);
67: int func_12 (FCB *);
68: int func_12 (FCB *);
69: int func_15 (FCB *);
70: void func_1a (DTA *);
71: int func_29 (char *, FCB *, int);
72: char dta [REC_SIZE];
```

```
73: /********
 75: *
                    main (argc, argv)
                    (\pi) (オプション) の解析 int argc \cdots コマンドライン・パラメータの数 char *argv[] \cdots パラメータ文字列へのポインタ
         機能:入力:
 77: *
 79 . *
 80 . *
81: *******
82: void main (argc, argv)
83: int argc:
84: char **argv:
85: {
        char *s_ptr, *d_ptr;
86 .
87:
        printf ("¥n *** ファイル・コピー (FCB) プログラム Ver.1.1 ***¥n¥n");
 88 .
        if (argc == 1) {
89.
            printf ("使用法: fcb ソース名 デスティネーション名¥n");
90 .
91:
          exit (1):
92.
        s_ptr = *++argv;
93:
        d_ptr = *++argv;
if (argc == 2) {
 94:
 95 .
        deptr = "*.*";
96:
97:
98 .
        copy_fcb (s_ptr, d_ptr);
        exit (0);
99:
100: }
101:
102: /*****************************
103: *
                    copy_fcb (s_ptr, d_ptr)
104: *
         機 能: ファイルのコピー
入 力: s_ptr ··· ソース・ファイル名へのポインタ
d_ptr ··· デスティネーション・ファイル名へのポインタ
105: *
106: *
107: *
         出 カ: なし
108: *
109: *
111: void copy_fcb (s_ptr, d_ptr)
112: char *s_ptr, *d_ptr;
113: {
        FCB fcb_b, fcb_s, fcb_d;
char s_name [NAME_SIZE + EXT_SIZE + 2];
char d_name [NAME_SIZE + EXT_SIZE + 2];
114:
115:
116:
117:
        int st;
118:
        long bytes;
        func_la ((DTA *)dta);
119:
        121:
        exit (1);
}
if (func_11 (&fcb_b)) { /* 最初のフ
printf ("ファイルが存在しません.\n");
exit (2);
123:
124:
                                                    /* 最初のファイルの検索 */
125:
126:
127:
128:
129:
130:
            memcpy ((char *) &fcb_s, dta, FCB_SIZE);
            memcpy ((char *) &fcb_d, dta, FCB_SIZE);
memcpy ((char *) &fcb_d, dta, FCB_SIZE);
if (func_29 (d_ptr, &fcb_d, D_MOD) == 0xFF) { /* ファイル名の解析 */
printf ("ドライブの指定が無効です.\n");
131:
132:
133:
134:
                 exit (3);
135:
                                                     /* ファイル名セット */
136:
             copy_name (&fcb_d, &fcb_s);
137:
             memcpy (s_name, fcb_s.name, NAME_SIZE);
138:
             s_name [NAME_SIZE] =
            memcpy (s_name + NAME_SIZE + 1, fcb_s.ext, EXT_SIZE);
s_name [NAME_SIZE + EXT_SIZE + 1] = '\(\frac{1}{2}\text{0}\);
139:
140:
141:
142:
                             fcb_d.name, NAME_SIZE);
             memcpy (d name,
143:
             d_name [NAME_SIZE] =
            d_name [NAME_SIZE] = .;
memcpy (d_name + NAME_SIZE + 1, fcb_d.ext, EXT_SIZE);
144:
145:
            d_name [NAME_SIZE + EXT_SIZE + 1] =
                                                 '¥0';
146 .
           147:
148 .
149:
150:
```

(リスト7-38) プログラム fcb.c ③

```
exit (4);
152:
                   if (func_16 (&fcb_d)) {
    printf ("ファイル '%s' が作れません.Yn", d_name);
    err_exit (&fcb_d, &fcb_s);
153:
154:
155:
156
                   bytes = fcb s.size;
157:
158:
                 for (; ;) {
                   st = func_14 (&fcb_s);
if (st == 1) {
                                                            /* 読み込み
160:
                            break;
161:
162:
                        if (st == 2) {
    printf ("ファイル '%s' の読み込みができません.\n", s_name);
    err_exit (&fcb_d, &fcb_s);
163:
164:
165.
166:
        }
if (func_15 (&fcb_d)) {   /* 書き込み */
printf ("ファイル '%s' への書き込みができません.Yn", d_name);
err_exit (&fcb_d, &fcb_s);
167:
168 .
169:
170:
171:
                   if (func_10 (&fcb_s)) {
    printf ("ファイル '%s' がクローズできません.\n", s_name);
    exit (5);
172:
173:
174:
175:
                                                             /* サイズのコピー */
176:
                   fcb_d.size = fcb_s.size;
                   177:
178:
                   if (func_10 (&fcb_d)) {
    printf ("ファイル '%s' がクローズできません.\n", d_name);
179:
180:
                        exit (6);
181:
182:
         printf ("%c:%s を %c:%s にコピーしました (%ld バイト) ¥n",
*(char *)&fcb_s + '@', s_name,
*(char *)&fcb_d + '@', d_name, fcb_s.size);
183:
184:
185:
186:
                                                    /* つぎのファイル検索 */
187:
          } while (! func 12 (&fcb b));
188: }
189:
190: /*
191: *
                       err_exit (d_ptr, s_ptr)
192: *
                      エラー終了
d_ptr ··· デスティネーションFCBへのポインタ
s_ptr ··· ソースFCBへのポインタ
           機 能: 入 力:
193: *
195:
                       なし
196:
197:
198: ****
     void err_exit (d_ptr, s_ptr)
199:
200: FCB *d ptr, *s_ptr;
201: {
202: func_10 (d_ptr); /* ソースクローズ */
203: func_10 (s_ptr); /* デスティネーション・クローズ */
204:
          exit (2);
205: }
206:
208: *
                      copy_name (d_ptr, s_ptr)
209: *
           関数名:
210: * 機 能: ファイル名のコピー
211: * 入 カ: d_ptr · · · デスティネーション側FCBへのポインタ
212: * s_ptr · · ソース側FCBへのポインタ
           出 力:
213: *
                      なし
214: *
215: ********************
216: void copy_name (d_ptr, s_ptr)
217: FCB *d_ptr, *s_ptr;
218: {
          char *s, *d;
219:
220: int i;
221:
          s = s_ptr -> name;
999 .
          s = s_ptr -> name;
d = d_ptr -> name;
for (i = 0; i < NAME_SIZE + EXT_SIZE; i++) {
    if (*d == '?' && *s != '?') {
    *d++ = *s++;</pre>
223:
224:
225:
226:
227:
228:
          .}
229: }
```

ン・ファイルをそれぞれクローズしたのち、終了コー ン 0FH を用いてファイルのオープンを行います。こ ド 4 をもってプログラム fcb.exe を終了します。 こで、もしファイルのオープンに成功したら AX レジ

関数 copy_name は、ソース・ファイル名とデスティネーション・ファイル名へのポインタを引数として受け取り、ワイルド・カード(*や?)で展開されている FCB 内のデスティネーション・ファイル名に対して、ソース・ファイル名の該当する位置の文字をオーバライトしていきます。

fcbsub.asm

リスト7-39 はプログラム fcb.exe のアセンブリ・ソース部分です. 同リストにおいて, サブルーチン(関数) func Of は, argl で指定された FCB とファンクショ

ン 0FH を用いてファイルのオープンを行います。こ こで、もしファイルのオープンに成功したら AX レジ スタには 0 を返し、ファイル・オープンに失敗したら AX レジスタに 0FFH を返します。

サブルーチン func_10 は, arg1 で指定された FCB とファンクション 10H を用いてオープンされているファイルのクローズを行います。ここでも、もしファイルのクローズに成功したら AX レジスタには 0 を返し、ファイル・クローズに失敗したら AX レジスタに 0FFH を返します。

サブルーチン func_llは、arglの FCB で指定されたワイルド・カードを含むファイル名に対して、ファンクション 11H を用いて最初のエントリ(ファイル

(リスト7-39) プログラム fcbsub.asm ①

```
2:
3:
                     F C B によるファイル・アクセス・サブルーチン
 4:
                     0FH (ファイルのオープン)
10H (ファイルのクローズ)
5:
                     11H(最初のディレクトリ・エントリの検索)
12H(つぎのディレクトリ・エントリの検索)
14H(シーケンシャルな読み出し)
 6:
 7:
8:
                            ーケンシャルな書き込み)
9:
                     15H ( >
10:
                     1AH ( D
                            T A アドレスの設定)
                     29H (ファイル名の解析)
11:
                    masm /ML fcbsub;
              成:
12:
13:
14:
15:
                .MODEL SMALL, C
                 . CODE
16:
17:
       18:
         ルーチン名:
19:
                   func_0f
                    ファイルのオープン
20:
         機
             能:
                   ファイルのオーフン
1FH(F C B によるファイルのオープン)
arg1 ・・・オープンされていないF C B へのポインタ
AX ・・・エラーなし: の
エラーあり: FFh
        func : 1FH(F
入 カ: arg1
出 カ: AX
21:
22.
23:
24.
25:
26:
27: func_0f
                PROC
                         arg1:PTR
28.
                mov
                         dx, arg1
29:
                mov
                         ah. 0Fh
                                                  ;ファンクション 0FH
30:
                int
                         21h
                         ah, ah
31:
                xor
32:
                ret
33: func_0f
                ENDP
34:
    35:
        ルーチン名: func_10
機 能: ファイルのクローズ
func : 10H(FCBによるファイルのクローズ)
入 カ: arg1 ・・・オープンされているFCBへのポインタ
出 カ: AX ・・・エラーなし: 0
エラーあり: FFh
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45: func_10
                PROC
                         arg1:PTR
46:
                         dx, arg1
                mov
47:
                         ah, 10h
                                                  ;ファンクション10H
                mov
48:
                int
                         21h
49:
                         ah, ah
                xor
50:
                ret
51: func_10
                ENDP
52:
```

名)の検索を行います。この関数でも、ファイルが存在する場合には AX レジスタに 0 を返し、ファイルが存在しない場合には AX レジスタに 0FFH を返します。

サブルーチン func_12 は、arg1 の FCB で指定されたファイル名に対して、ファンクション 12H を用いて次のファイルの検索を行います。ここでも、ファイルが存在する場合には AX レジスタに 0 を返し、ファイルが存在しない場合には AX レジスタに 0FFH を返します。

サブルーチン func_14 は, arg1 で指定された FCB (ファイル)に対して, ファンクション 14H を用いてファイルのシーケンシャルな読み出しを行います。ここで, ファイルの読み出しに成功したら AX レジスタに

0を返し、もしファイルの読み出しに失敗したら AX レジスタにそのエラー・コードを返します。

サブルーチン func_15 は, arg1 で指定された FCB (ファイル)に対して, ファンクション 15H を用いてデータのシーケンシャルな書き込みを行います。ここで, ファイルの書き込みに成功したら AX レジスタに 0 を返し, もしファイルの書き込みに失敗したら AX レジスタにそのエラー・コードを返します。

サブルーチン func_16 は、ファンクション 16H を 用いて、arg1(FCB) で指定されたファイルを新たに作 成します。このとき、もし指定されたファイルがすで に存在する場合は、そのファイルが更新されることに なります。この関数でも、ファンクション 16H におい

(リスト7-39) プログラム fcbsub.asm ②

```
53:
 54 .
            ルーチン名・
                        func 11
 55:
                       func_11
最初のエントリの検索
11H(F C B による最初のエントリの検索)
arg1 ··· オープンされていないF C B へのポインタ
AX ··· エラーなし: 0
           機
 56:
                能:
 57 .
            func :
           入 力:
 58 .
           出
 59:
                カ:
 60.
61:
 62:
                              arg1:PTR
                    PROC
 63.
     func_11
                              dx, arg1
 64 .
                    mov
                                                           ;ファンクション11H
 65:
                    mov
                              ah.
                                  11h
                              21h
 66 .
                    int
 67:
                    xor
                              ah. ah
 68:
                    ret
                    FNDP
     func_11
 69.
 70:
 71:
 72:
           ルーチン名:
 73:
                        func 12
                        つぎのエントリの検索
           機 能:
 74:
                        つさのエントリの検索
12H(FCBによる最初のエントリの検索)
arg1 ・・・オープンされていないFCBへのポインタ
AX ・・・エラーなし: の
エラーあり: FFh
           func :
入 力:
出 力:
 75:
 76:
                       AX
 77:
                力:
 78:
 79:
 80:
 81:
                    PROC
                              arg1:PTR
     func 12
                    mov
 82:
                              dx, arg1
ah, 12h
                                                     :ファンクション12Н
                    mov
 83:
 84:
                    int
                              21h
                    xor
                              ah, ah
 85:
 86:
                    ret
 87:
     func 12
                    ENDP
 88:
 89:
 90:
 91:
            ルーチン名: func_14
           機 能:
                        アータの読み出し
14H(FCBによるシーケンシャルなファイルの読み出し)
arg1 ・・オーブンされているFCBへのポインタ
AX ・・・エラーなし: 0
エラーあり: エラー・コード
 92:
 93:
            入 力:
 94:
            出
 95:
                力:
 96:
 97 .
 98:
 99:
     func_14
                    PROC
                              arg1:PTR
100 .
                    mov
                              dx, arg1
                                                            ;ファンクション14H
                              ah.
101:
                    mov
                                  14h
102.
                    int
                              21h
103:
                    xor
                              ah, ah
104:
                    ret
                    FNDP
105: func_14
```

```
fcbsub.asm 3
```

```
106:
 107:
 108:
 109:
            ルーチン名:
          ## 能: データの書き込み
func: 15H(FCBによるシーケンシャルなファイルの書き込み)
入 カ: arg1 ・・・オープンされているFCBへのポインタ
出 カ: AX ・・・エラーなし: 0
 110:
 111:
                       arg1 ··· オープンされているFCBへのポインタ
AX ··· エラーなし: 0
エラーあり: エラー・コード
 112:
113:
 114:
 115: :
 116:
117: func_15 PROC arg1:PTR
                    mov
                             dx, arg1 ah. 15h
 118:
 119:
                    mov
                                  15h
                                                         :ファンクション15H
 120: int
                             21h
 121:
                    xor
                             ah. ah
122:
                    ret
 123: func_15
                    ENDP
 124:
 126:
            ルーチン名:
 197 .
                       func_16
                       func_16
ファイルの作成
16H(F C B によるファイルの作成)
arg1 ・・・オープンされていない F C B へのポインタ
AX ・・・エラーなし: 0
エラーあり: FFh
            機 能:
 128 .
 129:
            func :
            入 力:
 130:
               力:
 131 .
 132:
 133:
 134 .
                             arg1:PTR
 135: func_16
                   PROC
                             dx, arg1
ah, 16h
 136:
                    mov
                                                         ;ファンクション16H
 137:
                    mov
                              21h
 138:
                    int
 139:
                             ah, ah
                    xor
 140:
                    ret
                  ENDP
 141: func_16
 142:
 143:
           nーチン名: func_la
機 能: D T A アドレス設定
func: lAH (ディスク 転送アドレスの設定)
入 力: argl ··· DTAへのポインタ
出 力: なし
 144:
 145:
 146:
 147:
 148:
 149:
 150:
 151:
                             arg1:PTR
 152: func 1a
                    PROC
 153:
                             dx, arg1
                    mov
                             ah, 1Ah
                                                    ;ファンクション 1AH
 154:
                    mov
                              21h
 155:
                    int
                             ah, ah
 156:
                    xor
 157:
                    ret
 158: func_1a
                    ENDP
 159:
 160:
 161:
 162: :
            ルーチン名: func_29
            機能: ファイル名の解析
func: 29H(FCBによるファイル名の解析)
入力: arg1 ・・・解析する文字列へのポインタ
arg2 ・・・オープンされていないFCBへのポインタ
 163:
 164:
 165:
 166: :
                                   解析制御ワード
エラーなし: 0 (ワイルド・カードなし)
エラーなし: 1 (ワイルド・カードあり)
エラーあり: FFh
 167:
                        arg3
 168: ;
            出 カ:
                        AX
 169:
 170:
 171:
 172: :******
                    PROC
 173: func_29
                             arg1:PTR, arg2:PTR, arg3:WORD
 174:
                    push
                             di
 175:
                    push
                             si
 176:
                    mov
                              si, arg1
 177:
                    mov
                              di, arg2
                             ax, arg3
ah, 29h
 178:
                    mov
                                                         ;ファンクション29H
 179 .
                    mov
 180:
                    int
                              21h
 181:
                    xor
                             ah, ah
 182:
                    pop
                              si
 183:
                    DOD
                              di
 184:
                    ret
                    ENDP
 185: func_29
                    END
 186:
```

て、ファイルの作成に成功したら AX レジスタに 0 を ① dir コマンドを用いてカレント・ドライブトの拡 返し、もしファイルの作成に失敗したら AX レジスタ には OFFH を返します.

サブルーチン func laは、ファンクション laH を 用いて argl で指定された DTA を設定します.

サブルーチン func_29 は、ファンクション 29H を 用いて argl で指定されたワイルド・カードを含むフ ァイル名の解析を行います。ここで、解析された結果 は arg2 で指定された FCB の中に返されます。このと き,解析モードは, arg3 によって指定されたビットに より表6-14(169ページ)にしたがって制御されます。 ファイル名の解析の結果, ワイルド・カードが使用さ れていなければ AX レジスタに 0 を返し、ワイルド・ カードが使用されている場合は1を返します。また、 ファイル名の解析でエラーが発生した場合には、AX

◆ 生成方法

プログラム fcb.exe は、下記の手順で分割アセンブ ル/コンパイルして作成します.

masm /ML fcbsub:

cl -J -As fcb.c fcbsub

実行サンプル

リスト7-40 は FCB によるファイル・コピーのテス ト・プログラム fcb.exe の実行例を示しています。

- 張子.bakのファイルを確認する。
- ② ここで、拡張子.bakのファイルが存在する。これ らのファイルは、このあとに更新されるのでファイ ル・サイズや最終更新日時に注目
- ③ 次に、dir コマンドを用いてドライブ H上の拡張 子.cのファイルを確認する.
- ④ ここで拡張子.cのファイルが存在する.これらの ファイルは、このあとにソース側のファイルとなるの でファイル・サイズや更新日時に注目。
- ⑤ プログラム fcb.exe を用いてドライブ H上の拡 張子.cをもつファイルをカレント・ドライブ上の拡張 子.bak のファイルにコピーし、ソース・ファイルのバ ックアップを行う.
- ⑥ プログラム fcb.exe からソース・ファイル名、デス レジスタに 0FFH を返します。 ティネーション・ファイル名, ファイル・サイズなど の表示が行われる.
 - ① dir コマンドを用いてコピーされた拡張子.bak のファイルを確認する。
 - ® 指定どおりに拡張子.bakのファイルが書き替え られて更新されている.
 - 9 fc コマンドを用いてファイルの比較を行い、正確 にバックアップされたかを確認する。
 - 10 正確にコピーされている.

● PC-9801専用エスケープ・シーケンス

PC-9801 では、MS-DOS 標準のエスケープ・シー ケンスのほかに、つぎのエスケープ・シーケンスが 用意されていて、キー割り当ての変更を行うことが 可能になっています。

ESC [Pn; ···; Pnp

または

ESC ["string"; Pnp

または

ESC [Pn; "string"; Pnp

ここで Pn にはキー・コードを 10 進数で与えま す。string の長さは15文字までです。

【例】

① ESC [62; 82p

"R" キーに "B" を割り当てるので、 "R" キーを 押すと"B"が入力される.

② ESC ["Ddir"; 13p

"D" キーに "dir" とキャリッジ・リターン・コ ードを割り当てるので、以後"D"キーを押すとdir コマンドが実行される.

```
R>dir *.bak 🛘 … 拡張子.bak のファイルを確認 ①
      ドライブ R: のディスクのボリュームラベルは [IOS-10 ディレクトリは R: \$WK
                           88-12-02
     CTRI.
             BAK
                     2945
                                    11:49
                                               拡張子.bak の存在に注目②
           BAK
                     1411
                                     11:52
17:11
     FATAL.
                           88-12-02
                           88-12-01
     DDIIMP
             BAK
                     4916
                 369
     GINT
             BAK
                           88-12-08
                                     14.08
             BAK 2748
                           88-12-09 11:33
     STMP
             BAK
                     2164 88-12-13 17:06
     FCB
        25 個のファイルがあります.
290816 バイトが使用可能です.
     R>dir h:*.c 口… 拡張子.c のファイルを確認③
ドライブ H: のディスクのボリュームラベルは HD1
ディレクトリは H:¥WK1¥WK
     CTRI
                     1366
                                              拡張子.c の存在に注目 ④
           C
     FATAL
                     3620
                           88-12-12
                                     10:07
     DDUMP
             C
                     6058
                           88-12-12
                                     10:50
                     1828
     GINT
                                     16:25
          C
                     5766 88-12-12 16:32
     STMP
            C 7476 88-12-21
34 個のファイルがあります.
     FCB
       5128192 バイトが使用可能です.
     R>fcb h:*.c *.bak 🖂 … プログラム fcb.exe を用いてドライブ H の.c をカレント・ドライブの .bak にコピーする 岛
      *** ファイル・コピー (FCB) プログラム Ver.1.1 ***
                               .BAK にコピーしました(1366 バイト)
.BAK にコピーしました(3620 バイト)
.BAK にコピーしました(6058 バイト)
     H: CTRL
              .C
                   を
                      R:CTRL
                   を R:FATAL
を R:DDUMP
     H: FATAL
               .C
     H: DDUMP
                                                                   fcb.exe からのメッセージ ⑥
                   を R:GINT .BAK にコピーしました (1828 バイト) を R:STMP .BAK にコピーしました (5766 バイト)
     H:GINT
               .C
     H:STMP
              .C
     H:FCB
                   を R:FCB .BAK にコピーしました (7476 バイト)
     R>dir *.bak ロ… 拡張子.bakのファイルを確認 ⑦
      ドライブ R: のディスクのボリュームラベルは [IOS-10
      ディレクトリは R: YWK
     CTRL
                      1366
                                               指定どおりに .bak ファイルが書き換えられている ⑧
     FATAL
              BAK
                     3620
                           88-12-12
                                     10:07
     DDUMP
              BAK
                     6058
     GINT
             BAK
                     1828 88-12-12 16:25
                     5766 88-12-12 16:32
7476 88-12-21 17:03
             BAK
     STMP
             BAK
        37 個のファイルがあります.
225280 バイトが使用可能です.
     R>fc h:fcb.c fcb.bak /b 🖸 … MS-DOSの FC コマンドを用いてファイル内容を照合 ⑨
     FC: 違いは見つかりません.-
                                 ✓正確にコピーされている ⑩
     RS
```

リスト7-41(stmp.c) およびリスト7-42(stmpsub. asm) は、指定されたファイル(ワイルド・カードも含 む)のタイム・スタンプ(最終更新日時)の変更を行うプ ログラム stmp.exe のソース・リストです。

stmp.c

リスト7-41 はプログラム stmp.exe の C ソース部 分です。同リストにおいて、構造体 DTA は、ファン クション 4EH やファンクション 4FH において、検索 されたファイルに関する情報の格納されるデータ領域 の構造を定義します。

構造体 STMPは、ファンクション 59H を用いて 指定したファイルのタイム・スタンプを読み出した際 に、その得られたタイム・スタンプを格納するための データ領域の構造を定義します.

関数 main では、最初にプログラム・タイトルを表示

したのち、コマンド・ライン・パラメータの解析を行 ファイルのタイム・スタンプを変更する います、パラメータの解析ではオプションが指定され ているかどうかを調べます。もし-dオプションが指 定されている場合には、関数 set_date を用いてコマ ンド・ラインで指定された日付を変数 date に格納し ます。同様に、-tオプションの場合には、関数 set time を用いてコマンド・ラインで指定された時刻を変 数 time に格納しておきます.

> コマンド・ライン・パラメータがオプションでない 場合は、その文字列をファイル名と解釈して文字列ポ インタ(src file)の設定を行います。ここで、もし指 定されたファイル名がパス名の場合には、そのディレ クトリ名の部分をバッファ path に切り出し、ファイ ル名と分離しておきます。

> これらの処理が終わったら、関数 stmp_set を用い て指定したディレクトリにあるファイルのタイム・ス タンプの変更を行います.

(リスト7-41) プログラム stmp.c 1

```
1 :
 2: *
 3 . *
      機能: タイム・スタンプの変更
 4: *
      ++
               stmpsub.asm
          成:
 5: *
      4
               masm /ML stmpsub;
             cl -J -AS stmp.c stmpsub
 6: *
      使用方法: stmp <ファイル名> [<-d日付>] [<-t時刻>]
 7: *
 8: *
 10: #include <stdio.h>
          <ctype.h>
11: #include
12: #include
            <stdlib.h>
13: #include
            <string.h>
                    0xFFFF
14: #define
            ATR READ
           READ_MOD
15: =define
                    0
16:
18: *
      構造体: _DTA
雌 能: DTAのデータ構造の定義
19: *
20: *
21: *
23: typedef struct _DTA {
      char atro:
24:
                        /*00H
                            検索するファイルの属性
                        /**01H ドライブ番号 (00H=A, 01H=B) */
/*02H - 09H パス名のファイル名部分 */
                       /*01H
25:
      char drv;
      char file [8]:
26:
                       /*OAH - OCH パス名の拡張子部分 */
      char ext [3];
char reserve [8];
27:
                       /*0DH - 14H システム予約 */
/*15H 検索されたファイルの属性 */
28:
29:
      char atr;
                        /*16H - 17H 最終変更時刻 */
30:
      int time;
int date;
31:
                       /*18H - 19H 最終変更日付 */
32:
      long size:
                       /*1AH - 1DH ファイルの大きさ
33:
      char name [13];
                       /*1EH - 2AH パックされたファイル名 */
34: } DTA;
35:
36: /*************
38: *
              STMP
39: *
       機能: タイム・スタンプ・バッファのデータ構造の定義
40: *
41:
                 42: typedef struct _STMP {
      int time;
43:
44:
      int date;
45: } STMP;
```

```
47: void main (int, char **);
  48: int set_time (char *);
49: int set_time (char *);
  50: void stmp_set (char *, char *, int, int);
51: void stmp_read (int, STMP *);
52: void stmp_write (int, STMP *);
53: void func_la (DTA *);
54: int func_3d (char *, int);
                                       /* D T A の設定 */
                                       /* ファイルのオープン */
/* ファイルのクローズ */
  55: int
           func_3e
                   (int);
                                       /- / * 一致するファイルの検索 */
/* つきに一致するファイルの検索 */
           func_4e (char *, int);
 56: int
  57: int
           func 4f (void):
  58: /****************
  59: *
                     main (argc, argv)
パラメータ (オプション) の解析
int argc ···· コマンドライン・パラメータの数
char *argv[] ···· パラメータ文字列へのポインタ
           関数名:
  60: *
  61: *
           機 能:
               力:
  62 . *
  63: *
                     なし
           出 力:
  64: *
  65: *
  66: *************
  67: void main (argc, argv)
  68: int argc;
  69: char **argv;
  70: {
          char *src_file, *path_ptr;
char path [256];
  71:
  72.
  73:
          int date, time;
  74.
          printf ("\n *** タイム・スタンプ変更プログラム Ver.1.1 ***Yn");
  75:
          76:
  77:
  78:
  79.
                      argv[0][1] = tolower (argv[0][1]);
  80:
  81:
             switch (argv[0][1]) {
  case 'd' :
      date = set_date (*argv + 2);
  82:
  83:
  84:
                       break; duagnifa-
  85:
  86:
             case 't' :
  87:
                     time = set_time (*argv + 2);
  88:
  89:
                       break;
  90:
  91:
             default:
                       printf ("option error :\footnote{\text{"\footnote{\text{"\footnote{\text{n", argv[0][1]}};}}
  92:
              BAK.
                       exit (1); ded there we obuse
  93:
  94 .
              } else { Table
  95:
                  src_file = *argv; dagg
  96:
  97 .
 98: }
           99:
 1.00:
              strcpy (path, src_file);
 101:
           path_ptr = path;
 102:
          if ((path_ptr = strrchr (path_ptr, '\forall \forall \)! = NULL) {
    **+path_ptr = '\forall \forall \;
} else {
103.
 104:
 105:
              *path = '\0':
 106:
 107:
           stmp_set (path, src_file, date, time);
 108:
           exit (0);
 109:
 110: }
 111:
 112: /*
 113: *
            関数名:
                     set_date (ptr)
 114 *
            機 能: 日付の設定
入 カ: ptr ···-dオプションへのポインタ
 115: *
  116: *
          出 カ: date · · · 日付データ
 117: *
  118: *
  119: ****
119: *******
120: int set_date (ptr)
121: char *ptr;
122: {
           int date, yy, mm, dd; 9872 lourds tebogy;
  123:
  124:
           yy = mm = dd = 0;
  125:
  126:
           yy = atoi (ptr);
  127:
           if (yy > 1900) {
```

(リスト7-41) プログラム stmp.c ③

```
128:
             yy -= 1900:
129 .
130:
          if (yy > 80) {
          yy -= 80;
131:
132:
          if ((ptr = strchr (ptr,
133:
                                    '-')) != NULL)
134:
              mm = atoi (++ptr);
             if ((ptr = strchr (ptr, '-')) != NULL)
135:
136:
                  dd = atoi (++ptr);
137:
138:
          date = (yy << 9) \mid (mm << 5) \mid dd;
139:
         return (date);
140:
141:
142:
143:
144:
                      set_time (ptr)
日付の設定
145:
           機能:
146:
                                -dオブションへのポインタ
日付データ
               カカ
:
147:
                      ptr
148:
                      time
149: *
150:
151:
    int set time (ptr)
152: char *ptr;
153: {
         int time, hh, mm, ss;
154:
155:
         hh = mm = ss = 0;
156:
         hh = atoi (ptr);
157:
158:
          if ((ptr = strchr (ptr, ':')) != NULL)
159:
              mm = atoi (++ptr);
if ((ptr = strchr (ptr, ':')) !=
160:
161:
               ss = atoi (++ptr);
162:
163:
164:
          time = (hh << 11) | (mm << 5) | ss;
165:
          return (time);
166: }
167:
168:
169:
170: *
           関数名:
                      stmp_set (path, file, date, time) A straw
                      タイム・スタンプの更新
path ··· パス名へのポインタ
171:
172:
               カ:
                            · · · ファイル名へのポインタ(パスを含む)
· · · パックされた日付データ
173:
                      file
174:
                      date
                                パックされた時刻データ
175: *
                      time
176:
                      なし
177:
178:
179: void stmp_set (path, file, date, time)
     char *path, *file;
180:
     int date, time;
181:
182:
183:
          char f_name [256];
         DTA dta;
STMP stmp;
int fp;
184:
185:
186:
187:
                                            /* DTAの 設 定
188:
          func 1a (&dta);
          if (func_4e (file, ATR_READ)) { /* 一致するファ
printf ("¥nファイルがありません.¥n¥n");
189:
190 .
191:
              exit (2);
192:
193:
          do {
              strcpy (f_name, path);
strcat (f_name, dta.name);
fp = func_3d (f_name, READ_MOD);
stmp_read (fp, &stmp);
194 .
195:
196:
197 .
198:
              if (date) {
                  stmp.date = date;
199:
200:
              if (time) {
201:
202:
                 stmp.time = time;
203:
              stmp_write (fp, &stmp);
204:
          func_3e (fp);
} while (! func_4f ());
                                                      /* ファイルのクローズ */
/* つぎのファイル検索 */
205:
206:
207: }
```

関数 set_date では、コマンド・ラインの一d オプション文字列へのポインタを引数 ptr として受け取り、"一"に出会うたびに年、月、日の順に文字列を 10 進数値に変換します。ここで、年は 1980 がベースとなるので最初に 1900 を差し引き、次に 80 を差し引いて一d オプションの指定時に 1900 を省略できるようにしています。

これらの処理が終わったら、日付のフォーマット(第3章参照)に合わせるため日付の各データをビット・シフトし、それらの論理和(OR)をとって2パイトの変数dateに格納して戻ります。

関数 set_time では、関数 set_date と同様にコマンド・ラインのーt オプション文字列へのポインタを引数 ptr として受け取り、":"に出会うたびに時、分、秒の順に文字列を数値に変換します。数値への変換が終わったら、時刻のフォーマット(第3章参照)に合わせるため時刻の各データをビット・シフトし、それらの OR をとって 2 バイトの変数 time に格納して戻ります。

関数 stmp_set では、関数(サブルーチン)func_la によって DTA アドレスの設定を行い、次に関数 func_4e を用いて、引数で指定されたファイル名(ワイルド・カードを含む)に一致するファイルの検索を行います。

一致するファイルが見つかったら do~while ループに入ります。do~while ループでは、ファンクション 4EH またはファンクション 4FH によって検索されたファイル名(パス名ではない)が DTA のメンバ name に返されるので、そのファイル名と指定されたディレクトリ名 path を連結してパス名とし、関数 func_3d に渡して、そのファイルのオープンを行って変数 fp にファイル・ポインタを格納します。

ファイル・ポインタの格納に成功したら、タイム・スタンプの設定を行います。ここで、コマンド・ラインの指定では、タイム・スタンプの日付と時刻の指定は独立して行うことができ、もしどちらかのタイム・スタンプの指定が省略されている場合は、その変数(date または time)の内容が 0 になっているので、その場合は読み出したタイム・スタンプを変更せず、オプションの指定によって日付や時刻のデータが入っているときだけ、タイム・スタンプのデータを変更します

タイム・スタンプのデータ設定が終わったら、関数 stmp_writeを用いてタイム・スタンプの変更を行い、 関数 func_3eを用いてファイルをクローズすること によってタイム・スタンプの更新が行われます。

これらの処理が終わったら、関数 func_4f を用いて 次に一致するファイルを検索し、指定されたファイル が存在しなくなるまで do~while ループを繰り返します。

stmpsub.asm

リスト7-42 はプログラム stmp.exe のアセンブリ・ソース部分です。同リストにおいて、ストラクチャ_STMP は、ファンクション 57H によって得られたタイム・スタンプを格納するためのデータ領域の構造を定義します。

サブルーチン(関数)func_laは、ファンクション 1AHを用いて argl によって指定された DTA アドレスの設定を行います。

サブルーチン func_3d は、ファンクション 3DH を用いて、argl で指定されたファイルを arg2 で指定された読み書きのモードでオープンします。ファイルのオープンに成功すると、ファンクション 3DH から AX レジスタにファイル・ハンドルが返されるので、そのレジスタ内容をそのまま返します。もし、ファイル・オープンに失敗すると、AX レジスタにエラー・コードが返されるので、その AX レジスタのビット 15をセットしてファイル・ハンドルと区別できるようにして返します。

サブルーチン func_3e では、ファンクション 3EH を用いて arg1 で指定されたファイル・ハンドルのクローズを行います。ここで、もしファイルのクローズに失敗したら、そのエラー・コードを AX レジスタに返し、成功したら AX レジスタに 0 を返します。

サブルーチン func_4e は、ファンクション 4EH を 用いて arg1 で指定されたファイル名(ワイルド・カードを含む)と arg2 で指定された属性をもつファイル の検索を行います。もし、指定されたファイルが見つ かれば、そのファイルに関する詳しい情報が DTA に 返されるので AX レジスタを 0 にして戻ります。も し、ファイルがないなどのエラーが発生した場合には、 そのエラー・コードを AX レジスタに返します。

サブルーチン func_4f は、次に一致するファイルの 検索を行います。ここでも、一致するファイルが見つ かると、そのファイルの情報が DTA に返されるので AX レジスタを 0 にして戻ります。もし、次のファイル が存在しない場合には、そのエラー・コードが AX レ ジスタに返されるのでそのまま戻ります。

サブルーチン stmp_read では、ファンクション 57H を用いて arg1 で指定されたファイルのタイム・スタンプを読み込んで、arg2 で指定されたデータ領域に格納します。ここで、ファンクション 57H でエラーがなければ AX レジスタに 0 を返し、エラーが発生した場合には、そのエラー・コードを AX レジスタに返します。

サブルーチン stmp_write では、ファンクション ◆ 生成方法 57Hを用いて、arglで指定されたファイルに対し arg2 で指定された領域にあるタイム・スタンプを書 アセンブル/コンパイルして作成します。 き出します。ここでも、ファンクション 57H でエラー が発生すれば AX レジスタにエラー・コードを返し、 正常に終了した場合にはAXレジスタに0を返しま

プログラム stmp.exe は、以下のような手順で分割

masm /ML stmpsub: cl - J - As stmp.c stmpsub

[リスト7-42] プログラム stmpsub.asm ①

```
2: :
 3:
                 タイム・スタンプ変更サブルーチン
                 1AH ( D A T アドレスの設定)
3DH (ファイルのオープン)
 4: ;
 5:
 6:4;
                 3EH (ファイルのクローズ)
                 4EH(一致するファイルの検索)
4FH(つぎのファイルの検索)
               57H (タイム・スタンプの参照/変更)
 9: ;
      生 成: masm /ML stmpsub;
10:;
12: ; **********************
      .MODEL SMALL, C
14:
              . CODE
16: ;
17: : 構造体: _STMP
18: : 機 能: タイム・スタンプ・データ構造の定義
19: :
20: ;*****************************
21: _STMP
22: time
             STRUC
             DW
DW
24: _STMP
23: date
             ENDS
25.
27: ;
27: ;
28: ; ルーチン名: func_la
29: ; 機 能: D T A アドレス 設定
30: ; func : laH (ディスク 転送アドレスの設定)
31: ; 入 カ: argl · · DTAへのポインタ
32: 出 カ: なし
34: ;******************
35: func_1a PROC arg1:PTR
36:
             mov
                    dx, arg1
                                  ;ファンクション1AH
37:
             mov
                   ah, 1Ah
             int
38 .
                   21h
39:
             ret
40: func_1a
             ENDP
41:
43: ;
44:; ルーチン名: func_3d

45:; 機 能: ファイルをオープンしハンドルを返す

46:; func: 3DH(ファイルのオープン)

47:: 入 力: arg1 ・・・・ファイル名へのポインタ

48:; arg2 ・・・モード (0:read 1:write 2:read/write)

49:; 出 力: AX ・・・エラーなし: ファイル・ハンドル

50:; エラーあり: エラー・コード (Bit15 = 1)
       ルーチン名:
51: :
52: ;******************************
53: func_3d PROC arg1:PTR, arg2:WORD
             mov
                    dx, arg1
54:
55:
             mov
                    ax, arg2
                                     ;ファンクション 3DH
             mov ah, 3Dh
int 21h
56:
57:
58:
             jnc no_error or ax, 8000h
59:
60: no_error:
```

```
62: func_3d
                 ENDP
63:
64:
65: CHAMBE DOMESEA
         ルーチン名: Tunc_se
機 能: ファイルをクローズする
func : 3EH(ファイルのクローズ)
入 カ: arg1 ・・ファイル・ハンドル
出 カ: AX ・・・エラーなし: 0
ェラーあり: エラ
67:
68: ;
69:
70:;
                                               エラー・コー
71:
72: :
73:
                        arg1:WORD
bx, arg1
74: func 3e
                 PROC
75:
                 mov
                      ah, 3Eh
76 .
                  mov
                        21h
77:
                 int
78:
                  ic
                           error
79:
                 xor
                         ax, ax
80: error:
81:
82: func_3e ENDP
          ルーチン名: func_4e
機 能: 一致するファイルを検索し結果をDTAに返す
func : 4EH(一致するファイルの検索)
入 力: arg1 · · · ファイル名へのポインタ
arg2 · · · 属性
87:
89:
90: ;
91: : 出力: AX エラーなし: 0
92: : エラーあり: エラー・
93: :
                                               エラー・コード
94: ;*******
95: func 4e
                *********************
     func_4e PROC arg1:PTR, arg2:WORD dx, arg1
96:
97:
                  mov
                           cx, arg2
ah, 4Eh
                mov
98:
               int
jc
                           21h
99:
                           error
100:
                 xor
101:
                           ax, ax
102: error:
                 ret
103:
104: func_4e ENDP
105:
106: ; **
107:;
1 vo:: パーデン名: Tunc_4T
109:: 機 能: つぎに一致するファイルを検索し結果をDTAに返す
110:: func : 4FH(つぎのファイル検索)
111:: 入 カ: なし
112:: 出 カ: AX ・・・・エラーなし: 0
108: :
                     func_4f
                                エラーあり:
115:
116: func_4f PROC
                           ah, 4Fh
21h
                  mov
117:
118:
                  jc
                           error
119:
                  xor
                           ax, ax
120:
121: error:
122:
123: func_4f ENDP
124:
125:
126: :
127:
                      stmp_read
          機 能: タイム・スタンプを読み出し構造体に返す
func : 57H (タイム・スタンプの参照/変更)
入 カ: arg1 ・・ファイル・ハンドル
          機能:
128:
129:
130: :
                           ・・・構造体へのポインタ
                            ・・・・ 構造体へのポインタ
・・・エラーなし: 0
エラーあり: エラー・コード
                      arg2
131:
           出 力:
                      AX
132:
133: :
134:
135:
```

(リスト7-42) プログラム stmpsub.asm ③

```
136: stmp_read
                 PROC
                          arg1:WORD, arg2:PTR
137:
                 mov
                          bx, arg1
138 .
                 mov
                          al, 00h
                                                    ;参照
139:
                 mov
                          ah, 57h
                                                    ;ファンクション57H
140 .
                  int
                          21h
141 .
                  jc
                          error
142:
                 mov
                          bx, arg2
143.
                 mov
                          [bx.date], dx
144 .
                 mov
                          [bx.time], cx
145:
                 xor
                          ax, ax
146 .
    error:
147 .
                  ret
148 .
    stmp_read
                 ENDP
149:
150 .
151:
152:
          ルーチン名
                     stmp write
153:
          機
              能:
                     構造体に設定されたタイム・スタンプを書き出す
                    構造体に設定されたタイム・
57H (タイム・スタンプの参照/変更)
arg1 ···ファイル・ハンドル
154 .
          func
              カ
155:
          入
                               構造体へのポインタ
156 .
                     arg2
                               エラーなし:
157:
          #
              71 .
                     AX
                                              0
                               エラーあり:
                                              エラー・コード
158:
159 .
160:
                 PROC
                          arg1:WORD, arg2:PTR
161:
     stmp_write
162.
                 mov
                          bx, arg2
163:
                 mov
                          cx, [bx.time]
164
                 mov
                          dx, [bx.date]
165:
                 mov
                          bx, arg1
166:
                 mov
                          al, 01h
                                                    :書き出し
167:
                 mov
                          ah, 57h
                                                    ;ファンクション57H
168:
                  int
                          21h
169:
                 jc
                          error
170:
                 xor
                          ax, ax
171:
     error:
172:
                  rot
173:
     stmp write
                 FNDP
174:
                 END
```

◆ 実行サンプル

リスト7-43 は、タイム・スタンプの変更プログラム stmp.exe の実行例を示しています。


- ① dir コマンドを用いてカレント・ディレクトリ内にある拡張子.c のファイルを確認する.
- ② ここで、タイム・スタンプに注目.
- ③ プログラム stmp.exe を用いて拡張子.cの日付を1989年1月1日に、時刻を12時00分に変更する.ここで、分と秒の指定が省略されているように、年月日や時分秒の全部または一部が省略可能である.また、ワイルド・カードも自由に使用できる.
- 事びdir コマンドを用いて拡張子.cのファイルを確認する。
- ⑤ ここで、タイム・スタンプが指定したとおりに変更されている。
- ⑥次に、dir コマンドを用いてサブ・ディレクトリの確認を行う。
- ① 同様に、dir コマンドを用いてサブ・ディレクトリ

source の中にある拡張子.asmのファイルを確認する.

- ⑧ ここでタイム・スタンプに注目.
- ③ プログラム stmp.exe を用いて、サブ・ディレクトリの中にある拡張子.asm のタイム・スタンプのうち、日付を1989年1月2日に、時刻を1時10分に指定して変更する。ここで示したように、プログラム stmp.exe では、ファイル名としてディレクトリ名を含んだパス名も使用できる。
- ⑩ 再び dir コマンドで指定したファイルのタイム・スタンプが変更されたかを確認する.
- ⑪ 指定されたとおりに変更されている.
- ① 次に、dir コマンドを用いて拡張子.com のファイルを確認する。ここで、拡張子.com のファイルは存在しない。
- ① プログラム stmp.exe に対して存在しないファイル名.com を指定して起動する.
- 14 すると、エラー・メッセージが表示される。

```
R>dir *.c 口… 拡張子.cのファイルを確認①
   ドライブ R: のディスクのボリュームラベルは [IOS-10 ]
   ディレクトリは R:\WK\TEST
         C
                 1364
                                         タイム・スタンプに注目(2)
  CTRI
       C
                       88-11-28 15:02
                 402
  TFF
  FATAL.
        C
                 3620
                 269 88-12-01 11:27
        C
  HEAD
  HEAD C 269 88-12-01 11:27 DDUMP C 5412 88-12-07 11:42
       11 個のファイルがあります.
      40960 バイトが使用可能です.
  R>stmp *.c -d89-1-1 -t12: □….c ファイルのタイム·スタンプを変更③
   *** タイム・スタンプ変更プログラム Ver.1.1 ***
  R>dir *.c 回….cファイルの確認 ④
   ドライブ R: のディスクのボリュームラベルは [IOS-10 ]
   ディレクトリは R:\WK\TEST
                                          タイム・スタンプが変更された⑤
  CTRL C
                 1364
                                12:00
                                12.00
                  402
                       89-01-01
  TEE
  FATAL
                 3620
                       89-01-01
                                12:00
                  269
                       89-01-01 12:00
                5412 89-01-01 12:00
        C
      11 個のファイルがあります.
40960 バイトが使用可能です.
  R>dir *. ロ…サブディレクトリの確認 ⑥
   ドライブ R: のディスクのボリュームラベルは [IOS-10
ディレクトリは R:\\K\TEST
                       88-12-09
                                9.36
              <DTR>
                       88-12-09 9:36
             <DIR>
                       88-12-09 10:31
  SOURCE
              <DIR>
SOURCE1 <DIR> 88-12-09 10:32
4個のファイルがあります.
40960 バイトが使用可能です。
  R>dir source¥*.asm 回… サブディレクトリ source内の.asmファイルの確認⑦
  ドライブ R: のディスクのボリュームラベルは [IOS-10]
ディレクトリは R:¥WK¥TEST¥SOURCE
                  4521 85-12-04
                                22:14
  DIRSORT ASM
CTRLSUB ASM
                                          タイム・スタンプに注目®)
                                 8:29
                  2237
                       88-12-07
  FATALSUB ASM 4781
                       88-12-07
                                 8:36
         ASM
ASM
                  3452
                       85-11-26
                                10:49
  FCB
                  5779 85-11-26 10:57
  HANDLE
      ASM 5896 88-12-06 10:55
15 個のファイルがあります。
38912 バイトが使用可能です。
  CHILD
  R>stmp source¥*.asm -d89-1-2 -t1:10: □…ディレクトリsource内の.asmのタイム·スタンプを変更⑨
   *** タイム・スタンプ変更プログラム Ver.1.1 ***
  R>dir source¥*.asm 回…サブディレクトリ source 内の .asm ファイルの確認 ⑩
   ドライブ R: のディスクのボリュームラベルは [IOS-10
ディレクトリは R:\\WK\TEST\\SOURCE
```

〔リスト7-43〕プログラム stmp.exe の実行例 ②



デバイス・データを調べる

リスト7-44 (gdev.c) およびリスト7-45 (gdevsub. asm) は、パラメータで指定されたファイル・ハンドルをもつデバイス、あるいは指定されたデバイス名をもつデバイス、または指定されたファイルのあるドライブのデバイス・データを調べ、その表示を行うプログラム gdev.exe のソース・リストです。

gdev.c

リスト7-44 はプログラム gdev.exe の C ソース部分です. 同リストにおいて, 関数 main では最初にプログラム・タイトルを表示したのち, コマンド・ライン・パラメータの解析を行います.

パラメータの解析では、パラメータの個数を調べ、 もしパラメータにファイル・ハンドルやパス名、ある いはデバイス名などが指定されていなければ、プログ ラム gdev.exe の使用方法を表示してエラー・ストッ プします。コマンド・ライン・パラメータの解析が終わったら関数 chk_dev によってデバイス・データを調べてその情報を表示します。

関数 chk_dev は、ポインタ ptr で指定されたデバイス名やパス名(ファイル名)、あるいはファイル・ハンドル(標準でオープンされているデバイスに限定)をもつデバイスのデバイス・データを調べます。ポインタ ptr で指定された文字列が数字の場合はファイル・ハンドルなので、そのファイル・ハンドルが標準入出力デバイスに対応しているかどうかを調べ、標準入出力のファイル・ハンドルでなければエラー表示してプログラムを終了します。

もし、ポインタ ptr で指定された文字列が、CON や AUX など標準入出力のデバイス名である場合は、 それぞれのデバイス名に対応したファイル・ハンドルに 変換し、 そのファイル・ハンドルを変数 n に格納します

(リスト7-44) プログラム gdev.c ①

```
1: /********
 2: *
3: *
      機
           能:
                デバイス・データの表示
4: *
      +
                gdevsub.asm
      生
5: *
           成:
               masm /ML gdevsub;
cl -J -AS gdev.c gdevsub
6: *
      使用方法:
                gdev [<ファイル名> | <デバイス名>]
8: 4
9: ****************
10: =include
            <stdio.h>
11: #include
             <ctype.h>
```

```
12: #include <string.h>
13: #include <stdlib.h>
14:
15: void main (int, char **);
16: void chk_dev (char *);
17: void dev msg (int);
18: int
19: int
       func_3d (char *);
func 4400 (int);
21: *
       関数名:
22: *
               main (argc, argv)
               \Box マンドライン・パラメータの解析 int argc \cdots \Box マンドライン・パラメータの数 char *argv[] \cdots パラメータ文字列へのポインタ
       機能:
23: *
24: *
          力:
25: *
          カ:
26: *
27: *
29: void main (argc, argv)
30: int argc;
31: char **argv;
32: {
33:
      char *ptr;
34:
      printf ("\forall n *** デバイス・チェック・プログラム Ver.1.1 ***\forall n");
35 .
      if (argc != 2) {
36:
         printf ("使用法: gdev < パス名 | ファイル・ハンドル >\n");
37:
          exit (1):
38:
39:
40:
      ptr = *++argv;
41:
      chk_dev (ptr);
printf ("\u00e4n");
42:
43:
      exit (0);
44: }
47: *
       関数名:
48: *
                chk_dev (ptr)
       機能: デバイス・データの取得
入力: ptr · · · パス名へのポインタ
出力: なし
49: *
50:
51: *
52:
54: void chk_dev (ptr)
55: char *ptr;
56: {
57:
      int n, st;
58:
59:
      if (isdigit (*ptr)) {
59: 11 (Isdigit (*ptr)) (* 60: if ((n = atoi (ptr)) > 4) ( 61: printf ("ファイル・ハンドルは標準入出力を指定して下さい.Yn"); 62: printf ("標準入力 (CON) ・・・ 0¥n");
          63:
64:
65:
66:
             exit (2);
67:
68: } else {
70: if (! strempi (ptr, "CON")) {
        n = 0;
} else if (! strcmpi (ptr, "AUX")) {
71:
72:
73:
             n = 3;
          } else if (! strcmpi (ptr, "PRN")) {
74:
         n = 4;
} else if ((n = func_3d (ptr)) & 0x8000) {
75:
76.
             switch (n) {
77:
78:
                printf ("無効なファンクション・コードです.\n"); break;
79:
80:
             case 0x8002:
               printf ("該当ファイルがありません.\n"); break;
81 .
             case 0x8003:
82:
                printf ("パス名が無効です.¥n"); break;
83:
84.
             case 0x8004:
              printf("オープンされているファイルが多すぎます.\n"); break;
85:
             case 0x8005:
86:
                printf ("アクセスが拒否されました.\n"); break;
87:
```

(リスト7-44) プログラム gdev.c ③ (リスト7-44) プログラム gdev.c ③

```
88 .
               default:
            printf ("不正なアクセスです.\n"); break;
 89.
 90.
               printf ("\n");
 91:
               exit (3);
 99.
        1-0101 土土山南京
 93.
 94 .
        st = func_4400 (n);
if (st & 0x8000) {
 95:
 96 .
        printf ("IOCTL 読み出しエラーです.\n"):
 97:
 98:
         exit (4);
 99.
100:
        dev_msg (st);
101:
102.
103:
104:
        関数名: dev_msg (st)
機 能: デバイス・データの表示
105: *
106: *
        プログログログ アハイス・データの表示
入 カ: st ···デバイス・データ
出 カ: なし
107: *
            カ: なし
108:
109: *
110: ***************************
111: void dev_msg (st)
112:
    int st:
113: {
        printf ("指定されたデバイスは"):
114:
        if (st & 0x0080) {
115:
           printf ("キャラクタ・デバイスです .¥n");
116:
117:
         else {
        printf ("ブロック・デバイスです .¥n");
118:
119:
       printf ("デバイス・データ (16進)
printf (" | / O コントロール・データの送受
120:
                                                       '%04X'\n", st);
                                                      ");
121:
122:
        if (st & 0x0400) {
123:
           printf ("可能¥n");
124:
        } else {
125:
        printf ("不可能¥n");
126:
        printf ("EOFの入力
127:
        if (st & 0x0040) {
128:
129:
           printf ("不可能¥n");
130:
         else {
        printf ("可能¥n");
131:
132
        printf ("コントロール・キャラクタのチェック
133:
134:
        if (st & 0x0020) {
135:
           printf ("しない¥n");
136
         else {
         printf ("する¥n");
137:
       }
138:
        printf ("INT 29H で文字の出力
139:
        if (st & 0x0010) {
140 .
           printf ("可能¥n");
141:
142:
         else {
           printf ("不可能¥n");
143.
144:
145:
        if (st & 0x0080) {
           printf ("デバイス
146 .
147:
           switch (st & 0x000F) {
148:
              printf ("標準入力¥n"); break;
149:
150:
           case 2:
151:
              printf ("標準出力¥n"); break;
152:
           case 3:
153:
            printf ("標準入出力¥n"); break;
154:
           case 4:
155:
           printf ("N U L デバイス¥n"); break;
156:
     printf ("クロック・デバイス¥n"); break;
           case 8:
157:
158:
159:
       } else {
          printf ("ドライブ番号 (ドライブ名)
(st & 0x001F) + 'A');
160:
161:
162:
163: }
```

(ファイル名やディレクトリ名)の場合には、関数(サブ ルーチン) func 3d を用いてファイル・オープンを行 い、その結果得られたファイル・ハンドルを変数nに 格納します.

ここで、 関数 func 3d から返された値のビット 15 がセットされている場合は、その値はエラー・コード を表しているので、それぞれのエラー・コードに対応 したエラー・メッセージを表示してエラー・ストップ 1.ます

ファイル・ハンドルが正常に返されたら,次に関数 func 4400 を用いてそのファイル・ハンドルをもつデ バイスのデバイス・データの読み出しを行います。こ こでも、関数 func 4400 でエラーが発生している場 合は、ステータスとして返す値のビット 15 がセットさ れて返されるのでエラー表示してストップします.

もし、ポインタ ptr で指定された文字列が、パス名 デバイス・データが正常に読み出されたら、関数 dev msg を用いてそのデバイス・データの情報を表示し ます.

> 関数 dev_msg では、引数として渡されたデバイス・ データの各情報に基づいて、それぞれに対応したメッ セージの表示を行います(図6-7:176ページ).

gdevsub.asm

リスト7-45 はプログラム gdev.exe のアセンブリ・ ソース部分です。同リストにおいて、サブルーチン(関 数) func 3d は、引数 argl で渡されたパス名とファ ンクション 3DH を用いて,ファイル・ハンドルのオー プンを行い, その結果得られたファイル・ハンドルを AX レジスタに返します. ここで, もしファンクション 3DH においてエラーが発生した場合は、そのエラー・ ステータスが AX レジスタに返されるので, ビット 15

(リスト7-45) プログラム gdevsub.asm

```
2 . .
      機 能:
               デバイス・チェック・サブルーチン
3.
               3DH (ファイル・ハンドルのオープン)
4400H (デバイス・データの取得)
4:
      ファンクション :
5:
               masm /ML gdevsub;
      生 成:
6.
7 .
   8:
           . MODEL SMALL, C
9:
            CODE
10.
   : *************
11:
12:
       ルーチン名:
               func 3d
13:
               ファイル・ハンドルの取得
       機
         能:
14:
              3DH (ファイルのオープン)
argl ··· パス名へのポインタなし
AX ··· ファイル・ハンドル
      func :
15:
       入 力:
16:
17:
                      エラーの場合: Bit15をセット
18:
19:
20:
                   arg1:WORD
21: func_3d
            PROC
            mov
                   dx, arg1
22:
                   al, al
            xor
23:
                                  ;ファンクション3DH
                     3Dh
            mov
                   ah.
24:
25:
            int
                   21h
             inc
                   no_err
26:
                   ax, 8000h
27:
            or
28: no_err:
29:
            ENDP
30: func_3d
31:
   ;************************************
32:
33:
       ルーチン名: func_4400
               デバイス・データの読み出し
35:
       機
               4400H (デバイス・データ取得)
arg1 ··· ファイル・ハンドル
AX ··· デバイス・データ
       func :
       入 力: 出 力:
                    エラーの場合: Bit15をセット
40:
            _____
41:
                  arg1:WORD
42: func 4400
             PROC
             mov bx, arg1
43:
                                      :ファンクション 4400H
44:
             mov
                   ax, 4400h
                   21h
45:
             int
             jc
                   error
46:
             and dx, 7FFFh
47:
48: error:
49:
             mov ax, dx
             ret
50:
             FNDP
51: func_4400
             END
52:
```

をセットして返すことによって、Cソース内でファイル・ハンドルとエラー情報の違いを判定できるようにしています。

サブルーチン func_4400 は、引数 arg1 で指定されたファイル・ハンドルをもつデバイスや、そのファイル・ハンドルで指定されたファイルの入っているドライブのデバイス・データをファンクション 4400H を用いて調べて、その得られたデバイス・データを AXレジスタに返します。ここでも、もしファンクション4400H においてエラーが発生した場合は、AX レジスタのビット 15 をセットして返します。

◆ 生成方法

プログラム gdev.exe は、次の手順で分割アセンブル/コンパイルして作成します。

masm /ML gdevsub;

cl -J -As gdev.c gdevsub

◆ 実行サンプル

リスト7-46 は、デバイス・データを調べて表示する プログラム gdev.exe の実行例を示しています。

① dir コマンドを用いてドライブ Y のルート・ディ

レクトリを確認する。ここではサブ・ディレクトリ ¥pro のみが存在している。

- ② さらに、dir コマンドを用いてそのサブ・ディレクトリ ¥pro を確認する.
- ③ ここで、これからアクセスしようとするファイル 名の存在に注目。
- ④ まず、プログラム gdev.exe に対しパラメータと してドライブ名を与えて起動する。
- ⑤ するとドライブ名だけではアクセスできない旨の エラー・メッセージが表示される。
- ⑥ 次に、プログラム gdev.exe に対し、パラメータとしてディレクトリ名を与えて起動する.
- ① ここでも、アクセスが拒否されエラー・メッセージが表示される。
- ⑧ 次に、プログラム gdev.exe に対してパス名(ファイル名)を与えて起動する。
- (\S) すると、その指定されたファイルの入っているドライブ(すなわちドライブ Y)のディレクトリが表示される(ドライブ Y は、 $1 \, \mathrm{M} \, \text{バイト・フロッピ・ディス}$ ク)

[リスト7-46] プログラム gdev.exe の実行例 ①

R>dir y: ロ···ドライブ Y のカレント・ディレクトリ (ルート・ディレクトリ) の確認①

ドライブ Y: のディスクのボリュームラベルはありません. ディレクトリは Y:¥

PRO <DIR> 88-12-06 16:17 1 個のファイルがあります・ 1080320 バイトが使用可能です・

R>dir y:¥pro □… ドライブ Y のディレクトリ pro を確認②

ドライブ Y: のディスクのボリュームラベルはありません・ディレクトリは Y:¥PRO

		<dir></dir>	88-12-06	16:17
		<dir></dir>	88-12-06	16:17
CTRL	C	1364	88-12-05	13:27- アクセスしようとするファイル③
TEE	C		88-11-28	
FATAL	C	3614	88-12-05	13:27

DIV SMP 227 88-12-05 17:52 CHILD SMP 2021 88-12-06 10:53 MALOC SMP 969 88-12-06 16:14 66 個のファイルがあります・1080320 バイトが使用可能です・

R>gdev y: ロ…ドライブ名の指定 ④

*** デバイス・チェック・プログラム Ver.1.1 ***

該当ファイルがありません. ← エラー・メッセージ⑤

R>gdev y:¥pro □…ディレクトリ名の指定⑥

*** デバイス・チェック・プログラム Ver.1.1 ***

アクセスが拒否されました. - エラー・メッセージ⑦

```
R>gdev y:\pro\ctrl.c \cup ... フル・パス名 (ファイル名) の指定 ®
  *** デバイス・チェック・プログラム Ver.1.1 ***
 指定されたデバイスはブロック・デバイスです.
                                             指定されたファイルの入っているデバイス
                                    '0042'
 デバイス・データ (16進)
                                             (ドライブ)のデバイス・データ 9
   / 0 コントロール・データの送受
                                    不可能
                                             (1M バイト・フロッピ)
 EOFの入力
                                    不可能
 コントロール・キャラクタのチェック
INT 29Hで文字の出力
                                    する
                                    不可能
 ドライブ番号(ドライブ名)
                                            ドライブ Y はドライブ C を ASSIGN した論理ドライブ ⑩
 R>dir h: 回…ドライブHのカレント·ディレクトリを確認①
  ドライブ H: のディスクのボリュームラベルは HD1 ディレクトリは H: YWK1 YWK
 <DIR>
                   88-11-08 15:16
                   88-11-08 15:16
           <DIR>
        BAT
                18
                           10:58
 MADD
                   88-11-28
             1364
                   88-12-07
                            9:04-
 CTRL
      C
        C
                   88-11-28
                           15:02
               402
 TEE
 MEDIA EXE
              10627 88-12-07 17:08
 GDEVSUB ASM
            1544 88-12-07 17:11
4287 88-12-07 17:15
      109 個のファイルがあります.
   6078464 バイトが使用可能です.
 R>gdev h:ctrl.c ロ…ファイル名の指定 ⑫
  *** デバイス・チェック・プログラム Ver.1.1 ***
 指定されたデバイスはブロック・デバイスです
                                              ファイルの入っているドライブの
                                    '0040'
 デバイス・データ (16進)
                                             デバイス・データ ③
                                    不可能
                                              (20M バイト·ハード·ディスク)
                                    不可能
 EOFの入力
 コントロール・
            キャラクタのチェック
                                    する
 INT 29H で文字の出力
ドライブ番号(ドライブ名)
                                    不可能
                                              ドライブ H はドライブ A を ASSIGN 14
                                    A -
 R>dir □… カレント・ドライブのカレント・ディレクトりを確認 ⑤
                                              カレント·ドライブはドライブ R 16
  ドライブ R: のディスクのボリュームラベルは [IOS-10
                                            1
  ディレクトリは R:\WK
            <DIR>
                   88-12-08
                            8:12
                    88-12-08
                            8:12
 MADD
        BAT
                18
                   88-11-28
                            10:58
  TEE
                402
                    88-11-28
                            15:02
                                    アクセスしようとするファイル
                   88-12-07
                            9:04-
 CTRL
               1364
               8516 88-12-08 10:16
  GDEV
  GDEV
         EXE
              13288
                   88-12-08 10:16
        BAT
               102
                   88-12-08 10:16
  CLOSE
      124 個のファイルがあります.
    636928 バイトが使用可能です.
10 ドライブ Y は、ドライブ C が ASSIGN された論
                                          13 すると、指定されたファイルの入っているドライ
```

- ⑩ ドライブ Y は、ドライブ C が ASSIGN された論理ドライブであることも確認できる。
- ① 次に、ドライブ H(ハード・ディスク)のファイル をアクセスするためにサブ・ディレクトリ \wkl\wk を確認する。
- ② そのディレクトリにあるファイル名を指定してプログラム gdev.exe を起動する.
- ③ すると、指定されたファイルの入っているドライブ(すなわちハード・ディスク)のデバイス・データが表示される。
- 10 ここでも、ドライブ H はドライブ A が ASSIGN された論理ドライブ・ディレクトリあることが確認できる。
- ⑤ 次に、dir コマンドを用いてカレント・ドライブの

[リスト7-46] プログラム gdex.exe の実行例 ③

R>gdev ctrl.c ロ…ファイル名の指定 ① *** デバイス・チェック・プログラム Ver.1.1 *** 指定されたデバイスはブロック・デバイスです ファイルの入っているドライブ '0043' デバイ ス・データ (16進) のデバイス・データ 18 | / Oコントロール・データの送受 EOFの入力 不可能 (RAM ディスク) 不可能 コントロール・キャラクタのチェック INT29Hで文字の出力 ドライブ番号(ドライブ名) する 不可能 ドライブ R はドライブ D を ASSIGN 19 D R>gdev 0 🗔 … ファイル・ハンドル (標準入力) の指定 20 *** デバイス・チェック・プログラム Ver.1.1 *** 指定されたデバイスはキャラクタ・デバイスです デバイス・データ(16進) - | / O コントロール・データの送受 E O F の入力 デバイス CON のデバイス・データ ② :00D3' 不可能 不可能 コントロール・キャラクタのチェック する 可能 INT29日で文字の出力 標準入出力 デバイス R>gdev 2 回…ファイル・ハンドル (標準エラー出力) の指定 ② *** デバイス・チェック・プログラム Ver.1.1 *** デバイス CON のデバイス・データ 指定されたデバイスはキャラクタ・デバイスで '00D3' デバイス・データ (16進) 不可能 EOFの入力 不可能 コントロール・キャラク INT 29Hで文字の出力 キャラクタのチェック t 3 可能 標準入出力 デバイ ス R>gdev aux ロ…デバイス名の指定 ② *** デバイス・チェック・プログラム Ver.1.1 *** デバイス AUX のデバイス・データ 24 指定されたデバイスはキャラクタ・デバイスです ;00C0. デバイス・データ (16進) / 0 コントロール・データの送受 不可能 EOFの入力 不可能 コントロール・キャラク INT 29H で文字の出力 ・キャラクタのチェック する 不可能 R>gdev prn 口…デバイス名の指定 ② *** デバイス・チェック・プログラム Ver.1.1 *** 指定されたデバイスはキャラクタ・デバイスです デバイス PRN のデバイス・データ 26 デバイス・データ (16進) | / O コントロール・データの送受 E O F の入力 '00C0' 不可能 不可能 コントロール・キャラクタのチェック INT 29Hで文字の出力 する 不可能 デバイス

カレント・ディレクトリを確認する.

(® ここで、カレント・ドライブはドライブ R(RAM ディスク)であることが確認できる。

① 次に、プログラム gdev.exe に対しカレント・ドライブ上のファイル名を与えて起動する.

® すると、その指定されたファイルの入っているドライブ(すなわち RAM ディスク)のデバイス・データ

が表示される。

⑨ ここでも、ドライブ R はドライブ D が ASSIGN された論理ドライブであることが確認できる.

② 次に、プログラム gdev.exe に対しパラメータとしてファイル・ハンドルの 0 (標準入力)を与えて起動する。

② すると、そのファイル・ハンドルに対応したデバ

22 同様に、プログラム gdev.exe に対しパラメータ としてファイル・ハンドルの2(標準エラー出力)を与 えて起動する。ここでも、標準エラー出力のデバイス は CON なので、そのデバイス・データが表示される。 ② 次に、プログラム gdev.exe に対しパラメータと して直接デバイス名 AUX (補助入出力)を与えて起動 する

24 すると、指定したとおりデバイス AUX のデバイ ス・データが表示される.

② 同様に、デバイス PRN(プリンタ出力)のデバイ ス・データを確認する.

②6 デバイス PRN もデバイス AUX と同様のデバイ ス・データであることが確認できる。

メディア交換の可能性を調べる

リスト7-47 (media.c) とリスト7-48 (mediasub. asm)は、指定されたドライブのメディア交換が可能か どうかを調べて表示するプログラム media.exe のソ ース・リストです.

media.c

リスト7-47 はプログラム media.exe の C ソース部 分です。同リストにおいて、関数 main では最初にプロ グラム・タイトルを表示したのち、コマンド・ライン・ パラメータの解析を行います。

イス(CON)のデバイス・データが表示される。 パラメータの解析では、ドライブの指定があった場 合には、そのドライブ名をドライブ番号に変換します。 もし、ドライブ名の指定がない場合には、関数(サブル ーチン) func 19 を用いてカレント・ドライブ番号の 読み出しを行って変数 drv num に格納しておきます。 ドライブ番号の設定が終わったら、関数 chk_media を用いてメディア交換可能性の有無を表示します。

> 関数 chk media では、引数 n で指定されたドライ ブ番号からドライブ名に変換して表示したのち、 関数 func 4408 を用いて、ドライブ番号 n で指定したド ライブのメディア交換が可能かどうかを調べ, その関 数 func 4408 から返されたステータスにしたがって メッセージの表示を行います。

mediasub.asm

リスト7-48 はプログラム media.exe のアセンブ リ・ソース部分です。同リストにおいて、サブルーチ ン(関数) func 19は、ファンクション19Hを用いて カレント・ドライブ番号の取得を行い、そのドライブ 番号を AX レジスタに返します。

サブルーチン func 4408 は、ファンクション 4408H を用いて、引数 argl で指定されたドライブの メディア交換の可能性を調べ、そのステータスを AX レジスタに返します。ここで、もしファンクション 4408H でエラーが発生した場合は、AX レジスタのビ ット15をセットして返します。

● 8086 vs 68000(その5) IBM が 68000 を採用

「ついに IBM-PC に 68000 が採用されました」 IBM は、これまでのインテル社との恋愛関係に見切 りをつけ、今度はモトローラ社と手を結ぶことにな

これに同調して、日本においても NEC をはじめ とするコンピュータ・メーカ各社が、パソコン CPU に 68000 を採用することを決定しました。

全世界のソフトウェア技術者たちは、『魔のセグメ

ント』から解放され、インテル得意技の『特殊な汎 用』レジスタも意識することがなくなったため、一 様に明るい表情となって大歓迎しています。

これによって、アプリケーション・ソフトの質や 量の向上、および開発期間の短縮など、非常に大き な波及効果が期待できることになりそうです。…」 アッ、プログラミングに疲れてついウトウトして しまった。夢か…。 ひまかれるころあか () **

(リスト7-47)プログラム media.c

```
2: *
               mediasub.asm
masm /ML mediasub;
cl -J -AS media.c mediasub
media [<d:>]
           能:
3 . *
      機
              mediasub.asm
4: *
      サ
          ブ:成:
5: *
      4
6: *
              media [<d:>]
      使用方法:
  *
8: *
10: #include <stdio.h>
11:
11: void main (int, char **);
13: void chk_media (int);
14: int func_19 (void); /* カレント・ドライブ番号の読み出し */
15: int func_4408 (int); /* メディア交換可能性のチェック */
17 . *
       関数名: main (argc, argv)
機能:
18: *
       機
19.
              int argc ···· コマンドライン・パラメータの数
char *argv[] ···· パラメータ文字列へのポインタ
20 . *
          力:
21: *
          カ:
22. *
              ti L
23: *
25: void main (argc, argv)
26: int argc;
27: char **argv;
28: {
      int drv_num;
29 .
30:
      printf ("\n *** メディア・チェック・プログラム Ver.1.1 ***\n");
31:
      drv_num = 0;
if (argc != 1) {
32:
33:
34:
      drv_num = toupper (**++argv) - 'A';
} else {
35:
        drv_num = func_19 ();
36:
37:
      chk_media (drv_num);
38:
      printf ("\n");
exit (0);
39:
40:
41: }
42:
44: *
       関数名: chk_media (n)
45: *
              CHK_media (H)
メディア交換可能性チェック
n ···ドライブ番号 (00H = カレント,01H = A,···)
46: *
      機 能: 入 力:
47: *
48: *
49: *
50: ***
51: void chk media (n)
52: int n;
53: {
54:
55:
      printf ("ドライブ %c の", n + 'A');
st = func_4408 (n + 1);
56:
57:
      switch (st) {
58:
59:
      case 0x00:
60:
     printf ("メディアは交換が可能です .¥n");
61:
         break;
62:
63:
      case 0x01:
64:
      printf ("メディアの交換は不可能です.¥n");
         break;
65:
66:
67:
      case 0x800F:
printf ("ドライブ指定が不正です.\n");
68:
         break;
69:
70:
71: default:
72: printf ("ドライバがメディア・チェックをサポートしていません、Yn"); 3: break;
74:
75: }
```

```
2.
       機 能:
                 メディア・チェック・サブルーチン
19H(カレント・ドライブ番号の呼び出し)
4408H(メディア交換可能性のチェック)
3:
       ファンクション :
4.
5.
       生 成: masm /ML mediasub:
6: :
8.
       .MODEL SMALL, C
9:
10:
              . CODE
       ***********
11:
12:
        ルーチン名:
                 func_19
カレント・ドライブ番号の取得
13: :
        機
14:
           能:
       func
                 19H (カレント・ドライブ番号の読み出し)
15:
        入力
                 なし
ax ···ドライブ番号 (00H=A, 01H=B, ···)
16:
        出
           カ:
17:
18:
19:
20: func_19 PROC
              mov
                     ah, 19h
                                        ;ファンクション19H
21:
22.
                      21h
              int
23:
              xor
                     ah, ah
24:
              ret
25: func_19 ENDP
26:
27:
28:
        ルーチン名:
29:
                func 4408
                 メディアのチェック
        機
           能:
       func :
入 力:
                 4408H(メディア交換可能性のチェック)
arg1・・・ドライブ番号
31:
33:
        出
           力:
                         00H: 交換可能
                         01H: デバイスがサポートしていない
01H: ドライブ番号が不正
                         etc: 交換不可能
37:
   func 4408
              PROC
                      arg1:WORD
40:
              mov
                      bx, arg1
                      ax, 4408h
                                       ;ファンクション 4408H
41:
              mov
42:
                      21h
              int
43:
              jnc
                      no_err
                      ah, ah
44:
              xor
                      ax, 8000h
45:
              or
46: no_err:
47:
48: func_4408
              ENDP
49:
              FND
```

◆ 生成方法

プログラム media.exe は、次の手順で分割アセンブル/コンパイルして作成します。

masm /ML mediasub;

cl -J -As media.c mediasub

◆ 実行サンプル

リスト7-49 は、メディア交換可能性チェック・プログラム media.exe の実行例を示しています.

- ① まず、プログラム getd.exe(前出)によってカレント・ドライブ(ドライブ R)のディスク情報を表示して、どのようなドライブであるかを確認する。
- ② ここで、ドライブ R は ASSIGN された $1.5 \,\mathrm{M}$ バイトの RAM ディスクであることがわかる。

- ③ 次に、プログラム media.exe に対してパラメータを与えないで起動する。これによって、カレント・ドライブ(RAM ディスク)のメディア交換の可能性を調べることができる。
- ⑤ 次に、プログラム getd.exe によってドライブ Y のディスク情報を調べる。
- ⑥ ここで、ドライブYは1Mバイト・フロッピ・ディスクであることがわかる。
- ① プログラム media.exe に対して、パラメータとしてドライブ Y を指定して起動する.

〔リスト7-49〕プログラム media.exe の実行例

R>getd □ … カレント・ドライブのディスク情報① *** ディスク情報表示プログラム Ver.1.1 *** ドライブ R のディスク情報 1.5M バイト RAM ディスク②) FAT ID F8 1ドライブあたりのクラスタ数 760 クラスタ 1クラスタあたりのセクタ数 4 セクタ 1セクタあたりのバイ 512 バイト ディスク容量残り容量 1556480 バイト 491520 バイト R>media 旦…パラメータなしで起動③ *** メディア・チェック・プログラム Ver.1.1 *** ドライブ R のメディアの交換は不可能です. - メッセージ 4 R>getd y: 回…ドライブYのディスク情報⑤ *** ディスク情報表示プログラム Ver.1.1 *** ドライブ Yのディスク情報 FAT ID JAJ FE 1ドライブあたりのクラスタ数 1クラスタあたりのセクタ数 1221 クラスタ 1 セクタ 1024 バイト 1セクタあたりのバイト数 ---ディスク容量残り容量 1250304 バイト 508928 バイト R>media y: ロ… ドライブ Y の指定 ⑦ *** メディア・チェック・プログラム Ver.1.1 *** ドライブ Y のメディア交換が可能です.--- メッセージ® Covered Land A Covered Covered R>getd h: □…ドライブHのディスク情報⑨ *** ディスク情報表示プログラム Ver.1.1 *** ドライブ Hのディスク情報 FAT ID 20M バイトのハード·ディスク (10) FF 1ドライブあたりのクラスタ数 1クラスタあたりのセクタ数 1セクタあたりのバイト数 ディスク容量 2468 クラスタ ___ 8 セクタ ---1024 バイト 20217856 バイト ___ 残り容量 6144000 バイト R>media h: ロ…ドライブ H 指定 ① *** メディア・チェック・プログラム Ver.1.1 *** ドライブ R のメディアの交換は不可能です.→ R>

- (®) すると、ドライブ Y はフロッピ・ディスクなのでメディア交換が可能な旨のメッセージが表示される。
- ③ 同様に、プログラム getd.exe を用いてドライブ H のディスク情報を確認する。
- ① ドライブ Hは,20 Mバイトのハード・ディスクで

あることがわかる.

- ① プログラム media.exe によってドライブ H のメディア交換の可能性を調べる。
- ② 当然のことながらハード・ディスクもメディア交換できない。

7-5

ディレクトリの操作

ここでは、MS-DOSの大きな特徴である階層ディレクトリの操作を行うプログラムを作成します。

サブ・ディレクトリを作成する

リスト7-50 (mkd.c) およびリスト7-51 (mkdsub. asm) は、サブ・ディレクトリの作成を行うプログラム mkd.exe のソース・リストです。

(リスト7-50) プログラム mkd.c

```
1: /*********
2: *
             能:
                  ディレクトリの作成
3: *
             ブ:
                  mkdsub.asm
       ++
4 . *
                  masm /ML mkdsub;
cl -J -AS mkd.c mkdsub
            成:
5: *
      4
6: *
       使用方法: mkd <パス名>
7: *
8: *
<stdio.h>
10: #include
11:
12: void main (int, char **);
13: void mk_dir (char *);
14: int func_39 (char *);
                             /* サブ・ディレクトリの作成 */
15: /***************
16: *
17: *
        関数名:
                 main (argc, argv)
                 コマンドライン・パラメータの解析
int argc ・・・・・コマンドライン・パラメータの数
char *argv[] ・・・・パラメータ文字列へのポインタ
18: *
        機 能:
19: *
        入
            カ:
20: *
           力:
21: *
        #
22: *
23: **************
24: void main (argc, argv)
25: int argc;
26: char **argv;
27: {
28:
       printf ("\mathbf{n} *** ディレクトリ作成プログラム Ver.1.1 ***\mathbf{y}n"); if (argc != 2) {
    printf ("使用法: mkd パス名\mathbf{y}n");
29:
30:
31:
32:
           exit (1);
33:
       mk_dir (*++argv);
printf ("\forall n");
exit (0);
34:
35:
36:
37:
   }
38:
40: *
        関数名:
41: *
                 mk_dir (ptr)
        機 能: 入 力:
                 ディレクトリの作成
ptr ··· パス名へのポインタ
42: *
            力:
43: *
44: *
                  なし
45:
46: ***
47:
   void mk_dir (ptr)
48: char *ptr;
49: {
50:
       int err:
51:
52:
       err = func_39 (ptr);
53:
       switch (err) {
54:
       case 0x00:
           printf ("ディレクトリ '%s' を作成しました .\n", ptr);
55:
56:
           return;
57:
58: case 0x03:
          printf ("パス名 '%s' が無効です¥n", ptr);
59:
60:
      exit (2);
61:
       case 0x05:
printf ("ディレクトリがいっぱい or 同名のファイルが存在します.\n");
exit (3);
62:
63:
64:
65:
66: }
```

mkd.c

リスト7-50 はプログラム mkd.exe の C ソース部分です。 同リストにおいて、 関数 main では最初にプログラム・タイトルを表示したのち、 コマンド・ライン・パラメータの解析を行います。

パラメータの解析ではパラメータの個数を調べ、もしパス名(ディレクトリ名)が指定されていなければ、プログラム mkd.exe の使用方法を表示してエラー・ストップします。もし、パス名が与えられていれば、そのパス名へのポインタを引数として関数 mk_dir を用いてサブ・ディレクトリの作成を行います。

関数 mk_dir では、ポインタ ptr に渡されたパス名を関数 (サブルーチン) func_39 に渡してサブ・ディレクトリの作成を行います. 次に関数 func_39 から返されたエラー・コードを参照して、そのコードが "0" の場合は正常終了し、もし関数 func_39 でエラーが発生した場合はエラー・コードにしたがってエラー・メッセージの表示を行います。

mkdsub.asm

リスト7-51 はプログラム mkd.exe のアセンブリ・ソース部分です。同リストにおいて、サブルーチン(関数) func_39 はファンクション 39H を用い、引数 argl で指定されたパス名でサブ・ディレクトリの作成を行います。

このとき,もしファンクション 39H でエラーが発生 した場合は,そのエラー・コードを AX レジスタに返 し,正常に終了した場合は AX レジスタに 0 を返しま す.

◆ 生成方法

プログラム mkd.exe は、次の手順で分割アセンブル/コンパイルして作成します。

masm /ML mkdsub;

cl -J -As mkd.c mkdsub

◆ 実行サンプル

リスト7-52 はサブ・ディレクトリ作成プログラム mkd.exe の実行例を示しています.

- ① dir コマンドを用いてカレント・ドライブのルート・ディレクトリを確認する
- ② プログラム mkd.exe を用いてサブ・ディレクトリ ¥test を作成する。
- ③ 同様にプログラム mkd.exe を用いて、その下にさらにサブ・ディレクトリ test1 を作成する.
- ④ dir コマンドでルート・ディレクトリの確認を行う.
- ⑤ サブ・ディレクトリ ¥test が作成されている.
- ⑥ dir コマンドで、そのサブ・ディレクトリ ¥test の内容を確認する。
- ① すると、指定したとおりにサブ・ディレクトリ ¥test¥test1 が作成されている。
- ® さらに、dir コマンドでディレクトリ ¥test¥test1 の内容を確認する.
- ⑨ すると、そのディレクトリ ¥test¥test1 は空のディレクトリであり、新しく作成されたものであることが確認できる。

(リスト7-51) プログラム mkdsub.asm

```
2:
                 ディレクトリ作成サブルーチン
            能:
3:
           ョン: 39H(ディレクトリの作成)
成: masm /ML mkdsub;
       ファンクション :
4:
5:
6:
7:
              .MODEL SMALL, C
8:
9:
              . CODE
   10:
11:
       ルーチン名:
                func_39
12:
                 ディレクトリの作成
13:
       機
          能:
                39H (サブ・ディレクトリの作成)
arg1 · · · パス名へのポインタ
AX · · · · 00H: エラーなし
       func :
入 力:
出 力:
14:
15:
16:
                        03H: パス名が無効
05H: ディレクトリが作成できない
17:
18:
19:
20:
                     arg1:PTR
21: func_39
              PROC
                     dx, arg1
22:
              mov
                                       ;ファンクション39H
                     ah. 39h
23.
              mov
                     21h
24:
              int
25:
              ic
                     err
                     ax, ax 1 you a e to the U 4 to 1 to
26:
              xor
27: err:
              ret
28:
              ENDP
29: func_39
30:
              END
```

⑩ 次に、プログラム mkd.exe に対してサブ・ディレクトリ ¥test2¥test を作成するように指定する.

① ここで、⑤ で確認したようにディレクトリ ¥test2 は存在しないのでエラーが発生する。

サブ・ディレクトリを削除する

リスト7-53 (rmd.c) とリスト7-54 (rmdsub.asm) は、

サブ・ディレクトリの削除を行うプログラム rmd.exe のソース・リストです.

md.c

リスト7-53 はプログラム rmd.exe の C ソース部分です. 同リストにおいて, 関数 main では最初にプログラム・タイトルを表示したのち, コマンド・ライン・パラメータの解析を行います.

[リスト7-52] プログラム mkd.exe の実行例

R>dir ¥ 口 … カレント・ドライブのルート・ディレクトリを確認①

ドライブ R: のディスクのボリュームラベルは [IOS-10] ディレクトリは R:¥

COMMAND COM 24161 87-10-23 0:00 WK <DIR> 88-12-07 8:01 2 個のファイルがあります. 636928 バイトが使用可能です.

R>mkd ¥test 回…サブ·ディレクトリ test を作る②

*** ディレクトリ作成プログラム Ver.1.1 ***

ディレクトリ '¥test' を作成しました.

R>mkd ¥test¥test1 回…その下にさらにサブ·ディレクトリ test1を作る③

*** ディレクトリ作成プログラム Ver.1.1 ***

ディレクトリ '¥test¥test1' を作成しました.

R>dir ¥ 回…ルート・ディレクトリの確認④

ドライブ R: のディスクのボリュームラベルは [IOS-10] アルストーニー・エスティレクトリは R:¥

COMMAND COM 24161 87-10-23 0:00 WK <DIR> 88-12-07 8:01

TEST <DIR> 88-12-07 12:18 + サブ·ディレクトリ test が作られている ⑤

3 個のファイルがあります. 632832 バイトが使用可能です.

R>dir ¥test 回…サブ·ディレクトリ test を確認 ⑥

ドライブ R: のディスクのボリュームラベルは [IOS-10] ディレクトリは R:¥TEST

<DIR> 88-12-07 12:18
<DIR> 88-12-07 12:18

3 個のファイルがあります. 630784 バイトが使用可能です.

R>dir \test\test1 = …サブ・ディレクトリ\test\test1の確認⑧

ドライブ R: のディスクのボリュームラベルは [IOS-10] ディレクトリは R:\text{YTEST}\text{TEST1}

R>mkd ¥test2¥test ロ…サブ・ディレクトリ ¥test2 ¥test の作成を指定 ⑩

*** ディレクトリ作成プログラム Ver.1.1 ***

パス名 '¥test2¥test' が無効です→ ルート・ディレクトリに test 2 が存在しないのでエラーになる①


R>

パラメータの解析ではパラメータの個数を調べ、もいてサブ・ディレクトリの削除を行います。 しパス名(ディレクトリ名)が指定されていなければ、 トップします。もし、パス名が与えられていれば、そ のパス名へのポインタを引数として関数 rm dir を用

関数 rm dir では、ポインタ ptr に渡されたパス名 プログラム rmd.exe の使用方法を表示してエラー・ス を関数(サブルーチン) func 3a に渡してサブ・ディレ クトリの削除を行います。次に関数 func 3a から返さ れたエラー・コードを参照して、そのコードが0の場

[リスト7-53] プログラム rmd.c

```
2:
 3:
                   ディレクトリの削除
                   masm /ML rmdsub;
cl -J -AS rmd.c rmdsub
rmd </7 2 2
 4:
        ++
              成:
        4
 5:
 6:
 7:
        使用方法:
 8:
 9: ******
               <stdio.h>
10: #include
11:
   void main (int, char **);
void rm_dir (char *);
int func_3a (char *); /* # 7
12:
13:
                                   /* サブ・ディレクトリの削除 */
14:
16:
        関数名: main (argc, argv)
機能: コマンドライン・パラメータの解析
入力: int argc コマンドライン・パラメータの数
char *argv[] ・・・・パラメータ文字列へのポインタ
17: *
18: *
19:
20: *
21: *
       出力:
                  なし
22: *
23: *******
24: void main (argc, argv)
25: int argc;
26: char **argv;
27: {
28:
29:
      printf ("¥n *** ディレクトリ削除プログラム Ver.1.1 ***¥n¥n");
30:
        if (argc != 2) {
           printf ("使用法: ctrl コマンド名 引数 ···¥n");
31:
           exit (1);
33:
       rm_dir (*++argv);
printf ("\forall n");
34:
35:
        exit (0);
36:
37: }
38:
39:
40:
41:
         関数名: rm_dir (ptr)
機 能: ディレクトリ
         | 関 致 石: rm_q1r (ptr) | 機 能: ディレクトリの削除 | 入 力: ptr ・・・ パス名へのポインタ
42:
43:
44:
         出力:
                  なし
45: *
46:
47: void rm_dir (ptr)
    char *ptr;
48:
49: {
50:
    int err;
51:
52:
        err = func_3a (ptr);
        switch (err) {
53:
54:
        case 0x00:
    printf ("ディレクトリ
55:
                                 '%s' を削除しました .¥n", ptr);
56 .
           return;
57:
        case 0x03:
58:
        printf ("パス名 '%s' が無効です¥n", ptr);
59:
60.
            exit (2);
61:
62:
        case 0x05:
           printf ("ディレクトリ '%s' にファイルが存在します .\n", ptr);
63:
64:
           exit (3);
65:
66:
        case 0x10:
           printf ("ルートまたはカレント・ディレクトリは削除できません .¥n");
67:
68:
         exit (4);
69:
70: }
```



合は正常終了し、もし関数 func_3a でエラーが発生した場合はエラー・コードにしたがってエラー・メッセージの表示を行います。

rmdsub.asm

リスト7-54 はプログラム rmd.exe のアセンブリ・ソース部分です。同リストにおいて、サブルーチン(関数) func_3a はファンクション 3AH を用い、引数 argl で指定されたパス名でサブ・ディレクトリの削除を行います。

このとき, もしファンクション 3AH でエラーが発生した場合は, そのエラー・コードを AX レジスタに返し, 正常に終了した場合は AX レジスタに 0 を返します.

◆ 生成方法

プログラム rmd.exe は、次の手順で分割アセンブル/コンパイルして削除します。

masm /ML rmdsub;

cl -J -As rmd.c rmdsub

◆ 実行サンプル

リスト7-55 はサブ・ディレクトリ削除プログラム rmd.exe の実行例を示しています.

① dir コマンドを用いてカレント・ドライブのルー

ト・ディレクトリを確認する.

- ② ここでサブ・ディレクトリ ¥test の存在に注目.
- ③ 次に、dir コマンドを用いてそのディレクトリ ¥test の確認を行う。
- ④ ここで、サブ・ディレクトリ test1 の存在に注目.
- ⑤ dir コマンドを用いてサブ・ディレクトリ ¥test¥test1の確認を行う.
- ® このディレクトリは空になっていて削除可能である
- ① プログラム rmd.exe を用いてサブ・ディレクトリ ¥test¥test1 の削除を行う.
- ⑧ 同様にプログラム rmd.exe を用いてサブ・ディレクトリ ¥test を削除する。
- ⑨ dir コマンドを用いてルート・ディレクトリの確認を行う。
- 10 サブ・ディレクトリ ¥test が削除されている。
- ① ここで、プログラム rmd.exe に対して故意に無効なパス名を与えて起動する.
- 12 エラー・メッセージが表示される.
- (3) 次に、プログラム rmd.exe に対してルート・ディレクトリを削除するように指定する.
- (4) エラー・メッセージが表示される。

〔リスト7-55〕プログラム rmd.exe の実行例

R>dir ¥ 旦…ルート·ディレクトリの確認① ドライブ R: のディスクのボリュームラベルは [IOS-10] ディレクトリは R:¥ COMMAND COM 24161 87-10-23 0:00 IR> 88-12-07 8:01 <DIR> WK 3 個のファイルがあります. 585728 バイトが使用可能です. R>dir ¥test 🗔 … サブ・ディレクトリ ¥test の確認 ③ ドライブ R: のディスクのボリュームラベルは [IOS-10] ディレクトリは R:¥TEST R>dir ¥test¥test1 回…サブ・ディレクトリ ¥test¥test1の確認⑤ ドライブ R: ウティスクのボリュームラベルは [IOS-10 ティレクトリは R:\TEST\TEST1 2 個のファイルがあります. 585728 バイトが使用可能です. R>rmd ¥test¥test1 🕘 … サブ·ディレクトリ ¥test¥test1 を削除 🗇 *** ディレクトリ削除プログラム Ver.1.1 *** ディレクトリ '¥test¥test1' を削除しました. R>rmd ¥test 🗔 … サブ·ディレクトリ ¥test も削除する ⑧ *** ディレクトリ削除プログラム Ver.1.1 *** ディレクトリ '¥test' を削除しました. R>dir ¥ 回…ルート·ディレクトリを確認 ⑨ ドライブ R: のディスクのボリュームラベルは [IOS-10] ディレクトリは R:¥ COMMAND COM 24161 87-10-23 0:00 WK < $^{\circ}$ CDIR> 88-12-07 8:01 サブ・ディレクトリ test が削除されている ⑩ WK <DIR> 88-12-07 8:01 \ \ 2 個のファイルがあります. 589824 バイトが使用可能です. R>rmd ¥test 回…存在しないディレクトリ名を引数として与える ① *** ディレクトリ削除プログラム Ver.1.1 *** パス名 '¥test' が無効です - (エラー・メッセージ (2)) R>rmd ¥ 🕘… ルート・ディレクトリの削除を指定 🔞 *** ディレクトリ削除プログラム Ver.1.1 ***

カレント・ディレクトリの表示/変更を行う

リスト7-56 (chd.c) およびリスト7-57 (chdsub.asm) は、カレント・ドライブの変更や表示を行うためのプログラム chd.exe のソース・リストです。

chd.c

リスト7-56 はプログラム chd.exe の C ソース部分です. 同リストにおいて, 関数 main では, 最初にプログラム・タイトルを表示したのち, コマンド・ライン・パラメータの解析を行います.

パラメータの解析では、まずパラメータの個数を調べ、パラメータがなければ関数(サブルーチン)func_19を用いてカレント・ドライブ番号の読み出しを行い、そのドライブのカレント・ディレクトリを関数disp dir によって表示します。

パラメータでドライブのみが指定されている場合は、その指定されたドライブのカレント・ディレクトリを関数 dsp_dir によって表示します。もし、パラメータにパス名が指定されている場合には、指定されたドライブ(カレント・ドライブも含む)のカレント・ディレクトリを、指定されたディレクトリに関数 chg_dir を用いて変更します。

関数 dsp_dir は、引数として渡されたドライブ番号を関数(サブルーチン) func_47 に渡してカレント・ディレクトリの読み出しを行います。

関数 func_47 では、読み出しが正常に行われた場合には、指定された文字列バッファ buff にカレント・ディレクトリ名を格納して返します。もし、カレント・ディレクトリの読み出しに失敗すると、関数 func_47 から 0 以外(エラー・コード)が返されるので、その旨を表示してエラー・ストップします。

[リスト7-56] プログラム chd.c ①

```
1: /******
2: *
3: *
                 カレント・ディレクトリの変更/表示
                  chdsub.asm
            ブ:
4: *
       生 成:
                 masm /ML chdsub;
cl -J -AS chd.c chdsub
5: *
6: *
7: *
       使用方法:
                  chd [<パス名>]
8: 4
10: #include
             <stdio.h>
11: #include
              <string.h>
12:
13: void main (int, char **);
14: void dsp_dir (int);
15: void chg_dir (char
16: int func_19 (void);
                                /* カレント・ドライブ番号の読み出し
                                /* カレント・ディレクトリの変更 */
17: int
        func_3b (char *);
  int
        func_47 (int, char *);
                                /* カレント・ディレクトリの読み出し */
19:
        関数名:
                main (argc,
21:
                           argv)
22:
        機能: コマンドライン・パラメータの解析
入力: int arge ···· コマンドラ
                コマンドライン・パラメータの解析
int argc ・・・・ コマンドライン・パラメータの数
char *argv[] ・・・・ パラメータ文字列へのポインタ
23:
        入力:
24:
25:
          力:
                 なし
26: *
27:
28: void main (argc, argv)
29: int argc;
30: char **argv;
31: {
32:
       int drv num = 0;
33:
34:
       printf ("\n *** カレント・ディレクトリ変更/表示プログラム Ver.1.1 ***\n")
35:
       if (argc == 1) {
36:
          drv_num = func_19 ();
37 .
          dsp_dir (drv_num);
       } else {
   if (strchr (**+*argv + 1, ':') != NULL)
38:
39.
              drv_num = toupper (**argv) -
40:
                                         'A':
41:
              if
                 (strlen (*argv) > 2) {
42:
                  chg_dir (*argv);
43:
                else {
                  dsp_dir (drv_num);
44 .
45.
46 .
          } else {
              chg_dir (*argv);
47:
48 .
49:
```

関数 func_47 でカレント・ディレクトリの読み出し に成功したら、ドライブ名とカレント・ディレクトリ の表示を行います。

関数 chg_dir は、ポインタ ptr で渡されたパス名を 関数 func_3b に渡し、カレント・ディレクトリの変更 を行います。ここでも、関数 func_3b で正常に処理(ディレクトリ変更)が行われれば 0 が返され、エラーが発 生すればエラー・コードが返されるのでそれぞれの状態を表示します。

chdsub.asm

リスト7-57 はプログラム chd.exe のアセンブリ・ソース部分です. 同リストにおいて, サブルーチン(関数) func_19 は, ファンクション 19H を用いてカレント・ドライブ番号の読み出しを行い, そのドライブ番号をAX レジスタに返します.

サブルーチン func_3d は、ファンクション 3BH を 用いてポインダ argl で指定されたパス名(ディレクトリ名)にカレント・ディレクトリの変更を行います。 ここで、ファンクション 3BH でエラーが発生すれば AX レジスタにそのエラー・コードを、正常に終了すれば AX レジスタに 0 を返します。

サブルーチン func_47 は、ファンクション 47H を 用いて arg1 で指定されたドライブのカレント・ディ レクトリを読み出し、arg2 で指定されたバッファに 格納します。ここでも、ファンクションが正常に終了 したら AX レジスタには 0 を、エラーが発生したらそ のエラー・コードを AX レジスタに返します。

◆ 生成方法

func_19 は、ファンクション 19H を用いてカレント・ プログラム chd.exe は、下記の手順で分割アセンブドライブ番号の読み出しを行い、そのドライブ番号を ル/コンパイルして作成します。

[リスト7-56] プログラム chd.c ②

```
printf ("\n");
50:
       exit (0);
51:
52: }
53:
54: /**************************
55: *
                  dsp_dir (drv_num)
カレント・ディレクトリの表示
drv_num ・・・・ドライブ番号
56: *
         関数名:
57 . *
         機 能:
            力:
58: *
59: *
        出 カ: なし
60: *
61: ***
62: void dsp_dir (drv_num)
63: int drv num;
64: {
65:
        char buff[64];
66:
      if (func_47 (drv_num + 1, buff)) {
    printf ("ドライブの指定が無効です");
    exit (1);
67:
68:
69:
70:
       printf ("ドライブ %c のカレント・ディレクトリは", drv_num + 'A'); printf (" '¥¥%s' です .¥n", buff);
71:
73: }
74:
75: /*******
76: *
77: *
         関数名
                   chg dir (ptr)
         機 能: カレント・ディレクトリの変更/表示
入 カ: ptr ・・・ パス名へのポインタ
出 カ・ケー
78: *
79: #
        出
80: *
                   なし
81: *
82: *******
83: void chg_dir (ptr)
84: char *ptr;
85: {
86:
       int err;
87:
        err = func_3b (ptr);
88:
        switch (err) {
89:
      case 0x00:
90:
           printf ("カレント・ディレクトリを '%s' に変更しました .¥n", ptr);
91:
           return;
93:
        case 0x03:
94:
           printf ("パス名 '%s' が無効です\n", ptr);
95:
            exit (2);
96:
97:
        }
98: }
```

masm /ML chdsub; cl -J -As chd.c chdsub

リスト7-58 はカレント・ディレクトリの表示/変更を行うプログラム chd.exe の実行例を示しています.

- ① まず、dir コマンドを用いてドライブ H(ハード・ディスク)のカレント・ディレクトリの確認を行う。
- ② ここで、ドライブ H のカレント・ディレクトリが ¥wk1¥wk であることに注目。
- ③ 次に、プログラム chd.exe に対してパラメータと

(リスト7-57) プログラム chdsub.asm

```
2: ;
3: ・ 機 能: カレント・ディレクトリ変更サブルーチン
4: : ファンクション : 19H(カレント・ドライブ番号の読み出し)
5: : 3BH(カレント・ディレクトリの変更)
6: : 47H(カレント・ディレクトリの読み出し)
7:; 生 成: masm /ML chdsub;
 8:
8: ;
10: .MODEL SMALL, C
12: ;**************
13: ;
14: ; ルーチン名: func_19
       機 能: カレント・ドライブ番号の取得
func : 19H (カレント・ドライブ番号の読み出し)
15: ;
16:
       入 力: 出 力:
              なし
AX ··· ドライブ番号 (00H=A, 01H=B, ···)
17:
18:
19: :
20:
21: func_19
22:
             PROC
                    ah, 19h
                                    ;ファンクション19H
23:
             mov
                    21h
             int
                    ah, ah
24:
             xor
25.
             ret
          ENDP
26: func_19
27:
38: func_3b PROC arg1:PTR
39:
                    dx, arg1
ah, 3Bh :ファンクション 3BH
             mov
             mov
40:
                    21h
             int
41:
             ic
                    err
42:
                    ax, ax
43:
             xor
44: err:
45: ret
46: func_3b ENDP
47:
48: ;
49: ;
       ルーチン名:
50:;
       ルーチン名: func_47
機 能: カレント・ディレクトリの読み出し
50: 株 能: カレント・ディレクトリの読み出し
51: ; 株 能: カレント・ディレクトリの読み出し)
52: ; func : 47H (サブ・カレント・ディレクトリの読み出し)
53: ; 入 カ: arg1 · · · ドライブ番号
41: ; arg2 · · · · · · ファへのポインタ
55:; 出力: AX ··· 00H: エラーなし
                03H: ドライブ名が無効 (1987) 1880 (1987)
57: :
58: :*****
59: func_47 PROC
                  arg1:WORD, arg2:PTR
                    si
dx, arg1
             push
             mov
62:
             mov
                    si, arg2
63:
             mov
                    ah, 47h
                                     ;ファンクション47H
                    21h
             int
65:
             jc
                    err
             xor
                    ax, ax
                   sil 7 6 M M M M M X X X Y 1 Tinling
67: err:
69:
             ret
70: func 47
             ENDP
             END
71:
```

してドライブ名(H:)を指定する.

- ④ これによって、指定されたドライブ(H:)のカレント・ディレクトリが読み出されて表示される.
- ⑤ 次にプログラム chd.exe に対しドライブ名の付いたパス名(ルート・ディレクトリ)を指定する
- ⑤ これによってドライブ H のカレント・ディレクトリがルート・ディレクトリに変更される
- ① dir コマンドを用いてドライブ H のカレント・ディレクトリを確認する。
- ⑧ 指定されたとおりにルート・ディレクトリに変更されている。
- ⑨ dir コマンドを用いてカレント・ディレクトリ(ドライブ R)のカレント・ディレクトリを確認する。
- ⑩ ドライブ R のカレント・ディレクトリは \wk であることに注目.

① プログラム chd.exe をパラメータなしで起動する。 これによって、カレント・ドライブのカレント・ディ レクトリが読み出される

① カレント・ドライブのカレント・ディレクトリは ¥wk であり、dir コマンドで確認したのと一致する。

- ③ 次に、プログラム chd.exe に対してパラメータとしてディレクトリ名 test を与えて起動する.
- 事指定されたとおりにカレント・ドライブのカレント・ディレクトリは ¥wk¥test に変更されているはずである。
- (1) dir コマンドを用いてカレント・ドライブのカレント・ディレクトリを確認する.
- [®] 指定どおりにカレント・ディレクトリが¥wk ¥test に変更されている。

(リスト7-58) プログラム chd.exe の実行例 ①

R>dir h: 旦… ドライブ H のカレント・ディレクトリを確認①

<DIR> 88-11-08 15:16 <DIR> 88-11-08 15:16 4781 FATALSUB ASM 88-12-07 8:36 1364 CTRI. C 88-12-07 9:04 88-11-28 TEE 402 15:02

GSTR EXE 10026 88-12-12 11:25 DIVØ EXE 816 88-12-12 11:34 MALOC EXE 12625 88-12-12 12:04 141 個のフ イルがあります. 5750784 バイトが使用可能です.

R>chd h: 回…パラメータにドライブ H を指定③

*** カレント・ディレクトリ変更/表示プログラム Ver.1.1 ***

ドライブ H のカレント・ディレクトリは '¥WK1¥WK' です.

一 カレント・ディレクトリ ④

R>chd h:¥ 回…パス名(ルート·ディレクトリ)の指定⑤

*** カレント・ディレクトリ変更/表示プログラム Ver.1.1 ***

カレント・ディレクトリを 'h:\\' に変更しました.

ルート・ディレクトリに変更⑥

R>dir h: 回…ドライブHのカレント·ディレクトリを確認⑦

ドライブ H: のディスクのボリュームラベルは HD1 ディレクトリは H:¥ → 指定どおりに変更されている®

 (リスト7-58) プログラム chd.exe の実行例 ②

24 個のファイルがあります. 5750784 バイトが使用可能です.

R>dir 回… カレント・ドライブのカレント・ディレクトリの確認 ⑨

•	<i< th=""><th>OIR></th><th>88-12-12</th><th>8:18</th><th></th></i<>	OIR>	88-12-12	8:18	
1.8 1.4	<i< td=""><td>)IR></td><td>88-12-12</td><td>8:18</td><td></td></i<>)IR>	88-12-12	8:18	
CHDSUB	ASM	2183	88-12-12	13:03	
SUB	ASM	1242	88-12-07	8:39	
DIRCOM	ASM	1084	85-12-09	14:25	

CTRL C 1366 88-12-12 9:16 FATAL C 3620 88-12-12 10:07 UPPER C 769 88-12-12 10:40 156 個のファイルがあります・ 393216 バイトが使用可能です.

R>chd 回…パラメータなしで起動①

*** カレント・ディレクトリ変更/表示プログラム Ver.1.1 ***

ドライブ Rのカレント・ディレクトリは '¥WK'です.

(カレント・ドライブ) (カレント・ディレクトリ@

R>chd test 回…ディレクトリ名の指定® *** カレント・ディレクトリ変更/表示プログラム Ver.1.1 ***

カレント・ディレクトリを 'test' に変更しました.

R>dir 回…カレント・ディレクトリの確認 ®

ドライブ R: のディスクのボリュームラベルは [IOS-10] ディレクトリは R:\\WK\\TEST \rightarrow 指定どおりに変更されている $\stackrel{\circ}{\text{(6)}}$

OIR> 88-12-12 13:06 OIR> 88-12-12 13:06 2個のファイルがあります。 393216 バイトが使用可能です。

R>

階層ディレクトリを操作する

リスト7-59 (d.c) およびリスト7-60 (dsub.asm) は、階層ディレクトリを表示したり、ディレクトリのソート(並べ替え)を行って表示するディレクトリ表示プログラム d.exe のソース・リストです。

• 40

リスト7-59 はプログラム d.exe の C ソース部分です。同リストにおいて、構造体_DTA は、ファイル検索に使用されるディスク転送バッファ (DTA) の構造を定義しています。

構造体_DIR は、ディレクトリのソートを行う際にファイル情報を格納しておくためのデータ領域の構造を定義しています。また、ファイル属性を表す各種フラグやファイルの数を計数するための変数はグローバ

ル変数として宣言して、どの関数からも自由にアクセ ス可能としています。

関数 main では、最初にプログラム・タイトルを表示したのち、各種フラグやポインタなどの初期化を行っておきます。次に、コマンド・ライン・パラメータで指定されたオプションの解析を行います。ここで、プログラム d.exe の起動オプションは表7-1 のようになっていて、表示するファイルの属性を指定したり、ソートの有無やファイル数表示の有無などの指定を行います。オプションの解析では、それぞれのオプションに対応したフラグを設定しておき、実際のオプションに対応した処理は各関数内で行います。

オプションの解析が終わったら、次に関数 path_ set を用いてパス名の解析を行い、その解析結果と起動オプションの指定にしたがってディレクトリの表示 を行います。すべてのディレクトリ表示が終了したら、 関数 af_disp を用いてディレクトリ数やファイル数 の合計の数を表示してプログラム d.exe を終了します。

関数 path_set では、ポインタ path で指定されたパス名の解析を行い、パス名をドライブ名 drv、サブ・ディレクトリ名 subdir、ファイル名 file にそれぞれ分けて格納します。まず、ドライブ名やサブ・ディレクトリ名、ファイル名の各バッファの初期化を行ったのち、関数(サブルーチン) func_la を用いて DTA の設定を行います。

そして、もしドライブ名が指定されていれば、そのドライブ名をバッファ drv に格納します。もし、ドライブ名が指定されていなければ、関数 func_19 を用いてカレント・ドライブ番号を読み出し、そのドライブ番号をドライブ名に変換してバッファ drv に格納します。次に、関数 vol_msg にドライブ名を渡して、そのドライブ名とメディアのボリューム・ラベル名の表示を行います。

フル・パス名(ルート・ディレクトリから始まるパス名)が省略されている場合は、関数 func_47 を用いて、指定されたドライブのカレント・ディレクトリを読み出して、バッファ subdir に格納します。

もしパス名の中にサブ・ディレクトリ名が指定されている場合は、そのサブ・ディレクトリ名を切り出してバッファ subdir に格納しておきます。

これらの処理が終わったら、再びドライブ名とサブ・ディレクトリ名、ファイル名を連結してパス名とし、そのパス名を関数 func_4e に渡してファイル検索を行います。ここで、ファイル検索の結果、そのパス名がファイル名ではなくサブ・ディレクトリ名の場合は、そのサブ・ディレクトリ(パス名)名をバッファsubdir に連結します。もし、サブ・ディレクトリ名でなければ、ファイル名としてバッファ file に格納しておきます。

これらの処理でパス名をドライブ名、サブ・ディレクトリ名、ファイル名に分解できたのでパスの表示を行ったのち、これらの名前を連結してパス名として関数 dir に渡してディレクトリの表示を行います。

関数 dir は、リカーシブ(再帰呼び出し可能)な関数で、ポインタ ptr で指定されたパス名(ファイル名またはサブ・ディレクトリ名)の表示を行います。この際に、引数 level で指定されたディレクトリ・レベルに対応して段下げを行って、階層ディレクトリの表示を見やすくしています。

また、プログラム d.exe ではディレクトリを表示する際に、dir コマンドと異なり先にサブ・ディレクトリ名の表示を行い、そのあとにファイル名の表示を行うことにします。このため、関数 dir では最初に関数search_dir を用いてサブ・ディレクトリの検索を行

い,もしサブ・ディレクトリが存在すれば,さらにその下のディレクトリの表示を行っています.

関数 dir は再帰的に呼ばれるため, 関数 func_2f を 用いて現在の DTA をポインタ dta_ptr に格納して おき, そののちに関数 func_la を用いて自動変数(ス タック)に確保された DTA の設定を行います.

次に、起動時オプションで指定された各種フラグから、読み出そうとするファイルの属性を変数 atr に設定し、関数 func_4e を用いてファイルの検索を行います。ここで、もし指定されたファイルが存在しない場合は、関数 func_1a によって DTA の復帰を行い、一m オプション(ファイル数表示の抑止)の指定がない場合は、関数 f_disp を用いてファイル数の表示を行ってから関数 dir をリターンします。

もし、指定されたファイルが存在したら、do~while ループと関数 func_4f を用いて、指定された属性をも つファイルの数を調べます。ここで、指定された属性 のファイルが存在しない場合は、関数 func_la によっ て DTA の復帰を行って関数 dir をリターンします。

もし、指定された属性のファイルが存在したら、ファイル数の合計を計算したのち、ライブラリ関数 calloc を用いてファイル情報を格納するためのデータ領域を確保します。ここで、もしメモリ不足によってデータ領域の確保ができない場合はエラー・メッセージを表示してプログラム d.exe を終了します。

データ領域が確保されたら、関数 func_4e を用いて 再びファイルの検索を行います。そして、関数 func_ 4f と do~while ループを用いて DTA に得られたファイル名やサイズ、更新日時などのファイルに関する 情報を、一致したファイルがなくなるまで関数 calloc によって確保したデータ領域にコピーしていきます。

これで、あるディレクトリ内における指定されたファイルの情報が、関数 calloc によって確保されたデータ領域に揃ったことになるので、一q オプション(ソート)が指定されている場合には、MS-C のライブラリ関数である関数 qsort を用いて、得られたファイル情報の並べ替えを行います。ここで、関数 qsort では、並べ替えの際に必要となる比較のための関数は、ユーザが用意することによって柔軟に対応できるようになっています。プログラム d.exe の場合は、関数 dir_compがファイル情報の比較を担当するので、その関数アドレスを関数 qsort に渡しています。

関数 qsort によってファイル情報の並べ替えが終わったら、do~while ループを用いてファイル情報を 関数 disp_dir に渡してファイル情報の表示を行います。

do~while ループによって、すべてのファイル情報の表示が終わったら、関数 calloc によって確保したデ

ータ領域を関数 free を用いて返却します。このあと、 関数 func_la を用いて DTA の復帰を行って関数 dirからリターンします。

関数 search_dir もリカーシブな関数です。この関数も、関数 func_2f を用いて現在の DTA をポインタ dta_ptr に格納しておき、そののちに関数 func_la を用いてスタック上の DTA を設定します。

さて、起動時にーdオプション(ディレクトリの再帰表示)が指定されていれば、その下のディレクトリ内容を調べるため、パス名に"*.*"を連結しておきます。そして、関数 func_4e を用いて指定ディレクトリの検索を行います。ここで、もし指定されたディレクトリが存在しない場合は、関数 func_1a によってDTA の復帰を行ってから関数 search_dir をリターンします。

もし、指定されたディレクトリ内にファイルが存在したら、do~whileループと関数 func_4f を用いて、そのディレクトリ内のファイル属性を調べます。ここで、そのファイルがサブ・ディレクトリ("." や "." は除く)の場合だけサブ・ディレクトリの数をカウントします。

また、起動時に-mオプション(ディレクトリ数表示の抑止)が指定されていなければ、関数 d_disp を用いてサブ・ディレクトリの数を表示します。

サブ・ディレクトリの数が 0 の場合は、関数 funcla によって DTA の復帰を行って関数 search_dir をリターンします。もし、サブ・ディレクトリの数が 0 でなければ、グローバル変数のサブ・ディレクトリの合計数を更新し、ライブラリ関数 calloc を用いてディレクトリ情報を格納するためのデータ領域を確保します。ここで、もしメモリ不足によってデータ領域の確保ができない場合は、エラー・メッセージを表示してプログラム d.exe を終了します。

データ領域が確保されたら、再び関数 func_4e および関数 func_4f と do~while ループによって、DTA に返されたディレクトリ・エントリの情報から必要な情報を、関数 calloc によって確保したデータ領域にコピーしていきます。

ディレクトリ情報の収集が終わったら、ーマオプションの有無を調べ、もしーマオプション(ソート)が指定されている場合には、MS-Cのライブラリ関数である関数 qsort を用いて、得られたディレクトリ情報の並べ替えを行います。関数 qsort によってディレクトリ情報の並べ替えが終わったら、do~while ループを用いてディレクトリ情報を関数 dfsp_dir に渡して、サブ・ディレクトリ名の表示を行います。

起動時に-dオプション(ディレクトリの階層的表示)が指定されていれば、関数 dir を再帰的に呼び出

して、その下のディレクトリ内容の表示を繰り返します。

すべてのディレクトリ情報の表示が終わったら、関数 calloc によって確保したデータ領域を関数 free を用いて返却します。このあと、関数 func_la を用いて DTA の復帰を行って関数 serach_dir をリターンします。

関数 vol_msg は、ポインタ drv で指定されたドライブのボリューム・ラベルを表示します。この関数では、まず関数 func_2f を用いて DTA の読み出しを行い、そのアドレスをポインタ dta_ptr に格納しておきます。次に、ドライブ名へのポインタ drv を用いてドライブ名の表示を行ったのち、関数 func_4e によって指定されたドライブのルート・ディレクトリを検索し、ボリューム・ラベルを探して表示します。これらの処理が終わったら、関数 func_1a を用いて DTA の復帰を行って関数 vol msg からリターンします。

関数 disp_dir は、ファイル名やディレクトリ名などディレクトリ・エントリの情報を表示します。この 関数では、まず最初に関数 atr_disp を用いて属性フィールドの表示を行い、次に DTA に返されるパックされたファイル名を関数 name_set を用いて 12 文字フォーマットのファイル名に変換して表示します。

次にファイル・サイズの表示を行いますが、ファイルの属性がサブ・ディレクトリの場合には、サイズが0なのでサイズ・フィールドに〈DIR〉を表示します。これらの表示が終わったらファイルの最終更新日時を表示して関数 disp_dir からリターンします。

関数 atr_disp は、属性フィールドの表示を行います。この関数では、まず引数 level で指定されたディレクトリ・レベルに対応して段下げを行い、次に引数 atr で指定された属性に対応する各ピット位置に属性の頭文字を表示していきます。

関数 name_set は、DTA から返されたファイル名 (パックされた名前)を 12 文字のフィールドに "名前. 拡張子" のフォーマットに変換して格納します.

関数 f_{disp} はファイルの数を表示します。この際に、引数 level で指定されたディレクトリ・レベルに対応して段下げを行います。

関数 d_disp はサブ・ディレクトリの数を表示します。この関数でも、引数 level で指定されたディレクトリ・レベルに対応して段下げを行います。

関数 af_disp は、サブ・ディレクトリの数とファイルの数の合計の数を表示します。

関数 dir_comp は、ライブラリ関数 qsort から呼び 出され、二つの要素(ファイル情報)へのポインタを引 数として受け取り、それらの要素の比較を行います。 比較の結果、もし二つの要素が同じ場合には "0" を返

し. 第一の要素(x)が第二の要素(y)よりも大きい場合 [表7-1] プログラム d.exe の起動オプション は正の値を、小さい場合は負の値を返します。ここで、 要素としてファイル情報へのポインタが渡されてくる ので、もし起動時に-qtオプション(日時によるソー ト)が指定されている場合には、日付、時刻の順で比較 を行い、その結果を"1,0,-1"のいずれかの値で返し ます。

もし、一qtオプションでない場合は一qfオプション (名前によるソート)なので、ライブラリ関数 strcomp によってファイル名の比較を行い、その結果を戻り値 として返しています。

オプション	機能
-d	サブ・ディレクトリの内容も表示
-h	システム・ファイルやシークレット・ファイル
	も表示
-m	ファイル数表示の抑止
-q(f)	ファイル名によるソート
-qt	タイム・スタンプによるソート
-r	読み出し専用ファイルの表示

```
2: *
   機能: ディレクトリの表示
3: *
   サ ブ: dsub.asm
生 成: masm /ML dsub;
cl -J -AS d.c dsub -lin
4: *
5: *
       masm /ML dsub;
cl -J -AS d.c dsub -link /STACK:4096
6: *
   使用方法: d <パス名> スタース ラスト
8: *
17: #define ATR_SYS
            0x04
18: #define ATR_VOL
19: #define ATR_DIR
20: #define ATR_ARC
            0x08
           0x10
0x20
21:
27: /***********************************
28: *
29: *
   構造体:
        DTA
30: * 機 能: D T A のデータ構造の定義
31: *
42:
43.
44: } DTA;
45:
47: *
   構造体: _DIR
機 能: ディレクトリ・バッファの構造定義
48: *
49: *
50: *
51: ***********
54:
55:
56:
57:
58: } DIR;
59:
```

```
60: void main (int, char **);
61: void path_set (char *);
62: void vol_msg (char *);
62: void vol_msg (char *);
63: void dir (char *, int);
64: void search_dir (char *, int);
65: void disp_dir (char *, int, long, unsigned int, unsigned int, int);
66: void atr_disp (int, int);
67: void name_set (char *, char *);
68: void f_disp (int, int);
69: void d disp (int, int);
68: void r_disp (int, int);
69: void d_disp (int, int);
70: void af_disp (void);
71: int dir_comp (DIR *, DIR *);
72: int func_19 (void); /* カレント・ドライブ番号の読み出し */
 73: void func_1a (DTA *);
74: DTA *func_2f (void);
                                                                                                   /* D T A の読み出し */
/* D T A の読み出し */
/* カレント・ディレクトリの読み出し */
/* 一致するファイルの検索 */
 75: void func_47 (int, char *); /* カレント・ディレクトリの読み出し
76: int func_4e (char *, int); /* 一致するファイルの検索 */
77: int func_4f (void); /* つぎに一致するファイルの検索 */
  78:
 79: int R_flag, B_flag, S_flag, D_flag, A_flag, QF_flag, QT_flag, M_flag;
 80: int ad_count, af_count;
 81: /***************
 82: *
                       関数名:
                                           main (argc, argv)
                     機能: コマンドライン・パラメータの解析
入力: int argc ...... コマンドライン・パラメータの数
char *argv[] ..... パラメータ文字列へのポインタ
  84 . *
  85: *
  86: *
                                                87: *
  88: *
  89: *******
  90: void main (argc, argv)
 92: char **argv;
 93: {
 96: printf ("\mathbf{Y}n **** ディレクトリ表示プログラム Ver.1.1 ***\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y}n\mathbf{Y
             path = *.*;
R_flag = B_flag = S_flag = D_flag = 0;
M_flag = QT_flag = QF_flag = 0;
af_count = ad_count = 0;
A_flag = ATR_ARC;
while (--argc > 0) {
  98:
  99:
100:
101:
102:
                    if (**++argv == '-') {
    if (toupper (argv[0][1])) {
103:
104:
                                          argv[0][1] = tolower (argv[0][1]);
105:
106:
                                   switch (argv[0][1]) {
  case 'd' :
107:
108:
                                    case d:
D_flag = ATR_DIR; break;
case 'h' :
109:
110:
                                          case 'h' :
   R_flag = ATR_READ;
111:
                                          B_flag = ATR_BRND;
S_flag = ATR_SYS; break;
case 'm' :
113:
                                                 se 'm' :
    M_flag = 1; break;
se 'q' :
    QF_flag = 1;
    if (tolower (argv[0][2]) == 't') {
114:
                           case
117:
                                                  QT_flag = 1;
119:
                                       break; case 'r':
121:
                                      R_flag = ATR_READ; break;
123:
124:
                                           default:
125:
                                            fprintf (stderr, "option error :\footnote{\text{"\footnote{\text{k}}"\footnote{\text{n}", argv[0][1]);}
                                                 break;
128: } else {
129: path = *argv;
130: }
131:
131: path_set (path);
133: af_disp();
134: exit(0);
                      exit (0);
135: }
136:
```

[リスト7-59] プログラム d.c ③

```
関数名: path_set (ptr)
機 能: ディレクトリの表示
入 カ: ptr ・・・ パス名へのポインタ
出 カ: なし
139: *
140: *
141: *
142: *
143: *
145: void path_set (path)
DTA dta;
char buff [PATH_LEN];
char drv [DRV_LEN];
char subdir [PATH_LEN];
char file [NAME_LEN];
char *path_ptr;
char *ptr;
int c;
148:
149:
150:
151:
152:
153:
154:
155:
                   strcpy (drv, "A:");
strcpy (subdir, "¥¥");
strcpy (file, "*.*");
156:
157:
158:
159:
                   func_la (&dta);
if (path_ptr = strchr (path, ':')) {
   *drv = toupper (*path); /* ドライブ名セット */
160:
161:
162:
                            *path_ptr++ = '\u04e40':
163:
                   164 .
165:
166:
167 .
                   yol_msg (drv); /* ポリューム名表示 */
if (*path_ptr != '¥¥') {
  func_47 (*drv - 'A' + 1, subdir + 1); /* カレント・ディレクトリ */
  strcat (subdir, "¥¥");
168 .
169:
170:
171:
172:
                   }
                   f = *path_ptr;
if (ptr = strrchr (path_ptr, '\forall \forall '\forall 
173:
174:
175:
176:
                            177:
178:
179:
180:
                                     (*path_ptr != \forall 0 ) {
strcat (subdir, "\forall Y");
181:
182:
183:
                    } else {
                            ptr = path_ptr;
184:
185:
                    if (! (strrchr (ptr, '*') | *ptr == '\(\frac{40'}{11'}\) *ptr == '\(\frac{44'}{11'}\)) {
186:
                           strepy (buff, drv);
streat (buff, subdir);
streat (buff, ptr);
187:
188:
189:
                             if (! func_4e (buff, ATR_DIR) && dta.atr == ATR_DIR) {
                              strcat (subdir, ptr); /* ディレクトリ設定 */
strcat (subdir, "\\"\"\");
} else {
strcpy (file, ptr); /* ファイル設定 */
                                   strcat
191:
                       } else {
193:
194:
                            }
lse {
   if (*ptr != '\fo') {
       strcpy (file, ptr);
}
195:
196:
                   } else {
                           if (*ptr != '\u0') {
197:
198:
199:
200:
                   }
printf ("%c:%s・・・ディレクトリ¥n", *drv, subdir);
strcpy (buff, drv);
strcat (buff, subdir);
strcat (buff, file);
dir (buff, 1);
201:
202:
203:
204 :
205:
206: }
207:
関数名: dir (ptr, level)
209: * 210: *
                      211: *
212: *
213: *
                      出 力:
214: *
                                             なし
```

```
217: void dir (path, level)
217: void dif (222)
218: char *path;
219: int level;
221:
      int file_count = 0;
222:
    int atr;
char buff [PATH LEN];
223:
224:
      DTA dta:
225 .
      DTA *dta ptr;
226:
      DIR *dir_ptr, *ptr;
227:
      228 .
229:
                                /* D T A の設定 */
230:
231 :
232:
233:
234:
       f_disp (file_count, level);
235:
236:
         return:
237:
238:
239:
     do {
    if (dta.atr == atr || dta.atr == ATR_ARC || !dta.atr ) {
240:
           file_count++;
241:
242:
      } while (! func_4f ()); /* ファイル数のカウント */
243:
         f_disp (file_count, level);
      if (! M_flag) {
244:
245:
246:
      if (file count) {
247 .
        af_count += file_count;
dir_ptr = ptr = (DIR *) calloc (sizeof (DTA), file_count);
248:
249:
         if (ptr == NULL) {
    printf ("メモリが足りません.\n");
    exit (2);
250 .
251:
252:
         253.
254:
255:
         do {
256.
             ptr -> atr = dta.atr;
strcpy (ptr -> name, dta.name);
257:
258:
               strcpy (ptr -> mame,
ptr -> size = dta.size;
ptr -> time = dta.time;
data = dta.date;
259:
260:
261:
               ptr++;
262:
263:
     264:
         ptr -> atr = -1;
if ((QF flag !! QT_flag) && file_count >= 2) {
265:
266:
            qsort ((char *) dir_ptr, file_count, sizeof (DIR), dir_comp);
267:
        }
                   90 if (i fune 4s (buff, yER:OIR) as dum; at streat (subdir, pir);
268:
        ptr = dir_ptr;
269:
         do {
270:
          271:
272:
273:
         ptr++;
} while (ptr -> atr != -1);
275:
         free ((char *) dir_ptr);
      func_1a (dta_ptr);
                              /* D T A の 復帰 */
277:
278: }
279:
281: *
       関数名: search_dir (path, level)
281: *
283: * 機 能: サブ・ディレクトリの読み込み
284: * 入 力: path · · · パス名へのポインタ
285: * level · · · ディレクトリの深さ
287: *
289: void search_dir (path, level)
290: char *path;
291: int level;
292: {
```

[リスト7-59] プログラム d.c ⑤

```
char buff [PATH_LEN];
char path_buff [PATH_LEN];
293:
                  cnar path_buff [PATH_LEN];
char *str;
DTA dta;
DTA *dta_ptr;
DIR *dir_ptr, *ptr;
int file_count = 0;
294 .
295:
296:
297:
298:
299:
300:
                   dta_ptr = func_2f();
                                                                                                      /* D T A の退避 */
301:
302:
                    func_1a (&dta);
                                                                                                          /* D T A の設定 */
                   strcpy (path_buff, path);
303:
                   strepy (path_buff, path_buff, '\forall \forall \)
if (D_flag) {
    if (str = strrchr (path_buff, '\forall \forall \foral
304 .
305:
306:
307 .
308:
309:
                    if (! func_4e (path_buff, ATR_DIR)) {
310 .
                            do {
311:
                                   if (dta.atr == ATR_DIR &&
312:
                                           strcmpi (dta.name, ".") && strcmpi (dta.name, "..")) {
313:
314:
                                            file_count++;
315:
316:
                            } while (! func_4f ()); /* ディレクトリ数のカウント */
                            if (! M flag) {
317:
                                     d_disp (file_count, level);
318:
319:
                         }
if (file_count) {
    ad_count += file_count;
    dir_ptr = ptr = (DIR *) calloc (sizeof (DTA), file_count);
    if (ptr == NULL) {
        printf ("メモリが足りません.\n");
        cvit (2):
320:
321:
322:
323 .
324:
325:
                                   }
func_4e (path_buff, ATR_DIR);
/* ディレクトリ情報の格納 */
326:
327:
328.
                                             if (dta.atr == ATR_DIR && strcmpi (dta.name, "..")) {
329 .
330.
                      ptr -> atr = dta.atr;
strcpy (ptr -> name, dta.name);
ptr -> size = dta.size;
ptr -> time = dta.time;
331:
332 .
333:
334:
                                                     ptr -> date = dta.date;
335:
336 .
                                                  ptr++;
337 .
                    hile (! func_4f ());
if ((QF_flag | QT_flag) && file_count >= 2) {
338 :
339.
                    qsort ((cha
}
ptr = dir_ptr;
                                           qsort ((char *) dir_ptr, file_count, sizeof (DIR), dir_comp);
340 .
341:
342:
                        343 .
344:
345:
                                                      ptr -> date, ptr -> time, level),
(D_flag) {
    strcpy (buff, path);
    if (str = strrchr (buff, '\fomath{Y\fomath}Y')) {
        **+*str = '\fomath{Y\fomath}O';
}
346 .
347:
348:
349 .
350:
                                                    351:
352 .
                                                      353:
354:
355:
                                                       } else {
356:
                                                  strcat (buff, "*.*");
357:
358:
                                                      dir (buff, level + 1);
359:
                            ptr ++;
} while (ptr -> atr);
free ((char *) dir_ptr);
}
360:
361:
362:
363:
364:
365:
                   func_1a (dta_ptr); /* D T A の 復帰 */
366:
367: }
368:
```

```
369: /***********************
370: *
371: * 関数名: vol_msg (drv)
372: * 機能: ボリューム名の表示
373: * 入力: drv・・・ドライブ名へのポインタ
374: * 出力: なし
375: *
370: *
dta_ptr = func_2f ();
func_1a (&dta);
strept (buts)
383:
384:
      func_la (&dta);
strepy (buff, drv);
streat (buff, "¥¥*.*");
printf ("ドライブ %c: のボリューム・ラベルは", *drv);
if (func_4e (buff, ATR_VOL)) {
    printf ("ありません.¥n");
385:
386 .
387:
388:
389:
390:
391:
      } else {
      oprintf (" %s\n", dta.name); (() the sape the strow 4
392 .
      func_la (dta_ptr);
393:
394:
395: }
398: *
       関数名: disp_dir (name,
399: *
                         atr, size, date, time, level)
            ディレクトリの表示
name ・・・パス名へのポインタ
atr ・・・ファイルの属性
slze ・・ファイルのサイズ
      機 能: ディレクトリの表示
入 力: name · · · パス名への
401:
402: *
403: *
              date ··· 最終更新日付
time ··· 最終更新時刻
404: *
405: *
405: * time ··· 最終更新時刻
406: * level ··· ディレクトリ・レベル
        level
カ: なし
                      11 2718 ath = 118 c-
407: *
408: *
410: void disp_dir (name, atr, size, date, time, level)
411: char *name;
412: int atr;
413: long size;
413: long size;
414: unsigned int date, time;
415: int level;
416: {
417:
      char f name [NAME_SIZE + EXT_SIZE + 2];
      char *ptr;
418:
      419:
420:
421:
422:
423:
424:
425:
426:
427:
      428 .
429:
                         date & 0x01F);
430:
      date & 0x01F);
printf (" \%02d:\%02d¥n", time >> 11, (time >> 5) & 0x3F);
431:
432: }
433:
関数名: atr_disp (atr, level)
435: *
              atr_disp (atr, level)
属性の表示
atr ··· ファイルの属性
level ··· ディレクトリ・レベル
436: *
437: *
       機 能: 入 力:
438: *
439: *
       出 カ: なし
440: *
441: *
443: void atr_disp (atr, level)
444: int atr, level;
445: {
     while (--level) {
446:
```

[リスト7-59] プログラム d.c ①

```
printf (" ");
   447:
   448 .
                     if (atr & ATR_ARC) {
    printf ("a");
} else {
    printf ("-");
                     printf ("|-");
   449:
   450 .
   451:
   459 .
                           printf ("-"):
   453:
   454:
                     if (atr & ATR_DIR) {
    printf ("d");
   455 .
   456
   457:
                     } else {
                          printf ("-");
   458 .
   459:
                     if (atr.& ATR SYS) {
   460:
   461:
                            printf ("s");
   462 .
                     } else {
                            printf ("-");
   463:
   464:
                     }
if (atr & ATR_BRND) {
   465:
                             printf ("b");
   466:
                           printf ("-");
   467:
                     } else {
   468:
   469:
                     if (atr & ATR_READ) {
   printf ("r");
   470:
   471 .
   472:
                         else {
                           printf ("-");
   473:
                   printf (" ");
   474:
   475:
   476: )
   477.
   name_set (name_buff, pack_name)
パックされたファイル名を12文字のファイル名に変換
name_buff ··· 12文字のパッファへのポインタ
pack_name ··· パックされたファイル名へのポインタ
なし
   479: *
   480: *
                       機 能: 入 力:
   481: *
   482: *
   483: *
                      出 力:
   484: *
                                          なし
   485: *
   486: ****
   487: void name_set (name_buff, pack_name)
   488: char *name_buff, *pack_name;
                     char *s_ptr, *d_ptr;
   489: {
   490 .
   491:
                     strcpy (name_buff, "
   492:
                     d ptr = pack name:
   493:
                     s_ptr - pack_mame,
d_ptr = name_buff;
while (*s_ptr != '.' && *s_ptr != '¥0') {
    *d_ptr++ = *s_ptr++;
}
d_ptr = pame_buff + NAME_SIZE + 1;
   494:
   495
   496:
   497:
                    498:
   499:
   500 .
   501:
   502.
   503:
   504: }
   505:
   506: /***************************
   507: *
                       関数名: f_disp (n, level)
   508: *
                      関数名: 1_ulsp (n, 1000)
機 能: ファイル数の表示 (man)
入 力: n (man) (ma
    509: *
   510: *
    511: *
                       出 力:
    512: *
                                           なし
    513: *
    514: ****
    515: void f_disp (n, level)
516: int n, level;
    517: {
                     while (--level) {
   518:
                     printf ("¦---%6d 個のファイルがあります.\n", n);
    521:
    522: }
523:
```

```
524: /**
525: *
                 d_disp (n, level)
ディレクトリ数の表示
n ・・・ディレクトリ数
level ・・・ディレクトリ・レベル
526: *
        機能:入力:
527:
528:
            力:
529:
530:
         出 カ: なし
531:
532:
533: void d_disp (n, level)
534: int n, level;
535: {
        while (--level) {
    printf (" ");
}
536:
537:
538:
        printf ("¦---%6d 個のサブ・ディレクトリがあります .\n", n);
539 .
540: }
541:
543: *
         関数名:
544: *
         機能: ファイル数とディレクトリ数の合計表示 ひん カ: なし
545 *
546: *
                なし
547:
    *
         #
548 .
549:
550: void af_disp ()
551:
       printf ("¦¥n");
printf ("¦--- 全部で %d 個のサブ・ディレクトリがあります .¥n", ad_count);
printf ("¦--- 全部で %d 個のファイルがあります .¥n¥n", af_count);
552 .
553
554:
555.
556 .
557: /**

      関数名:
      d1r_comp (x, y)

      機能:
      ディレクトリのファイル名または日時を比較

      入力:
      x ・・・ 第一要素へのポインタ

      y ・・・ 第二要素へのポインタ

558 .
559: *
560: *
561: *
562 .
563: *
        出 力: x > y · · · 正
x = y · · · 0
564 .
   X = y ··· 0

X < y ··· h
565 .
566: *
567: *********
568: int dir_comp (x, y)
569: DIR *x, *y;
570: {
        if (QT_flag) {
   if (x -> date > y -> date) {
     return (1);
}
        if (QT_flag) {
571 :
572:
573:
574 .
           575:
         576:
578:
              return (1);
579:
580:
            if (x -> time < y -> time) {
581:
               return (-1);
582:
583:
           } else {
               return (0);
584:
585:
        } else {
586:
           return (strcmp (x -> name, y -> name));
587:
588:
589: }
```

ス部分です。同リストにおいて、サブルーチン(関数) ます。 func_19 は、ファンクション 19H を用いてカレント・ ドライブ番号の読み出しを行い、そのドライブ番号を AX レジスタに返します.

サブルーチン func laは、ファンクション 1AHを リスト7-80 はプログラム d.exe のアセンブリ・ソー 用いて、引数 argl で指定された DTA の設定を行い

> サブルーチン func 2f は、ファンクション 2FHを 用いて DTA の読み出しを行い、そのアドレスを AX レジスタに NEAR ポインタとして返します.

[リスト7-60] プログラム dsub.asm ①

```
2:
 3:
                      19H (カレント・ドライブ番号の読み出し)
1AH (DTAアドレスの設定)
 5:
                      YERH ( D T A 7 ドレスの設定)

2FH ( D T A 7 ドレスの読み出し)

47H ( カレント・ディレクトリの読み出し)

4EH ( 一致するファイルの検索)

4FH ( つぎのファイルの検索)
 6:
 8:
 9:
        生 成:
10:
                      masm /ML dsub;
11:
13:
               .MODEL SMALL, C
                 . CODE
15:
         ルーチン名: func_19
機 能: カレント
func : 19H(カレ
入 カ: なし
出 カ: AX
16:
17:
                     カレント・ドライブ番号の取得
                     19H(カレント・ドライブ番号の読み出し)
19:
20:
21:
22: ;
23: ;*******
24: func_19
                PROC
25:
                 mov
                          ah, 19h
26:
                 int
                          21h
       xor ah, ah
27.
28:
                 ret
29: func_19 ENDP
30:
31:
32:
         ルーチン名:
                    func_1a
33:
         機能: DTAアドレス設定

func: laH(ディスク転送アドレスの設定)

入力: arg1 · · · DTAへのポインタ

出力: なし
34:
35: ;
37:
38 .
39: :******
40: func_1a
                PROC
                         arg1:PTR
41 .
                 mov
                        dx, arg1
ah, 1Ah
42:
                 mov
                        21h
43:
                 int
44:
                 ret
45: func_1a ENDP
46:
47:
48:
          ルーチン名:
                  func_2f
D T A アドレスの取得
49: ;
         機 能:
50: ;
                     2FH ( D T A アドレスの読み出し)
         func :
51:
         入 力:
52:
                    なし
53:
         出
                   AX ··· アドレスのオフセット部
54: ;
55: ;*******
56: func_2f
                PROC
57: XA 14
                push
                        es
58:
                          ah, 2Fh
                 mov
59:
                 int
                          21h
60:
                          ax, bx
                 mov
61:
                pop
                          es
62:
                 ret
63: func_2f ENDP
64:
65:
66:
         ルーチン名: func_47
機 能: カレント・ディレクトリの読み出し
func : 47H(カレント・ディレクトリの読み出し)
入 力: arg1 ・・ドライブ番号
67:
68:
         func :
入力:
69:
                    arg1 ・・ドライフ番号
(00H=カレント,01H=A,02H=B,・・
arg2 ・・バッファへのポインタ
AX ・・00H: エラーなし
03H:ドライブ名が無効
71: ;
72: ;
73:
74:
77: func_47 PROC arg1:WORD, arg2:PTR
                 push si
```

```
mov
                      dx, arg1
                      si, arg2
80:
              mov
                                       ;ファンクション47H
81 .
                      ah. 47h
              mov
                      21h
89 .
               int
83.
               ic
                      err
84:
               xor
                      ax, ax
85: err:
86 .
               DOD
                      si
87:
               ret
    func_47
               ENDP
88:
89 .
90: :********************
91:
        ルーチン名:
92.
                 func 4e
        機 能: 一致するファイルを検索し結果をDTAに返す
93:
                 4EH (一致するファイルの検索)
        func
94:
                 arg1 ··· ファイル名へのポインタ
           カ:
95:
        入
                 arg2 · · · 属性
AX · · · エラーなし:
96:
            力:
                                      0
97:
        #
                          エラーあり: エラー・コード
98:
99:
100:
101: func_4e PROC arg1:PTR, arg2:WORD
102:
                      dx, arg1
              mov
103:
              mov
                      cx, arg2
                                         ;ファンクション 4EH
104:
              mov
                      ah, 4Eh
105:
               int
                      21h
106:
                      error
               ic
107:
               xor
                      ax, ax
108: error:
109:
              ret
110: func_4e
              ENDP
111:
112:
113:
114:
        ルーチン名:
115:
        機
           能:
                 つぎに一致するファイルを検索し結果をDATに返す
116:
        func :
                 4FH (つぎのファイル検索)
117: :
        入 カ: 出 カ:
                          エラーなし: 0
118: :
                          エラーあり: エラー・コード
119:
120: :
               PROC
122: func_4f
               mov
                      ah, 4Fh
123:
124:
               int
                      21h
                      error
125:
               ic
126:
               xor
                      ax, ax
127: error:
128:
               ret
129:
               ENDP
   func 4f
130:
               END
```

サブルーチン func_47 は、ファンクション 47H を用いて、arglのドライブ番号で指定されたドライブのカレント・ディレクトリを読み出し、ポインタ arg2で指定されたバッファ領域に格納します。ここで、もしファンクション 47H でエラーが発生すれば、そのエラー・コードを AX レジスタに返し、正常に終了した場合は AX レジスタに 0 を返します。

サブルーチン func_4e は、ファンクション 4EH を用いて、ポインタ argl で指定されたファイル名(パス名であり、ワイルド・カードを含む)と arg2 で指定された属性をもつファイルの検索を行い、その検索した結果を DTA で指定されているバッファ領域に格納します。ここで、もしファンクション 4EH でエラーが発生すれば、そのエラー・コードを AX レジスタに返

し、正常に終了した場合はAXレジスタに0を返します。

サブルーチン func_4f は、ファンクション 4FHを用いて、次のファイルの検索を行います。ここでも、その検索した結果は DTA で指定されているバッファ領域に格納されます。また、もしファンクション 4FHでエラーが発生すれば、そのエラー・コードを AX レジスタに返し、正常に終了した場合は AX レジスタに 0 を返します。

◆ 生成方法

プログラム d.exe は,以下の手順で分割アセンブル/コンパイルして作成します。

masm /ML dsub;

cl -J -As d.c dsub -link /STACK:4096

cl コマンドのーlink オプションは, リンカ LINK に対するオプションの指定を行うもので, ここでは生成される d.exe のスタック領域を 4096 バイトに指定します

このオプションを指定しないと、ディレクトリ表示を行うための関数が再帰的に呼び出されるため、レベルの深いディレクトリを表示する際に、スタック・オーバフローのエラーが発生してしまいます。

◆ 実行サンプル

リスト7-61 はディレクトリ表示プログラム d.exe の実行例を示しています.

- ① まず、dir コマンドでドライブ H のルート・ディレクトリを確認する.
- ② サブ・ディレクトリやファイル名が表示される.
- ③ 同様に、プログラム d.exe でドライブ H のルート・ディレクトリを表示する.
- ④ このフィールドにはファイルの属性が表示される.
- ⑤ また、サブ・ディレクトリの個数も表示され、サブ・ディレクトリが先に表示されている.
- ⑥ そのあとに、ファイルの個数が表示されファイルがまとめて表示される。
- ① 最後にサブ・ディレクトリの数とファイルの数が、 それぞれ合計して表示される。
- ® 再び、プログラム d.exe を用いてドライブ H のカレント・ディレクトリの表示を行う。この際に一h オプションを指定してシステム・ファイルや隠されたファイルの表示も行う。
- ⑨ dir コマンドでは表示されないファイルが表示さ

れる。ここで、ファイル属性が一般のファイルとは異なることに注目。

- ⑩ プログラム d.exe を用いてディレクトリの階層構造の表示を行う。ここではーd オプションおよびーmオプションを指定している。また、ファイル名としてありえない".."を指定していることに注意。
- ① サブ・ディレクトリ名だけが表示される.
- ① 次に、プログラム d.exe を用いてすべてのサブ・ディレクトリ内の拡張子.c をもつファイルを検索して表示する.
- (3) 拡張子.cのファイルだけが表示される.
- (4) サブ・ディレクトリの数とファイルの数の合計数が表示される。
- ⑤ 次に、dir コマンドでドライブ H のカレント・ディレクトリ内の拡張子.asmのファイルを確認する。この場合は、ディレクトリに登録された順序に表示される。
- ® プログラム d.exe に対して-qf オプションを指定して、ドライブ H のカレント・ディレクトリ内の拡張子.asm のファイルを表示する.
- ① -qf オプションによって名前でソートされて表示されている。
- ® 次に、プログラム d.exe に対して一qt オプションを指定して、ドライブ H のカレント・ディレクトリ内にある拡張子.asm のファイルを表示する.
- 19 ーqt オプションによって更新日時でソートされて表示されている。

(リスト7-61) プログラム d.exe の実行例 ①

R>dir h:¥ □…ドライブHのルート·ディレクトリを確認①

ドライブ H: のディスクのボリュームラベルは HD1 ディレクトリは H:Y

AUTOEXEC BAK	366	88-11-08	14:34	一种的
COM1	<dir></dir>	88-11-05		
COM3	<dir></dir>	88-11-05	9:43	
	11.27			
	RB GINDS			
	2 T-88 - 29			
WK3	<dir></dir>	88-11-05	9:45	# = 1 5 LUL = (11 5 6 = 6
TERM	<dir></dir>	88-11-05	10:11	〉サブ・ディレクトリとファイル名の表示 ②
AUTOEXEC BAT	361	88-12-05	13:55	
GAIJ	9392	88-09-13	8:26	
ATOK DIC	563712	88-12-21	10:23	
CONFIG SYS	262	88-12-16	16:34	
CONFIG RAM	147	88-11-28	11:04	
CONFIG BAK	260	88-12-16	16:02	5-27
25 個	のファイル	があります	8 -9-5-	
5169152 M	イトが使用	可能です.		

R>d h:¥ 🖂 … プログラム d.exe を用いてドライブ H のルート・ディレクトリを確認 ③

*** ディレクトリ表示プログラム Ver.1.1 ***

ドライブ H: のボリューム・ラベルは HD1

(リスト7-61) プログラム d.exe の実行例 ②

```
H:¥ ···· ディレクトリ
          18 個のサブ・ディレクトリがあります.
     --d--- COM1
                        <DIR> 88-11-05 09:43
    --d--- COM3
                        <DIR>
                              88-11-05 09:43
              ディレクトリ
   ファイル属性④ 個数の表示
                                              サブ・ディレクトリの表示 ⑤
     !--d--- WK3
                        <DIR> 88-11-05 09:45
     --d--- TERM
                        <DTR>
                              88-11-05 10:11
            7個のファイルがあります.
                                                 ファイルの数
     -a--- AUTOEXEC BAK
-a--- AUTOEXEC BAT
                           366 88-11-08 14:34
                           361 88-12-05 13:55
     -a--- GAIJ
                          9392 88-09-13 08:26
                   DIC
     -a--- ATOK
                        563712 88-12-21 10:23
                                              ファイルの表示⑥
     -a---
           CONFIG
                  SYS
                           262 88-12-16 16:34
     -a--- CONFIG
                   RAM
                           147 88-11-28 11:04
     -a--- CONFIG BAK
                           260 88-12-16 16:02
--- 全部で 18個のサブ・ディレクトリがあります.
                                                     合計の個数 (7)
         全部で 7個のファイルがあります.
    R>d h:¥ -h 回…システム·ファイルや隠されたファイルの表示®
     *** ディレクトリ表示プログラム Ver.1.1 ***
     ドライブ H: のボリューム・ラベルは HD1
    H:¥ · · · ·
            ディレクトリ
     <DIR> 88-11-05 09:43
     --d--- COM3
                        <DIR>
                              88-11-05 09:43
      ファイル属性に注目 ⑨
     --d--- WK3
                        <DIR> 88-11-05 09:45
     --d--- TERM
                        <DIR> 88-11-05 10:11
            9個のファ
                     イルがあります.
YS 49152 87-10-23 00:00)
     -a-sbr IO
                   SYS
                         28160 87-10-23 00:00 dir コマンドでは表示されない
     -a-sbr MSDOS
                   SYS
     -a--- AUTOEXEC BAK
                           366 88-11-08 14:34
     -a----
           AUTOEXEC BAT
                           361 88-12-05 13:55
     -a--- GAIJ
                          9392 88-09-13 08:26
     -a--- ATOK
                   DIC
                        563712 88-12-21 10:23
     -a--- CONFIG
                   SYS
                           262 88-12-16 16:34
     -a--- CONFIG
                   RAM
                           147 88-11-28 11:04
     -a--- CONFIG
                   BAK
                           260 88-12-16 16:02
     --- 全部で 18 個のサブ・ディレクトリがあります.
     --- 全部で 9個のファイルがあります.
    R>d h:¥.. -d -m ロ…ディレクトリの階層表示 ⑩
     *** ディレクトリ表示プログラム Ver.1.1 ***
     ドライブ H: のボリュ・
                       - ム・ラベルは HD1
     :¥ · · · · ディレクトリ
--d--- COM1 ディレク
    H:¥
                        <DIR>
                              88-11-05 09:43
      --d--- COM3 トリ名だ
                        <DIR>
                              88-11-05 09:43
     --d--- SYS
                              88-11-05 09:44
                け表示さ
                        <DIR>
     --d--- BAT
                        <DIR>
                               88-11-05
                                      09:44
                れる①
                               88-11-05 09:44
     --d--- JXW
                        <DIR>
       |--d--- UT
                           <DIR>
                                 88-12-14 09:33
     --d--- HANA
                        <DIR> 88-11-05 09:44
     --d--- CAND3
                        <DIR>
                              88-12-21
                                      12:15
                        <DIR> 88-11-05 09:44
       --d--- RB
                           <DIR>
                                 88-11-05 10:49
       d--- TOOL
                        <DIR> 88-11-05 09:44
       |--d--- C
                           <DIR> 88-11-05
                                         10:46
       d--- MSC
                        <DIR> 88-11-05 09:44
       --d--- EXE
--d--- INCLUDE
                        <DIR> 88-11-05 10:50
<DIR> 88-11-05 10:51
          |--d--- SYS
                             <DIR> 88-11-05
                                            10:58
       --d--- LIB
                         <DIR> 88-11-05 10:51
                           <DIR> 88-11-05
                                         10:58
                        <DIR> 88-11-05 09:44
     |--d--- FOR
     --d--- PAS
                        <DIR>
                              88-11-05 09:44
     --d--- WK
                        <DIR> 88-11-05 09:44
```

```
(リスト7-61)
プログラム
d.exe の実行例 (3)
```

```
<DIR> 88-11-05 11:09
     |--d--- WK
|--d--- SRC
                      <DIR> 88-11-08 15:16
<DIR> 88-11-05 12:44
|--d--- WK2
|--d--- WK3
                     <DIR> 88-11-05 09:45
<DIR> 88-11-05 09:45
   --d--- TERM
                      <DIR> 88-11-05 10:11
     --d--- ET
                     --d--- CT
  --- 全部で 31 個のサブ・ディレクトリがあります.
--- 全部で 0 個のファイルがあります.
  R>d h:¥*.c -d -m 回…すべてのディレクトリ内の.cファイルの表示 ⑩
   *** ディレクトリ表示プログラム Ver.1.1 ***
  ドライブ H: のボリューム・ラベルは HD1
  H:¥ ···· ディレクトリ
   --d--- COM1
                  <DIR> 88-11-05 09:43
   --d--- COM3
                   <DIR> 88-11-05 09:43
                      <DIR> 88-11-05 09:44
   --d--- SYS
                      <DIR> 88-11-05 09:44
<DIR> 88-11-05 09:44
   --d--- BAT
   --d--- JXW
                      <DIR> 88-12-14 09:33
                     <DIR> 88-11-05 09:44
<DIR> 88-12-21 12:15
<DIR> 88-11-05 09:44
   --d--- HANA
   --d--- CAND3
   --d--- DB
|--d--- RB
    〈拡張子.cのファイル (3)
     --d--- FOR
--d--- PAS
  |--d--- WK
|--d--- LCSS
|-a--- LCT
                  C 3104 88-10-01 18:32
C 1959 88-09-07 09:10
C 1629 88-09-02 10:55
     -a--- LCS
-a--- LCG
     |--d--- BIN
                      <DIR> 88-11-05 09:45
  |--d--- WK1
                      <DIR> 88-11-05 09:45
    |--d--- WK
|-a---- CTRL
|-a---- FATAL
|-a--- DDUMP
                         <DIR>
                               88-11-08 15:16
                      C 1366 88-12-12 09:16
C 3620 88-12-12 10:07
                      C 6058 88-12-12 10:50
-a--- FCB
-a--- UPPER
-a--- D
                       C 7438 88-12-14 08:09
                              769 88-12-12 10:40
                       C 16078 88-12-21 14:48
     |--d--- SRC
|-a--- TESTA
                       <DIR> 88-11-05 12:44
C 71 85-08-29 12:24
        -a--- UP
                              661 85-10-07 14:24
                              613 85-10-07 14:14
|-a--- LST
|-a--- TAB
|--d-- WK2
|--d-- WK3
                       C
                              412 85-10-07 14:12
                      С
                            88-11-05 09:45
88-11-05 09:45
                      <DIR>
                      <DIR>
                            88-11-05 10:11
--d--- TERM
                      <DIR>
```

(リスト7-61) プログラム d.exe の実行例 4

```
<DIR>
  --d--- ET
                          88-11-05 10:46
    |-a--- ETERM C 10782 87-11-24 10:44
  !--d--- CT
                    <DIR> 88-11-05 10:46
--- 全部で 31 個のサブ・ディレクトリがあります. ★ 合計数の表示®
--- 全部で 66 個のファイルがあります.
R>dir h:*.asm 回… ドライブ Hのカレント・ディレクトリ内の .asm ファイルの確認 ⑤
ドライブ H: のディスクのボリュームラベルは HD1
ディレクトリは H:\WK1\WK
             4521 85-12-04 22:14
2242 88-12-12 9:24
      ASM
DIRSORT
CTRLSUB ASM
STMPSUB
      ASM
              5310
                  88-12-09 10:27
           855 88-12-08 13:39
GINTSUB
      ASM
FCBSUB
      ASM 6125 88-12-14 8:09
DSUB
       ASM
            3967 88-12-19 14:32
    47 個のファイルがあります.
 5169152 バイトが使用可能です。
R>d h:*.asm -qf □···ドライブHのカレント·ディレクトリの.asmファイルの確認 (名前でソート) ®
*** ディレクトリ表示プログラム Ver.1.1 ***
ドライブ H: のボリューム・ラベルは HD1
H:\WK1\WK\
             ディレクトリ
       0個のサブ・ディレクトリがあります.
      47 個のファイルがあります
    -- CHANGE
             ASM
                  977 88-12-02 09:52
-a--- CHD
              ASM
                    916 88-12-07 12:05
-a--- CHDSUB
              ASM
                  2191 88-12-16 11:09
                                     ファイル名でソートされる①
-a--- STMPSUB ASM
                  5310 88-12-09 10:27
-a---- TM
              ASM
                    4539 88-12-12 11:12
-a--- UPPERSUB ASM
                    930 88-12-12 10:41
    全部で 0個のサブ・ディレクトリがあります
    全部で 47 個のファイルがあります.
R>d h:*.asm -qt 回… ドライブ H のカレント・ディレクトリ内 の .asm ファイルの確認 (日時でソート) ®
 *** ディレクトリ表示プログラム Ver.1.1 ***
ドライブ H: のボリューム・ラベルは HD1
      KY・・・・ディレクトリ
0 個のサブ・ディレクトリがあります.
H: ¥WK1¥WK¥
---
      47 個のファイルがあります
                    748 88-12-07 08:44
 -a--- CODESUB ASM
                                       √日時でソートされる (9)
-a--- PRAUXSUB ASM 1034 88-12-07 09:37
 -a--- DIV0
             ASM
                  1534 88-12-07 09:55
-a--- FCBSUB
             ASM 6125 88-12-14 08:09
ASM 2191 88-12-16 11:09
 -a--- CHDSUB
                   3967 88-12-19 14:32
-a--- DSUB
             ASM
--- 全部で 0 個のサブ・ディレクトリがあります.
--- 全部で 47 個のファイルがあります.
R>
```

この章では、前の第6章で述べた MS-DOS のファ ンクション・リクエストを利用し、プログラム実例を 示してきました.

これらのプログラムでは、できるだけ MS-DOS 標 準のファンクション・リクエストを利用した「行儀の よいソフト」を心がけました。MS-DOSのファンクシ ドの開発に挑戦してほしいものです。

ョン・リクエストには、種類(機能)が豊富に揃ってい るので、ユーザのアイデアしだいでは、まだまだ利用 価値の高いコマンドを作成することができます。

ここで示したプログラム群は、あくまでもファンク ション・リクエストの一応用例であり、本書の読者諸 兄もアイデアをしぼって、もっともっと便利なコマン

MS-DOSの テバイス・ドライバ

第川部

デバイス・ドライバと拡張メモリ

第II部では、MS-DOS から提供されている数々の機能を利用するための知識として、ファンクション・リクエストの使用方法と、その応用プログラム例を示してきました。

第Ⅲ部では、逆に MS-DOS にユーザの用意したデバイス (I/O) を接続する際に必要となる知識として、デバイス・ドライバの構造について解説します。

MS-DOSでは、一定のルールに従ったプログラム(ドライバ)を作成することによって、ユーザ・デバイスを簡単に OS の管理下におくことが可能になっています。第8章では、このデバイス・ドライバ作成のルールについて詳しく解説しています。

また第9章では、MS-DOS ver.3.30でサポートが開始された拡張メモリについて、その必要性と構造、および利用方法について解説していきます。拡張メモリは、誕生して間もない MS-DOS の新しい強化機能です。拡張メモリには、MS-DOS の将来を占うだけの非常に興味深いものを感じます。将来の MS-DOS で標準になるであろう拡張メモリを、この章を参考にしてアクセスしてみようではありませんか。

Appendix には、二つのデバイス・ドライバの例を示してあります。ソフトウェアの解説というものは、文章と図表だけですべてを伝えるのは困難です。そこで、ここでも実用的に価値のあるプログラムとしてデバイス・ドライバの実例を掲げて解説し、少しでも理解を助けるように心がけました。

MS-DOSO デバイス・ドライバ

デバイス・ヘッダとコマンド・パケットと1/0リクエスト

本章では、MS-DOS のデバイス・ドライバの作成方 法について解説します。デバイス・ドライバとは、 MS-DOS が標準でサポートしているデバイス(I/O 装 置)以外のデバイスを制御するためのプログラムのこ とです。

MS-DOS では、ユーザの要求するデバイスを追加す る際に、その制御プログラムを io.sys などの BIOS に 組み込んだり改造したりすることなしに、システムの 拡張を行うことが可能になっています。 すなわち、そ のデバイスに対するドライバ(プログラム)をユーザが 作成し、その名前を config.sys ファイルにエディタを 使って登録するだけで、次のブート時からこれらのユ ーザ・デバイスが使用可能となります。このようにし て登録された新デバイスは、たとえば copy コマンド のドライブ名とするなど、通常のコマンド・レベルで の操作が可能になります。

ここでは、デバイス・ドライバの実現を可能にする ため、まずデバイス・ドライバの一般的な構造につい て解説していきます。デバイス・ドライバの実例とし ては、Appendix Bでグラフィックス・コンソール・ ドライバを、Appendix CではRAMディスク・ドラ イバをとりあげ、全ソース・リストとともに解説して います。

横造と呼び出しの手順

ここでは、MS-DOSのデバイス・ドライバの構造 と, その呼び出し手順について解説します。



デバイス・ドライバの呼び出し

第3章でも述べたように、MS-DOS はシステムのブ ート時に config.sys ファイルを読みにいきます。そし て、もしここにユーザのデバイス・ドライバが登録さ れていると、そのデバイス・ドライバのファイルを指

定されたドライブ(パス)から読み込んで、メモリ中の MS-DOS 本体 (msdos.sys) の次のエリアにロードしま す(図8-1), ここで, io.svs も実はメーカの供給するデ バイス・ドライバの集まりになっています。

MS-DOS では、デバイスの種類を"キャラクタ・デ バイス"と"ブロック・デバイス"の二つに分類して いますが、デバイス・ドライバの呼び出しシーケンス 上では、これらの区別は特にありません。


キャラクタ・デバイスとは、コンソールやプリンタ、 あるいは通信ポート(RS-232C)などのように、一度に 1バイトのデータ転送を行うデバイスをいいます。

ブロック・デバイスとは、ディスクのようにデータ 転送をブロック単位で行い, ランダム・アクセス可能 なデバイスを指し、RAM ディスクなどは後者に該当 することになります。

デバイス・ドライバの構造は、図8-2 に示すようにデ バイス・ヘッダと各処理ルーチン(ストラテジ・ルーチ ンと割り込みルーチン)から構成されます。MS-DOS は、このデバイス・ヘッダという、デバイス・ドライ バの先頭に置かれたテーブルを介してデバイス・ドラ イバをコールします.

MS-DOSは、たとえば RAM ディスクが Cドライ ブとして登録されているときに、

〔図8-1〕システム起動時のメモリ・マップ



copy b:test.txt c:


などのコマンド操作によって、登録されたデバイスへの入出力要求が起動されると、まずコマンド・コードや各種のパラメータを設定した"コマンド・パケット"(図8-5)を作成します。そして、このコマンド・パケットの先頭アドレスを ES: BX レジスタにセットし、デバイス・ヘッダのストラテジ・ルーチンへのポインタを参照してストラテジ・ルーチンを FAR コールします。デバイス・ドライバの呼び出し手順を図示すると、図8-3 のようになります。

ストラテジ・ルーチンでは、この ES:BX レジスタ に入っているコマンド・パケットの先頭アドレスを、 デバイス・ドライバのワーク・エリアに格納し、一度 MS-DOS へ FAR リターンします。

次に、MS-DOS はデバイス・ヘッダのポインタを参照して、今度はデバイス・ヘッダのプログラム本体である割り込みエントリ・ルーチンを FAR コールします

ここで、デバイス・ドライバは、先ほどのストラテジ・ルーチンで格納しておいたコマンド・パケットへのポインタを取り出し、これを参照してコマンド・パケット内のコマンド・コードをみて、各々のコマンドの処理を行います。そして、これらの処理が終了したら、コマンド・パケット内のステータス・ワードへ

[図8-2] デバイス・ドライバの構造




DONE ビット、あるいはエラー情報をセットして FAR リターンします。

ここで MS-DOS が、コマンド・パケットと二つのエントリ・ポインタを介して I/O リクエストを発行している意義については、一説によると、将来 MS-DOS がマルチタスク版になった場合を考慮した設計になっているというもので、現在のところはあまり意味はないようです。

これらの二つのルーチンでは、レジスタはすべて保存しなければなりません。また、MS-DOSが用意しているスタック領域は20個(ワード)程度なので、これ以上のスタックを必要とする場合は、デバイス・ドライバ側でスタック領域を確保しなければなりません。

[図8-3] デバイス・ドライバの呼び出し



デバイス・ヘッダ

デバイス・ヘッダは、オフセット・アドレスの 0000H から始めなければなりません(通常のプログラムのように ORG 0100H を付けてはいけない).

● リンク情報

デバイス・ドライバは、リンク情報によって複数のドライバがチェイン接続されます。MS-DOSは、このデバイス・ドライバのリンク情報をたどることにより、目的のドライバをサーチします。

通常、このフィールドにはプログラム時に FFFFH (-1)を設定しておきます. MS-DOS は、デバイス・ドライバを登録し、後述の INIT コマンドが正常に終了した時点で、このフィールドに直前のデバイス・ドライバのアドレスを設定します。このため、ユーザが追加したデバイス・ドライバは、論理的に io.sys の後に接続されます。

したがって、たとえばフロッピ・ディスクが2台接 続されているシステムに RAM ディスクを登録する と、RAM ディスクはドライブ C になります。

また、キャラクタ・デバイスの場合は、後に追加されたデバイス・ドライバが優先するので、デバイス名をCONやPRNなど標準入出力のデバイス名で登録すると、標準入出力装置をユーザが登録したデバイスに変更したり、あるいはユーザの仕様にあったデバイス・ドライバに変更することができます。

これを利用して、Appendix Cで作成するグラフィック・コンソール・ドライバは、デバイス名を CON として標準の入出力デバイスに優先して使用できるようにしています。また、最近市販されている日本語 FEP などは、このような手法によりコンソール入力をそのソフト用に変えているようです。

● デバイスの属性

デバイス属性フィールドは、デバイス・ドライバの タイプを MS-DOS に知らせるためにあります。各ビ ットの意味は図8-4 のようになっています。

■ ストラテジおよび割り込みルーチンへのポインタ次の1ワードはストラテジ・ルーチンの、その次の1ワードは割り込みエントリ・ルーチンのオフセット・アドレスが入ります。これらの各ルーチンについてはあとで詳しく解説します。

ここで注意することは、この二つのポインタにはオフセット・アドレスしか入らないので、これらのルーチンはデバイス・ヘッダと同じセグメント内に配置されていなければならないということです。

したがって、コード部分が 64 K バイトを越えるようなデバイス・ドライバの場合は、各々のルーチンから FAR コールするか、オーバレイでディスクから読み込むなどの方法をとることになります。


● デバイス名またはユニット数

キャラクタ・デバイスの場合は、次の8バイトにデバイス名を ASCII 文字列でセットします。

ブロック・デバイスの場合は、サポートするデバイスのユニット数(ドライブ数)が入ります。たとえば、4台のドライブをサポートするのであれば04Hになります。ブロック・デバイスの場合、2バイト目以降の残りのエリアは使用されないので省略可能です。

コマンド・パケット

コマンド・パケットの構造は図8-5 に示すようになっています。リクエスト・ヘッダには、I/O リクエストの種類を表すコマンド・コードや、コマンド・パケッ



[図8-5] コマンド・パケット

	データ長	内容	Read/ Write	
977 51.	1バイト	レコード長	R	
1027	1バイト	論理装置コード	R	F 1 125/04 1
13 バイト 固定	1バイト	コマンド・コード	R	リクエスト・ヘッダ
(代交通	1ワード	ステータス	W	
(9)	8バイト	予約領域		111111
0~9 バイト	可変	パラメータ・ エリア	R/W	コマンド・ゴードにより異なる内容

トの長さなどが入っており、13 バイトの固定長になっています。パラメータ・エリアは、各コマンドによりパラメータの数が違うので可変長になり、その内容も異なります。

● レコード長

レコード長のフィールドには、リクエスト・ヘッダ (13 バイト)とパラメータ・エリア (可変長)を加えたコマンド・パケット全体の長さをバイト数で表現した数値が入ります。

ブロック・デバイスの場合には、一つのドライバで 複数のデバイス(ドライブ)をサポートすることが可能 になっています。論理装置コードとは、I/O リクエスト がどのデバイス(ドライブ)に対して行われたのかを区 別するためのコードです。

たとえば、ドライバが 4 台のディスク・ドライブを サポートしている場合に、 $0 \sim 3$ のいずれかの値が MS-DOS によってセットされるので、デバイス・ドラ イバ側では、どのドライブに対してアクセスすべきか をこのコードにより決定できることになります。

● デバイス・コマンド・コード

I/O リクエスト・コマンドの一覧を表8-1 に示しておきます。これら 20 種類の I/O リクエストのいずれかが、MS-DOS から 0 \sim 24 のコマンド・コードにより、デバイス・ドライバに対して指示されます。

このコマンド・コードのうち, 13~24 は MS-DOS ver.3.10 以降になってから追加されたコマンドです.

● ステータス ちま J× -> VI JA T > 200 21M

MS-DOS から I/O リクエストが発行された際に、ステータス・フィールドには 0000H が設定されてきます。 デバイス・ドライバは、I/O 処理が完了したらステータス・ワードの DONE ビット(ビット8)をセット

〔表8-1〕デバイス・コマンド・コード

コマンド・	ファンクション名	機	ブロック/ キャラクタ	バージョン
0	INIT	デバイス・ドライバの初期化	B*1/C*2	2.1*3
1	MEDIA CHECK	ディスク交換の有無の調査	В	2.1
2	BUILD BPB	BPB テーブルの作成	В	2.1
3	IOCTL INPUT	デバイス・ドライバ自身からデータを入力(属性の IOC ビット=1のみ)	B/C	2.1
4	INPUT	デバイスからのデータ読み込み	B/C	2.1
5	NON-DESTRUCTIVE INPUT NO WAIT	入力バッファの先頭の1バイトを調べる	С	2.1
6	INPUT STATUS	入力バッファの状態(データの有無)を調べる	C	2.1
7	INPUT FLUSH	入力バッファを空にする	С	2.1
8	OUTPUT	デバイスへデータを書き込む	B/C	2.1
9	OUTPUT & VERIFY	デバイスへデータを書き込んだあと、正しく書き込まれたか検査する	B/C	2.1
10	OUTPUT STATUS	出力バッファの状態(データの有無)を調べる	C	2.1
11	OUTPUT FLUSH	出力バッファを空にする	С	2.1
12	IOCTL OUTPUT	デバイス・ドライバ自身へデータを渡す	B/C	2.1
13	DEVICE OPEN	デバイスがオープンされたことを知らせる	B/C	3.1*4
14	DEVICE CLOSE	デバイスがクローズされたことを知らせる	B/C	3.1
15	REMOVABLE MEDIA	ディスクの交換が可能か否かを報告する	В	3.1
16	OUTPUT UNTIL BUSY	プリンタへの連続出力(属性の IOC ビット= 1 のみ)	C	2.1
19	Generic IOCTL	拡張されたデータ(IOCTL)をデバイス・ドライバに対して読み込み/書き込み	B/C	3.3*5
23	Get Drive Map	論理ドライブ・マップ(割り当て状況)の取得	В	3.3
24	Set Drive Map	論理ドライブ・マップ(割り当て状況)の設定	В	3.3

- *1:ブロック型デバイス
- *2:キャラクタ型デバイス
- * 3: ver.2.1 以降のデバイス・ドライバ
- * 4: ver.3.1 以降のデバイス・ドライバで OPEN/CLOSE/RM 機能(ver.3.1 ビット)をもつ場合のみ
- *5: ver.3.3 以降のデバイス・ドライバで属性の ver.3.3 ビットが"1" の場合のみ

〔図8-6〕ステータス・フィールドの各ビットの意味

〔表8-2〕エラー・コード

エラー・コード	内容
00H	ライト・プロテクト違反
01H	無効なユニット
02H	ドライブの準備ができていない
03H	無効なコマンド・コード
04H	CRC エラー
05H	不正なコマンド・パケットの長さ
06H	シーク・エラー
07H	無効なメディア
08H	セクタが存在しない
09H	プリンタの用紙切れ
0AH	書き込みエラー
0BH	読み出しエラー
0CH	一般的なエラー
0DH	} (子備)
0EH	(寸備)
0FH	不正なディスク交換

して MS-DOS へ FAR リターンします。ステータス・ ワードのビット・マップは図8-6 のように定義されて います。

また、I/O 処理中にエラーが発生した場合は、このフィールドには DONE ビットと ERR ビット、およびエラー情報をセットしなければなりません。エラー情報は、表8-2 に示すように 16 種類が定義されています。

BUSY ビットは、コマンド・コード 6 または 10 の処理でセットしますが、その他のコマンド・コードでは 0 を返します.

8-2 // リクエスト・コマンド

デバイス・ドライバでは、表8-1 に示したように全部で 20 個のコマンド・リクエストを処理しなければなりません。以下、各コマンド・コードについて解説していきます。

コマンド・パケットのうち、リクエスト・ヘッダは、すでに述べたように13 バイトの固定長で、各コマンド・コードに共通なので、ここではコマンド・コードにより可変になるパラメータ・エリアについて述べることにします。またダブル・ワードによるポインタは、最初にオフセット、次にセグメントの順で入ります。

各項の R/W は、デバイス・ドライバが読むパラメータ(R)と、 MS-DOS へ渡すためにデバイス・ドライバ 側で設定するパラメータ(W)を示します.

INIT

コマンド・コード=0

13 バイト	リクエスト・ヘッダ	(R/W)
1バイト	ユニット数	(W)
2ワード	ブレーク・アドレス	(W)
2ワード	BPB 配列へのポインタ	(W)
2 / 1	(キャラクタ・デバイスの場合	合は無効)
1バイト	ブロック・デバイス番号	(R)

このコマンド・コードは、デバイス・ドライバがロードされたあとで一度だけコールされます。このコマンド・コードでは、デバイス・ドライバのワーク・エリアやデバイス自身の初期化を行ったあと、次の三つのパラメータをセットしてから MS-DOS に戻ります.

◆ ユニット数 コニュードル かんちが メ ケバターとかかれ

ユニット数は、このデバイス・ドライバの扱うデバイスがブロック・デバイスの場合、サポートしているドライブ数をセットします。キャラクタ・デバイスの場合は"1"になります。

◆ ブレーク・アドレス

ブレーク・アドレスには、デバイス・ドライバの終了アドレスの次の解放できるアドレスをセットします。このアドレス以降は、MS-DOSによって次のデバイス・ドライバやプログラム、あるいはディスク・バッファなどの領域として使用されます。したがって、一度限りで不用になる INIT コマンド処理ルーチンをデバイス・ドライバの最後部に置き、その開始アドレスをブレーク・アドレスにセットして返すことによってメモリの節約も可能になります。


◆ BPB 配列に対するポインタ

キャラクタ・デバイスの場合は必要ありません。このフィールドには、MS-DOSによってINITコマンド・コードをコールする際に、図8-7のようにconfig. sysファイル中のDEVICEコマンドの"="の次の文字に対するポインタが設定されてきます。したがって、これを利用してデバイス・ドライバでは、種々のオプションに対する処理を行うことが可能です。


オプション処理を可能にしておくと、たとえば RAM ディスクなどで容量を変更したい場合に、デバイス・ドライバのソース・プログラムを再アセンブル することなく、エディタによって、単に config.sys ファイルの内容を書き換えるだけで、その容量やモード を変更できることになります。

ここで注意したいことは、config.sys ファイル中の DEVICE コマンドで書かれたパラメータ文字列の空 白コード(20H)は、MS-DOS により INIT コマンドに 渡されるとき、同図のように NULL キャラクタ(00H) に変換されてきます。したがって、このパラメータ文





〔図8-7〕DEVICE コマンドのパラメータ文字列



字列の解析を行う場合に,空白コードで判断している と不都合が生じてしまいます.

次に、このフィールドに返す値ですが、プロック・デバイスの場合 BPB(BIOS Parameter Block)配列へのポインタを返します(図8-8).ここで注意すべきことは、このフィールドは BPB 配列へのポインタであり、BPB の直接のアドレスを返してはいけないということです。

たとえば、ディスク・ドライバが 5"2HD と 5"2DD の異なるメディアをサポートする場合、ディスクのフォーマットが異なれば 2種類の BPB を用意することになります。この場合に、各 BPB へのワード・オフセット (ポインタ)のテーブルを用意します。このポインタ・テーブルのことを BPB 配列と呼びます。

そして、コマンド・パケットの BPB 配列へのポイン タ・フィールドには、この BPB 配列のダブル・ワード のアドレスを設定して返します。

BPB とは、FAT やディレクトリの大きさ、セクタの長さなどディスクに関する諸情報(第4章参照)をセットしたテーブルのことであり、表8-3 に示したような内容になっています。

ブロック・デバイスでは、一つのドライブで何種類 ものメディア(たとえば5"2DDと5"2HD)をサポート

〔表8-3〕 BPB テーブル

1ワード	1セクタ当たりのバイト数
1バイト	1アロケーション・ユニット当たりのセクタ数
1ワード	予備のセクタ数
1バイト	FATの数
1ワード	ルート・ディレクトリの数
1ワード	論理イメージのセクタ数
1バイト	メディア・ディスクリプタ
1ワード	1FAT 当たりのセクタ数

する場合に、その種類の数だけ BPB が存在することになります。BPB テーブル内のメディア・ディスクリプタとは、これらの BPB(メディア)のうちどのタイプのメディアに対してアクセスを要求しているのかを判定するために使用されるもので、00~FFH の1バイトの値をとります。

このメディア・ディスクリプタを BPB の中にセットする場合,デバイス・ドライバは,任意の値をとることができますが,異なった BPB には異なったメディア・ディスクリプタを設定しなければなりません.

◆ ブロック・デバイス番号

ブロック・デバイス番号は、ブロック型デバイスの みで利用でき、そのデバイスの論理的な番号 $(00H = A, 01H = B, \cdots)$ が渡されます。

◆ FAT-ID

通常、RAM ディスクなどでは、INIT コマンドで FAT およびルート・ディレクトリ領域のメモリ・クリ アを行います(これが RAM ディスクのフォーマッティングに当たる)

このディスクのフォーマットを行ったのち、IBM フォーマット・ビット=0 にセットしてあっても、FAT-ID をセットしておかないと、chkdsk など一部のコマンドへの対応ができないので注意が必要です。

● MEDIA CHECK(ブロック・デバイス)

コマンド・コード=1

13 バイト	リクエスト・ヘッダ	(R/W)
1バイト	メディア・ディスクリプタ	(R)
1バイト	返す値	(W)
2ワード	ボリューム ID へのポインタ	(W)

このコマンドは、ブロック・デバイスのみで呼び出され、ファイルの読み出しや書き込み以外のアクセス・コール(ファイルのオープンやクローズなど)の際に使用されます。このコマンドは、そのドライブのメディアが変更されているかどうかを調べるために呼ばれます。

◆ メディア・ディスクリプタ

MS-DOS は、BPB で指定してあるメディア・ディスクリプタのなかから、調べようとするメディアのタイプに合ったメディア・ディスクリプタを探し、このフィールドに設定してからこのコマンドをリクエストします

◆ 返す値

このコマンドでは、単にメディアが交換されたかど うかのチェックを以下の値で返します。

-1:メディアが交換された

0:メディアが交換されたかどうかわからない1:メディアは交換されていない

通常のフロッピ・ディスクの場合は、ドア・オープンによってこの判定を行います。 RAM ディスクやハード・ディスクでは、メディアの交換はありえないので常に"1"(メディアは交換されていない)を返すことになります。

◆ ボリューム ID へのポインタ

デバイス属性のビット 11 が "1" (ver.3.10 以降)で,かつこのコマンドで返す値フィールドに "-1" (メディア変更)を返した場合は,このフィールドに対してボリューム ID へのダブル・ワードのポインタを設定します.

このとき, もしドライバがボリューム ID をサポートしていない場合でも,

DB 'NO NAME', O

へのポインタを設定する必要があります.

● BUILD BPB(ブロック・デバイス)

コマンド・コード=2

13 バイト	リクエスト・ヘッダ	(R/W)
1バイト	メディア・ディスクリプタ	(R)
2ワード	転送アドレス	(R)
2ワード	BPB に対するポインタ	(W)

このコマンドは、ブロック・デバイスの場合のみ呼び出され、先行する MEDIA CHECK コマンドでメディアが変更されていた場合や、メディアが変更された可能性のある場合に任意の時点で使用されます。

このコマンドが発行されたら、デバイス・ドライバは BPB テーブルを作成してコマンド・パケット内の該当フィールドの設定を行います。

◆ メディア・ディスクリプタ

前述したように、ブロック・デバイスではメディア・ディスクリプタにより BPB を選択し、その内容にしたがってデバイスに対してアクセスを行います。

◆ 転送アドレス

IBM フォーマット(デバイス属性のビット 13=0) のディスクであれば、この転送アドレスは、システム内の1セクタのバッファ・アドレスを指し、そのバッファにはFAT の先頭セクタが入っています。

FAT の第1バイトには第4章で解説したように、メディアのタイプによって決まっている FAT-ID バイトがセットされています。デバイス・ドライバは、この FAT-ID バイトを参照することによって、どの BPB を使用すべきかがすぐに判断できるようになっています。この場合に、デバイス・ドライバはシステム内のバッファの内容を書き換えてはいけません。

non-IBM フォーマット・ディスク(デバイス属性の ビット 13=1) の場合は、このバッファを必要に応じて デバイス・ドライバのワーク・エリアとして自由に使 用できます。ただし、一時的なワーク・エリアとして しか使用できません。また、この場合に FAT-ID は使 用されないので、BPB の選択はデバイス・ドライバの みで行わなければなりません。

◆ BPB に対するポインタ

デバイス・ドライバは、メディアのタイプを調べて それに合う BPB を作成または選択し、その BPB のア ドレス(ダブル・ワード)を BPB に対するポインタの フィールドにセットします。

ここで、このフィールドのポインタは、INIT コマンドとは異なり BPB 配列へのポインタでなく、BPBへの直接のポインタであることに注意が必要です。

READ, WRITE & VERIFY

 $\exists \forall \forall \land \exists - , = 3, 4, 8, 9, 12, 16$

13 バイト	リクエスト・ヘッダ	(R/W)
1バイト	メディア・ディスクリプタ	(R)
2ワード	転送アドレス	(W)
1ワード	バイト/セクタ・カウント	(R/W)
1ワード	開始セクタ番号 (キャラクタ・デバイスでは無	(R) 勃)
2ワード	ボリューム ID へのポインタ	(W)

これらのコマンドでは、ブロック・デバイスの場合 にセクタ単位で読み書きを行い、キャラクタ・デバイ スの場合にはバイト単位で読み書きが行われます。

◆ メディア・ディスクリプタ

これまで述べてきたように、ブロック・デバイスで はメディア・ディスクリプタにより BPB を選択し、そ の内容にしたがって、デバイスに対してアクセスを行 います。

◆ 転送アドレス

転送アドレスとはデータ転送を開始するための実アドレスです。

♦ バイト/セクタ・カウント

バイト/セクタ・カウントは、ブロック・デバイスの場合に転送するセクタ数を表します。キャラクタ・デバイスの場合には転送するバイト数を表し、通常1バイトになります。また、キャラクタ・デバイスのIOCTLコマンドでは、転送するIOCTL文字列の長さを表します。

これらの転送処理が終了したら、ドライバは実際に 転送されたバイト数またはセクタ数を、このフィール ドに設定して返します。

エラーなく終了したらそのままで返します. なぜなら.

要求されたバイト/セクタ=転送したバイト/セクタ となるからです。

エラーが生じたらエラー情報だけでなく,このフィールドに実際に転送された数を正しくセットして返してやらなければなりません。

◆ 開始セクタ番号

開始セクタ番号とは、データの転送を開始する論理 セクタ番号です。キャラクタ・デバイスの場合は、こ のフィールドには意味がありません。

◆ クロック・デバイス

キャラクタ・デバイスの特殊なデバイスとしてクロック・デバイスがあります。システムがリアルタイム・クロックをサポートしていて日付や時刻を得たい場合に、MS-DOS はクロック・デバイスに対して他のキャ

〔図8-9〕 クロック・デバイスの データ・フォーマット

2バイト	日数
1バイト	分
1バイト	1=12時月前四
1バイト	秒
1バイト	1/100 秒

ラクタ・デバイスと同様に I/O リクエストを発行します。 リクエストの大部分は DONE ビットやエラー情報をセットして返しますが、READ/WRITE では、図8-9 のようにフォーマットされた 6 バイトのデータを転送します。

NON-DETRUCTIVE READ & NO-WAIT

(キャラクタ・デバイス) コマンド・コード=5

13 バイト	リクエスト・ヘッダ	(R/W)
1バイト	デバイスからのデータ	(W)

このコマンドは、キャラクタ・デバイスによって、ステータス・ワードの BUSY ビット=0(バッファ内に文字が存在する)が返された場合に、これを先読みするためにコールされます。

◆ デバイスからのデータ

先読みしたデータ(文字)は、コマンド・パケット内のデバイスからのデータ・フィールドにセットします。 このデータ(文字)は入力バッファから削除できません (NON-DESTRUCTIVE)。

また、先読みするデータがない場合は、ステータス・ワードの DONE ビットだけでなく BUSY ビットもセットして返します。このとき、次のキー入力を待っていてはいけません(NO WAIT)。

● STATUS(キャラクタ・デバイス)

★ トン・ラード 会員の カー・コード = 6,10

	Control of the Contro	
13 バイト	リクエスト・ヘッダ	(R/W)

このコマンドは、ドライバがデータ入力または出力を待っている状態かどうかの情報を MS-DOS に返します。ドライバは、その状態をステータス・ワードの BUSY ビットで返します。

◆ 出力(コマンド・コード=10)の場合

BUSY ビット=0 で返すと、出力デバイスに対して 直ちにライト・リクエストが発行されます。BUSY ビット=1 を返すと、MS-DOS は現在のライト・リクエ ストが完了するまで待ちます。たとえば、通信ポート (RS-232C)がパラレル-シリアル変換中であるとか、プ リンタが BUSY である場合などがこれに相当します.

◆ 入力(コマンド・コード=6)の場合

入力バッファにデータがあれば BUSY=0, 空であれば BUSY=1 を返します.

MS-DOS は、すべての入力デバイスに対してバッファリングの存在を想定しているので、これを行わないデバイスでは常に BUSY=0 を返します。そうでないと、MS-DOS は存在しないバッファの入力を待ち続けることになります。

● FLUSH(キャラクタ・デバイス)

ME ARDYMAGASH コマンド・コード=7,11

13 バイト	リクエスト・ヘッダ	(R/W)

MS-DOS は、これらのコマンドによりドライバに対してすべてのデバイス・コマンドの打ち切りを指示します。

デバイス・ドライバは、これらのコマンドを受け付けたらキャラクタ・デバイスの入出力バッファを空に します。

DEVICE OPEN/CLOSE

コマンド・コード=13,14

13 バイト	リクエスト・ヘッダ	(R/W)

このコマンドは、ver.3.10 以降のデバイス・ドライバで、デバイス属性の OPEN/CLOSE/RM ビットがセットされている場合のみサポートされます。

このコマンドは、デバイス(ファイル)がオープンまたはクローズされるたびに呼び出されます。デバイス・ドライバは、これを利用してリファレンス・カウントを行うことができます。すなわち、現在のデバイス(ファイル)・オープンの数を知ることができるため、ブロック・デバイスではバッファの管理に使用することも可能です。

また、キャラクタ・デバイスの場合は、デバイス・オープンの開始を知ることができるため、たとえば、プリンタにおいてフォントの設定や制御文字列の処理を正確に行うことも可能になります。

● REMOVABLE MEDIA(ブロック・デバイス)

コマンド・コード=15

	CARLES AND AND A COLUMN TO A COLUMN TO THE REAL PROPERTY.	a series and all poleniality college
13 バイト	リクエスト・ヘッダ	(R/W)

このコマンドは、ver.3.10 以降のデバイス・ドライバで、デバイス属性の OPEN/CLOSE/RM ビットがセットされている場合のみサポートされます。

このコマンドは、IOCTLシステム・コールのサブ・

ファンクションによってブロック・デバイスのみでコ ールされます.

このコマンドは、ハード・ディスクなどのような交換不可能なメディアを扱うのか、あるいはフロッピ・ディスクのように交換可能なメディアを扱うのかを知るためにコールされます。デバイス・ドライバは、メディアの交換が可能な場合にステータス・ワードのBUSY ビットを"0"にして返し、交換が不可能なメディアの場合には"1"にして返します。

● Generic IOCTL

コマンド・コード=19

13 バイト	リクエスト・ヘッダ	(R/W)
1バイト	カテゴリ(メジャー)・コード	(R)
1バイト	ファンクション(マイナー)・コー	ド (R)
1ワード	SIの内容	(R)
1ワード	DIの内容	(R)
2ワード	バッファへのポインタ	(R)

このデバイス・コマンドは、ver.2.11 におけるコマンド・コード 3 (IOCTL INPUT) およびコマンド・コード 12(IOCTL OUTPUT) に代わるコマンドとして、ver.3.30 以降において拡張されたデバイス・コマンドです。

これは、ver.3.30 において拡張された IOCTL 機能 (システム・コール) に対応するためのものです。新しいデバイス・ドライバは、この Generic IOCTL 機能を利用すべきです。

カテゴリ・コードやファンクション・コードは、ファンクション・リクエスト 440CH や 440DH から渡されます。他のフィールドに関しても、詳しいことは該当するファンクション・リクエストの解説を参照してください。

Get/Set Logical Drive Map

コマンド・コード=23,24

13 バイト	リクエスト・ヘッダ	(R/W)
1バイト	ユニット・コード	(R)
1バイト	デバイス・コード	(W)
1バイト	コマンド・コード	(R)
1ワード	ステータス	(R)
2ワード	子約	(R/W)

このコマンドは、デバイス属性の ver.3.3 ビットをセットしたデバイスのみに対して発行されます。また、このデバイス・コマンドは、拡張されたファンクション・リクエスト(IOCTL サブ・ファンクション)の実行によって、ブロック・デバイスのみに対して発行され

ます.

ユニット・コードとは、マップされた論理ドライブ 名に対応した値です。デバイス・ドライバでは、デバ イス・コードのフィールドに物理ドライブのオーナー である現在の論理ドライブを返します。

ここで、デバイス・ドライバのデバッグ方法について少し触れておきましょう。デバッグの方法としてはいくつかの方法が考えられますが、ここでは、二つの方法を示しておきます。

一つの方法は、目的のデバイス・ドライバをシステムに登録し、その登録したアドレスを探して、デバッガにより機械語レベルでデバッグする方法です。また一つは、デバイス・ドライバを一般のプログラムとして実行しながらデバッグを行う方法です。

● デバイス・ドライバを組み込んでデバッグする

この方法では、デバイスの INIT コマンドは、システムのブート時に実行されるため、その時点で直接デバッガを使用することはできません。

(1) したがって、たとえば INIT コマンド用のコマンド・パケットをデバッガの中で適当なエリアに作成し、ユーザが MS-DOS になったつもりでデバイス・ドライバの INIT コマンドをリクエストする(エミュレートする).

この際に、エラーのシミュレーションも行っておいたほうがあとで楽になる。

(2) デバイス・ドライバをアクセスできるコマンドを デバッガによってロードする。ここでロードするコマ ンドは command.com であったり、場合によってはデ バイスを直接アクセスするデモ用コマンドを作成する こともある。

(3) デバッガを用いてデバイス・ドライバの絶対アドレスを探すか、デバイス・ドライバ(INIT コマンド)内に自身のアドレス(CS レジスタの値)を知らせる機能を組み込むなどして、デバイス・ドライバの絶対アドレスを得る.

絶対アドレスが得られたら、デバイス・ドライバの アセンブル・リストなどを参照して、目的のデバイス・ コマンドのオフセットを得る。

(4) これによって、目的の絶対アドレスを知ることができるので、そこにブレーク・ポイントを設定してデバイス・ドライバをアクセスする。

デバイス・ドライバのアクセスとは、すなわちデバ

ッガでロードしているコマンドを実行することになる。 (5) その後は通常のプログラムと同様に、デバッガの 機能をフルに活用してデバッグを行う。

● デバイス・ドライバをプログラムとしてデバッグする

デバイス・ドライバといえども,スタートアップ・ルーチンをリンクすれば,一般のプログラムと同様にデバッグすることが可能になります.すなわち,スタートアップ・ルーチンにデバイスの各コマンドをコールする機能を記述しておき,MS-DOS になったつもりでデバイス・ドライバを呼び出します(エミュレートする).

これによって、デバイス・ドライバも symdeb によるシンボリックなデバッグや、CodeView を用いたソース・レベルでのデバッグが可能になります。ただし、この場合は一般のコマンド(command.comのdir など)によるドライバのアクセスはできません。

このデバイス・ドライバをプログラムとしてデバッグする方法については、Appendix B のグラフィック・コンソール・ドライバの実例のところで詳しく述べることにします。

この章では、MS-DOS に対してユーザ・デバイスを拡張する際に必要となる知識として、デバイス・ドライバの構造を解説しました。デバイスを拡張する場合、CP/M などでは BIOS を改造するのが一般的で、当時の技術書ではこの BIOS の改造に関する記事が脚光をあびていました。

MS-DOSでは、CP/M 路線から UNIX 路線へと移行するとき、UNIX の特徴であるデバイス・ドライバの概念を取り入れました。これによって MS-DOSでは、デバイス・ドライバの拡張や変更が容易となり、この基本設計のよさが、少なからず日本語 FEP などの開発にも影響しているといえるでしょう。

このように、優れたデバイス・ドライバが開発されたことによって、その源である MS-DOS の使い勝手がますます向上し、市場が拡大するにつれてソフトウェア開発に拍車がかかるといった、MS-DOS にとっては「良い方向への循環」が起こっています。

デバイス・ドライバは、一般のアプリケーションに 比較してその制約も多く、また高級言語のみによって 記述することができないため、多少むずかしく感じら れるかもしれません。しかし、自分のデバイスを MS-DOS が認めてくれたときの感激もまたひとしおです。

読者諸兄諸姉も、自分なりのデバイス・ドライバを 作成してみることによって、ソフトウェア開発のおも しろさが実感でき、大きな満足感を味わうことができ るでしょう.

第9章

MS-DOSの 拡張メモリ

EMSとマッピングとEMMファンクション

この章では、MS-DOS ver.3.30でサポートが開始された拡張メモリの詳細について解説します。まず、最初になぜ拡張メモリが必要なのか、その理由について考えます。次に、拡張メモリのアクセスに関する手順を概説したのち、拡張メモリの機能呼び出しの詳細について解説します。拡張メモリの応用例としては、Appendix CにRAMディスク・ドライバを実例として掲げてあります。

-9-1-

内部メモリの限界と拡張メモリ

MS-DOSも、これほどもてはやされ、漢字処理やグラフィックス処理の機能向上にともない、プログラム・サイズもしだいに肥大化の一途をたどっています。しかし、MS-DOSは8086 CPU 用に設計されているため、8086 CPU のもつ1 M バイトのアドレス空間の中で機能しなければなりません。また、グラフィックV-RAMや ROM 領域さえも1 M バイト空間に押し込めているため、MS-DOSではシステムの管理するメモリ空間として640 K バイトが標準となっています。

さらに MS-DOS では、子プロセスのコール機能をサポートしており、この機能はとても便利がゆえに多用すると内部のメモリ空間を圧迫する結果となってしまい、MS-DOS の 640 K バイトの内部メモリでは限界を感じるようになってきました。

内部メモリの限界

ここで、MS-DOSの使用例としてプログラム開発を考えてみます。最近では、カナ漢字変換用に優れたフロント・エンド・プロセッサが出回り、これによってソース・プログラムのコメントに日本語を使う機会が多くなってきています。ソース・プログラムのコメントに日本語を使うと、プログラム開発者はもとより開発者以外の人がプログラムを読む場合に、正確にコメ

ントが伝わるため誤解を受けることが少なくなります。このため、ソース・プログラムの編集作業をはじめるまえに、この便利な小道具(日本語フロント・エンド・プロセッサ)をシステムにデバイス登録しておくのが常識的になってきました。この便利な小道具も機能の強化にともない、肥大化してしまって100 K バイト以上になってきました。したがって、MS-DOS のシステムが約100 K バイトで小道具が約100 K バイトとすると、MS-DOS の 640 K バイトのうち、すでに200 K バイト強を使い切ってしまいます(図9-1)。


次にエディタです。エディタもまた高機能のフル・スクリーン・エディタが市販されていて、これも多量のメモリを消費しています。筆者の使っている市販のエディタは、プログラム自体が100 K バイト前後で、ワークエリア用に約100 K バイト前後もメモリを消費してしまいます。したがって、残りのメモリは250 K バイト程度になってしまいました。

さて、ソース・プログラムの編集を終えるとアセンブル/コンパイルの処理を行うことになりますが、ここで、いちいちエディタを終了してアセンブル/コンパイルを行うと、エラーが見つかったときに再び"エディタの起動→ソース・プログラムの該当する行の検索"などの煩わしい操作を繰り返さなければなりません。

このときに威力を発揮するのが、子プロセスのコール機能で、エディタの中から command.com を呼び出すことによって、そのつどエディタを終了することなくアセンブル/コンパイルを可能にしてくれます。いうまでもなく、このような処理方法は今や常識的な手段となっています。

すると、ここで 250 K バイトのうちから command. com の常駐部分が差し引かれます。また、第 1 章でも述べたように、アセンブル/コンパイル作業においては MAKE ユーティリティを活用することが多く、さらに 50 K バイト前後が消費される計算になります。

そして、最終的にコンパイラ(100 K バイト前後)が 起動された時点では、残りのメモリが数 10 K バイト 程度しかなくなってしまいました。したがって、少し プログラム開発における メモリ消費例



大きなソース・プログラムのアセンブル/コンパイルを 実行しようとすると「メモリが足りない」旨のエラー・ メッセージを表示して,無情にも処理をストップして しまう結果となります。 メール とうない こうしゅう

このほかに高級言語のデバッグ段階では、Code-View を利用することが多くなります。この Code-Viewもまた他聞にもれずメモリの大喰者で、ことに よってはターゲット・プログラムのロードさえもでき ない場合も生じてきます。

また、デバッグの途中でマップ情報をみたい場合な どもあります。ここでも子プロセス・コール機能が威 力を発揮し、CodeViewの中から command.com を呼 び出したくなりますが、メモリの残り容量が少ないと CodeView を終了せざるを得なくなり、デバッグ効率 が著しく低下する結果となってしまいます。

以上の例からもわかるように、MS-DOS の 640 K バ イトのメモリ空間は今や限界に達してきており、ユー ザが快適な環境を望む場合に, なんらかの方法でメモ リの拡張を行わなければならない時代が到来している といえます。

拡張メモリ

これに対する MS-DOS の開発側(マイクロソフト 社をはじめとする数社)からの答えのひとつが、拡張メ モリ仕様 EMS (Expanded Memory Specification) に よるメモリの拡張方法です。

この拡張メモリは、MS-DOS の 640 K バイトの壁を 破るためのひとつの道具であり、あとで詳しく述べる

ように MS-DOS のマルチタスク化の手段となる可能 性も秘めている興味深い道具です。

EMSは、拡張メモリに対するひとつのきまりを定 めたもので、この EMS 対応のメモリ・ボード(ハード ウェア)であれば、どこのメーカから供給されているボ ードでも、アプリケーション側では同一の手順でアク セスすることが可能となっています。

これは、バンク切り替え方式のメモリ・ボードが、 開発当初において各社まちまちの仕様だったのが、時 間が経つにつれてボード・メーカによって統一されて きたのに比較し、当初から MS-DOS の開発者によっ て規格統一されているため、将来の互換性が保証され ているもので、ユーザとしては安心して使用(購入)で きるようになっています

この EMS 対応の拡張メモリへのアクセスは、拡張 メモリ・マネージャ EMM (Expanded Memory Manager)と呼ばれる拡張メモリの制御を行うソフトウェ ア(デバイス・ドライバ)を介して行われます。すなわ ち、拡張メモリを利用するには、EMS に対応したメモ リ・ボード(ハードウェア)と EMM(ソフトウェア)の 両者が揃ってはじめてアクセス可能となります。


EMS では、最大 32 M バイトまでの拡張メモリの増 設をサポートしています。8086 CPU(ファミリのリア ル・モードも含む)では、1 M バイトのメモリ空間しか もっていませんが、その1Mバイト空間のうちのある 範囲の物理アドレスをウィンドウとし、このウィンド ウを通じて拡張メモリに対するアクセスを可能として

拡張

拡張メモリの動作

拡張メモリは、図9-2 のように論理ページと呼ばれるセグメントに分割して管理されます。拡張メモリのユーザは、図9-3 のようにページ・フレームと呼ばれるメモリ空間の中の物理ページを介して拡張メモリにアクセスします。

EMSでは、論理ページや物理ページの標準的なサ




イズは16 K バイトと規定されています。物理ページ は複数のページをもつことができ、8086 CPU 空間の どこかにアドレスづけされます。

このページ・フレームの位置は、そのコンピュータ・システムによって異なり、その物理アドレスは、EMMの該当するファンクションを呼び出すことによって知ることができます(標準の PC-9801 シリーズではC0000H~CFFFFH)、EMMファンクションの呼び出しは、内部割り込み(INT 67H)を用いて呼び出されます。

また、このページ・フレームは、拡張メモリに対してウィンドウとして機能し、ユーザは EMM に対してその物理ページ(実メモリ)にどの論理ページ(拡張メモリ)を割り当てるのかを指定します。すると、EMM は要求された論理ページを指定された物理ページに割り当てます。このとき、複数の物理ページに対して飛び飛びの論理ページや連続した論理ページを任意に割り当てることができます。

ユーザは、物理ページに割り当てられた論理ページに対して、あたかも実メモリをアクセスするかのごとく自由に読み書きを行うことができます。拡張メモリは実アドレスに割り当てられるので、その拡張メモリ内にあらかじめ転送してあるプログラム(サブルーチンなど)の実行さえも可能になっています。

EMSでは、このように物理ページを割り当てることをマッピングと呼んでいて、EMM はそのための情報を内部ワーク・エリアにもっています。ユーザはEMM に対し、必要に応じてマッピング情報の保存や



復元および交換を要求することによって、マッピング 状態の変更を行うことも可能になっています。

なお、EMM では、MS-DOS および環境(OS/E と呼ぶ)に対して、40000H から上位の24個の物理ページを通じて拡張メモリをアクセスする方法も定義しています。この24個の物理ページは、OS/E に限って使用することができます。

筆者の憶測によれば、この特別な物理ページは、MS-DOSの将来のバージョンにおいて MS-DOSのシステム専用となり、ユーザ・アプリケーションは40000H より上位のアドレスにロードされるように変更される可能性があります。

このようにすることによって、ユーザ・アプリケーションを拡張メモリのサイズ(32 M バイト)までロードすることができ、ページ・マッピングを変更することで、実行しているアプリケーション・プログラムを瞬時に切り替える方式のマルチタスク機能が実現できそうです。

ただし、この場合にユーザ・アプリケーションは、コードとデータを含めて384 K バイト以下でなければならず、もしそれ以上のメモリを必要とする場合には、アプリケーション自身がコードやデータを分割して拡張メモリを利用するようにプログラミングされている必要があります。

したがって、この方式による MS-DOS の拡張は、拡張メモリの普及動向(市場人気)をにらみながら開発されていくものと思われ、現在の時点(ver.3.30)では「拡張メモリをサポートした」といっても、その EMM はデバイス・ドライバとして利用可能となっているだけで、MS-DOS 自身は何も関与していないようです。

拡張メモリの利用方法

拡張メモリを利用するには、次に示す手順にしたがい、EMM に対していろいろな処理の指定を行わなければなりません。

- (1) EMM の存在の確認をする
- (2) システムの環境を調べる
- (3) 拡張メモリの割り当てを要求する
- (4) 拡張メモリのマッピングを行う
- (5) このとき、必要に応じてマッピング情報の保存や 復元を行う
- (6) 拡張メモリに対してデータの読み書きを行う。このとき、拡張メモリ上のプログラムに制御を移すことも可能
- (7) アプリケーションを終了する際に、割り当てられている拡張メモリの返却を行う
- 以上が一般的な拡張メモリ利用手順となります。で

は、これらの手順について詳しく解説していきます.

● EMM の存在を確認する

まず、拡張メモリの制御責任者である EMM がメモリに常駐(デバイス・ドライバとして登録) しているかどうかを確認し、同時に拡張メモリが正常に動作しているかどうかを確認します。EMM の存在を確認するには二つの方法があります。

(1) オープン・ハンドル法 (1) オープン・ハンドル (1) オ

ひとつは、open handle 法と呼ばれる方法で、MS-DOS のファンクション・リクエスト 3DH(ハンドルのオープン)を用いて、"EMMxxxx0"という名前をもつデバイスのオープンを行います。

ここで、デバイス・オープンに成功しても安心してはいけません。なぜなら、MS-DOSではファイルもデバイスも同格化して扱っているため、"EMMxxxx0"のデバイスをオープンしたつもりでも、実はそのデバイスは存在していなくて同名のファイルがオープンされている可能性もあるからです。

この相違を確認するために、ファンクション・リクエスト 44H(デバイス 制御)を用いてハンドルの IOCTL データを調べます。このシステム・コールで DX レジスタのピット 7 がセットされて返されたら、そのハンドルはデバイスであることが確認でき、どう やら EMM は存在しているということになります。

次にファンクション・リクエスト 4407H(出力ステータスの読み出し)を用いてデバイスのステータスを調べます。このとき、もし EMM が動作状態にあれば AL レジスタに FFH が返されるので、以降は安心して EMM にいろいろなファンクションを要求することが可能です。

これらのチェックに成功しても失敗しても、デバイス(ファイル)・オープンの際に返されたハンドルを、ファンクション・リクエスト 3EH(ハンドルのクローズ)を用いてクローズしておきます。

(2) ゲット・インタラプト・ベクタ法

二つ目の方法は、get interrupt vector 法と呼ばれる 手法で、MS-DOS のファンクション・リクエスト 35H (割り込みベクタの読み出し)を用いて割り込み番号 67H のベクタを取得します。

この割り込みベクタの指すセグメント・アドレスは、 すなわち EMM のデバイス・ヘッダの先頭を指してい ることになり、そのオフセット 0AH からの 8 バイト にはデバイス名が格納されているはずです。したがっ て、このデバイス・ヘッダに格納されているデバイス 名が "EMMxxxx0"であるかどうかを調べることによ って EMM の存在を確認できます。

ここで、通常のアプリケーション・プログラムであ

れば、EMM の確認方法として open handle 法と get interrupt vector 法のいずれの方法を使用しても問題ありません。しかし、プログラムがデバイス・ドライバであったり、ファイル・システムの操作中に割り込み処理をともなうものであるときは、必ず get interrupt vector 法を使用しなければならないので注意が必要です。

● システムの環境を調べる

次に、アプリケーションはそのシステム固有の EMM の環境を調べる必要があります。

ここでは、まず拡張メモリのページがアプリケーションの必要とするサイズだけあるかどうかを確認します。このサイズの確認は、EMM ファンクション 03(未アロケート・ページ数の取得)を用いて行うことができます。

次に、拡張メモリをアクセスするためのページ・フレーム(ウィンドウ)に関する情報を取得しなければなりません。すなわち、ページ・フレームのアドレスや大きさなどを調べ、物理ページにアクセスする準備をしておく必要があります。

このページ・フレームのアドレスは、EMM ファンクション 02(ページ・フレームのアドレスの取得)を用いることによって知ることが可能です。また、ページ・フレーム内の物理ページの数は、EMM ファンクション 2501(物理ページ数の取得)を用いることによって取得できます。

前述したように、システムによっては物理ページが連続して配置されているとは限りません。このため、物理ページとそのセグメント・アドレスの対応を知るために EMM ファンクション 2500(マップ可能な物理アドレス配列の取得)が用意されています。

EMM ファンクション 2500 では、ES: DI レジスタ が指すバッファに対し、セグメント・アドレスと物理ページ番号の対応表を物理ページの数だけ返してきます

● 拡張メモリの要求

EMM の動作環境を把握したら、次に拡張メモリの割り当てを要求します。このために EMM ファンクション 04(ページの割り当て)が用意されていて、この EMM ファンクションに対して必要とするメモリ・サイズをページ数で要求します。この要求によって拡張メモリ領域が確保され、戻り値として EMM ハンドルが返されます。

EMM ハンドルとは、ファイル・ハンドルと同様の概念で、EMM ファンクション 04 で確保されたメモリ領域につけられるアクセス番号のことです。 以後、その

拡張メモリをアクセスするには、この EMM ハンドル値を必要とするので、アプリケーション・プログラムでは、返された EMM ハンドル値をワーク域に保存しておく必要があります。

得られた拡張メモリ領域は論理ページ番号で管理され、論理ページの番号は0から順番につけられます。これはファイル管理における論理セクタ番号と同様の概念です。注意したいことは、拡張メモリの絶対アドレスが連続して論理ページに割り当てられるのではないということです。

論理ページの EMM ハンドルに対する対応づけは、 図9-3 に示したように、そのときの拡張メモリの使用 状態(拡張メモリの使用要求や返却の繰り返し)によって、飛び飛びのアドレスに論理ページの番号が割り付けられる可能性もあります。すなわち、拡張メモリへのアクセスは、"ハンドル X の論理ページの Y 番"という指定を行うことになります。

現在のバージョンの EMM では、このときの拡張メモリの絶対アドレスに対して、どのように EMM ハンドルや論理ページが対応づけられているかを知ることはできません。

また、もし作業の途中で拡張メモリのサイズ変更が必要になった場合は、EMM ファンクション 18(ページの再割り当て)を用いることによって簡単にサイズの縮小や拡大が可能となっています。

● 論理ページのマッピング(対応づけ)

さて、拡張メモリにアクセスするには、その拡張メモリの論理ページを物理ページにマッピングして、実際の読み書きのアクセスは物理ページに対して行います

この際に、物理ページへの論理ページのマッピングは、EMM ファンクション 05(ハンドル・ページのマップ/アンマップ)を呼び出すことによって可能となります。

ただし、この EMM ファンクション 05 は、一度に1ページずつしかマッピングすることができません。複数のページをマッピングする必要がある場合(アクセスが 16 K バイトを越える場合)は、この EMM ファンクション 05 を繰り返すか、物理ページと論理ページの対応表を作成し、EMM ファンクション 1700(複数ページのマップ/アンマップ)を呼び出すことによって可能となります。

ここで、EMM ファンクション 1700 では、その対応を物理ページの番号によって行いますが、もし物理ページのセグメント・アドレスを使用したい場合は、EMM ファンクション 1701 を使用することによって可能となっています。物理ページに論理ページがマッ

ピングされたら、データの読み書きは物理ページ(標準 メモリ・アドレス)に対して自由に行うことができま す

このとき、拡張メモリはデータだけでなくプログラム領域として使用することもでき、そのための EMM ファンクションも用意されています。拡張メモリ上のプログラムに制御を移すには、FAR JMP と FAR CALL の2種類が考えられますが、EMM ファンクションでも、FAR JMP に対応するものと FAR CALL に対応するものが用意されています。

拡張メモリ内のプログラムに JMP するには、次の手順が必要となります。

- ① 物理ページに対して目的のプログラムが存在する 論理ページをマッピングする.
- ② その物理ページ内の目的のプログラムに FAR JMP する

EMM では、ファンクション 22(ページ・マップの変更とジャンプ)がこれらの処理をまとめて実行してくれます。この際に EMM ファンクション 22 では、複数のページを割り当てることが可能なため、標準の PC-9801 シリーズでは、最大 64 K バイトまでのプログラムを実行することが可能です。

また、拡張メモリ内のプログラムを FAR CALL する場合は、制御がもとのプログラムに戻ってくるために FAR JMP の場合に比較して次のように手順が増えます。

- ① 物理ページに対して目的のプログラムが存在する 論理ページをマッピングする.
- ② その物理ページ内の目的のプログラムを FAR CALL する.
- ③ 物理ページに対する論理ページのマッピングをも との状態に戻す。
- ④ 呼び出したプログラムに制御を戻す.

EMM では、ファンクション 23(ページ・マップの変更とコール)を用いることによって、これらの処理をまとめて実行してくれます。ここでもファンクション 23では、複数ページのマッピングが可能なため、標準のPC-9801 シリーズでは最大 64 K バイトのサブルーチンを実行可能となっています。

さて、これらの拡張メモリをアクセスする際に、ある論理ページを複数の物理ページにマッピングした場合、たとえば物理ページ番号0と1に論理ページ10を重複してマッピングした場合はどうなるのでしょうか。

これは、その拡張メモリ・システムによって差が出てくるので注意が必要です。物理ページに対する論理ページのマッピングがハードウェアで行われているのであれば、物理ページにはまったく同一の論理ページが現れ、物理ページ0に書いたデータを物理ページ1

で読みとることも可能です。

これに対して、マッピングがソフトウェアでエミュレーションされている場合は、物理ページ0に書いたデータを物理ページ1で読みとることはできません。

したがって、もしも重複したマッピングを必要とするアプリケーションの場合は、その拡張メモリ・システムがどちらの方法を採用しているのかを事前に調査しておく必要があります。

● マッピング情報の保存と復元

ここで、プログラムが通常のアプリケーションでなく、デバイス・ドライバであったりファイル・オープンの際に割り込みをともなう場合や、メモリに常駐するプログラムなどの場合は、マッピング情報の保存や復元の操作が必要となります。

たとえば、RAM ディスク(デバイス・ドライバ)の場合に、あるアプリケーション(ユーザ・プログラム)で拡張メモリ(論理ページ)を物理ページにマッピングしてアクセスしているときに、ファイル・オープンなどの目的でその RAM ディスクにアクセスしたとします

このときにRAMディスク・ドライバ側では、ドライバ自身でも拡張メモリを物理ページにマッピングして所定の仕事をすることになりますが、その状態のままアプリケーションに処理を返したとすると、アプリケーション側ではRAMディスク・ドライバでマッピングした論理ページをアクセスしてしまうことになります。

このため、デバイス・ドライバでは、拡張メモリをマッピングするまえに、以前のマッピング状態をEMM ファンクション 08(指定したページ・マップの保存)を用いて保存します。ここで、EMM ファンクション 08 では、保存すべきマッピング状態に対応したEMM ハンドルを必要とします。

デバイス・ドライバなどで EMM ハンドル値が不明な場合は、EMM ファンクション 1500 (すべてのページ・マップの保存) を用いることによって、すべてのマッピング状態の保存を行うことが可能となっています。また、複数の物理ページのうち一部の物理ページのマッピング状態を保存したい場合には、EMM ファンクション 1600 (一部のページ・マップの保存) が有効です。

これらのファンクションを用いてマッピング状態が 保存されたら、ドライバ側では拡張メモリを自由に操 作できることになります.

物理ページと論理ページのマッピング状態をもとの 状態に戻すには、ファンクション 09(指定したページ・ マップの復元)を用います. しかし、このファンクショ ン 09 でも EMM ハンドルを必要とするため、デバイス・ドライバなどでその EMM ハンドル値が不明な場合は、ファンクション 1501(すべてのページ・マップの復元)を用います.

また、一部のマッピング情報の復元を行うのであればファンクション 1601(一部のページ・マップの復元)が有効です。

● 拡張メモリの返却

あるアプリケーションで、拡張メモリを割り当てられたままそのプログラムを終了すると、EMM はその拡張メモリが不要になったかどうかを判断できないため、その不要になっている拡張メモリ領域をほかのアプリケーションに割り当てることができません

このため、アプリケーションでは、EMM ファンクション 04(ページの割り当て)で要求したメモリ領域をEMM ファンクション 06(ページの解放)を用いて

EMM に返却します。これによって、EMM はその不要になった拡張メモリ領域をほかのアプリケーションに割り当てることが可能となります。

-9-2-

EMM ファンクション

ここでは、拡張メモリを利用するために必要となる EMM ファンクションの詳細について解説します

表9-1 は、EMM ファンクションの一覧表です。 EMM ファンクションでは、AH レジスタに機能コードを設定し、ほかのレジスタにも必要なパラメータを設定します。そして、内部割り込み(INT 67H)を実行することにより EMM ファンクションが処理され、その結果が各レジスタおよびバッファに対して返されます。

〔表9-1〕 EMM ファンクション一覧 ①

番号	ファンクション名	機能	コール	リターン
01	Get Status	ステータスの取得	AH=40H	AH←ステータス・コード
02	Get Page Frame Address	ページ・フレームのアドレ ス取得	AH=41H	$AH \leftarrow Z \overline{\tau} - \overline{y} Z \cdot \overline{u} - \overline{k}$ $BX \leftarrow \mathcal{A} - \overline{y} \cdot \overline{y} \nu - \Delta \overline{u} \overline{v} \overline{y} \nu$ $\overline{k} \cdot \overline{r} \overline{k} \nu Z$
03	Get Unallocated Page Count	未アロケート・ページ数の 取得	AH=42H	AH ← ステータス・コード BX ← 未アロケート・ページ数 DX ← 総ページ数
04	Allocate Pages	ページの割り当て	AH=43H BX=アロケートしたいページ数	AH ← ステータス・コード DX ← EMM ハンドル
05	Map/Unmap Handle Page	ハンドル・ページのマップ/ アンマップ	AH=44H AL ← 物理ページ番号 BX ← 論理ページ番号 DX ← EMM ハンドル	AH ← ステータス・コード
06	Deallocate Pages	ページの解放	AH=45H DX ← EMM ハンドル	AH ← ステータス・コード
07	Get Version	バージョン番号の取得	AH=46H	AH ← ステータス・コード AL ← バージョン番号
08	Save Page Map	ページ・マップの保存	AH=47H DX ← EMM ハンドル	AH ← ステータス・コード
09	Restore Page Map	ページ・マップの復元	AH=48H DX ← EMM ハンドル	AH ← ステータス・コード
12	Get Handle Count	ハンドル・カウントの取得	AH=4BH	AH ← ステータス・コード BX ← オープンしている EMM ハン ドルの数
13	Get Handle Pages	ハンドル・ページの取得	AH=4CH DX ← EMM ハンドル	AH ← ステータス・コード BX ← 指定された EMM ハンドルに 割り当てられている論理ペー シ数

〔表9-1〕EMM ファンクション一覧 ②

番号	ファンクション名	機能	コール	リーターン
14	Get All Handle Pages	全ハンドル・ページの取得	AH=4DH ES: DI ← オープンされているすべ ての EMM ハンドルのコ ビーと、各ハンドルに割 り当てられているページ 数が格納されるバッファ へのポインタ	AH ← ステータス・コード BX ← オープンされている EMM ハ ンドルの総数
15 コード 00H	Get Page Map	ページ・マップの保存	AX=4E00H ES: DI ← バッファへのポインタ	AH ← ステータス・コード バッファ ← マッピング・レジスタの 状態
15 コード 01H	Set Page Map	ページ・マップの復元	AX=4E01H ES: DI ← バッファへのポインタ	AH ← ステータス・コード
15 コード 02H	Get & Set Page Map	ページ・マップの取得と設定	AX=4E02H ES: DI ← マップ・レジスタを保存 するバッファへのポイン タ DS: SI ← マップ・レジスタに設定 する配列(バッファ)への ポインタ	AH ← ステータス・コード バッファ ← マッピング・レジスタの 状態
15 ⊐− ド 03H	Get Size of Page Map Save Array	ページ・マップを格納する ための配列サイズの取得	AX=4E03H	AH←ステータス・コード AL←配列サイズ(バイト数)
16 コード 00H	Get Partial Page Map	一部のマッピング情報の保 存	AX=4F00H DS:SI ← マップの一部を指定する データへのポインタ ES:DI ← バッファへのポインタ	AH ← ステータス・コード バッファ ← マップ・テキスト
16 コード 01H	Set Partial Page Map	一部のマッピング情報の復元	AX=4F01H DS:SI←バッファへのポインタ	AH ← ステータス・コード
16 コード 02H	Get Size of Partial Page Map Save Array	一部のマッピング情報を格 納する配列サイズの取得	AX=4F02H BX ← 部分的にマップされるページ 数	AH ← ステータス・コード AL ← 配列サイズ(バイト数)
17 コード 00H	Map/Unmap Multiple Handle Pages (Logical Page/Physical Page Method)	複数ページのマップ/物理 ページの解放 (論理ページ/物理ページ方 式)	AX=5000H DX ← EMM ハンドル CX ← 配列内のエントリ数 DS: SI ← 配列構造へのポインタ	AH ← ステータス・コード
17 コード 01H	Map/Unmap Multiple Handle Pages (Logical Page/Segment Address Method)	複数ページのマップ/物理ページの解放 (論理ページ/セグメント・アドレス方式)	AX=5001H DX ← EMM ハンドル CX ← 配列内のエントリ数 DS: SI ← 配列構造へのポインタ	AH ← ステータス・コード
18	Reallocate Pages	ページの再割り当て	AH ← 51H DX ← EMM ハンドル BX ← 再割り当てのページ数	AH ← ステータス・コード BX ← 再割り当てされたページ数
19 ⊐− ⊬ 00H	Get Handle Attribute	ハンドル属性の取得	AX=5200H DX ← EMM ハンドル	AH ← ステータス・コード AL ← ハンドルの属性
19 コード 01H	Set Handle Attribute	ハンドル属性の設定	AX=5201H DX ← EMM ハンドル BL ← ハンドルの新しい属性	AH ← ステータス・コード
19 ⊐− ⊬ 02H	Get Attribute Capability	不揮発性属性のサポート 可能性の調査	AX=5202H	AH ← ステータス・コード AL ← 属性の性能
20 コード 00H	Get Handle Name	ハンドル名の取得	AX=5300H DX ← EMM ハンドル ES: DI ← バッファ(8パイト)への ポインタ	AH ← ステータス・コード バッファ ← ハンドル名

〔表9-1〕EMM ファンクション一覧 ③

番号	ファンクション名	機能	コ ー ル	リ タ ー ン
20 コード 01H	Set Handle Name	ハンドル名の設定	AX=5301H DX ← EMM ハンドル ES: DI ← ハンドル名へのポインタ	AH ← ステータス・コード
21 コード 00H	Get Handle Directory	ハンドルのディレクトリ情 報の取得	AX=5400H ES: DI ← バッファへのポインタ	AH ← ステータス・コード AL ← エントリ数(ハンドル数) バッファ ← ディレクトリ情報
21 コード 01H	Search for Named Handle	指定の名前をもつハンドル の検索	AX=5401H DS: SI ← ハンドル名へのポインタ	AH ← ステータス・コード DX ← 検索された EMM ハンドル
21 コード 02H	Get Total Handles	ハンドルの総数の取得	AX=5402H	AH ← ステータス・コード BX ← ハンドル総数
22	Alter Page Map & Jump	ページ・マップの変更とジャンプ	AH=55H AL ← モード(0:ページ番号, 1:セグメント) DX ← EMM ハンドル DS: SI ← ジャンプ・アドレスを含 むデータ構造へのポイン	$AH \leftarrow Z\bar{\tau} - \phi Z \cdot J - V$
23	Alter Page Map & Call	ベージ・マップの変更とコール	AH=56H AL ← モード(0:ページ番号, 1:セグメント) DX ← EMM ハンドル DS:SI ← ターゲット・アドレスを 含むデータ構造へのポインタ	AH ← ステータス・コード
23 コード 02H	Get Page Map Stack Space Size	ベージ・マップの変更に必 要なスタック・サイズの取 得	AX=5602H	AH ← ステータス・コード BX ← 必要とするスタック・サイズ (バイト数)
24 ¬— ド 00H	Move Memory Region	メモリ領域の移動	AX=5700H DS:SI ← ソースとデスティネーション・アドレスの情報を含むデータ構造へのボインタ	AH ←ステータス・コード
24 コード 01H	Exchange Memory Region	メモリ領域の交換	AX=5701H DS:SI ← ソースとデスティネーション・アドレスの情報を含むデータ構造へのポインタ	AH ← ステータス・コード
25 コード 00H	Get Mappable Physical Address Array	マップ可能な物理アドレス 配列の取得	AX=5800H ES: DI ← バッファへのポインタ	AH ← ステータス・コード CX ← 物理ページのエントリ数
25 コード 01H	Get Mappable Physical Address Array Entries	マップ可能な物理アドレス 配列のエントリ数の取得	AX=5801H	AH ← ステータス・コード CX ← 物理ページのエントリ数
26* ¬- F 00H	Get Hardware Configuration Array	ハードウェア構成に関する 情報の取得	AX=5900H ES: DI ← バッファへのポインタ	AH ← ステータス・コード バッファ ← 拡張メモリ・ハードウェ アの情報
26* コード 01H	Get Unallocated Raw Page Count	未アロケートのロウ・ベー ジ・カウントの取得	AX=5901H	AH ← ステータス・コード BX ← 未アロケートのロウ・ページ 数 DX ← ロウ・ページの総数
27 コード 00H	Allocates Standard Pages	標準サイズのページの割り 当て	AX=5A00H BX ← 要求する標準ページ数	AH ← ステータス・コード DX ← EMM ハンドル

〔表9-1〕 EMM ファンクション一覧 ④

番号	ファンクション名	機	能	コール	リ タ ー ン
27 コード 01H	Allocates Raw Pages	ロウ・ページの害	り当て	AX=5A01H BX ← 要求するロウ・ページ	AH ← ステータス・コード DX ← EMM ハンドル
28* ⊐ − ド 00H	Get Alternate Map Register Set	代替マップ・レジ トの取得	スタ・セッ	AX=5B00H	AH ← ステータス・コード BL ← マップ・レジスタ・セットの番号 ES: DI ← マップ・レジスタ・コンテ キストのセーブ・エリア へのポインタ
28* ⊐ – ド 01H	Set Alternate Map Register Set	代替マップ・レジ トの設定	スタ・セッ	AX=5B01H BL ← マップ・レジスタ・セットの番 号 ES:DI ← マッピング・レジスタ・コ ンテキストのリストア・ エリアへのポインタ	AH ← ステータス・コード
28* ⊐− ⊧ 02H	Get Alternate Map Save Array Size	代替マップ・セー サイズ取得	-ブ配列の	AX=5B02H	AH ← ステータス・コード DX ← 配列のバイト数
28* コード 03H	Allocate Alternate Map Register Set	代替マップ・レジ トの割り当て	スタ・セッ	AX=5B03H	AH ← ステータス・コード BL ← マップ・レジスタ・セットの番号
28* コード 04H	Deallocate Alternate Map Register Set	代替マップ・レジ トの解放	スタ・セッ	AX=5B04H BL ← マップ・レジスタ・セットの番 号	AH ← ステータス・コード
28* コード 05H	Allocate DMA Register Set	DMA レジスタ・ 割り当て	セットの	AX=5B05H	AH ← ステータス・コード BL ← DMA レジスタ・セットの番号
28* コード 06H	Enable DMA on Alternate Map Register Set	代替マップ・レシ る DMA の使用許		AX=5B06H BL ← DMA レジスタ・セットの番号 DL ← DMA チャネル番号	AH ← ステータス・コード
28* ⊐ – ド 07H	Disable DMA on Alternate Map Register Set	代替マップ・レシ 応する DMA の使		AX=5B07H BL ← マップ・レジスタ・セット番号	AH ← ステータス・コード
28* コード 08H	Deallocate DMA Register Set	DMA レジスタ・ 解放	セットの	AX=5B08H	AH ← ステータス・コード BL ← DMA レジスタ・セットの番号
29	Prepare Expanded Memory Hardware for Warm Boot	ウォーム・ブート 拡張メモリ・ハー の準備		AH=5CH	AH ← ステータス・コード
30* コード 00H	Enable OS/E Function Set	OS/E ファンクシットの使用許可	ョン・セ	AX=5D00H BX, CX←アクセス・キー	AH ← ステータス・コード BX, CX ← アクセス・キー
30* 01H	Disable OS/E Function Set	OS/E ファンクシットの使用禁止	ョン・セ	AX=5D01H BX, CX←アクセス・キー	AH ← ステータス・コード BX, CX ← アクセス・キー
30* ⊐ – ド 02H	Return Access Key	アクセス・キーの	リターン	AX=5D02H BX, CX←アクセス・キー	AH ← ステータス・コード
31 コード 00H	Get Page Frame Status	ページ・フレーム のステータス取得		AX=7000H	AX ← ステータス・コード AL ← ステータス (00H:ページ・フレーム使用可 01H:ページ・フレーム使用不可
31 コード 01H	Enable/Disable Page Frame	ページ・フレーム のステータス設定		AX=7001H BL - 指示コード (00H: ページ・フレームに使用 01H: VRAMに使用	AH ← ステータス・コード AL ← ステータス (00H: ページ・フレームに使用可 (01H: ページ・フレームに使用不可)

(注) *印は OS のみが使用可能なファンクション

また、EMM ファンクションの実行でエラーがあったかどうかは、AH レジスタに返される EMM ステータス・コード(表9-2)によって知ることができます。

Get Status		No.01
機能	ステータスの取得	
コール	AH=40H	
リターン	AH←ステータス・コード	

メモリ・マネージャが存在し、かつハードウェアが 正常に動作しているかどうかのチェックを行います。 その結果は、AH レジスタにステータス・コードとして 返されるので、そのステータス・コードによって判断 します。

Get Page Frame Address No.02			
機能	ページ・フレーム・アドレスの	取得	
コール	AH=41H		
リターン	AH←ステータス・コード		
1 65 10 - 21	BX ←ページ・フレーム・セグノ	ィント・ア	
XX-580H	ドレス(AH=00H の場合	かみ)	

ページ・フレームが割り当てられているセグメント・アドレスを返します.

Get Unallocated Page Count No.03		
機能	未アロケート・ページ・カウントの	取得
コール	AH=42H and hereaged and effected a sec-	
リターン	AH←ステータス・コード	
	BX←未アロケート・ページ数	
	DX ←総ページ数	

〔表9-2〕拡張メモリ・マネージャのステータス・コード

ステータス・コード	A	容
00H	正常実行	MAN Continued a framework Man December State of the
80H	拡張メモリの管理プログラムが動作しない	
81H	拡張メモリのハードウェアが動作しない	
82H	バージョン 3.2 以下で使用される (busy ステータス)	
83H	指定の EMM ハンドルが見つからない	
84H	ファンクション・コードが未定義	
85H	すべての EMM ハンドルが使用されている	
86H	指定の EMM ハンドル用のセーブ・エリア内にページ・マッピ	ング・レジスタの情報が含まれている
87H	要求されたページがシステムに存在しない	
88H	要求された未アロケートのページがない	
89H	現在のバージョンでは使用されない(ハンドルにゼロ・ページを	割り当てられない)
8AH	メモリにマップする論理ページがハンドルに割り当てられている	る論理ページの範囲外にある
8BH	指定された物理ページがマップできない	
8CH	ページ・マッピング・コンテキストをストアするエリアが一杯に	こなった
8DH	EMM ハンドルで指定したページ・マッピング・コンテキストカ	
8EH	EMM ハンドルで指定したページ・マッピング・コンテキストカ	
8FH	サブ・ファンクションのパラメータ(AL レジスタ)が定義されて	1804 No. 180 No. 183 No. 183 No. 184 N
90H	指定の属性は定義されていない	1927 エアル大の複数 1 Jan - 32 - アメーカスト 132
91H	システム構成が不揮発性をサポートしていない	
92H	拡張メモリのソース領域とコピー先の領域が同一のハンドルを	もちオーバラップしている
	(一部がオーバライトされた)	
93H	指定された拡張メモリのソース領域かコピー先の領域が相手の領域が相手の	須域(ページ)より大きい ************************************
94H	標準メモリと拡張メモリの領域がオーバラップしている	
95H	論理ページ内のオフセットが論理ページの大きさを越えた	
96H	領域の大きさが1Mバイトを越えた	
97H	拡張メモリのソース領域と交換先の領域が同一のハンドルをもな	ちオーバラップしている(無効)
98H	ソースとデスティネーションのメモリのタイプが未定義(または	
9AH	指定の代替用マップ・レジスタがサポートされていない	K Repart Acres Kest Line
9BH	すべての代替用マップ・レジスタ(DMA レジスタ・セット)が害	別り当てられている
9CH	代替用マップ・レジスタ(DMA レジスタ・セット)がサポートさ	
9DH	指定された代替用マップ・レジスタ(DMA レジスタ・セット)か	
154	または現在割り当て済みのマップ・レジスタ・セットである	The state of the s
9EH	専用の DMA チャネルがサポートされていない	
9FH	指定した DMA チャネルはサポートされていない	
A0H	指定されたハンドル名に対するハンドル値が見つからない	
A1H	指定されたハンドル名はすべて存在している	
A2H	コピー/交換中に1Mバイトのアドレス空間を越えようとした	
A3H	ファンクションに渡されたデータ構造が不正である	
A3H	OS がこのファンクションのアクセスを拒否した	
7411	しらんでマノノインノンヨンマノノでへを担告した	

拡張メモリの総ページ数と、いまだに割り当てられていないページ数を返します。ユーザは、このファンクションによって必要とするメモリ容量が、拡張メモリに残っているかどうかを判断します。

Allocate Pages		No.04
機能	ページの割り当て	
コール	AH=43H	
	BX ←要求するページ数	
リターン	AH←ステータス・コード	
	DX ← EMM ハンドル	

BX レジスタによって要求された拡張メモリのページ数の割り当てを行います。

ページの割り当てに成功すると, EMM 固有のハンドル(1~255の値)が返されるので, ユーザは以後の拡張メモリをアクセスする際には,この EMM ハンドルを使用します。 すなわち, EMM ハンドルはファイル・ハンドルと同様の考えかたで使用します。

なお、このファンクションで扱うページのサイズは、標準サイズ(16 K バイト)になっていて、ハンドルに 0ページを割り当てることはできません。 0ページを割り当てたい場合はファンクション 27(ページの割り当て)を使用します。

また、ハンドルの 0000H は、OS のみが使用可能なハンドルとして準備されていますが、このファンクション 04 ではハンドル 0000H を扱うことができません。OS は、0000H のハンドルを用いることによって、どのEMM ファンクションでも呼び出すことが可能になっています

そして、この 0000H のハンドルにページを割り当て るにはファンクション 18(ページの再割り当て)を用います。この 0000H の特別なハンドルは、アプリケーションでは扱うことができないので注意が必要です。

Map/Unmap Handle Page No.05		
機能	ハンドル・ページのマップ/	アンマップ
コール	AH=44H	
	AL ←物理ページ番号	
	BX ←論理ページ番号	
	DX ← EMM ハンドル	
リターン	AH←ステータス・コード	

このファンクションは、AL レジスタで指定された物理ページ(PC-9801 シリーズでは $0 \sim 3$ ページ) に対して BX レジスタで指定された論理ページをマッピングします。このときに、指定の物理ページがどのセグメントに対応しているかを調べるには、ファンクション 25 やファンクション 02 を用いて調べることができます(代表的な PC-9801 シリーズでは、先頭のセグ

メント・アドレス COOOH~CCOOH となっている).

また、このファンクションでは、ALレジスタで指定した物理ページに対して、BXレジスタでFFFFHの論理ページを指定することによって、その物理ページの読み書きを不可能にすることもできます(物理ページの解除)。これによって、その物理ページの内容を完全に保存することができます(誤ってメモリ内容を破壊されることがない)。

ここで、ページの解除を行う際には、そのまえにマッピング情報の保存をしておかなければなりません。マッピング情報の保存には、ファンクション 8, 15, 16 を用います。また、保存したマッピング情報の復帰を行うにはファンクション 9, 15, 16 を用います。


Deallocate Pages		No.06
機能	ページの解放	十3 景级
コール	AH=45H	
	DX ← EMM ハンドル	
リターン	AH←ステータス・コード	

このファンクションは、EMM ハンドルに割り当てられている物理ページの解放を行います。アプリケーション・プログラムは、OS に戻るまえに EMM ハンドルに割り当てているページを、このファンクションによって解放しなければなりません。

そうすることによって、ほかのアプリケーション・プログラムがそのページを利用できるようになります。 また、このファンクションによってページの解放が行われると、ハンドル名はすべて NULL に設定されます。

Get Version		No.07
機能	バージョンの取得 ************************************	msH 150
コール	AH=46H	
リターン	AH←ステータス・コード	
	AL←バージョン番号	

このファンクションは、メモリ・マネージャのバージョン番号を AL レジスタに返します。バージョン番号は、図9-4 のように BCD 形式で返され、上位 4 ビットがバージョン番号の整数部分を、下位 4 ビットが小数部分を表します。



Save Page Map No.		No.08
機能	ページ・マップのセーブ	(LM 23) E
コール	AH=47H	
	DX ← EMM ハンドル	
リターン	AH←ステータス・コード	

このファンクションは、拡張メモリ・ボード上のマッピング情報を内部エリアに格納します.

拡張メモリを使用している常駐プログラムや割り込み処理ルーチン、およびデバイス・ドライバは、割り込みや MS-DOS からの呼び出しを受けた場合に、ほかのアプリケーション・プログラムが拡張メモリを使用している可能性があるので、マッピング情報を保存しなければなりません。

なお、このファンクションは EMS ver.3.x との互換性を考慮したファンクションであり、 EMM ハンドルを必要とすることや、 64 K バイトのページ・フレームのみに関するマッピング情報だけを保存するため、 EMS ver.4.x 以降ではファンクション 15 や 16 を用います.

Restore Page Map		No.09
機能	ページ・マップの復帰	· 阿里拉里拉
コール	AH=48H	
	DX ← EMM ハンドル	
リターン	AH←ステータス・コード	

このファンクションは、ファンクション 08 で格納されたマッピング情報の復帰を行います.

このファンクションも、EMS ver.3.x との互換性のために用意されているもので、EMS ver.4.x 以降の場合は、ファンクション 15 または 16 を用います。

Get Handle Count No.1		
機能	ハンドル数の取得	
コール	AH=4BH	
リターン	AH←ステータス・コード	
	BX ←オープンしている EMM ハンドル	
	数。因为这个人们在一个一个	

このファンクションでは、オープンされている EMM ハンドルの数(OS 専用のハンドル 0000H も含む)を BX レジスタに返します.

Get Hand	ile Pages	10.13
機能	ハンドル・ページの取得	-0.Ei
コール	AH=4CH	
	DX ← EMM ハンドル	
リターン	AH←ステータス・コード	
	BX ←指定の EMM ハンドルに割り	当て
	られている論理ページ数	

このファンクションでは、DX レジスタで指定された EMM ハンドルに割り当てられている論理ページ数を BX レジスタに返します。

Get All H	andle Pages	No.14
機能	全ハンドル・ページの取得	
コール	AH=4DH	
	ES: DI ←バッファへのポインタ	
リターン	AH←ステータス・コード	
	BX ←オープンしている EMM ハ	ドル
	の総数(OSのハンドル 000	OHを
	含む) () () () () () () () () () (

このファンクションでは、オープンされている EMM ハンドルの数(OS 専用のハンドル 0000H を含む)を BX レジスタに、また各ハンドルに割り当てられているページ数の情報を ES: DI レジスタで指定されたバッファに返します。

このとき、バッファに返される割り当て情報の内容は、図9-5 に示すように最初の1ワードに EMM ハンドルの値が入り、次の1ワードに、その EMM ハンドルに割り当てられているページ数が入ります。ここで、バッファのサイズとして、

オープンされている EMM ハンドルの数 Manay × 2 ワード × 200 × 100

だけの十分な領域を確保しておかなければなりません. バッファ・サイズの計算には、ファンクション 12(オー プンされている EMM ハンドル数の取得) などを用い ます.

Get Page	Мар	No.15 ⊐ - F 00H
機能	ページ・マップの	の取得
コール	AX = 4E00H	
	ES: DI ←バッフ	アへのポインタ
リターン	AH ←ステータン	ス・コード

このファンクションでは、すべてのマッピング情報を ES: DI レジスタで指定されたバッファに格納します.

このファンクションでは、ファンクション 08 と異なり EMM ハンドルを必要としません。 ES: DI レジスタで指定するバッファのサイズは、ファンクション1503 を用いることによって決定することができます。

Set Page	Мар	No.15 ⊐ - F 01H
機能	ページ・マップの	設定
コール	AX = 4E01H	
	DS: SI ←バッフ	アへのポインタ
リターン	AH←ステータス	・コードママラミのも

したバッファのマッピング情報(ファンクション 1500 で格納)を復帰し、もとのマッピング状態に戻します。

このファンクションは,ファンクション 09 の代用として使用することができます。また、このファンクションでは、EMM ハンドルを必要としません。

Get & Se	et Page Map	No.15 ⊐ − F 02H
機能	ページ・マップの取得と設定	
コール	AX = 4E02H	
	DS: SI ←ソース・	バッファへのポインタ
	ES: DI ←デステ	ィネーション・バッフ
	アへの	ポインターム ベーター
リターン	AH←ステータス	· 1-10-


このファンクションでは、マッピング情報の格納と 復帰を一度に行うことができます。このファンクショ ンは、たとえば、拡張メモリの現在のマッピングを保 存し、指定したマッピング状態にしたい場合などに使 用します。

このファンクションでは、まず ES: DI レジスタで 指定したバッファに現在のマッピング情報を格納し、 次に DS: SI レジスタで指定されたバッファの内容に したがって拡張メモリのマッピングを行います。

Get Size of Page Map Save Array No.15 コード 03H 機能 ページ・マップ格納配列のサイズ取得 コール AX=4E03H リターン AH ←ステータス・コード AL ←配列のサイズ(バイト数)

このファンクションでは、前述のファンクション 1500~1502 で必要とするマッピング情報格納バッフ

〔図9-5〕ファンクション 14 で返される ページの割り当て情報



アのサイズ(バイト数)を AL レジスタに返します.

ページ・マップの格納サイズ(配列)は、拡張メモリのシステム構成や、マネージャの動作に依存していて 一義的に規定されてはいません。

Get Part	ial Page Map	No.16 ⊐ - F 00H
機能	一部のマッピング情報の格納	
コール	AX = 4F00H	
	DS: SI ←マップの	つ一部を指定するデー
	タへのオ	ペインタ
	ES: DI ←バッファ	へのポインタ
リターン	AH←ステータス	・コード


このファンクションは、DS:SIレジスタが指すデータ構造で指定された一部の物理ページのマッピング情報を、ES:DIレジスタで指定されたバッファに格納します。

このファンクションでは、一部のマッピング情報だけを扱うので、ファンクション 15 に比較してマッピング情報の格納に使用するメモリが小さくでき、同時に処理速度も速くなります。

一部の物理ページ(DS: SIレジスタで指定)は、図9-6のデータ構造で指定し、最初の1ワードで物理ページの数を指定し、次に物理ページに対応したセグメント・アドレスを指定します。このとき、セグメント・アドレスはマップ可能なセグメントでなければならず、どのセグメントがマップ可能かはファンクション25を用いて調べることができます。

また, ES: DI レジスタで指定するバッファのサイズは, ファンクション 1602 を使用することによって知ることができます.

[図9-6] ファンクション 1600 で指定する 一部のページの指定方法



*:サイズはセグメントの数×2(バイト)

Set Partial Page Map No.16 3 - F 01H

機能 一部のマッピング情報の復帰

 $\exists - \nu$ AX=4F01H

DS:SI←バッファへのポインタ

リターン AH ←ステータス・コード

このファンクションでは、DS:SI レジスタで指定 した一部のマッピング情報(ファンクション 1600 で格 納)を復帰してマッピング状態をもとの状態に戻しま

Get Size of Partial Page Map Save Array

No.16 = - F 02H

機能 一部のマッピング情報を格納する配列の

サイズ取得

 $\exists -\nu$ AX=4F02H

BX←部分的にマップされるページ数

リターン AH ←ステータス・コード AL←配列のサイズ(バイト数)

このファンクションは、ファンクション 1600 および 1601でマッピング情報の格納に使用するメモリ領域

ここで、ページ・マップの格納サイズ(配列)は、拡 張メモリのシステム構成や、マネージャの動作に依存 していて一義的には規定されていません。

のサイズ(バイト数)を AL レジスタに返します.

Map/Unmap Multiple Handle Pages (Logical Page/Physical Page Method)

No.17 = - F 00H

複数ページのマップ/アンマップ

(論理ページ/物理ページ方式)

コール

AX = 5000H

DX ← EMM ハンドル

CX←配列内のエントリ数

DS:SI←配列構造へのポインタ

リターン AH ←ステータス・コード

このファンクションでは、DX レジスタで指定した ハンドルの論理ページを指定の物理ページにマッピン グします. このときに、複数のページの対応を指定す ることができます.

マッピングする論理ページと物理ページの対応は, 図9-7のように最初の1ワードに論理ページを、次の 1ワードに物理ページを指定し、これらのページのペ アをそのエントリ数(CX レジスタで指定)分だけ用意 して、そのデータ構造へのポインタを DS:SI レジス 夕で指定します.

ここで、論理ページに対して FFFFH を指定する と、対応する物理ページは解除(アンマップ)されて読 み書きができなくなり、そのページを保護することが できます

Map/Unmap Multiple Handle Pages (Logical Page/Segment Address Method)

No.17 = - F 01H

複数ページのマップ/アンマップ 機能

(論理ページ/セグメント・アドレス方式)

コール AX=5001H

DX ← EMM ハンドル


CX←配列内のエントリ数

DS: SI ←配列構造へのポインタ


リターン AH ←ステータス・コード

このファンクションでは、ファンクション 1700 と同 様に、DX レジスタで指定したハンドルの論理ページ を指定の物理ページにマッピングします。このときに, 複数のページの対応を指定することができ、このファ

[図9-7] ファンクション 1700 におけるページの指定



[図9-8] ファンクション 1701 におけるページの指定



ンクションでは、物理ページをページ番号ではなくセ グメント・アドレスで指定します。

マッピングする論理ページとセグメント・アドレス (物理ページ)の対応は、図9-8 のように最初の1ワードに論理ページを、次の1ワードにセグメント・アドレスを指定し、これらのページのペアをそのエントリ数(CX レジスタで指定)分だけ用意して、そのデータ構造へのポインタを DS:SI レジスタで指定します。

ここで、論理ページに対してFFFFHを指定すると、対応する物理ページは解除(アンマップ)されて読み書きができなくなり、そのページを保護することができます。

Reallocat	e Pages	No.18
機能	ページの再割り当て	
コール	AH=51H	
	DX ← EMM ハンドル	
	BX ←再割り当てのページ数	
リターン	AH←ステータス・コード	
	BX←再割り当てされたページ数	

このファンクションによって、DX レジスタで指定した EMM ハンドルに割り当てられている論理ページの数を増やしたり減らしたりすることができます.

再割り当てを要求するページの数は、BX レジスタで指定します。ここで、すでにハンドルに割り当てられているページ数よりも BX レジスタで要求したページ数が大きければ、新たなページが割り当てられます。

このとき、ハンドルに割り当てられている論理ページの順番は、この操作の後も変更されることなく、また新たに割り当てられたページは、以前のページの後に配置(ページ番号がつけられる)されます。

すでにハンドルに割り当てられているページ数よりも、BX レジスタで要求したページ数が小さい場合は、その差分のページ数がページ列の最後から削除されてメモリ・マネージャに返されます。

lle Attribute	No.19 ⊐ - F 00H
ハンドル属性の取得	#1 X X C 18 - 20
AX=5200H	
DX ← EMM ハンドル	OF X TILE BY
AH←ステータス・コ	-recommend
AL←ハンドルの属性	
(0:揮発性 1	: 不揮発性)
	AX=5200H DX ← EMM ハンドル AH ←ステータス・コ AL ←ハンドルの属性

このファンクションは、DX レジスタで指定したハンドルに関する属性を AL レジスタに返します。

ALレジスタが"0"の場合は、その拡張メモリは揮発性であることを表し、"1"の場合は不揮発性である

ことを表します. しかし, このファンクションは, メモリ・ボードやシステムのハードウェアに依存し, サポートされていないシステムの場合もあります.

なお PC-9801 シリーズでは、揮発性の属性のみが使用可能となっています。

Set Hand	lle Attribute	No.19 ⊐ - F 01H
機能	ハンドル属性の認	定二八千七八条例目的
コール	AX=5201H	
	DX ← EMM ハン	ドルーコー
	BL←ハンドルの	新しい属性
リターン	AH←ステータス	・コード

このファンクションは、DX レジスタで指定したハンドルに関する属性を変更する場合などに使用します。 属性の指定は BL レジスタで行い、BL レジスタが"0" の場合は揮発性を指定し、"1"の場合は不揮発性の指定を行います。

なお、PC-9801 シリーズでは、不揮発性をサポートしていないため、このファンクションで BL レジスタに "1" を指定するとエラーになります.

Get Attr	ibute Capability	No.19 ⊐ - F 02H
機能	不揮発性属性のサポ	ポート可能性の調査
コール	AX=5202H	
リターン	AH ←ステータス・	コードルリストのそ
	AL←属性の性能((00H:揮発性のみ)

このファンクションは、メモリ・マネージャが不揮 発性の属性をサポート可能かどうかを調べるために使 用されます

結果は AL レジスタに返され、もし AL レジスタが "0" の場合は、そのシステムは揮発性のみをサポートし、"1" の場合は、揮発性と不揮発性の両方をサポートしているシステムです。

PC-9801 シリーズの場合は、不揮発性をサポートしていないので常に"0"が返されます。

Get Hand	lle Name	No.20 ⊐ - F 00H
機能	ハンドル名の取得	erthodd> a ffell
コール	AX=5300H	
	DX ← EMM ハン	ドル
	ES: DI ←バッフ	ァ(8バイト)へのポイ
-2951	ンタ	
リターン	AH←ステータス	・コード

このファンクションでは、DX レジスタで指定した EMM ハンドルに割り当てられている 8 文字のハンド ル名を ES: DI レジスタで指定したバッファに返しま す

Set Hand	lle Name	No.20 ⊐ - F 01H
機能	ハンドル名の設定	A 大学 图 一种 主 证金
コール	AX=5301H	
	DX ← EMM ハンド/	KAR PC 989125.4
	DS: SI ←ハンドル名	へのポインタ
リターン	AH←ステータス・コ	コード

このファンクションでは、DX レジスタで指定された EMM ハンドルに対して、DS:SI レジスタで指定したハンドル名を割り当てます。ハンドル名は8文字の文字列で指定し、名前に使用する文字に制限はありません。


Get Hand	dle Directory	No.21 ⊐ − F 00H
機能	ハンドルのディレ	クトリ情報の取得
コール	AX=5400H	関係の指定は38Lレス
	ES: DI ←バッフラ	へのポインタ
リターン	AH←ステータス	・コード、十まり引きま
	AL←エントリ数(ハンドル数)

このファンクションは、すべてのオープンされているハンドル値とハンドルに割り当てられている名前の情報を ES: DI レジスタで指定したバッファに返します.

このとき、バッファに返される情報は、図9-9 のように最初の1ワードにハンドル値が、次の8バイトには、そのハンドルにつけられている名前が返され、これらの情報は、オープンされているハンドルの数だけ続きます。ここで、ハンドル名が割り当てられていないときは、ハンドル名のフィールドは NULL キャラクタで埋められます。

また、バッファのサイズは、一つのハンドルにつき 10 バイトが必要であり、ハンドルの最大値が 00FFH (255)であることから、

〔図9-9〕ファンクション 2100 で返されるディレクトリ情報



10 バイト×255=2550(バイト) となります。

Search f	or Named Handle	No.21 ⊐ - F 01H
機能	指定の名前をもつハ	ンドルの検索
コール	AX=5401H	
	DS:SI←ハンドル	名へのポインタ
リターン	AH ←ステータス・	コードールの一点
	DX ←検索された E	MM ハンドル

このファンクションでは、DS:SI レジスタで指定 された文字列をハンドル名として、ハンドル名のディ レクトリから検索し、そのハンドル名に対応した EMM ハンドルを DX レジスタに返します。

ここで、DS: SI レジスタで指定するハンドル名は、 すべてが NULL キャラクタであってはなりません。

Get Tota	l Handles	No.21	コート	02H
機能	ハンドル総数の取得	(-X)		
コール	AX=5402H			
リターン	AH←ステータス・コ	ード		
スペで指定	BX←ハンドル総数			

このファンクションでは、メモリ・マネージャがサポートしているハンドルの総数(OS 専用の 0000H も含む)をBX レジスタに返します。

Alter Pag	ge Map & Jump	No.22
機能	ページ・マップの変更とジャンプ	
コール	AH=55H	
と絶思べー	AL←モード	
£ 5755	(0:ページ番号 1:セグメ)	ント)
前のマード	DX ← EMM ハンドル	
	DS: SI ←ジャンプ・アドレスを含	むデ
() 1.数以一	ータ構造へのポインタ	
リターン	AH←ステータス・コード	

このファンクションでは、拡張メモリのマッピング 状態を変更し、同時に指定のアドレスに制御を渡しま す

ここで、DX レジスタには EMM ハンドルを指定し、DS: SI レジスタには、マッピングとジャンプに必要な情報の入ったデータへのポインタを指定します。DS: SI レジスタの指すデータ構造は、図9-10 に示すように最初のダブル・ワードにはターゲットとなるプログラムへの FAR ポインタを指定します。

このファンクションでは、一度に複数のページをマッピングすることができ、このために、次の1バイトにはマッピングのエントリ数(ページの数)を指定します.

次のダブル・ワードにはマッピング情報の入ってい

るデータ領域の FAR ポインタを指定します.

マッピング情報の構造は、最初の1ワードに論理ページの番号を指定し、次の1ワードに物理ページの番号かセグメント・アドレスを指定します。

ここで、このフィールドのデータが、物理ページの番号なのか、セグメント・アドレスなのかは AL レジスタで指定されるモードに依存します。 AL レジスタが "0" の場合はページ番号であり、"1" の場合はセグメント・アドレスを表しています。

これらのマッピング情報は、エントリ数の数だけ続けて指定することができ、これによって、複数のページを一度にマッピングして、その拡張メモリ内の指定されたアドレスに制御が移ります。

ここで、このファンクションでは、目的のアドレス をサブルーチン・コールするのではなく、FAR JUMP することに注意が必要です。


また、ページをマップしないでジャンプしてもエラーにはなりません。ただし、ページをマップしないでジャンプした場合には、ウィンドウには予期しない命令コードが展開されていることになるので、プログラムが暴走してしまうことが予想されるので注意する必要があります。


Alter Pag	ge Map & Call No.23
機能	ページ・マップの変更とコール
コール	AH=56H
	AL ←モード
	(0:ページ番号 1:セグメント)
	DX ← EMM ハンドル
	DS: SI ←ターゲット・アドレスを含む
	データ構造へのポインタ
リターン	AH←ステータス・コード


このファンクションでは、ファンクション 22 と同様に、DS: SI レジスタで指定されたターゲット・アドレスやマッピング情報などの入っているデータ構造にしたがって、ページ・マップの変更と目的のアドレスへの制御の移行を行います。指定するデータ構造は図9-11 のように定義されています。

ここで、このファンクションでは目的のアドレスに FAR JUMP するのではなく、FAR CALL すること に注意が必要です

また、このためにターゲットとなるプロシージャは、呼び出したプロシージャに値を返す必要がある場合は、単に FAR リターンします。







Ret Page Map Stack Space Size

No.23 コード 02H
機能
ページ・マップの変更に必要なスタック・サイズの取得
コール AX=5602H
リターン AH ←ステータス・コード
BX ←必要とするスタック・サイズ
(バイト数)

ファンクション 22 や 23 では、スタック上に追加情報をプッシュしますが、このファンクションでは、その際に必要とするスタック・サイズ(バイト数)を BX レジスタに返します。

Move Memory Region		No.24 ⊐ - F 00H
機能	メモリ領域の移動	「女子をかける女子書と一十
コール	AX=5700H	
	DS: SI←アドレン	ス情報を含むデータ構
	造へので	ポインタ
リターン	AH←ステータス	・コード

このファンクションでは,以下のソース/デスティネーションの組み合わせにおいて,メモリ領域のコピー

を行います

内部メモリ → 内部メモリ 内部メモリ → 拡張メモリ 拡張メモリ → 内部メモリ

拡張メモリ → 拡張メモリ


コピーすべき領域などの指定は、DS:SIレジスタでポイントしたデータ構造によって指定します。そのデータ構造は図9-12に示すようになっていて、最初の2ワードにコピーすべきバイト数を指定します。なお、このフィールドには、最大1Mバイトまで指定することができます。

次の1バイトには、ソース領域のメモリのタイプを 指定します。このフィールドが"0"の場合は、ソース 領域が内部メモリ(ページ・フレーム・セグメントを含む)であることを表し、"1"の場合には拡張メモリであ ることを表します。

次の1ワードには、ソース領域の EMM ハンドル番号を指定します。もし、ソース領域が内部メモリの場合には、このフィールドに"0"を設定します。

次の1ワードには、ソース領域のコピーを開始するオフセットを指定します。

[図9-12] ファンクション 24 で使用するソース領域と デスティネーション領域の指定方法



*1:0=内部メモリ(ページ·フレーム含む), 1=拡張メモリ *2:0=内部メモリ, 1=拡張メモリ

その次の1ワードには、ソース領域のコピーを開始 する論理ページ番号を指定します。もし、ソース領域 が内部メモリの場合は、そのセグメント・アドレスを 指定します。

次の1バイトには、デスティネーション領域のメモリのタイプを指定します。このフィールドが"0"の場合は、デスティネーション領域が内部メモリ(ページ・フレーム・セグメントを含む)であることを表し、"1"の場合には拡張メモリであることを表します。

次の1ワードには、デスティネーション領域の EMM ハンドル番号を指定します。もし、デスティネー ション領域が内部メモリの場合には、このフィールド に"0"を設定します。


次の1ワードには、デスティネーション領域のコピーを開始するオフセットを指定します。

次の1ワードには、デスティネーション領域のコピーを開始する論理ページ番号を指定します。もし、デスティネーション領域が内部メモリの場合は、そのセグメント・アドレスを指定します。

このファンクションでは、メモリ・コピーに先行してマッピング状態を保存する必要はありません。コピーするバイト数は、指定のハンドルに割り当てられた拡張メモリ・ページのサイズによって制限されます。また、バイト数が0の場合、エラーは発生しませんが、メモリのコピーも行われません。

バイト数が16Kバイトを越えた場合や、複数の論

〔図9-13〕ファンション 2500 で返される配列の構造



理ページにまたがっている場合にはエラーにはなりませんが、十分な大きさの論理ページが残っている必要があります.

もし、ソース領域とデスティネーション領域が重複 している場合、移動の方向が正しく選択されて完全な コピーが行われますが、領域の重複が発生したことを 表すステータスが返されます。

Exchange	Memory Region	No.24 ⊐ - F 01H
機能	メモリ領域の交換	
コール	AX=5701H	
	DS: SI ←アドレス	情報を含むデータ構
	造へのポ	インタ
リターン	AH ←ステータス・	コードのは カルカ

このファンクションは、メモリのコピーを行うのではなく、メモリの交換を行うという点での機能の違いを除いて、ファンクション 2400 と同様の動作を行います。

Get Mappable Physical Address Array No.25 コード 00H 機能 マップ可能な物理アドレス配列の取得 コール AX=5800H ES: DI ←バッファへのポインタ リターン AH ←ステータス・コード CX ←物理ページのエントリ数

このファンクションでは、マップ可能な物理ページと、その物理ページに対応したセグメント・アドレスの情報を ES: DI レジスタで指定したバッファに返します。

このとき返される情報は、図9-13 に示したようになっていて最初の1ワードに物理ページに対応したセグメント・アドレスが入り、次の1ワードにマップ可能な物理ページのページ番号が入ります。これらの情報

はCX レジスタに返されたエントリの数だけ続けられ ます。このバッファのサイズは、次に述べるファンク ション 2501 を用いてマップ可能な物理ページの数を 取得することによって計算することができます.

Get Mappable Physical Address Array Entries No.25 = - F 01H マップ可能な物理アドレス配列のエント 機能 リ数の取得 コール AX = 5801Hリターン AH ←ステータス・コード CX ←物理ページのエントリ数

このファンクションでは、ファンクション 2500 で物 理ページに関する情報を格納するためのバッファ・サ イズを知りたい際に使用され、CX レジスタにマップ 可能な物理ページ数を返します.

Get Hardware Configuration Array	
	No.26 ⊐ — F 00H
機能	ハードウェア構成に関する情報の取得
コール・	AX=5900H
	ES: DI ←バッファへのポインタ
リターン	AH←ステータス・コード

このファンクションでは、ES:DI レジスタで指定 したバッファに対し、OS/E環境によって使用される 拡張メモリのハードウェア構成などの情報を返します。

ハードウェア構成情報は、図9-14 に示すようになっ ていて、最初の1ワードにマップ可能のロウ物理ペー ジのサイズをパラグラフ(16バイト)単位で返します。

EMSで使用する標準のページ・サイズは16Kバイ トですが、一部のメモリ・ボードでは、この標準サイ ズよりも小さいサイズをサポートしている場合もあり,

[図9-14] ファンクション 2600 によって得られる ハードウェア構成情報

オフセット	The Laboratory	HOUSE = X.A.
ES:DI OOOOH	1ワード	ロウ物理ページのサイズ (パラグラフ:16 バイト単位)
0002H	1ワード	代替マッピング・レジスタの数
0004H	1ワード	マッピング情報の格納に必要な バイト数
0006Н	1ワード	DMA チャネルに割り当てられる レジスタ・セットの数
H8000	1ワード	DMA レジスタ・セットの 利用モード*
000AH		

*:0=代替マップ可能,1=DMAレジスタは1個

その標準よりも小さいサイズをロウ・ページと呼んで います したがって、このフィールドはハードウェア の動作レベルからみたマップ可能なページ・サイズが 設定されます. なお PC-9801 シリーズの場合は. ロウ・ ページのサイズも16Kバイトとなっています。

次の1ワードには、代替マッピング・レジスタの数 が入ります。すべての拡張メモリ・ボードは、論理ペ ージを物理ページに対応させるために、少なくても一 つのハードウェア・レジスタ(マッピング・レジスタ) をもっていますが、拡張メモリ・ボードの中には、-つ以上のマッピング・レジスタをもっているものもあ り、その追加されたマッピング・レジスタを代替マッ ピング・レジスタと呼びます。このフィールドには, この代替マッピング・レジスタの数が返されます.

次の1ワードには、マッピング情報を格納するため に必要とするメモリ領域のサイズ(バイト数)が入りま す このフィールドの値は、ファンクション 1503(ペー ジ・マップを格納する配列サイズの取得)で返される値 と同じ値が返されます。

次の1ワードには、DMA チャネルに割り当てられ ているレジスタ・セットの数が入ります.

次の1ワードには、DMA レジスタ・セットの利用に 関するコードが入ります。このフィールドが"0"であ れば、DMA レジスタ・セットはファンクション 28 と 同様に機能します。また、このフィールドが"1"の場 合,拡張メモリ・ハードウェアは DMA レジスタ・セ ットを一つしか所有していません。標準の EMS ボー ドの場合、このフィールドには"0"が設定されます。

Get Unallocated Raw Page Count

No.26 ⊐ - F 01H

機能 未アロケートのロウ・ページ数の取得 コール AX=5901H リターン AH ←ステータス・コード BX←未アロケートのロウ・ページ数 DX←ロウ・ページの総数

このファンクションは、拡張メモリ内のマップ可能 なページ総数(標準サイズでない)と、割り当てられて いないページ数(標準サイズでない)を返します.

ある種類の拡張メモリ・ボードは、標準ページ(16 K バイト)の約数となるようなページ・サイズをもつもの があり、その標準ページでない拡張メモリ・ページを ロウ・ページと呼んでいます。 このファンクションで は、ファンクション 03(未アロケート・ページ数の取 得)と異なり、ページの単位としてロウ・ページを用い ています。アンターや土の名はの方を残り本へ

なお、PC-9801シリーズの場合は、ロウ・ページは標 準ページと同じサイズ(16 K バイト)となっています.

Allocates	Standard Pages	No.27 ⊐ - F 00H
機能	標準サイズのページ	の割り当て
コール	AX=5A00H	
	BX ←要求する標準	ページ数
リターン	AH ←ステータス・	コード人の人間独
	DX ← EMM ハンド	N MAN

このファンクションでは、OS が要求する数だけの標準サイズのページを割り当てます。このファンクションは、ファンクション 04(ページの割り当て)とは異なり、ハンドルにゼロ・ページを割り当てることが可能です。

Allocates	Raw Pages	No.27 ⊐ - F 01H
機能	ロウ・ページの割り)当て は ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コール	AX=5A01H	
	BX←要求するロウ	・ページ数
リターン	AH ←ステータス・	FIN C-EU
	DX ← EMM ハント	ジルーは日

このファンクションは、OS が要求する数だけロウ・ページ(標準サイズではない)を割り当てます。このファンクションは、ファンクション 04(ページの割り当て)とは異なり、ハンドルにゼロ・ページを割り当てることができます。

Get Alternate Map Register Set

リターン AH ←ステータス・コード BL ←マップ・レジスタ・セットの番号 ES: DI ←格納領域へのポインタ

このファンクションは、その時点でアクティブになっているマップ・レジスタによって、以下のいずれかを実行します.

- ◆ ファンクション 2801(代替マップ・レジスタ・セットの設定)が BL レジスタ(代替マップ・レジスタ・セット番号)に"0"を返していた場合
- (a) ファンクション 2801 によって保存されていたマッピング情報へのポインタを ES: DI レジスタに返す. (b) 同時に、そのポインタがゼロでなければ、このファンクションは、現在のマッピング情報を ES: DI レジスタの指す格納領域にコピーする。 ES: DI レジスタに返されたポインタがゼロであれば、マッピング情報のコピーは行われない。
- (c) ここで、ES: DI レジスタの指すポインタは、先行するファンクション 2801 の呼び出しによって初期設定されていなければならない。また、そのポインタの指す格納領域は、ファンクション 1500(ページ・マップ

の取得)によって初期設定されていなければならない.

◆ ファンクション 2801(代替マップ・レジスタ・セットの設定)が BL レジスタに "0" でない代替マップ・レジスタ・セット番号を返していた場合

このファンクションがコールされた時点で使用されている代替マップ・レジスタ・セットの番号が BL レジスタに返される.

Set Alternate Map Register Set

No.28 3- F 01H

機能 代替マップ・レジスタ・セットの設定

BL←新しいマップ・レジスタ・セットの

以 5 张 明 7 年 7 年 **番号** 日 - 1 日

コール AX=5B01H

ES:DI ←格納している領域へのポイン

文文文为文文《安慰为《夕》京正美士张蒙这些样的图象

リターン AH ←ステータス・コード

このファンクションでは、BLレジスタで指定されるマップ・レジスタ・セットの番号にしたがって、次の処理のいずれかが実行されます。

- ◆ マップ・レジスタ・セット番号がゼロの場合
- (a) その代替マップ・レジスタ・セットをアクティブ にする
- (b) ES: DI レジスタの内容(マッピング情報格納領域へのポインタ)がゼロでなければ、そのマッピング情報が拡張メモリ・ボード内のマッピング・レジスタにコピーされる。 もし、ポインタがゼロであれば内容のコピーは行われない。
- ◆ マップ・レジスタ・セット番号がゼロでない場合 指定のマップ・レジスタ・セットがアクティブになる。

Get Alternate Map Save Array Size

No.28 3 - F 02H

機能 代替マップ・セーブ配列のサイズ取得

コール AX=5B02H

リターン AH ←ステータス・コード

DX ←配列のサイズ(バイト数)

このファンクションでは,ファンクション 2801 および 2802 で使用されるマッピング情報格納領域のサイズを DX レジスタに返します.

Allocate Alternate Map Register Set

No.28 ⊐ - F 03H

機能 代替マップ・レジスタ・セットの割り当て

 $\neg - \nu$ AX=5B03H

リターン AH ←ステータス・コード

BL←マップ・レジスタ・セットの番号

このファンクションでは,ファンクション 2801 および 2802 で使用できる代替マップ・レジスタ・セットの番号を BL レジスタに返します.

もし、ハードウェアが代替マップ・レジスタをサポートしていなければ、BL レジスタには"0"が返されます.

Deallocate Alternate Map Register Set

No.28 3- F 04H

機能 代替マップ・レジスタ・セットの解放

コール AX=5B04H

BL←マップ・レジスタ・セットの番号

リターン AH ←ステータス・コード

このファンクションでは、BL レジスタで指定された代替マップ・レジスタ・セットを EMM に返します。EMM は必要なときに、この代替マップ・レジスタを再割り当てすることができます。

このファンクションでは、指定の代替マップ・レジスタのマッピング情報を解除することによって、そのページをアクセス不可にして保護する目的でも使用されます。

Allocate DMA Register Set No.28 コード 05H 機能 DMA レジスタ・セットの割り当て コール AX=5B05H リターン AH ←ステータス・コード

このファンクションでは、もし DMA レジスタ・セットが現在使用可能ならば、DMA レジスタ・セットの番号を BL レジスタに返します。

BL ← DMA レジスタ・セットの番号

もし、ハードウェアが DMA レジスタ・セットをサポートしていなければ BL レジスタには "0" が返されます。

Enable D	OMA on Alternate Map Register Set
	No.28 ⊐ — F 06H
機能	代替マップ・レジスタによる DMA の使
	用許可
コール	AX=5B06H
STOAL	BL ← DMA レジスタ・セットの番号
	DL ← DMA チャネル番号
リターン	AH←ステータス・コード

このファンクションでは、BL レジスタで指定された代替マップ・レジスタ・セットを通じて、DL レジスタで指定された DMA チャネルでの DMA アクセスを可能にします。もし、DMA チャネルか DMA レジスタ・セットにマップされていなければ、そのチャネルに対する DMA は現在のレジスタ・セットを通じてマ

ップされます。

Disable DMA on Alternate Map Register Set

No.28 ⊐ - F 07H

機能 代替マップ・レジスタに対応する DMA

の使用禁止

 $\exists - \nu$ AX=5B07H

BL←マップ・レジスタ・セット番号

リターン AH ←ステータス・コード

このファンクションでは、BL レジスタで指定された代替マップ・レジスタ・セットに対応する DMA チャネルへの DMA アクセスを不可能にします。

Deallocate DMA Register Set No.28 3- F 08H

機能 DMA レジスタ・セットの解放

コール AX=5B08H

リターン AH ←ステータス・コード A

BL ← DMA レジスタ・セットの番号

このファンクションでは、指定の DMA レジスタ・セットを解放します。このとき、 DMA オペレーションで使用できなくなる DMA レジスタ・セットの番号がBL レジスタに返されます。

Prepare Expanded Memory Hardware for Warm

Boot

No.29

機能 ウォーム・ブートのための拡張メモリ・

ハードウェア準備

コール AH=5CH MOMBA XAMA AMA

リターン AH ←ステータス・コード

このファンクションでは、緊急のウォーム・ブート のために拡張メモリ・ハードウェアを準備します。こ れによって、拡張メモリのハードウェアは初期設定さ れます。

Enable OS/E Function Set No.30 = F 00H

機能 OS/Eファンクション・セットの使用許

可の設定

コール AX=5D00H

BX, CX ← アクセス・キー

リターン AH ←ステータス・コード

BX, CX ←アクセス・キー

このファンクションは、OS/E 指定のファンクション(ファンクション 26, 28, 30)をすべてのプログラムが使用できるように許可を与えます。この機能は、プログラムがマップ可能な内部メモリ領域に影響を与えるようなファンクションを使用することは許可されていません。

OS/E がこのファンクションを使用禁止にしている

とき, プログラムがこのファンクションを使用しよう とするとエラー・ステータスが返されます.

Disable OS/E Function Set No.30 コード 01H 機能 OS/E ファンクション・セットの使用禁 止の設定 コール AX=5D01H BX, CX ←アクセス・キー リターン AH ←ステータス・コード BX, CX ←アクセス・キー

このファンクションは, OS/E 指定のファンクション(ファンクション 26, 28, 30)を OS/E 以外のプログラムが使用できないようにアクセスを禁止します.

Return A	ccess Key	No.30 ⊐ - F 02H
機能	アクセス・キーのリ	ターン A-AFT MA
コール	AX=5D02H	
	BX, CX ← アクセス	· +- (A-1 A-1
リターン	AH←ステータス・	コード

このファンクションでは、OS/EがEMMにアクセス・キーを返せるようにする機能をもちます。このBX、CX レジスタで指定するアクセス・キーは、ファンクション 3000 および 3001 の実行の際に使用するアクセス・キーと同一のキーとなります。

EMM にアクセス・キーを返すと、EMM はインストール時の状態になります。 すなわち、OS/E ファンクション・セットへのアクセスが使用許可になります。

Get Page	Frame Status	No.31 ⊐ - F 00H
機能	ページ・フレーム	用バンクのステータス
	取得	
コール	AX=7000H	
リターン	AH←ステータス	・コード
	AL←ステータス	
	(0:ページ	・フレームに使用可

到他的眼睛底的时子也是一番60gmm 对此一个一个

1:ページ・フレームに使用不可)

このファンクションは、ページ・フレーム用のバンクの使用状態を返します。AL レジスタに返されたステータスが"0"の場合には、そのバンクが拡張メモリのページ・フレームとして使用可能なことを表し、"1"の場合にはページ・フレームとして使用できません。

Enable/D	isable Page Frame No.31 ⊐ - F 01H
機能	ページ・フレーム用バンクの状態の設定
コール	AX=7001H
	BL←指示
	(0:ページ・フレーム 1: VRAM)
リターン	AH←ステータス・コード
	AL ←ステータス
	(0:ページ・フレームに使用可
	1:ページ・フレームに使用不可)

このファンクションは、指定された状態にページ・フレーム用のバンクの切り替えを行います.

ここでは、MS-DOS ver.3.30で機能追加された拡張メモリについて解説しました。MS-DOS の拡張メモリは、まだその仕様が発表されたばかりであり、その評価やアプリケーション・プログラムの開発には、いましばらくの時間がかかりそうです。

本章でも述べたように、筆者の憶測では、この拡張メモリには MS-DOS の将来がかかっているといっても過言ではないかもしれません。なぜなら、MS-DOSの 640 K バイトの壁はまさにネックであり、一方ではMS-DOS のマルチタスク化への期待も強く、どうしても大きなメモリ空間が必要となるからです。

現在の拡張メモリは、OSが関与していないので単なるデバイスとして動作しています。したがって、拡張メモリへのアクセスも比較的容易にテストすることができます。

我々MS-DOSユーザは、これから発展するであろう 拡張メモリの仕様を、実際にアクセスしながら理解し ておくことが、将来的にも重要なことといえるでしょ う.

Appendix A

PC-9801 シリーズの BIOS

ここでは、キャラクタ型デバイス・ドライバの例であるグラフィック・コンソール・ドライバ(Graphic Console Driver:以下GCドライバ)を作成するための基礎として、PC-9801のBIOSについて整理します。

PC-9801 シリーズでは、グラフィックスの制御ルーチンが BIOS (Basic I/O System) に組み込まれているのでこれを利用します。また、MS-DOS は、キーボードのタイプアヘッド・バッファに文字が入っているかどうかを確認するために、ドライバに対してステータス・チェックのコマンドを発行します。この際に、キーボード・ステータスを調べるのにやはり PC-9801 シリーズの BIOS を利用します。

PC-9801 シリーズでは、CRT やキーボードおよびマウスなど、各種の周辺機器に対して専用の制御プログラムが ROM に BIOS として組み込まれており、ユーザが自由に利用することができます。


● キーボード BIOS

キーボード BIOS は、キー・バッファの状態を調べたり、キー・データの読み出しを行ったりします。キーボード BIOS は、ソフトウェア割り込みの INT 18H によって呼び出すことができます。

Read Key	Data	00H
機能	キー・データの読み出し	2013年中代的2013年
コール	AH = 00H	
リターン	AH←スキャン・コード	
	AL←内部コード	

このファンクションでは、キー・データ・バッファ の先頭に格納されているキー・データのコード (特殊な コード)を読み出します。このファンクションでは、キ ー・データ・バッファ内にキー・データが格納されて

〔図A-1〕AL レジスタの内容



いなければキー入力されるまで待ちます。

得られたキー・データは、JIS コードや ASCII コードのような一般的なコードではなく、PC-9801 シリーズのキーボードに割り付けられた特殊なコードです。

Read Status #-・データ・バッファの状態の読み出し コール AH=01H リターン AH ← スキャン・コード AL ←内部コード BH ← ステータス 00H: データなし 01H: データあり

このファンクションでは、キー・データ・バッファ 内に格納されているキー・コードを調べます。もし、 バッファ内にデータがなければ BH レジスタに 00H を返します。このとき、AX レジスタに返されたキー・ コードは無効となります。

もし、BH レジスタに返された値が 01H の場合は、AX レジスタに返された内容は、キー・データ・バッファの内容であり有効です。このファンクションでも、AX レジスタに返されるキー・データは PC-9801 の特殊なコードです。

また、このファンクションが実行されてもバッファ のポインタは変更されません。

Read Shi	ft Key	02H
機能	シフト・キー状態の読み出し	- Y (I)
コール	AH=02H	
リターン	AL←シフト・キーの状態	

このファンクションは、現在押されているシフト・キーの状態を調べるためにコールされます。ここで、ALレジスタに返されるデータの各ビットの意味は図A-1のようになっています。

Initialaize	Key Board	03H
機能	キーボード I/F の初期化	
コール	AH = 03H	
リターン	なしに対明を与えまれてこの機能	

このファンクションは、キーボード BIOS が使用しているワーク・エリアと、ハードウェアの初期化を行います。

Read Key	Group Status	04H
機能	キー・コード・グループの状態の読み	*出し
コール	AH=04H	
	AL←キー・コードのグループ番号	
リターン	AH←キー・インの状態	

このファンクションでは、ALレジスタで指定されたキー・コード・グループの入力状態を調べ、その状態をAHレジスタに返します。ここで使用されるグループ番号やキー・コードに関しては割愛します。

● グラフ LIO

PC-9801 シリーズの BIOS では、より論理的なグラフィックス処理ルーチンが ROM 内に収められており、この処理ルーチンをグラフ LIO と呼んでいます。グラフ LIO には、表A-1 のように 17種のコマンドが用意されていて、通常、割り込み番号 A0H~AFH および CEH の割り込みベクタを介してコールされます。

また、これらの割り込みエントリは図A-2 のように ROM 上の F9906H 番地から 4 バイトおきに格納され ています。したがって、このグラフ LIO のユーザは、 あらかじめこれら各コマンドの割り込みエントリを, 各割り込みベクタ・テーブルにセットしておかなけれ ばなりません.

今回使用した MS-DOS システムでは、割り込み番号 A0H~AFH は使用されていないので、グラフ LIO の割り込みベクタをセットするだけにしましたが、すでに A0H~AFH の割り込みベクタが使用されているような場合には、一度ユーザのバッファにこれらのベクタ・テーブルを格納しておき、グラフィックス処理が終わった時点で元のベクタ・テーブルに復元する必要があります。

また、グラフ LIO のユーザは、これら A0H~AFH、 CEH 以外にも注意しなければならない割り込み番号 があります。

グラフ LIO では比較的時間のかかるコマンド実行中にも、ほかの割り込み処理が行えるように、時々割り込み番号 C5H のルーチンをコールしています。これによって、ユーザがこの C5H 割り込みルーチンの中で、たとえば STOP キーの監視やほかの割り込み処理を行うことなども可能になっています。

〔表A-1〕グラフ LIO の入出力パラメータ

割り込み番号	ルーチン名	機能	入力パラメータ	出力パラメータ
A0H	GINIT	初期化	なし	AH=00H:正常終了
A1H	GSCREEN	モード設定	BX:パラメータ・リストへのポインタ	AH=00H:正常終了、AH=05H:不正呼び出し
A2H	GVIEW	ビュー・ポート指定	BX:パラメータ・リストへのポインタ	AH=00H:正常終了、AH=05H:不正呼び出し
АЗН	GCOLOR1	背景色指定	BX:パラメータ・リストへのポインタ	AH=00H:正常終了
A4H	GCOLOR2	パレット番号と表示色 の対応	BX:パラメータ・リストへのポインタ	AH=00H:正常終了
A5H	GCLS	描画領域の塗りつぶし	なし	AH=00H:正常終了
A6H	GPSET	点を打つ	BX:パラメータ・リストへのポインタ AH=01H:フォアグラウンド・パレット番号 AH=02H:パックグラウンド・パレット番号	AH=00H: 正常終了
A7H	GLINE	直線、矩形を描く	BX:パラメータ・リストへのポインタ	AH=00H:正常終了
A8H	GCIRCLE	円、楕円を描く	BX:パラメータ・リストへのポインタ	AH=00H:正常終了, AH=06H:演算オーバフロー
А9Н	GPAINT1	色で塗りつぶし	BX:パラメータ・リストへのポインタ	AH=00H:正常終了、AH=05H:不正呼び出し、 AH=07H:ワーク・エリア不足
ААН	GPAINT2	タイルで塗りつぶし	BX:パラメータ・リストへのポインタ	AH=00H: 正常終了, AH=05H: 不正呼び出し, AH=07H: ワーク・エリア不足
ABH	GGET	描画情報の格納	BX:パラメータ・リストへのポインタ	AH=00H:正常終了, AH=05H:不正呼び出し
ACH	GPUT1	描画情報の表示	BX:パラメータ・リストへのポインタ	AH=00H:正常終了, AH=05H:不正呼び出し
ADH	GPUT2	日本語の描画	BX:パラメータ・リストへのポインタ	AH=00H:正常終了, AH=05H:不正呼び出し
AEH	GROLL	描画画面の移動	BX:パラメータ・リストへのポインタ	E-AM TOTAL - C-PART CEN
AFH	GPOINT2	ドットのパレット番号 の取得	BX: パラメータ・リストへのポインタ	AH=00H:正常終了、AL:パレット番号
СЕН	GCOPY	ドット情報の格納	AX: 左上点 X 座標 BX: 左上点 Y 座標 CL: X 方向ドット数 CH: Y 方向ドット数 DI: バッファのオフセット・アドレス ES: バッファのセグメント・アドレス	AH: 不定。

〔図A-2〕割り込みエントリ・テーブル



次に、グラフ LIO を使用する場合の準備として、割り込みベクタ・テーブルのセットに加えて、ワーク・エリアの確保もしなければなりません。


グラフ LIO のワーク・エリアは図A-3 のようにGCOPY(INT CEH ルーチン)を使用しない場合に1200H バイト、GCOPY ルーチンを使用する場合は、1400H バイトを用意しなければなりません。

そして、このワーク・エリアは、必ずデータ・セグ メント(DS レジスタ)のオフセット 0000H 番地から配 置されなければなりません。このワーク・エリアのア

〔図A-3〕グラフ LIO ワーク・エリア



〔図A-4〕グラフ LIO スタック・エリア



ドレスは、GINIT (INT AOH ルーチン) コマンドをコールする際にグラフ LIO に渡され、以後の各コマンドをコールする際にも、DS レジスタはこのワーク・エリアを指していなければなりません。


また、パラメータ・リストは、このデータ・セグメント内に配置されていなければならず、そのポインタとしては、BX レジスタが使われています.

これらのグラフ LIO の各コマンドでは、DS、SS、SP の 3 個のレジスタは保証されていますが、そのほかのレジスタは保存されないので注意が必要です。

また,グラフ LIO のスタック・エリアとして,図A-4のように約100H バイト(同図はスタック内の概念的な使用状況であり,その内容は順不同になる)を用意しなければなりません.


これらのグラフ LIO の各コマンドで使用されるパレット・コードやカラー・コード, そのほかのパラメ

(図A-5) GSCREEN のパラメータ・ フォーマット



カラー・モード (640×200 ドット) モノクロ・モード	表示あり	10分割性の資産権	3884 v 364 6
モノクロ・モード			
(640×200 ドット)	表示あり 高速書き込み	アクティブ・ ページの 番 号	ディスプレイ・ ページの 番号
モノクロ・モード (640×400 ドット)	表示なし	(0~11)	(0~31)
カラー・モード (640×400 ドット)	表示なし高速書き込み	To a No. 8 april 10	
推定した点	今までのモードを	を引き継ぐ	い重の財際国語・ウ
()	E/クロ・モード 640×400ドット) カラー・モード 640×400ドット)	Eノクロ・モード 640×400ドット) 表示なし カラー・モード 640×400ドット) 高速書き込み	Eノクロ・モード 640×400ドット) 表示なし カラー・モード 表示なし 640×400ドット) 高速書き込み

「図A-6」GVIEW のパラメータ・フォーマット



ータや用語については、BASIC コマンドのそれとほぼ 互換性があるので,ここでは省略します.必要な場合 は BASIC マニュアルなどを参照してください。

また、カラー・コードなどは、対象機種として最も ベースとなる PC-9801E/F タイプを想定しているの で、パラメータ・リストの説明では8色になっていま すが、機種によって16/4096色モードの場合は多少の 変更を要します。そして、座標点などのパラメータは、 矛盾のないように指定する必要があります。

◆ 初期化 (GINIT: A0H)

このルーチンでは、グラフ LIO(ワーク・エリアや GDC など)の初期化が行われます。グラフ LIO を使用 する場合は、最初に必ずこのコマンドを実行しなけれ ばなりません.

モード設定

(GSCREEN: A1H)

グラフィック画面のモード設定を行います(図A-5).

〔図A-7〕GCOLOR1 のパラメータ・フォーマット

ВХ	+0	+1	+2	+3 +	4
	(未使用)	バックグラ ウンド・ カラー (0~7)	ボーダー・ カラー (0~7)	フォアグラ ウンド・ カラー (0~7)	

◆ 描画領域の指定

(GVIEW: A2H)

アクティブ画面内の描画領域(ビューポート)の指定 を行います. このコマンドでは、必要に応じてビュー ポート内の塗りつぶしや外枠の描画も行われます(図 A-6).

また,このコマンド実行後はアクティブ画面への図 形描画はビューポート内にのみ反映されることになり ます.

◆ 背景色などの指定 (GCOLOR1: A3H)

バックグラウンド・カラー、ボーダ・カラー、フォ アグラウンド・カラーの指定を行います(図A-7).

バックグラウンド・カラーとは、グラフィック画面

の地の色で、このあとの GCLS 命令が実行されたとき に、ここで指定された色に変わります。ボーダ・カラ ーは640×400ドット・モードの場合は意味がありませ ん、フォアグラウンド・カラーは、パレット番号省略 時に使用される色です。

また、PC-9801V シリーズでは、同図のパラメータの 後にさらに1バイトのパレット・モードのコードが追 加されます

◆ パレット番号と表示色の対応(GCOLOR2: A4H)

パレット番号を指定された表示色コードに対応させ ます(図A-8)

これにより、すでに描画済みの表示色も変更した表 示色になります。また、PC-9801V シリーズの 16/4096 モードでは表示色コードは3バイトが必要になります。

描画領域の塗りつぶし

(GCLS: A5H)

アクティブ画面内の描画領域をバックグラウンド・ カラーで塗りつぶします。このコマンドにはパラメー タはありません.

◆ 点の描画

(GPSET: A6H)

指定された座標に指定された色でドットを描きます (図A-9).

「図A-8] GCOLOR2 のパラメータ・フォーマット



◆ 直線/矩形の描画 (GLINE: A6H)

指定された2点を結ぶ直線、あるいはこれを対角線 とする矩形の描画を行います。また、必要によりライ ン・スタイルや矩形内の塗りつぶし(色やタイル・パタ ーン)も行うことができます(図A-10).

ライン・スタイルやタイリング・データの詳しいこ とについては BASIC マニュアルを参照してください。

◆ 円/楕円の描画

(GCIRCLE: A7H)

指定された中心点, 半径(X 方向, Y 方向)の円や楕 円の描画を行います.

また、開始点、終了点の指定により円弧や扇型も描 画でき、これらの円や扇型の内部を指定した色、また はタイルで塗りつぶすこともできます(図A-11).

◆ ペインティング

(GPAINT1: A9H)

指定した点と境界色で決定される領域を, 指定した 色で塗りつぶします(図A-12).


同図でのワーク域の必要な大きさはペインティング 領域の大きさにより変化するので、ある程度大きめに 確保します.

◆ タイリング

(GPAINT2 : AAH)

指定した点と境界色で決定される領域を指定された タイル・パターンで塗りつぶします(図A-13).

[図A-9] GPSET のパラメータ・フォーマット



[図A-10] GLINE のパラメータ・フォーマット

BX +0 +1	+2 +3	+4 +5	+6 +7	+8	+9	+10	+11 +12
始点の X 座標 (X ₁)	始点の Y座標 (Y ₁)	終点の X 座標 (X ₂)	終点の Y 座標 (Y ₂)	パレット 番号1 (0~7)	描画指定	ライン・ スタイル スイッチ	パレット 番号2 ライン・スタイル (下位) (上位)

描画指定 (+9)

[0:直線

1:矩形

12:矩形塗りつぶし

ライン・スタイル・スイッチ (+10)

00H: 指定なし

01H: ライン·スタイルまたはパレット番号2指定あり

02H:タイル・パターン指定あり

パレット番号2(+11)

矩形内部の塗りつぶし色指定 描画コード= 02H のみ有効

+13 +14 +15 +16 +17 タイル・パターン格納域 タイル・ オフセットアドレス ン長

ライン・スタイル (+11, +12)

bo	b ₇	b ₈	b ₁₅
下位(+11)	上位	(+12)

◆ 描画情報の格納 (GGET: ABH)

ます(図A-15)。

指定領域の描画情報を指定されたバッファに格納し ます(図A-14).

◆ 日本語の描画

(GPUT2 : ADH)

◆ 格納された描画情報の表示

(GPUT1: ACH)

格納されている描画情報を指定された領域に描画し

JIS コードで指定された日本語を描画します(図A-16)



フラグ (+9)

bo: 開始点指示(0:なし,1:あり) b₁:開始線分指示(0:なし,1:あり) b₂:終了点指示(0:なし,1:あり) b₃:終了線分指示(0:なし,1:あり)

b₄: 描画方法 (0:全楕円を描画, 1:1点のみ描画)

b₅: 塗りつぶし指示 (0: なし, 1: あり)

b₆:タイル·パターン指示(0:なし,1:あり)




*:ワークエリアは16バイト以上

*:ワークエリアはデータ・セグメント内にあること

最終オフセット


[図A-13] GPAINT2 のパラメータ・フォーマット



*: ワークエリア は16バイト以上 *:データ・セグメント内にあること

先頭オフセット


〔図A-14〕GGET のパラメータ・フォーマット




◆ 描画画面の移動 (GROLL: AEH)

アクティブ画面全体の描画情報を指定されたドット 数だけ上下左右方向にスクロールします(図A-17). ◆ ドットのパレット番号の通知 (GPOINT2: AFH) 指定座標のドットのパレット番号を AL レジスタに 返します(図A-18)。

[図A-15] GPUT1 のパラメータ・フォーマット



(図A-16) GPUT2 のパラメータ・フォーマット



「図A-17] GROLL のパラメータ・フォ

BX +0	+1	+2	+3	+4	+5
1	下ドット	数 左右9) (一句	5 ドット 639~63	数 フラケ	7

フラグ (+4)

[OOH:移動後の残り領域をパレットOにする

101H:移動後の残り領域をバックグラウンド·カラーにする

(図A-18) GPOINT2 のパラメータ・フォーマット BX +0 +1 +2 +3 +4

X 座標(X)

Y座標(Y)

Appendix B

グラフィック・ コンソール・ドライバの作成

第8章でも述べたように、キャラクタ型デバイスでは、デバイス名が同一の場合、後で追加されたデバイス・ドライバが優先的にアクセスされます。したがって、もしグラフィック・コンソール・ドライバのデバイス名を CON として登録すれば、新たにデバイス・オープンすることもなく、MS-DOS 標準のコンソール・デバイスと同様に、リダイレクトやパイプなどにおいてもアクセス可能になります。

すなわち、たとえば C 言語の fprintf 関数ではなく、printf 関数や puts 関数を用いてグラフィックスの制御が可能になるわけです。このことは、C に限らず言語が何であれ特別のライブラリなどをリンクする必要もなく、グラフィックス処理の記述が可能になることになります。

グラフィックスに関しては、MS-DOS がサポートしていないため、どうしてもマシンに依存してしまうことになります。ここでは、最もポピュラな PC-9801 シリーズのグラフィックスに対応することにします。

グラィックス処理では、前に述べた PC-9801 シリーズのグラフ LIO を利用します。

● グラフィック・コンソール・ドライバの処理

ここでは、グラフィック・コンソール(GC)・ドライバのソース・プログラムについて解説します。GCドライバは、標準入出力(CON)デバイスとして機能し、文字列を用いてグラフィックスの制御を行います。このため、グラフィックス処理を行う場合は、文字列の先頭にグラフィックス制御文字列のインジケータをつける必要があります。

ごこでは、ESC コード(1BH)にベル・コード(07H)がつづいたら、その後の文字列はグラフィック制御文字列を表すことにし、その文字列は改行コードによって終了することにします(図B-1).

もし、文字列がグラフィックス制御文字列でない場合は、通常の CON デバイスと同様にその文字列をスクリーンに表示します。

コンソール制御に関しては、オリジナルの CON デ

〔図B-1〕グラフィック制御文字列

1BH 07H 制御文字列 (line や color など)

インジケータ

バイスがすでに OEM メーカによって io.sys の中に組 み込まれているのでこれを利用します。また、グラフィックス処理に関しては、すでに述べたグラフ LIO を 呼び出して処理します。

したがって、GCドライバでは、文字列をコンソールに送るべきかグラフ LIO に送るべきかの判断と、パラメータの処理が主な仕事になります。

ここで、GCドライバはアセンブリ言語とC言語によって記述してあり、C言語を用いてキャラクタ型デバイス・ドライバを作成する際の参考になるようにしています。一般に、デバイス・ドライバはアセンブリ言語を用いて記述されます。ドライバをアセンブリ言語を用いて記述されます。ドライバ自体の構造は把握しやすくなりますが、ドライバが複雑になればなるほど、その制御構造が理解しにくくなるという欠点をもっています。

一方、ドライバを C 言語で記述すると、逆にその制御構造はわかりやすいものとなりますが、CPU レジスタとの対応やドライバ特有の構造がわかりにくくなります

このため、ここではドライバ構造に関する部分や、 CPUレジスタとのやりとりを行う部分はアセンブリ 言語で記述し、制御構造を含むドライバの主要な部分 は C 言語(MS-C ver.4.0)を用いて記述しています。

C言語を用いてデバイス・ドライバを記述する際に、コンパイラに付属の標準ライブラリ関数は利用できません。なぜなら、標準ライブラリ関数では、Cスタートアップ・ルーチンで設定されるグローバル変数をアクセスしたり、入出力に関して標準入出力(CON)をアクセスしているからです。

また、ここではグラフ LIO のパラメータ・チェック (カラー・コードなど)は行っていませんが、グラフ LIO の不当なアクセスを防ぐため、これらのパラメータのチェック・ルーチンを組み込んだほうが、より実用的なプログラムになるでしょう。

● グラフィック・コンソール・ドライバの構成

GCドライバは、図B-2に示したように6個のソース・ファイルから構成されています。同図では、ドライバ本体のほかにドライバのデバッグ用ソース・ファイルおよび、ドライバ完成後のアクセス(デモンストレーション)用プログラムの作成方法までを示していま


す. これらのプログラムの作成は、リストB-1の MAKEファイルと MAKEユーティリティによって 自動的に行われます。

それぞれのソース・ファイルの機能は以下のとおり

です.

- ① seg.h…セグメント配置の制御を行うためのヘッダ・ファイル.
- ② graph.asm…GC ドライバのメイン・ルーチンとも

[図B-2] グラフィック・コンソール・ドライバのモジュール構成



〔リストB-1〕 ドライバ作成用 MAKE ファイル

```
1: TRG = graph
    OBJ = $(TRG).obj $(TRG)c.obj $(TRG)sub.obj glio.obj
 3: LNK = $(TRG) $(TRG)c $(TRG)sub glio
 5: st.obj: st.asm
 6:
       masm /ZI/Z/ML st,, st;
 8: $(TRG).obj: $(TRG).asm seg.h
 9:
        masm /ZI/Z/ML $(TRG),, $(TRG);
10:
    $(TRG)sub.obj: $(TRG)sub.asm
        masm /ZI/Z/ML $(TRG)sub,, $(TRG)sub;
12:
13:
14:
    $(TRG)c.obj: $(TRG)c.c struc.h
      msc S(TRG)c.c /Zi /Ze /Zl /Zp /Gs /Fa /DLINT_ARGS /J;
    glio.obj: glio.c
        msc glio.c /Zi /Ze /Zl /Zp /Gs /Fa /DLINT_ARGS /J;
18:
19:
20: gtest.obj: gtest.c
        msc gtest.c /Zi /Ze /Zp /Fa /DLINT_ARGS /J;
21:
22:
   $(TRG).exe: $(OBJ)
        link /CO /NOI /MAP /LI $(LNK);
24:
25:
26: st$(TRG).exe: st.obj $(OBJ)
        link /CO /NOI /MAP /LI st $(LNK), st$(TRG), st$(TRG);
27:
28 .
    gtest.exe: gtest.obj
link /CO /NOI /MAP /LI gtest, ,gtest;
29:
30:
31:
32:
   $(TRG).sys: $(TRG).exe
33:
        exe2bin $(TRG).exe $(TRG).sys
```

〔リストB−2〕 ヘッダ・ファイル seg.h

```
9.
                     セグメント配置の制御
 3.
              能 .
 4:
        生
              成: masm /ML seg;
 5 .
 6:
                         60. 130
                PAGE
 8 .
     TEXT
                SEGMENT WORD PUBLIC 'CODE'
 9:
     TEXT
                ENDS
                SEGMENT WORD PUBLIC 'DATA'
10:
    DATA
     DATA
11:
                FNDS
    CONST
                SEGMENT WORD PUBLIC 'CONST'
12:
13: CONST
                ENDS
   _BSS
                SEGMENT WORD PUBLIC 'BSS'
14:
15:
    BSS
                FNDS
                SEGMENT WORD PUBLIC 'BSS'
16:
    c_common
17:
     common
                ENDS
   _dend
                SEGMENT WORD PUBLIC 'BSS'
18:
19:
     dend
                ENDS
20: DGROUP
                GROUP
                         _TEXT, _DATA, CONST, _BSS, c_common, _dend
```

いえるプログラムで、デバイス・ヘッダやストラテジ・ ルーチンおよび割り込みエントリ・ルーチンを含む。

- ③ struc.h…graphc.c ファイルで取り込まれるヘッダ・ファイルで、デバイス・ヘッダやリクエスト・ヘッダおよびコマンド・パケットなどのデータ構造が定義されている。
- ④ graphc.c…デバイス・コマンド・コードの解析と各コマンド・コードに対応した処理を行う.
- ⑤ glio.c…グラフ LIO のアクセスを行う。
- ⑥ graphsub.asm…アセンブリ言語サブルーチンで、 主としてシステム・コールや CPU レジスタ値の読み 出し/設定を行う。
- ⑦ st.asm…GC ドライバをデバッグする際のスタートアップ・ルーチンとなり、コマンド・パケットを作成してデバイス・ドライバをアクセスするために、MS-DOS をエミュレーションする.
- ⑧ gtest.c…GC ドライバの完成後にそのアクセスを 行うデモ用プログラム。

以下,これらのファイルごとに,その機能と動作に ついて解説していきます.

seg.h

リストB-2 のヘッダ・ファイルは、セグメント配置の制御を行います。GC ドライバは、アセンブリ言語と C 言語で記述されていますが、デバイス・ドライバは 64 K バイト以下でなければならず、またセグメントを 参照するコードを含んでいてはなりません。

MS-Cでは、スモール・モデルの場合でも、コード・セグメントとデータ・セグメントは分けて扱っているため、実行時のデータ・セグメント(DSレジスタ値)を計算するのが少々面倒になります。

このため、GCドライバではディレクティブ GROUPを用いてすべてのセグメントをグループ化 し、スタック・セグメントも合わせて 64 K バイトの中 に収めています。これによって、プログラム中で特に セグメント・レジスタを意識する必要がなく、8 ビット・マシンにおけるプログラムと同様にリニア・アド レスとしてプログラミングできることになります。

また、セグメント_dend は、GCドライバの終了アドレスを知るために定義されているセグメントで、リンクされたときにそのセグメントが最後に配置されるようにセグメント名を決めています(リストB-3 参照).

● 8086 vs 68000(その 6) セグメントの副作用 ●

MS-DOS では、8086 のセグメントの副作用で、C などの高級言語においても CPU のアーキテクチャ が見えかくれします。

たとえば、コンパイル・オプションにメモリ・モデルが存在します。また、ポインタでも far ポインタと near ポインタを区別してプログラミングしなければなりません。本来、高級言語は CPU のアーキ

テクチャを意識しないでプログラミングできるから 「高級」言語なのです.

一方,68000 の場合は、メモリ・モデルなどは存在しません。そして、汎用レジスタが32 ビット長であるため、int と long も区別しなくてよいのです。配列の大きさにも制限がありません。

まさに「高級」言語ではありませんか、

LINK: warning L4021: no stack segment Class Start Stop Length Name 00000H 02801H 02802H CODE TEXT 02802H 0290BH 0010AH DATA DATA CONST 0290CH 0290CH 00000H CONST 0290CH 0290CH 00000H BSS BSS 0290CH 02B0DH 00202H BSS c common 最後に配置されることを確認する 02B0EH 02B0EH 00000H dend BSS Origin Group 0000:0 DGROUP Publics by Name Address 0000:227E atoi 0000:28A4 Bgn flag 0000:1F59 _write_status 0000:9876 acrtused Abs Publics by Value Address 0000:0000 dev header 0000:0012 _glio_buff 0000:2B0C Str ptr のラベルが最後に配置されることを確認する 0000 · 2B0F d end 0000:9876 Abs __acrtused Line numbers for GRAPH.OBJ(graph.ASM) segment _TEXT

graph.asm

リストB-4 の graph.asm モジュールは、GC ドライ バのメイン・モジュールであり、デバイス・ヘッダや ストラテジ・ルーチンおよび割り込みエントリ・ルー チンが記述されています。

デバイス・ドライバの最終アドレスを示すラベル d_end は、セグメント_dend 内で定義され、graphc.c モジュールから参照可能とするため PUBLIC 宣言を行っておきます。また、ラベル entry や strategy も、デバッグ用スタートアップ・ルーチン(st.asm)をリンクした際に参照可能とするため、PUBLIC 宣言を行っておきます。

コード・セグメントでは、まずデバイス・ヘッダの 定義を行います。デバイス・ヘッダの先頭のダブル・ ワードはデバイス・リンク用のポインタであり、通常、 このフィールドには FFFFH を設定しておきます。

次のワード値は、デバイス属性を示すフィールドです。GC ドライバはキャラクタ・デバイスであり、また標準入出力デバイスでもあるので、このフィールドには 8003H を設定しています。

次の二つのワード値は、それぞれストラテジ・ルーチンへのポインタと割り込みエントリ・ルーチンへのポインタが入ります。

そして、デバイス・ヘッダのデバイス名フィールド

には CON を設定して、標準入出力デバイスとして使用可能にしています。

デバイス・ヘッダの定義が終わったら、次にグラフ LIO 用のワーク・エリアの確保を行います。 すでに述べたように、グラフ LIO のワーク・エリアは、ドット・パターンの格納(INT CEH)を行う場合で 1400H バイト、これが必要ない場合でも 1200H バイトを必要とします。

またマニュアルによると、このワーク・エリアの先頭バイトは未使用領域ということになっていますが、実際にアクセスして確認すると先頭の数バイトは使用されているようです。したがって、ワーク・エリアの先頭(すなわちデバイス・ドライバの先頭)を、DSレジスタに設定してグラフ LIO をアクセスすると、デバイス・ヘッダの部分がオーバライトされて破壊され、システムがハングアップしてしまうことになります。

このため、GCドライバではグラフ LIO に制御を移す際に、DS レジスタ値を 20H バイト分だけオフセットさせ、これにともなって BX レジスタ (パラメータへのポインタ)も 20H バイトだけオフセットさせてこれらの不都合を回避しています。このために、グラフ LIO ワーク・エリアとして 1400H+20H バイトの確保を行っています(図B-3)。


(リストB-4) プログラム graph.asm ①

```
2: ;
         能: グラフィック・ドライバ (メイン)
 3: :
 4:; サ ブ: seg.h graphsub.asm graphc.c
5:; 生 成: make graph.mak
6:; 使用方法: DEVIVE = GRAPH
     PAGE 60, 130
.MODEL SMALL, C
 9:
10:
          INCLUDE seg.h
11:
12:
12:
13: GLIO_SIZE EQU
14: STK_SIZE EQU
15: _acrtused EQU
               1400h + 20h
             2048
9876h
16:
17: ;******************
18:
19: ; 機能: 外部参照
20: ;
21: ;********
       EXTRN start: NEAR
22:
23:
          PUBLIC
               d end
          PUBLIC glio_buff
PUBLIC _acrtused
24:
25:
       PUBLIC _acrtused
PUBLIC entry, strategy
26:
   PUBLIC dev_header
27:
28.
29:
  ;*******************************
30:
     機 能: ドライバの最終アドレスの定義
31: :
32:
\overline{\text{d}} end LABEL WORD 36: \overline{\text{d}} ENDS
37 .
39.
     SEGMENT: コード・セグメント
機 能 : デバイス・ヘッダおよびプログラム/バッファ
40: ;
41: :
42: ;
44:
          . CODE
45: :*************************
46:
47: :
     機 能 : デバイス・ヘッダ
48:
   49:
50: dev_header LABEL WORD
          DD DD
51:
               -1
52:
               8003h
                         ;キャラクタ・デバイス
               strategy OLIVEN AMEDICA
53:
          DW
54:
          DW
55:
          DB
               'CON
                         ;デバイス名
56:
58: :
59: ;
     機 能: GLIO用ワーク・エリア
60: ;
61: :******
62: glio_buff DB GLIO_SIZE dup (?)
63:
65: :
66: ; 機 能 : スタックの確保
67: :
70: stk_btm LABEL WORD
71:
72: ;**************
73: ;
74: ;
     機 能: バッファ
75: ;
```

(リストB-4) プログラム graph.asm ②

```
77:
     data seg
                   DW
78: packet
                   DD
                            ?
                   DW
79: sp_buff
80:
     ss_buff
                   DW
81:
82:
83:
           ルーチン名
                      starategy
84:
               能: ストラテジ・ルーチン
カ: ES:BX ··· コマンド・パケットへのポインタ
カ: なし
85: :
          機
86:
           出
87:
88:
89.
                   PROC
                            FAR
90: strategy
                            WORD PTR cs:[packet], bx
91:
                   mov
                            WORD PTR cs:[packet + 2], es
92.
                   mov
93 .
                   ret
94: strategy ENDP
95:
96:
97:
98: ;
             チン名:
                      entry
                      割り込みルーチン
99 .
           機
               能:
100:
           入
               力:
                      なし
           出
               カ
101:
                      なし
102:
103: :*****
                            FAR USES AX BX CX DX SI DI BP DS
104: entry
                   PROC
105:
                   push
                            es
106:
                   cli
                            cs:ss_buff, ss
cs:sp_buff, sp
                                                                 ;スタック退避
107:
                   mov
108:
                   mov
                            ax, cs
ds, ax
109:
                   mov
110:
                   mov
                   mov
                            es, ax
111:
                            ss, ax
sp, stk_btm
WORD PTR packet + 2
WORD PTR packet
112:
                   mov
113:
                   lea
114:
                   push
                   push
115:
                   call
                            start
116:
117:
                   add
                            sp, 4
sp, cs:sp_buff
                   mov
118:
                   mov
                            ss, cs:ss_buff
119:
120:
                   sti
121:
                   pop
122:
                   ret
123:
                   ENDP
     entry
124:
                   END
```

[図B-3] グラフ LIO アクセス時のレジスタ設定



これらのデータ定義が終われば、そのほかのスタックやコードの置かれるアドレスに関しては何も制約がないため、自由にプログラミングできることになります。同リストでは、ワーク・エリアの後にスタック・エリアを確保し、またその後にはGCドライバのワーク・エリアを確保しています。

プロシージャ strategy はストラテジ・ルーチンです。このプロシージャでは、ES:BX レジスタに渡されたコマンド・パケットへのポインタを GC ドライバのワーク・エリアに格納して FAR リターンしています

プロシージャ entry は割り込みエントリ・ルーチンです。このプロシージャでは、SS レジスタと SP レジスタを GC ドライバのワーク・エリアに格納したのち、デバイス・ドライバのベース・セグメント値を SS、ES、DS の各セグメント・レジスタに設定します。また、MS-DOS はデバイス・ドライバを呼び出す際に、スタック領域を 20 個程度しか用意していないため、SP レジスタを GC ドライバのスタック領域に設定します。

次に、graphc.c モジュール内の関数 start を呼んで、ドライバに対するデバイス・コマンドの処理を行います。関数 start は C 言語で記述されているため、コマンド・パケットへの FAR ポインタをスタックに

積んでから関数 start をコールします(スタックを介して関数 start への引数として渡す).

コマンド・パケットの解析や処理は関数 start が行い、制御がプロシージャ entry に返されたら、SS: SP レジスタ値をもとの値に復元して MS-DOS に FAR リターンします.

• struc.h

リストB-5のヘッダ・ファイルは、graphc.c で取り 込まれて参照されるファイルで、リクエスト・ヘッダ やコマンド・パケットのデータ構造を定義しています。

構造体_REQ_HEAD は、図8-5(283ページ)に示したリクエスト・ヘッダのデータ構造を定義しています。

構造体_INIT_PACKET は、INIT コマンド用のコマンド・パケットのデータ構造を定義しています。

構造体_RW_PACKET は、READ コマンドおよび WRITE コマンド用のコマンド・パケットのデータ構造を定義しています。

構造体_NO_WAIT は、NON-DESTRUCTIVE READ コマンド用のコマンド・パケットのデータ構造を定義しています。

構造体_DEV_HEAD は、デバイス・ヘッダのデータ構造を定義していて、オリジナル CON デバイス・ドライバを検索する際に用いられます。

● ASCII 制御コード ●

表 C の ASCII 制御コードをコンソールに送ることにより、CRT 画面 (カーソル) の制御を行うことができます。

▼(表C) ASCII 制御コード

記号	16 進数	機能
BEL	07	ブザーを1秒間鳴らす
BS	08	カーソルを 1 文字左に移動する
НТ	09	カーソルを次のタブ位置(08, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72)に移動する
LF	0A	カーソルを同じカラム位置で1行下へ移動する
VT	0B	カーソルを同じカラム位置で1行上へ移動する
FF	0C	カーソルを1文字右に移動する ************************************
CR	0D	カーソルを行の左端に移動する
SUB	1A	CRT 画面をすべてクリアする(カーソルはホーム位置となる)
ESC	1B	エスケープ・コード
RS	1E	カーソルをホーム位置に移動する

(リストB-5) ヘッダ・ファイル struc.h

```
2:
3: *
    機 能: 構造体の定義
8: * 構造体: _REQ_HEAD
9: * 機能: リクェスト・ヘッダの定義
10: *
12: typedef struct REQ HEAD {
13: unsigned char packet_len;
14: unsigned char dev code:
                        /* コマンド・パケットの長さ */
/* 論理装置コード */
     unsigned char cmd_code;
                        /* J マンド・J - ド */
15:
16:
     unsigned int status;
                        /* ステータス */
     unsigned char reserve[8];
                         /* 予約域 */
17:
18: }
   REQ_HEAD;
19:
22: * 構造体: _INIT_PACKET
23: * 機 能: INIT コマンド用コマンド・パケットの定義
24: *
26: typedef struct _INIT_PACKET {
     REQ_HEAD packet;
                         /* リクエスト・ヘッダ
27:
28:
                      /* ユニット数 */
     unsigned char unit;
                        /* ユニット奴 */
/* エンド・アドレス */
/* BPB配列へのポインタ(無視) */
29:
    char far *end;
char far *bpb;
30:
31:
     unsigned char dev_num; /* ブロック・デバイス番号 (無視) */
32: } INIT_PACKET;
33:
35: *
      構造体:
36: *
             RW_PACKET
      傳 垣 体: __KW_PACKET
機 能: READ & WRITE コマンド用コマンド・パケットの定義
36: *
38: *
40: typedef struct _RW_PACKET {
41:
    REQ_HEAD packet;
                         /* メディア・ディスクリプタ */
/* 転送アドレス */
     unsigned char media_dsc;
42:
43:
           char far *trans;
                         /* 転送バイト数 */
44:
    unsigned int bytes;
45:
    unsigned int sct_begin;
                         /* 開始セクタ (無視)
                                        */
           char far *id_ptr; /* ボリューム I Dへのポインタ (無視)
46:
47: } RW PACKET;
48:
50: *
             NOWAIT_PACKET & BOOK IN THE SECOND PACKET A BOOK INC.
      構造体:
51: *
52: *
      機 能:
            READ NO WAIT コマンド用コマンド・パケットの定義
53: *
54: *********************
55: typedef struct _NOWAIT_PACKET {
     REQ_HEAD packet; /* リクエスト・ヘッダ */
unsigned char dev_data; /* デバイスからのデータ */
56:
57:
58: } NOWAIT_PACKET;
59:
61: *
      構造体:
62. *
             DEV_HEAD
      機能:デバイス・ヘッダの構造定義
63: *
64 . *
65: *************************
69:
     int strtgy;
70:
     int entry;
71:
     char dev_name [8];
72: } DEV_HEAD;
```

● graphc.c モジュール

リストB-6 のモジュールは、GC ドライバのコマンド・コードの解析と処理を行います。

構造体 GRAPHTBL は、グラフ LIO の割り込み

ベクタ番号とコマンド名の対応表のデータ構造を定義 し、この構造体を用いて配列 graph_cmd に実際のデータ(割り込みベクタ番号とグラフ制御コマンド名)が 確保されます。 このファイルでは、グローバル変数名の最初の1文字に大文字を用いて、関数内で変数をアクセスする際にローカル変数とグローバル変数の区別が明確にできるようにしています。

関数 start は、割り込みエントリ・ルーチンから渡されたコマンド・パケットへのポインタを用いて、各デバイス・コマンドの処理を行います。

まず、最初にコマンド・コードが 0 (INIT コマンド) でなく、かつオリジナル CON デバイス・ドライバへの ポインタ Con_ptr が NULL かどうかを調べていま す。これらの条件が成立したらオリジナル CON デバ イス・ドライバの検索を行います。

第8章で述べたように、デバイス・ヘッダにあるデバイス・リンク情報(先頭のダブル・ワード)は、MS-DOS によって設定されますが、INIT コマンドが発行された時点で設定されるのではなく、INIT コマンドの終了後に設定されます。また、オリジナル CON デバイス・ドライバを組み込んだあと、そのアドレスは固定されるため検索は一度行えばよく、ポインタ Con_ptr が初期値(NULL)でなければすでに検索されたことになります。

よって、ここではオリジナル CON デバイス・ドライバの検索を、コマンド・コードが INIT コマンド以外で、かつポインタ Con_ptr が NULL のときに限って行っています。オリジナル CON デバイス・ドライバの検索は、GC ドライバ自身のデバイス・ヘッダに設定されているリンク情報をもとに関数 srch_dev が行います。

オリジナル CON デバイス・ドライバの検索が終わったら、switch 文を用いてコマンド・コードを調べ、各コマンド・コードに対応した関数を呼び出してデバイス・コマンドの処理を行っています。 各関数からは、戻り値としてステータス・コードが返されるので、その値をコマンド・パケットのステータス・フィールドに設定して返します。もし、コマンド・コードが定義されているコード以外の場合は、ステータス・フィールドに 8003H(無効なコマンド・コード)を返しています。

関数 srch_dev は、オリジナル CON デバイス・ドライバの検索を行います。この関数では、関数 strcmpifn を用いてデバイス名が CON であるかどうかを調べ、一致していればそのデバイスへのポインタを戻り値として返します。もし、デバイス名が異なる場合は、そのデバイス・ヘッダのリンク情報をもとに、関数 srch_dev を再帰的に呼び出してオリジナル CON デバイス・ドライバが見つかるまで検索を行います。

関数 init は INIT コマンドの処理を行います。まず

最初に、関数 sdsp を用いて GC ドライバのタイトル を表示し、次にコマンド・パケットのブレーク・アドレス・フィールドに GC ドライバの最終アドレス (ラベル d end のアドレス)を設定して返します。

このあと、glio.c モジュール内の関数 vect_init を 用いてグラフ LIO のベクタ設定を行い、グラフ LIO へのアクセスを可能にしておきます。これらの処理が 終わったら、戻り値として DONE ビットをセットし たステータス・コードを返します。

関数 read は、READ コマンドの処理を行います。READ コマンドは、文字の入力を行うものであり、コンソール・ドライバは、キー入力された文字を割り込みを用いてバッファに格納しておき、このコマンド・コードが発行された時点でバッファ内の文字を返さなければなりません。この処理は、少々複雑なものとなり、また先に述べた BIOS の INT 18H では特殊なコードを返すため、この特殊コードからシフト JIS コードへの変換も必要となります。ここでは、これらの処理をオリジナル CON デバイス・ドライバに任せることにし、関数 con_call によって実現しています。

関数 write は、WRITE コマンドの処理を行うもので、グラフィック・コンソールの重要な処理を担当しています。この関数では、ESC コード(1BH)にベル・コード(07H)が続いていれば、グラフィック制御文字列とみなし、それに続く文字列を改行コードに出会うまで配列 Str_buff に格納します。ここでは、このグラフィック制御文字列の開始コードのフラグとしてBgn flagを使用しています。

実際のグラフィック制御は、関数 glio_cmd に制御 文字列へのポインタを渡して処理させています。グラ フィック制御文字列でない場合は、関数 cdsp を用い て通常の文字列としてコンソールに表示します。すべ ての処理が終了したら戻り値としてステータス・コー ド(エラーなし)を返します。

関数 no_wait は、NON-DESTRUCTIVE READ コマンドの処理を行います。この関数では関数 read と同様に、関数 con_call を用いてオリジナル CON デバイス・ドライバにその処理を任せています。

関数 read_status は, READ STATUS コマンドの 処理を行います。ここでは、関数(サブルーチン)chk_ read を用いてキーボード・バッファの状態を調べ、そ の結果をステータス・コードとして返しています。

関数 write_status は、WRITE STATUS コマンドの処理を行います。実際には、この関数では何もすることはありません。ここでは、ステータス・コードとして DONE ビットのみをセットした 0100H(エラーなし終了)を返しています。

関数 flush は、READ FLUSH コマンドや WRITE

FLUSH コマンドの処理を行います. ここでも, 実際には何もすることがないのでステータス・コードとして0100H を返しています.

関数 vect_init は、グラフ LIO 用のベクタの初期化を行います。すでに述べたように、グラフ LIO のベクタは、セグメント・アドレス F990H のオフセット0006H から格納されているため、関数(サブルーチン) get_off を用いてグラフ LIO 処理ルーチンのオフセット・アドレスを読み出します。

そして、読み出されたオフセット・アドレスとグラフ LIO のセグメント・アドレス F990H を関数(サブルーチン) set_vect に渡してベクタの設定を行います. これらの設定は、割り込みベクタ番号 A0H から AFH まで繰り返して行います. グラフ LIO のベクタ設定が終わったら、関数(サブルーチン) set_c5 を用いて割り込みベクタ番号 C5H のベクタ設定を行います.

これらの処理が終わったら、関数(サブルーチン) sys_call を用いてグラフ LIO の GINIT コマンドを実行し、グラフ LIO の初期化を行います。次に、やはり関数 sys_call によってグラフ LIO の GCLS コマンドを実行して、グラフィック画面の初期化を行っておきます。

関数 glio_cmd は、グラフィック制御文字列の解析と実行を行います。ここでは、渡されたグラフィック制御文字列に対して、do~whileループと関数 strcmpi を用いて、グラフ LIO のコマンド・テーブル内のコマンド名との比較を行い、glio.c モジュール内の対応する各関数を呼び出してグラフィック処理を行っています。

関数 get_symbol は、グラフィック制御文字列の中から、一つのシンボル(コマンド名やパラメータとなる数字)を切り出し、バッファ Sym_buff に格納します。このとき、グラフィック制御文字列の中にまだシンボ

ルが残っていれば偽(ゼロ: FALSE)を返し、もし改行 コードしか残っていない場合は真(ゼロ以外: TRUE)を返します。

関数 get_val は、関数 get_symbol を用いてグラフィック制御文字列の中から一つのシンボルを切り出し、そのシンボルを数字とみなして関数 atoi を用いて数値に変換します。変換された数値はグローバル変数 Val に格納するとともに戻り値としても返しています。

関数 strompi は、二つのポインタで指定された文字 列を比較する関数で、MS-C 標準の同名の関数と同等の処理を行います。この関数では、二つの文字列をすべて小文字に変換して比較することによって大文字と小文字の区別をなくしています。

比較の結果、二つの文字列が等しい場合は"0" (FALSE)を、文字列1が文字列2よりも文字コードの大きいものを含んでいる場合には"1" (TRUE)を返しています。また、文字列1が文字列2よりも文字コードの小さいものを含んでいる場合には"-1"を返しています。

関数 strcmpifn は、関数 strcmpi と同等の処理を 行いますが、文字列の長さを指定できるため、文字列 が ASCIZ 文字列でなくてもかまいません。また、この 関数では文字列へのポインタが FAR ポインタでなけ ればなりません。

関数 atoi は、ポインタで渡された文字列を数値に変換します。変換された数値(ワード値)は戻り値として返されます。

関数 isdigit は、渡された文字コードが10進数字の文字コードであるかどうかを調べます。もし、10進数字の場合は真(ゼロ以外:TRUE)を返し、それ以外の文字コードの場合は偽(ゼロ:FALSE)を返します。

関数 tolower は、渡された文字を小文字に変換し、 その結果を戻り値として返します。

1 (リストB-6) プログラム graphc.c ① インストB-6) プログラム graphc.c ①



[リストB-6] プログラム graphc.c ②

```
24:* 機 能: グラフLIOコマンド・テーブルの定義
27: typedef struct _GRAPHTBL {
     int vect;
      char *cmd;
30: } GRAPHTBL;
      機 能: グラフLIOコマンド・テーブルの確保と初期化
37: GRAPHTBL graph_cmd [] = {
   OXAO, "init",

OXA1, "screen",

OXA2, "view",

OXA3, "color1",
38:
40:
   0xA2, "color1",
0xA3, "color1",
0xA4, "color2",
0xA5, "cls",
0xA6, "pset",
0xA7, "line",
0xA7, "circle".
41:
42:
43:
44:
   0xA7, "line",
0xA8, "circle",
0xA9, "paint1",
0xAA, "paint2",
0xAB, "get",
0xAC, "put1",
0xAD, "put2",
0xAE, "roll",
0xAF, "point2",
0xAF, "point2",
0xAF, "point2",
0xAO, ""
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55: };
56 .
58: *
      機能:グローバル変数の宣言
59: *
60 . *
62: int Bgn_flag = FALSE;
63: int Esc_flag = FALSE;
64: int Cr_flag = FALSE;
65: char Str_buff [BUFF_LEN];
66: char Sym_buff [BUFF_LEN];
67: char *Str_ptr;
68: DEV_HEAD far *Con_ptr = NULL;
69.
71: *
     機 能: ANSIプロトタイプ関数宣言
72: *
73: *
75: void start (REQ_HEAD far *);
76: DEV_HEAD far *srch_dev (DEV_HEAD far *);
   int init (INIT_PACKET far *); (139) vobs doses had dark int read (RW PACKET far *):
   int read (RW_PACKET far *);
int write (RW_PACKET far *);
78:
79:
80: int no_wait (NOWAIT_PACKET far *);
81: int read_status (REQ_HEAD far *);
82: int write_status (REQ_HEAD far *);
      flush (REQ_HEAD far *); hill yet a tigl yet done a shill it vect_init (void);
83: int
84: void vect_init (void);
85: int glio_cmd (char *);
86: int get_symbol (void);
87: int get_val (void);
88: int atoi (char *);
89: int
      isdigit (int);
90: int strcmpi (char *, char *);
      strempifn (char far *, char far *, int);
91: int
92: int tolower (int);
93: void con_call (DEV_HEAD far *, REQ_HEAD far *);
94: int get_off (int, int);
       get_ds (void);
95: int
96: void set_vect (int, int, int);
97: int sys_call (int, char *);
98: void set_c5 (void);
99: int chk_read (void);
```

```
100: void sdsp (char *);
101: void cdsp (int);
102:
103: /
104: *
         関数名: start ()
機 能: コマンド・コードの解析
105: *
        機 能: コマンド・コードの解析
入 カ: ptr・・・・コマンド・パケットへのポインタ
106: *
107: *
108:
109: *
110:
111: void start (ptr)
112: REQ HEAD far *ptr;
113:
        int ret_code;
114:
        extern DEV_HEAD dev_header;
115:
116:
        DEV HEAD far *hptr;
117:
        if (ptr -> cmd_code && !Con_ptr) { /* オリジナルCONデバイス検索 */
118:
        hptr = (DEV_HEAD far *)&dev_header;
Con_ptr = srch_dev (hptr -> dev_link);
119:
120:
121:
                                          /* デバイス・コマンド */
        switch (ptr -> cmd_code) {
122:
                                              /* READ */
123:
        case 0:
            ret_code = init ((INIT_PACKET far *)ptr); break;
124:
                                              /* WRITE */
125:
        case 4:
            ret_code = read ((RW_PACKET far *)ptr); break;
126:
                                       /* Non-destructive READ No-wait */
127:
        case 5:
           ret_code = no_wait ((NOWAIT_PACKET far *)ptr); break;
/* Read Status */
128:
129:
        case 6:
           ret_code = read_status ((REQ_HEAD far *)ptr); break;
/* READ FLUSH */
130:
131:
        case 7:
           ret_code = flush ((REQ_HEAD far *)ptr); break;
132:
                                              /* WRITE */
133:
        case 8:
                                               /* WRITE & VERIFY */
134:
        case 9:
            ret_code = write ((RW_PACKET far *)ptr); break;
135:
                                              /* WRITE STATUS */
136:
        case 10:
          ret_code = write_status ((REQ_HEAD far *)ptr); break;
137:
138:
         case 11:
            ret_code = flush ((REQ_HEAD far *)ptr); break;
139:
         default:
140:
            ptr -> status = ERR CMD:
141:
            return;
142:
143:
144:
        ptr -> status = ret_code;
145: }
146:
148 *
         関数名: srch_dev (ptr)
機 能: オリジナル C O N デバイスの検索
入 力: ptr ・・・・デバイス・ヘッダへのポインタ
出 力: C O N デバイス・ヘッダへのポインタ
149: *
150 .
151:
152:
          別のデバイスの場合: NULL
153: *
154 . *
156: DEV_HEAD far *srch_dev (ptr)
157: DEV_HEAD far *ptr;
158: {
         DEV HEAD far *link;
159:
160:
       if (strcmpifn (ptr -> dev_name, (char far *)"CON ", 8)) {
   if (link = srch_dev (ptr -> dev_link)) {
161:
162:
163:
                return (link);
164:
            } else {
                return (NULL);
165:
166:
167:
168:
         return (ptr);
169: }
 170:
171: /*
172: *
             名: init (ptr)
能: INIT コマンド
カ: ptr ・・・・ コマンド・パケットへのポインタ
カ: ステータス・コード
173: *
          関数名:
 174:
          機 能:
175:
176:
177:
178:
```

(リストB-6) プログラム graphc.c ④

```
179: int init (ptr)
180: INIT_PACKET far *ptr;
181: {
182:
       extern int d_end;
       sdsp ("グラフィック・コンソール・ドライバ");
sdsp (" Ver.1.1 for PC9801 programed by H.Abe¥n");
ptr -> end = (char far *)&d end:
183 .
184 .
185:
       ptr -> end = (char far *)&d_end; /* 最終ドレス */
186:
187 .
       vect init ():
       return (NO_ERR);
188:
189: }
190:
191. ,
       関数名: read (ptr)
193: *
193: * 関数名: read (ptr)
194: * 機能: READ コマンド
195: * 入力: ptr · · · · コマンド・パケットへのポインタ
196: * 出力: ステータス・コード
197: *
199: int read (ptr)
200: RW_PACKET far *ptr;
201: {
202 .
       con_call (Con_ptr, (REQ_HEAD far *)ptr);
203:
       return (ptr -> packet.status);
204:
205: }
206:

    関数名:
    write (ptr)

    機能:
    READ コマンド

    入力:
    ptr ····· コマンド・パケットへのポインタ出力:

    出力:
    ステータス・コード

208: *
209: *
210: *
211: *
212: *
213: *
221:
     if (! Bgn_flag) {
          str_ptr = Str_buff;
*ptr ->trans;
222 .
223:
       }
c = *ptr ->trans;
a=1R) {
224:
225 .
         Esc_flag = TRUE;
return (ret_code);
226:
227:
228:
229:
       if (c == 0x07 && Esc_flag) {
       1f (c == 0x0/ && Esc_riag) {
    Bgn_flag = TRUE;
    return (ret_code);
}
if (! Bgn_flag && Esc_flag) {
    Fec_flag = FAICE.
230:
231:
232:
233:
234:
         Esc_flag = FALSE;
cdsp (0x1B);
235:
236:
237:
       if (Bgn_flag) {
         *Str_ptr ++ = c;
if (c == 0x0D) {
    Cr_flag = TRUE;
238:
239:
240:
             return (ret_code);
241:
242:
             ret_code = glio_cmd (Str_buff);
Bgn_flag = FALSE;
Esc_flag = FALSE;
Cr_flag = FALSE;
243:
     if (Cr_flag \&\& c == 0x0A) {
244:
245:
246:
247:
             Cr_flag = FALSE;
249: } else {
return (ret_code);
252:
253: }
254 .
```

```
256: *
257: *
           no_wait (ptr)
     関数名: no_walt (put)
機 能: 非破壊読みみ
入 カ: ptr・・・・コマンド・パケットへのポインタ
出 カ: ステータス・コード
258: *
259: *
260: *
261: *
263: int no_wait (ptr)
264: NOWAIT_PACKET far *ptr;
265: {
     con_call (Con_ptr, (REQ_HEAD far *)ptr);
266:
     return (ptr -> packet.status);
267:
268: }
269:
271: *
271: *
272: * 関数名: read_status (ptr)
273: * 機 能: READ STATUS コマンド
274: * 入 力: ptr ----- コマンド・パケットへのポインタ
       カ: ステータス・コード
275: * 出
276: *
281 .
     int ret code;
282:
     ret_code = NO_ERR;
} else {
   ret_code = BUSY;
}
    if (chk_read ()) {
283:
284:
285 .
          COME - BUSI;
286:
287 .
288: }
289:
291: *
     関数名: write_status (ptr)
機能: OUTPUT STATUS コマンド
入力: ptr ···· コマンド・パケットへのポインタ
出力: ステータス・コード
292: *
293 . *
294 . *
295: *
296 . *
298: int write_status (ptr)
299: REQ_HEAD far *ptr;
300: {
301:
     return (NO ERR);
302: }
303:
関数名: flush (ptr)
機 能: READ/WRITE FLUSH コマンド
入 力: ptr ・・・・ コマンド・パケットへのポインタ
出 カ: ステータス・コード
305: *
306: *
307: *
           ptr ····· コマンド・パケットへのポインタ
ステータス・コード
308: *
309 . *
310: *
311: *******
312: int flush (ptr)
313: REQ_HEAD far *ptr;
314: {
     return (NO ERR);
315:
316: }
317:
319: *
     関数名: vect_init ()
機 能: グラフLIO用ベクタの初期化 2017 1001
入 カ: なし
出 カ: なし
320: *
321: *
322: *
323: *
324: *
326: void vect_init ()
327: {
328:
     unsigned int off; char buff [1];
                     /* ダミー */
329:
330:
     int i;
331:
```

〔リストB-6〕プログラム graphc.c ⑥

```
for (i = 0; i < 16; i ++) {
   off = get_off (i * 4 + 6, LIO_SEG);
   set_vect (0xA0 + i, LIO_SEG, off);</pre>
332:
333.
334:
335:
      set_c5 ();
sys_call (0xA0, buff); /* GINIT */
sys_call (0xA5, buff); /* GCLS */
336 .
337:
338:
339: }
340 .
: glio_cmd (ptr)

: グラフLIOコマンドの解析と実行

]: ptr ····· 文字へのポインタ

]: 終了ステータス
342 . *
       関数名:
343: *
       能:
344:
345 . *
346 . *
347:
348:
349: int glio_emd (ptr)
350: char *ptr;
351: {
      GRAPHTBL *tbl = graph_cmd;
352:
353:
      Str_ptr = Str_buff;
354:
355:
      get_symbol ();
356:
      do {
      if (! strcmpi (Sym_buff, tbl -> cmd)) {
    switch (tbl -> vect) {
357:
358:
359:
          case 0xA1:
360:
               screen (ptr); break;
361:
            case 0xA2:
            view (ptr); break;
362 .
363:
            case 0xA3:
             color1 (ptr); break;
364:
365 .
            case 0xA4:
366:
           color2 (ptr); break;
367:
            case 0xA5:
            case 0xA6:

pset (ptr); break;
case 0xA7:
line (ptr); break;
case 0xA8:
369:
            case 0xA6:
370:
            case 0xA7:
372:
373:
            case 0xA8:
             circle (ptr); break; A 2004 A 24
374:
375:
            case 0xA9:
376:
    paint1 (ptr); break;
            case 0xAA:
      case 0xAA:
    paint2
    case 0xAB:
    get (processe 0xAC:
    put1 (1)
            paint2 (ptr); break;
378:
379:
            case 0xAB;
get (ptr); break;
case 0xAC;
put1 (ptr); break;
380:
381:
382:
383:
       case 0xAD:
            case 0xAD:
   put2 (ptr); break; (see 0xAE:
384:
   case 0xAE:
385:
386:
            roll (ptr); break;
387:
      case 0xAF:
388:
              point2 (ptr); break;
            default:
389:
      return (ERR_ETC);
390:
                                     /* 一般的なエラー */
391: }
392: return (NO_ERR);
                                      /* 正常終了 */
393: }
394: tbl ++;
/* 一般的なエラー */
408: int get_symbol ()
```

```
409: {
     char *sym_ptr = Sym_buff;
410:
411:
     if (*Str_ptr == 0x0A) {
    return (TRUE);
}
412:
413:
414 .
415:
     while ((c = *Str_ptr) == ' ' || c == ',') {
416:
     Str_ptr ++;
417:
     while (! ((c = *Str_ptr++) == ' ' !! c == ', ' !! c == 0x0D !! c == 0x0A)) {
    *sym ptr++ = c:
418:
419:
     420:
421:
     *sym_ptr = '\(\frac{4}{2}\)';
422.
     *sym_ptr - return (FALSE);
423:
424: }
425:
get_val ()

数字の切り出しと変換

なし
427: *
428 . *
429: *
      機 能:
        力:
430:
            431 . *
432: *
433: *
435: int get_val ()
436: {
     if (get_symbol ()) {
    return (ZERO);
437:
438 .
     }
return (atoi (Sym_buff));
439 .
440 :
441: }
442 .
444: *
            strcmpi (s1, s2)
文字列の比較
      関数名:
445: *
446: * 機 能: 文字列の比較

447: * 入 力: s1 · · · · 文字列へのポインタ

448: * s2 · · · · 文字列へのポインタ

449: * 出 力: s1 > s2: TRUE (1)

450: * s1 = s2: FALSE (0)

451: * s1 < s2: MINUS (-1)
            文字列の比較
452: *
455: char *s1, *s2;
     while (*s1 != '\overline{0}' || *s2 != '\overline{0}') {
   if (tolower (*s1) > tolower (*s2)) {
     return (PLUS):
456: {
457:
      return (PLUS);
458:
459:
460:
        if (tolower (*s1) < tolower (*s2)) {
461:
          return (MINUS);
462:
463:
        s1 ++;
464:
     s2 ++;
465:
     return (ZERO);
466:
467:
468: }
469:
470: /***
             strempifn (s1, s2)
471: *
472:
      機能:入力:
             文字列の比較
473:
     474: *
475: *
476: *
477: *
478: *
479: *
480: *
482: int strcmpifn (s1, s2, n)
483: char far *s1, far *s2;
484: int n;
485: {
```

(リストB-6) プログラム graphc.c ®

```
486:
     do {
             if (tolower (*s1) > tolower (*s2)) {
487 .
                 return (PLUS);
488:
489:
490 .
             if (tolower (*s1) < tolower (*s2)) {
             return (MINUS);
491:
492:
           181 ++;17
493:
       s2 ++;
} while (--n);
494:
495:
         return (ZERO);
496:
497 .
498:
499:
500: *
          関数名:
501:
                    atoi (s)
          関数名: atoi (s)
機 能: 文字列 → int への変換
入 カ: s・・・・文字列へのポインタ
出 カ: ワード整数
502 .
503.
504 .
505:
506:
507: int atoi (s)
508: char *s;
509: {
510:
         int sign;
         unsigned int i;
511:
512:
         while (*s == ' ') {
513.
         S++; }
514:
515:
         sign = 1;
516:
517 .
         switch (*s) {
case '_':
518:
         sign = -1;
case '+':
519:
520:
            s++;
break;
         S++;
521:
522:
523:
         for (i = 0; isdigit (*s); s++) {
    i = 10 * i + (*s - '0');
524:
525:
526:
527:
        return (sign * i);
528: }
529:
530:
531: *
          関数名: isdigit (c)
532: *
         関数名: ISGINGTO (C)
機 能: 10進数字のチェック
入 カ: S・・・・文字コード
出 カ: 10進数字: TRUE
533: *
534: *
535: *
                                        それ以外 : FALSE
536:
537:
                      538:
    int isdigit (c)
539:
    int c:
540: {
         if (c >= '0' && c <= '9') {
541:
          return (TRUE);
542:
543:
        return (FALSE);
544:
545:
    }
546:
547:
548: *
         関数名:機能:
                   tolower (c)
小文字への変換
c · · · · · 文字コード
小文字のコード
549: *
          機
550: *
551: *
             カ:
552:
553:
554:
555: int tolower (c)
556: int c;
557: {
        if (c >= 'A' && c <= 'Z') {
    return (c - ('a' - 'A'));
}
558:
559:
560:
561:
        return (c);
562: }
```

● glio.c モジュール

リストB-7のモジュールには、グラフLIOのアクセ スを行うための関数が記述されています。

関数 gscreen は、与えられた四つのパラメータをバ ッファに設定し、そのバッファへのポインタを関数 svs call に渡して INT AlH を実行してグラフィッ ク画面モードの設定を行います.

関数 gview は、与えられた 6 個のパラメータをバッ ファに設定し、そのバッファへのポインタを関数 sys call に渡して INT A2H を実行してグラフィック描 画領域の指定を行います。ここで、第1パラメータ~第 4パラメータは、ワード値で設定しなければなりませ

C言語において、ワード値とバイト値が混合したバ ッファを確保する場合,

int buff_w[]; char buff b[];

のように宣言して領域を確保することも考えられます。 しかし、この方法では C 処理系によって必ずしも連続 した領域が確保されるという保証はありません。

このために、ここではバッファとしてバイト配列の 確保を行い、その該当する位置(アドレス)にワード値 ン・スタイル・スイッチによる機能(バッファ位置)の を格納する方法として, ワード値へのキャストを行う ことによって、ワードとバイトのミックスされたバッ ファを連続した領域に確保しています.

関数 gcolor1 は、与えられた三つのパラメータをバ ッファに設定し、そのバッファへのポインタを関数 sys call に渡して INT A3H を実行して背景色の指 定を行います.

> 関数 gcolor2 は、与えられた二つのパラメータをバ ッファに設定し、そのバッファへのポインタを関数 sys call に渡して INT A4H を実行してパレット番 号と表示色コードの対応を指定します。

関数 glcs は、関数 sys call を用いて INT A5H を 実行してグラフィック画面のクリアを行います.

関数 gpset は、与えられた三つのパラメータをバッ ファに設定し、そのバッファへのポインタを関数 sys call に渡して INT A6H を実行してドットの描画を

関数 gline は、与えられたパラメータをバッファに 設定し、そのバッファへのポインタを関数 sys call に渡して INT A7H を実行して直線や矩形の描画を行 います。

すでに述べたように、グラフ LIO の GLINE コマン ドでは、ライン・スタイル・スイッチによって、パラ メータのもつ意味が異なります。ここでは、このライ 違いを switch 文によって処理しています.

関数 gcircle は、与えられたパラメータをバッファ に設定し、そのバッファへのポインタを関数 sys call

(リストB-7) プログラム glio.c ①

```
2: *
       能: グラフィックLIOのアクセス
3: *
4: *
    生 成: cl -AS -c glio.c
5 . *
7: #define WORK_SIZE 100
8: #define DS_OFF 0x20
a.
11: *
          ANSIプロトタイプ関数宣言
      能 ·
19. *
13: *
15: void screen (void):
16: void view (void);
17: void color1 (void);
18: void color2 (void):
19: void cls (void);
20: void pset (void);
21: void line (void):
22: void paint1 (void);
23: void paint2 (void);
24: void get (void);
25: void put1 (void):
26: void put2 (void);
27: void roll (void):
28: void point2 (void);
29:
31: *
     関数名:
          screen ()
32: *
     機 能:
          グラフィック画面モードの指定
33: *
```

に渡して INT A8H を実行して円や楕円の描画を行い オフセットして設定します。 ます、グラフLIOのGCIRCLEコマンドは、同 GLINE コマンドと同様に、フラグによってパラメー タのもつ意味が異なります。ここでは、このフラグに よる機能の違いを if 文によって処理しています。

関数 gpaintlは、与えられた四つのパラメータをバ ッファに設定し、そのバッファへのポインタを関数 sys call に渡して INT A9H を実行して, 指定された 領域の塗りつぶしを指定された色で行います。ここで、 グラフ LIO に対してワーク領域を確保し、そのオフセ ットをパラメータ・バッファに設定してやらなければ なりません.

また, ここでは DS レジスタが 20H バイト分だけオ フセットしていることに注意しなければなりません。 これに伴いパラメータに与えるワーク領域のオフセッ ト・アドレスも 20H バイト分だけオフセットして設定 します。

関数 gpaint2 は、与えられたパラメータをバッファ に設定し、そのバッファへのポインタを関数 sys call に渡して INT ABH を実行して, 指定された領域の塗 りつぶしを指定されたタイル・パターンで行います。 ここで、グラフ LIO に対してワーク領域を確保し、そ のオフセットをパラメータ・バッファに設定していま すが、関数 gpaintl と同様に、パラメータに与えるワ ーク領域のオフセット·アドレスは 20H バイト分だけ するパレット番号の通知を行います。

関数 gget は、与えられた七つのパラメータをバッ ファに設定し、そのバッファへのポインタを関数 sys call に渡して INT AAH を実行してドット情報の格 納を行います。

関数 gputlは、与えられたパラメータをバッファに 設定し、そのバッファへのポインタを関数 sys call に渡して INT ACH を実行して格納されたドット情 報の表示を行います。ここで、カラー・スイッチによ ってパラメータのもつ機能が異なるため、if 文によっ て処理の違いを判断しています。

関数 gput2 は、与えられたパラメータをバッファに 設定し、そのバッファへのポインタを関数 sys call に渡して INT ADH を実行して日本語の表示を行い ます。ここでも、カラー・スイッチによってパラメー タのもつ機能が異なるため、if 文によって処理の違い を判断しています。

関数 groll は、与えられた三つのパラメータをバッ ファに設定し、そのバッファへのポインタを関数 sys call に渡して INT AEH を実行してグラフィック画 面の移動を行います.

関数 point2 は、与えられた二つのパラメータをバ ッファに設定し、そのバッファへのポインタを関数 sys call に渡して INT AFH を実行してドットに対

[リストB-7] プログラム glio.c 2)

```
34: *
                    int p1(mode)
                                      画面千一
35:
                    int p2(sw)
                                      ス
                                        1
                                          ッチ
                    int p3(act)
                                      アクテ
                                              ブ画面
36: *
37: *
                    int p4(dsp)
                                     ディスプレイ画面
38: *
39: *
40: **
41: void screen ()
42: {
43:
        char buff [4];
44:
45:
        buff [0]
                 = get_val
46:
        buff [1]
                    get_val
47.
        buff [2]
                 = get_val
                            ():
48:
        buff [3]
                    get_val
19.
        sys_call (0xA1, buff);
50: }
51:
52: /*
53.
         関数名:
                    view ()
54: *
                    描画領域の指定
55: *
         機
             能
                                     左上×座標左上×座標右下×座標
56: *
             力:
                    int p1(x1)
57:
                    int p2(y1)
58: *
                    int p3(x2)
59: #
                    int p4(y2)
                                      右
                                            座標
                    int p5(col1) ···
60: *
                                      領域色
61: *
                    int p6(col2)
                                      境界色
62: *
         出
             力:
                    なし
63: *
64: **
65: void view ()
66: {
```

```
67: char buff [9];
68:
69: *(int *)(buff + 0) = get_val ();
                                          /* 左上 Y 座標 */
/* 右下 X 座標 */
70:
        *(int *)(buff + 2) = get_val ();
*(int *)(buff + 4) = get_val ();
71:
        *(int *)(buff + 6) = get_val ();

*(buff + 8) = get_val ();

*(buff + 9) = get_val ();
                                          /* 右下 / 座標
/* 右下 / 座標
/* 領域色 */
72:
73:
                                        /* 境界色 */
74:
        sys_call (0xA2, buff);
75:
76: }
77:
78:
79:
         関数名: color1 ()
80: *
         機 能: 背景色の指定
入 力: int p1(col1) · · · バックグランド
81: *
82:
      int p2(col2) ... # - 9 -
83: *
                  int p3(col3) · · · フォアグランドなし
84:
         出 カ: なし
85:
86: *
87:
88: void color1 ()
89: {
90:
        char buff [4];
91:
                                      /* バック・グランド色
        *(buff + 1) = get_val ();
92:
                                        /* ボーダー色 */
/* フォア・グランド色 */
93:
        *(buff + 2) = get_val ();
*(buff + 3) = get_val ();
94:
      sys_call (0xA3, buff);
95:
96: }
97:
98: /************************
99: *
      関数名: color2()
機 能: パレット番号と表示色コードの対応
入 カ: int p1(pa1) · · · · パレット番号
int p2(co1) · · · 表示色
100:
101: *
102: *
103:
         出一力:すなし
104: *
105:
107:
    void color2 ()
108: {
109:
        char buff [2];
110:
        *(buff + 0) = get_val (); /* パレット番号 */* (buff + 1) = get_val (); /* 表示色 */* sys_call (0xA4, buff);
111:
112:
113:
114: }
115:
117: *
         関数名:
                  cls ()
118: *
                   描画領域の塗りつぶし
         機 能:
119: *
         入力:
                   なし
120: *
                   なし
121: *
         出
             力:
122: *
123: **********
124: void cls ()
125: {
126:
        sys call (0xA5);
127: }
128:
129: /**
130: *
         関数名:
                  pset ()
131: *
         機能:入力:
                   点の描画
132: *
                   int p1(x)
133: *
                   int p2(y) ··· Y座標
int p3(col) ··· 表示色
134: *
135: *
                   int p4(mode) · · · ₹ - ド
136: *
         出 カ: なし
137: *
138: *
139: ***
140: void pset ()
141: {
        char buff [5];
142:
143:
```

(リストB-7) プログラム glio.c 4)

```
144: *(int *)(buff + 0) = get_val (); /* X 座標 */
145: *(int *)(buff + 2) = get_val (); /* Y 座標 */
146: *(buff + 4) = get_val (); /* パレット番号 */
147: sys_call (0xA6, buff);
  148:
  149:
  151: *
                           関数名: line ()
機 能: 直線 | 矩形の描画
入 力: int p1(x1) ・・・ 対
  152: *
  153: *
153: * 機 能: 直線 | 矩形の描画

154: * 入 力: int p1(x1) · · · 始点 X 座標

155: * · int p2(y1) · · · 始点 Y 座標

156: * int p3(x2) · · · 終点 Y 座標

157: * · int p4(y2) · · · 終点 Y 座標

158: * · int p5(pal1) · · 境界色

159: * · int p6(code) · · · スイッチ

160: * · int p7(a1) · · 領域色 | ラインスタイル | タイル長

162: * · int p8(a2) · · · 終納はオフオート
 160: * int p7(a1) ・・ 領域色 | ラインスタイル | タイル長
162: * int p8(a2) ・・ 格納域オフセット
163: * int p9(a3) ・・・ 格納域セグメント
 164: * 出力: なし 165: *
 167: void line ()
 168: {
 169:
                         int a1, a2, a3;
                       char buff [18];
 170:
 171:
                    *(int *)(buff + 0) = get_val (); /* 始点の X 座標 */
*(int *)(buff + 2) = get_val (); /* 始点の Y 座標 */
*(int *)(buff + 4) = get_val (); /* 終点の X 座標 */
*(int *)(buff + 6) = get_val (); /* 終点の Y 座標 */
*(buff + 8) = get_val (); /* ボレット番号 */
*(buff + 9) = get_val (); /* 描画指定 */
*(buff + 10) = get_val (); /* ライン・スタイル・スイッチ */
al = get_val ();
 172:
 173:
 174:
 175:
 176:
 177:
  178:
                     *(burr * 10) = get_val ();
a1 = get_val ();
a2 = get_val ();
a3 = get_val ();
switch (*(buff + 10)){ /* スイッチ */
 179:
 180:
 181:
 182:
                                                                                                  /* 指定なし */
 183:
                                 break;
 184:
                        185:
                      case 1:
 186:
 187:
 188:
 189:
 190:
 191:
                       break;
             case 2:
 192:
 193:
 194:
 195:
196: break;
198: sys_call (0xA7, buff);
199: }
200:
202: *
203: *
                         関数名: circle ()
204: * 機 能: 円 | 楕円の描画

205: * 入 力: int p1(cx) ··· 中心 X 座標

206: * int p2(cy) ··· 中心 Y 座標

207: * int p3(rx) ··· 半径 X 座標

208: * int p4(ry) ··· 半径 Y 座標

209: * int p5(pal) ··· 境界色

210: * int p6(f1g) ··· フラグ

211: * int p7(al) ··· 節は色 | 4 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N 馬 | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B | 2 C N B 
210: *

    211: *
    int p7(a1)
    ・・・ 領域色 | タイル長 | 開始点座標 x1

    212: *
    int p8(a2)
    ・・・ 格納域オフセット | 開始点座標 y1

    213: *
    int p9(a3)
    ・・・ 格納域セグメント | 終了点座標 x2
```

```
221: void circle ()
222: {
        int a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7;
223:
        char buff [23];
224:
225:
     *(int *)(buff + 0) = get_val (); /* 中心点 X 座標 */
226:
230:
231:
       a1 = get_val ();
a2 = get_val ();
232 .
233:
234:
        a3 = get_val ();
235:
        a4 = get_val ();
        a5 = get_val ();
236:
237:
        a6 = get_val ();
238: a7 = get_val ();
239: if (*(buff + 9) & 0x03){ /* 開始点,終了点指定あり */
240: *(int *)(buff + 10) = a1; /* 開始点 X 座標 */
241: *(int *)(buff + 12) = a2; /* 開始点 Y 座標 */
241: *(int *)(buff + 12) = a2; /* 開始点 Y 座標 */
242: *(int *)(buff + 14) = a3; /* 終了点 X 座標 */
243: *(int *)(buff + 16) = a4; /* 終了点 Y 座標 */
244: if (*(buff + 9) & 0x40){ /* タイル・パターン指示あり
245: *(int *)(buff + 18) = a5; /* タイル・パターン長 */
247: *(int *)(buff + 19) = a6; /* 格納域オフセット */
247: *(int *)(buff + 21) = a7; /* 格納域セグメント */
248: } else if (*(buff + 9) & 0x20) { /* 塗りつぶし指示 */
249: *(buff + 18) = a5; /* パレット番号 */
                                    /* 終了点×座標 */
      *(buff + 18) = a5; /* パレット番号 */
250: }
251: } else {
252: if (*(
                              /* 開始点,終了点指示なし */
       253:
254:
255:
256:
257:
                                      /* パレット番号 */
             *(buff + 18) = a1;
258: }
259: }
260: sys_call (0xA8, buff);
261: }
262:
263: /***************************
274: void paint1 ()
275: {
       char buff [10];
276:
277: char work [WORK_SIZE];
278 .
       279:
280:
281 .
282:
283:
284 .
285:
286:
287 .
        sys_call (0xA9, buff);
288: }
289:
291: *
292: * 関数名: paint2 ()
293: * 機 能: タイルパターンでの塗りつぶし
294: * 入 力: int p1(x) · · · 開始 X 座標
295: * int p2(y) · · · 開始 Y 座標
291: *
```

(リストB-7) プログラム glio.c ⑥

```
      296: *
      int p3(len) ··· パターン長

      297: *
      int p4(pal) ··· 境界色

      298: *
      int p5(off) ··· 格納オフセット

      299: *
      int p6(seg) ··· 格納セグメント

299: * int
300: * 出力: なし
301: *
302: *******
                303: void paint2 ()
304: {
305: char buff [20];
306: char work [WORK_SIZE];
307:
307:

308: *(int *)(buff + 0) = get_val (); /* 開始点 X 座標 */

309: *(int *)(buff + 2) = get_val (); /* 開始点 Y 座標 */

310: *(buff + 5) = get_val (); /* タイルパターン長さ *

311: *(int *)(buff + 6) = get_val (); /* 格納域セグメント */

312: *(int *)(buff + 8) = get_val (); /* 格納域オフセット */

313: *(buff + 10) = get_val (); /* 境界色パレット番号 *

314: /* 最終オフセット */
      *(int *)(buff + 6) = (int)(work + WORK_SIZE - DS_OFF);
315:
        /* 先頭オフセット */
*(int *)(buff + 8) = (int)(work - DS_OFF);
sys_call (0xAB, buff);
316:
317:
318:
319: }
320:
321: /*******************************
322: *
           関数名: get ()
323: *
333: *
                *****************
334: *******
335: void get ()
336: {
       char buff [14]:
337:
       338:
339:
340:
341:
342:
343:
344:
345:
346:
347: }
348:
350: *
351: *
        機能: 描画情報の表示
入力: int pl(x) ... 左トマポ
           関数名: put1 ()
352: *
353: * 入 力: int p1(x) ··· 左上×座標
354: * int p2(y) ··· 左上 Y 座標
355: * int p2(mode) ··· モード
356: * int p3(sw) · · スイッチ
357: * int p2(col1) · · · フォアグ
                                        フォアグランド色
11tt p2(coll) ・・・ フォアクランド色
358: * int p3(col2) ・・・ バックグランド色
359: * int p5(coff) ・・・ バッファのオフセット
360: * int p6(seg) ・・・ バッファのセグメント
361: * int p5(len) ・・・ 長さ
362: * 出力: なし
363: *
365: void put1 ()
366: {
         char buff [14]:
367:
368:

369: *(int *)(buff + 0) = get_val (); /* 左上点×座標 */

370: *(int *)(buff + 2) = get_val (); /* 左上点×座標 */

371: *(int *)(buff + 4) = get_val (); /* 格納域オフセット */
```

```
*(int *)(buff + 6) = get_val (); /* 格納域セグメント */
*(int *)(buff + 8) = get_val (); /* 格納域長さ */
*(buff + 10) = get_val (); /* 描画モード */
*(buff + 11) = get_val (); /* カラー・スイッチ */
if (*(buff + 11) == 1){ /* カラー指定あり */
*(buff + 12) = get_val (); /* フォア・グランド色 */
*(buff + 13) = get_val (); /* バック・グランド色 */
372 .
373:
374 .
375:
376:
377 .
378:
379:
380 .
       sys_call (0xAC, buff);
381: }
383 . *
      関数名: put2 ()
機 能: 日本語の表示
入 力: int p1(x)
384: *
             385: *
386: *
387: *
388: *
389: *
390 . *
391: *
                int p2(code) · · · JIS□ - ド
392: *
393 . *
       出 カ: なし
394 . *
395: *******
396: void put2 ()
397: {
398:
       char buff [10]:
399:
      400:
401:
402:
403:
404:
405:
406 :
407:
408:
       sys_call (0xAD, buff);
409 .
410: }
412: *
        関数名: roll ()
413: *
413: * 関数名: roll ()
414: * 機能: 措画画面の移動
415: * 入 カ: int pl(v) · · · 縦
416: * int p2(h) · · · 横
417: * int p3(flg) · · · フラグ
418: * 出 カ: なし
419: *
421: void roll ()
422: {
       char buff[5]:
423 .
424:
       425:
426:
427:
428:
429: }
430:
point2 ()
432: *
        関数名:
433: *
              ドットに対するパレット番号の通知
int p1(x)・・・ドットの×座標
int p2(y)・・・ドットのY座標
        機能:入力:
434: *
435: *
436: *
       出 力:
              なし
437: *
438: *
439: ******
440: void point2 ()
441: {
       char buff [4];
442:
443:
       444:
445:
       sys_call (0xAF, buff);
446:
447: }
```

● graphsub.asm モジュール

リストB-8のモジュールは、GCドライバのアセン ブリ言語サブルーチンで、主として CPU レジスタの サブルーチン(関数) con_call は、引数として渡され 設定や読み出し、およびシステム・コールの呼び出し を行っています。

CPU レジスタの操作やシステム・コールは、C言語 のみによっても記述可能です。しかし、レジスタ操作 メータの対応が取りやすいため、ここではあえてアセ ンブリ言語で記述しました.

同リストにおいて、ストラクチャ DEV HEAD は デバイス・ヘッダのデータ構造を定義していて、オリ ジナル CON デバイス・ドライバを呼び出す際に使用 しています。

データ・セグメントには、オリジナル CON デバイ います. ス・ドライバのストラテジ・ルーチンと割り込みエン

トリ・ルーチンのアドレスを格納するためのバッファ が確保されます。

たオリジナル CON デバイス・ドライバのアドレスと コマンド・パケットを用いて、MS-DOS になったつも りでオリジナル CON デバイス・ドライバを呼び出し ています。このサブルーチンは、デバイス・ドライバ に関しては、アセンブリ言語のほうがレジスタとパラ に対する READ コマンドや NON-DESTRUCTIVE READコマンドを処理する際にコールされます

> サブルーチン(関数)get off は、グラフ LIO のテー ブルから実際の処理アドレス(オフセット)を読み出し、 そのアドレスを AX レジスタに返します

サブルーチン(関数)set_vect は、ファンクション・ リクエスト 25H を用いて,割り込みベクタの設定を行

[リストB-8] プログラム graphsub.asm ①

```
2: ;
3: ;
       能: グラフィック・ドライバのサブルーチン
4: ;
       成: masm /ML graphsub;
    4
5.
7 .
        .MODEL SMALL, C
8: :*****************************
9: ;
     構造体: DEV_HEAD
機 能: デバイス・ヘッダの構造定義
10: ;
11: ;
12: ;
13:
                 14: DEV_HEAD
         STRUC
15: dev_link
         DD
16: dev_atr
         DW
17: stra_ptr
         DW
18: entry_ptr
         DW
         ENDS
19: DEV HEAD
21: :
     SEGMENT: データ・セグメント
機 能 : オリジナルCONデバイスのアドレス
22: ;
23: ;
24: ;
. DATA
26:
27: org_strtgy DD
28: org_entry
         DD
29:
31: ;
     SEGMENT: コード・セグメント
機 能 : サブルーチン群
32: ;
           サブルーチン群
33: :
     機 能:
34: ;
35: :************
36:
         . CODE
38:
     ルーチン名:
39:
           con call
          オリジナルCONデバイスの呼び出し
40:
     機能:
          arg1 ··· オリジナルCONデバイスのヘッダ
arg2 ··· コマンド・パケット
     入力:
41: :
      カ:
43:
           なし
44:
45: :*
46: con call
         PROC
             arg1:FAR PTR, arg2:FAR PTR
47:
         les
              bx, arg1
48:
         mov
              ax,
               es:[bx.stra ptr]
49:
              WORD PTR org_strtgy, ax
         mov
             WORD PTR org_strtgy + 2, es and month
50:
         mov
```

```
51: mov ax, es:[bx.entry_ptr]
52: mov WORD PTR org_entry, ax
53: mov WORD PTR org_entry + 2, es
                 WORD PTR org_entry, ax
WORD PTR org_entry + 2, es
  les
               bx, arg2
org_strtgy
54:
55:
56: call org_entry ret
57: ret
58: con_call ENDP
ルーチン名: get_off
機 能: グラフLIOのオフセット取得
入 力: arg1 ··· LIOテーブル・オフセット
arg2 ··· LIOテーブル・セグメント
出 力: AX ··· LIOオフセット
61: ;
62:
64: ;
65:;
66:: 出
67:;
70: mov di, arg1
71: mov es, arg2
     mov ax, es:[di]
72:
74: get_off ENDP
75:
76: :*************************
77: :
78: :
      nーチン名: set_vect
機 能: 割り込みベクタの設定
79: ;
            arg1 · · · 割り込みベクタ番号
arg2 · · · 割り込み処理ルーチンのオフセット
arg3 · · · 割り込み処理ルーチンのセグメント
         力:
80: ;
81: ;
82: ;
83: ; 出力: なし
84: ;
USES ds, arg1:WORD, arg2:WORD, arg3:WORD ax, arg1
86: set_vect PROC
87: mov
           mov
                 ds, arg2
88 .
                 dx, arg3
ah, 25H
89:
           mov
90:
           mov
                        ;割り込みベクタの設定
91: int 92: ret
                 21h
93: set_vect ENDP
94:
96: :
       ルーチン名: sys_call
97: :
      機能:入力:
            グラフLIOの機能コール
arg1 · · · ベクタ番号
arg2 · · · パラメータへのポインタ
98: ;
99: :
100:;
                ・・・終了ステータス(00H: 正常終了)
             AX
      出 力:
101: :
102: ;
103:
104: sys_call PROC USES DS ES DI SI, arg1:WORD, arg2:PTR
                 ax. arg1
105.
            mov
                 BYTE PTR cs:int_xx + 1, al ;割り込み番号設定
106 .
            mov
            mov
                 bx, arg2
107:
                 ax, ds
ax, 2
ds, ax
            mov
108.
                        ;20Hバイト増加
            add
109.
            mov
110:
                 bx, 20h
111:
            sub
                 bp
           push
112:
113: int_xx:
                                      ;00Hは ダミー
            int
                 00h
114:
            pop
                 bp
115:
                 al, ah
116:
            mov
117:
                 ah, ah
            xor
           ret
119: sys_call ENDP
120:
122: :
122: :
123: : ルーチン名: set_c5
124: : 機 能: INT C5H のベクタ設定
125: : 入 カ: なし
126: ; 出
127: :
129: set_c5 PROC USES DS
```

(リストB-8)プログラム graphsub.asm ③

```
ds
131:
               pop
132:
               lea
                      dx, int_c5
                      ah, 0C5h
133:
               mov
134:
               mov
                    21h
135:
               int
                                        ;割り込みベクタの設定
136:
               ret
137: set c5
              ENDP
138:
139:
140:
141:
         ルーチン名: int c5
        機 能: INT C5H 処理ルーチン
入 力: なし
142: ;
143:
144:
           カ: なし
145:
146:
147:
    int_c5
               PROC
                   FAR
148:
               iret
    int_c5 ENDP
149:
150:
151:
       ****************
152:
        ルーチン名: chk_read
機 能: キーボード・ステータスのチェック
入 力: なし
153:
154:
            力: なし
カ: AX · · · 00H: データなし
AX · · · 01H: データあり
155:
156:
         出
157:
158: ;
159:
             PROC
160: chk_read
                       ah, 01h
161:
               mov
                                    :バッファ状態のセンス
                     18h
162:
               int
                      al, bh
ah, ah
163
               mov
164:
               xor
165:
              ret
166: chk_read
               FNDP
167
168:
169 .
         ルーチン名: sdsp
170:
                  sdsp
文字列の表示
         171:
                  arg1 ··· 文字列へのポインタ
172 .
173:
                  なし
174:
175:
                       arg1:PTR
176: sdsp
               PROC
                                          ;ポインタ
177:
               mov
                       bx, arg1
    sdsp_loop:
178:
                       al, [bx]
al, al
               mov
179 .
                                          ;'¥0'(文字列の終端) ?
180:
               or
                       sdsp_exit
al, 0Ah
181:
               ie
182:
               cmp
                                        :LF□ - ド?
                       sdsp next
               ine
183:
                       al, ODh
184:
               mov
185:
               int
                       29h
                       al, ØAh
186:
               mov
187: sdsp next:
188:
                int
189:
                inc
                       bx
190:
               jmp
                       sdsp_loop
191: sdsp_exit:
192:
193: sdsp ENDP
194:
195:
196:
         ルーチン名: cdsp
機 能: 1文字の表示
197:
198:
199: ;
200: ;
            カ: arg:
カ: なし
                  arg1 ··· 文字コード
201: ;
202: ; *****
203: cdsp
               PROC
                       arg1:WORD
204:
               mov
                       ax, arg1
                                          ;文字コード
                                          ;文字表示
205:
                int
                       29h
206:
                ret
207: cdsp
                ENDP
208:
                END
```

サブルーチン(関数)sys call は、グラフ LIO の機 して戻り値として返しています。 能を呼び出すためにソフトウェア割り込みを発行しま す. 前述したように、ここではデバイス・ヘッダを保 護するために、DS レジスタ値を 20H バイト分だけオ フセットさせ,これにともなってパラメータへのポイ ンタである BX レジスタ値も 20H バイト分だけオフ セットしています。

ここで、引数として与えられた割り込みベクタ番号 に対応した割り込みを発生させる方法として、 スタッ クを操作して IRET 命令や FAR RET 命令を実行す る方法も考えられます。しかし、ここではプログラム の読みやすさに重点をおき、命令コードのオペランド を書き換える方法によって、指定されたソフトウェア 割り込みの発行を実現しています。

サブルーチン(関数) set_c5 は、ファンクション・リ クエスト 25H を用いて INT C5H ベクタの設定を行 います. ここで、INT C5H 処理ルーチンは、プロシ ージャ int c5 なので、そのアドレスを設定していま

プロシージャ int c5 は INT C5H の処理ルーチン です。GC ドライバでは、この INT C5H で何もするこ とがないので、単に IRET 命令を実行しているだけで す.

サブルーチン(関数)chk read は、キーボード・バッ ファの状態を調べます。ここでは、キーボードの状態 を調べるのに BIOS の INT 18H を用いて処理してい ます. INT 18H では、キーボード・バッファの状態が BH レジスタに返され、その内容が 01H の場合にはバ ッファにキー・データがあることを示し, 00H の場合 にはバッファが空の状態であることを表しています。 ここでは、BH レジスタの内容を AX レジスタに設定

サブルーチン(関数)sdspは、引数で渡されたポイ ンタの指す文字列をスクリーンに表示します。ここで は、文字の表示にファンクション・リクエスト 02H や 09H などは使用できない(GC ドライバが再帰的に呼 び出される) ため、システム・コールの INT 29H を用 いています。また、ここで扱う文字列は ASCIZ 文字列 である必要があります。

サブルーチン(関数)cdspは、システム・コール INT 29Hを用いて1文字の表示を行います。

● st.asm モジュール

リストB-9は、GCドライバをデバッグするための メイン・モジュールの記述例を示しています。このモ ジュールでは、リストB-1(graph.mak)に示した MAKEファイルによって自動的にアセンブル/コン パイルおよびリンク処理が行われ、結果として stgraph.exe が実行モジュールとして生成されます. これによって、デバイス・ドライバの処理部分を CodeView を用いてデバッグすることが可能となりま

このモジュールでは、MS-DOS になったつもりでデ バイス・ドライバを呼び出していかなければなりませ ん。したがって、リクエスト・ヘッダを含むコマンド・ パケットを作成し、ストラテジ・ルーチンの呼び出し、 割り込みエントリ・ルーチンの呼び出しを行います.

また、このモジュールにおけるコード・セグメント は、リストB-2のセグメント名あるいはクラス名とは 別名にしておく必要があります。もし、同名のセグメ ント名やクラス名を指定すると、ドライバ本体のコー ド・セグメントと一緒に扱われ、デバイス・ヘッダの

〔リストB-9〕プログラム st.asm ①

```
2:
 3:
             能.
                   グラフィック・ドライバのデバッグ用
 4:
       ++
             ブ:
                   graph.asm graphsub.asm graphcc.c
 5.
       #
             成:
                   make graphdbg.mak
 6:
       使用方法:
                   cv graph
 8 .
 9:
               PAGE
                      60. 130
10:
11.
12:
        構造体:
                  REQ HEAD
13:
        機
            能:
                  リクエスト・ヘッダの定義
14:
15:
16: REQ_HEAD
               STRUC
                                              ;リクエスト・ヘッダ
                                            ;パケット長
;デバイス・コード
;コマンド・コード
17.
               DR
   pac_len
18: dev_code
               DB
19: com code
               DB
                                              ;ステー
;リザー
20: status
               DW
                                                     タス
21:
   reserve
               DB
                       8 dup (?)
22: REQ_HEAD
               ENDS
23.
```

〔リストB-9〕プログラム st.asm ②

```
25: ;
 26: ; 構造体: INIT_PACKET
27: ; 機能: INIT コマンド用パケットの定義
 30: INIT_PACKET STRUC
                                          ;INIT コマンド用パケット
 31: init_head DB SIZE REQ_HEAD DUP (?)
32: unit DB 1
                                              ;リクエスト・ヘッダ
 32: unit
                                               ;ユニット数
 33: dev_end DD ?
34: bpb DD ?
35: dev_num DB ?
                                           ;エンド・アドレス
;B P B 配列へのポインタ
                                       パクロスペードライブ番号
 36: INIT PACKET ENDS
 38: ;****
39: ;
40: ; 構造体: RW_PACKET
41: ; 機能: READ / WRITE コマンド用パケットの定義
 44: RW_PACKET STRUC
45: rw_head DB
46: rw_disc DB
                                          BUILD BPB 用パケット
;リクエスト・ヘッダ
;メディア・デスクリプタ
                      SIZE REQ HEAD DUP (?)
 47: rw_trans DD

48: bytes DW

49: sct_bgn DW

50: rw_id DD

51: RW_PACKET ENDS
                                                :転送アドレス
                                               ;転送バイト
                                             ;開始セクタ(無視)
;IDへのポインタ
 53: ;******************
 54:;
55:; SEGMENT: データ・セグメント
56:; 機 能: コマンド・パケットの確保
 58: ;*******
 59: DATA1 SEGMENT WORD PUBLIC 'DATA1'
60: config DB '\forall wkl\forall emm\forall ram.sys', 0, '200', \text{0Dh, 0Ah, 00h}
 61: init_com INIT_PACKET <>
70:
 72:;
73:; SEGMENT: スタック・セグメント
74: ; 機 能: スタックの確保
75: ;
77: _STACK SEGMENT WORD STACK 'STACK'
78: _stack DW 256 DUD (2)
 79: STACK
               ENDS
82:
        SEGMENT: コード・セグメント
機 能: ドライバの呼び出し
83:
84:
85:
              EXTRN _strategy:FAR, _entry:FAR _dev_header:DWORD
            EXTRN _dev_header:DWORD
PUBLIC _begin
89:
90:
     TEXT1 SEGMENT WORD PUBLIC 'TEXT1'
91:
92:
              ASSUME CS:_TEXT1, DS:_DATA1, ES:_DATA1, SS:_STACK
93:
94: _begin PROC
              mov cs:WORD PTR _dev_header, 0 :最初のリンクmov cs:WORD PTR _dev_header + 2, 12A1h
95:
96:
97
          ; INIT コマンドの呼び出し
98:
99:
100:
                     ax, SEG init_com ;コマンド・パケットのセグメント
              mov
              mov
                     es, ax bx, init_com ;コマンド・パケットのオフセット
101:
               lea
```

```
call strategy
                      es:[bx.pac_len], SIZE INIT_PACKET
              mov es:[bx.pac_len], Size in mov es:[bx.com_code], 0
104:
105:
                                           :INIT コマンド実行
106:
              call
                    _entry _ o d & T
107 .
108:
              ; WRITE コマンドの呼び出し
109:
              ; GCIRCLE
110:
              : 楕円の描画
111:
112:
                      es:[bx.pac_len], SIZE RW_PACKET
113:
              mov
                      es:[bx.com_code], 8
es:[bx.bytes], 1 ;バイト数
              mov
114:
              mov
                     S.[DX.Dytes], 1 ;バイト数
WORD PTR es:[bx.rw_trans + 2], SEG str0
cx, 32
di, OFFSET str0 ;パイト数
115:
116:
               mov
              mov
117:
118:
               mov
              mov WORD PTR es:[bx.rw_trans], di
119: loop0:
120:
                                              :WRITE コマンド実行
121 .
               inc
                      di
199 .
              100p 100p0
123:
124:
125.
              ; GCOLOR2
126.
               ; パレット番号の指定
127:
                      WORD PTR es:[bx.rw_trans + 2], SEG str1
129:
              mov
                      cx, 14
di, OFFSET str1 ;COLOR2の身
               mov
130:
               mov
131 .
132: loop1:
               mov WORD PTR es:[bx.rw_trans], di
133:
               call
                                             ;WRITE コマンド実行
134:
                      _entry
               inc
135:
136:
               loop
                      loop1
137:
138 .
             d; GLINE 1008
139:
           ; 箱の塗りつぶし
140:
141:
              mov WORD PTR es:[bx.rw_trans + 2], SEG str2
142:
                    cx, 32
di, OFFSET str2
               mov
143:
144 .
145: loop2:
                      WORD PTR es:[bx.rw_trans], di
               mov
146:
                                     WRITE コマンド実行
               call _entry inc di
147:
148:
                      loop2
149:
               loop
150:
151:
               GPAINT1
152:
               : 塗りつぶし
153:
154:
               mov WORD PTR es:[bx.rw_trans + 2], SEG str3
155:
                                            :バイト数
               mov
                      cx, 21
di, OFFSET str3
156:
               mov
157:
158: loop3:
                      WORD PTR es:[bx.rw_trans], di
159:
               call __entry ; WRITE コマンド実行
160:
161:
                      loop3
162:
               loop
163:
164:
               ; GCLS
165:
               ; グラフィック画面の消去
166:
167:
                      WORD PTR es:[bx.rw_trans + 2], SEG str4
168:
               mov
                      di, OFFSET str4
169.
               mov
170:
               mov
171: loop4:
                      WORD PTR es:[bx.rw_trans], di
               mov
172:
                                               ;WRITE コマンド実行
               call
                       _entry
173:
174:
               inc
                      loop4
175:
               loop
176:
                                              ;プログラム終了
               mov
177 .
                      21h
               int
178:
               ENDP
179: _begin
               ENDS
180: _TEXT1
               END
                      begin
181:
```

GC ドライバでは、オリジナルの CON デバイス・ド ライバの検索を行っているために、 直前のデバイス・ ドライバへのポインタを GC ドライバ自身のデバイ ス・ヘッダに設定してやらなければなりません。

この直前のデバイス・ドライバのアドレスは、GCド ライバの INIT コマンド処理ルーチン(関数 init)に自 身のアドレス(CS レジスタ値)を表示するようにプロ グラミングし、デバイス登録することによって知るこ とができます

GC ドライバ自身の組み込みアドレスが得られたら, CodeView や SYMDEB などのデバッガを用いて、そ のリンク情報をたどれば、すべてのデバイス・ドライ バの実アドレスを知ることができます。

● gtestc.c モジュール

リストB-10は、GCドライバのアクセスを行うプロ グラムの例です.

このプログラムでは、グラフィック画面の初期化を 行ったあと、7個の箱を描いてその色をペインティン グにより変化させます.

配置が意図したとおりになりません. 次に7個の同心楕円を色を変えながら描き、描き終 わった時点でパレット番号を書き換えることにより、 あたかも画面がフラッシュしているかのごとく表現し ています、そして、フィナーレでは画面を左にスクロ ールして終了します。この横スクロールの機能は BASICにおいてもサポートされていないユニークな 機能です。

> これに BASIC の LOCATE 文にあたる関数を、 MS-DOS 標準のエスケープ・シーケンスを利用して作 成すれば、BASIC 感覚のグラフィックスが高速に表現 できるので, 処理結果を視覚的に把握したいようなア プリケーションには重宝するものと思います.

> 同リストにおいて、関数 main はテスト・プログラム の統括制御を行います。

> まず、最初に MS-DOS 標準のエスケープ・シーケン スによりテキスト画面の消去を行います。次に、グラ フ LIO の CLS コマンドを用いてグラフィック画面の 消去を行います.

同リストでは,グラフィック制御文字列を表すエス ケープ文字列をグローバル・ポインタ Gesc によって 指すことにします。つづいて、グラフLIOのG-

[リストB-10] プログラム gtest.c ①

```
3: *
         能: グラフィック・ドライバのテスト・プログラム
4: *
     #
        成: cl -AS gtest.c
5: *
6: ************
7:
  #define
         COL MAX 8
        <stdio.h>
8: #include
9: #include
          <stdlib.h>
10:
13: *
     機能:グローバル変数の宣言
15: ****
16: static char *Gesc = "¥033¥007":
19:
       能: ANSIプロトタイプ関数宣言
20: *
21: *
23: void main (void);
25: void scircle (void);
26: void roll 1 (void);
27: void itaval (int);
28:
29: /+
30: *
     関数名: main ()
機 能: テスト・プログラムの統括制御
31: *
     機入
            テストなし
32:
        力:
33:
     出力:
34:
35:
36:
37: void main ()
38: {
     puts( "¥033*¥033= " ); /* テキスト画面の消去 */printf ("%s cls¥n", Gesc);
printf ("%s screen 3 0 0 1¥n", Gesc);
39:
40:
41:
```

```
box();
                         /* 箱 */
42:
42: DOX(); /- 精円 */
43: scircle (); /* 楕円 */
44: roll 1(): /* 画面の左移動 */
      roll_l(); /* 画面の左移動
printf ("%s cls¥n", Gesc);
45:
      exit (0);
46:
47: }
48:
49: /***
50: *
51: *
       機能:箱のしたなり、
               箱の描画と塗りつぶし
52: *
               53:
54:
55: *
57: void box()
58: {
      int i, j;
int y1 = 0, y2 = 0;
59:
60 .
61:
      for (i = 1; i < COL_MAX; i++){
y2 = y1 + 50;
62:
63:
          /* 箱を描く */
printf ("%s line 400 %d 600 %d %d 1 0\fm", Gesc, y1, y2, i);
64:
65:
         y1 = y1 + 55;
66:
67:
      for (j = 1; j < COL_MAX; j++){}
68:
          y1 = 0;
for (i = 1; i < COL_MAX; i++){
69:
70:
             /* 箱を塗りつぶす */
printf ("%s paint1 410 %d %d %d¥n", Gesc, y1 + 10, i + j, i);
71:
         y1 = y1 + 55;
73:
74:
75:
76: }
77:
79: *
               scircle ()
80: *
               楕円の描画と塗りつぶし
       機能:
81: *
82: *
               to 1.
83: *
       出力:
               なし
84: *
85: ****
86: void scircle()
87: {
88:
       int i, j, col2;
89:
      90:
91:
92:
93:
      }
for (j = 1; j < 20; j++) {
  for (i = 1; i < COL_MAX; i++) {
    col2 = rand () % 7 + 1;
    printf ("%s color2 %d %d¥n", Gesc, i, col2); /* パレット番号の指定 */
    printf ("%s color2 %d %d¥n", Gesc, col2, i); /* もとの色に */
94:
95:
96:
97:
98:
99:
100:
101:
102:
103: /*
104: *
       105: *
               roll_1 ()
               画面の左へのスクロール
106: *
               なし
107:
108:
109:
110: ***
111: void roll_l ()
112: {
113:
      int i:
114:
       for(i = 0; i < 17; i ++) {
115:
         printf ("%s roll 0, 40, 0\fmathbf{y}n", Gesc);
116:
117:
118: }
```

SCREEN コマンドを実行して 640×400 ドットのカラー画面に設定します。

次に、関数 box を呼んで箱の描画を行い、関数 scircle を呼んで楕円の描画とパレット番号の書き換えを行います。そして、関数 roll_1 を呼んでグラフィック画面を左側にスクロールします。

すべての処理が終わったら、再びグラフ LIO の GCLS コマンドを実行して、グラフィック画面を消去してプログラムを終了します。

関数 box は、箱の描画と塗りつぶしを行います。まず、for ループとグラフ LIO の GLINE コマンドを用いて 7個の箱を描画します。次に、for ループとグラフ LIO の GPAINT コマンドを用いてあらかじめ描かれ

た箱に対して,次々と色を塗り替えていきます.

関数 scircle は、7個の同心楕円の描画とパレット番号の変更を行います。まず、for ループとグラフ LIOの GCIRCLE コマンドを用いて、色を変えながら同心楕円の描画を行います。次に、for ループとグラフ LIOの GCOLOR2 コマンドを用いてパレット番号の変更を行い、次々に色を変化させます。このパレット番号の変更で、グラフィック画面がフラッシュしているような効果を得ることができます。

関数 roll_1 はグラフィック画面を左にスクロール します。ここでは、for ループとグラフ LIO の GROLL コマンドを用いて、グラフィック画面を少し ずつ左にスクロールさせています。

● MS-DOS 標準のエスケープ・シーケンス ●

MS-DOS では、ASCII 制御コードとは別に、表Dのエスケープ文字列をコンソールに送ることにより、

画面の様々な制御を行うことが可能になっています.

〔表D〕エスケープ・シーケンス

エスケープ文字列	機,他也是一個人
ESC [pl;pcH または ESC [pl;pcf	カーソルを pl 行 pc カラムに移動する
ESC=lc	カーソルを1行 c カラムに移動、1と c は 2 進数であり 20H のオフセットを加える
ESC [pnA	カーソルを同一カラムで pn 行に移動する
ESC [pnB	カーソルを同一カラムで pn 行下に移動する
ESC [pnC	カーソルを同一行で pn 分だけ右に移動する
ESC [pnD	カーソルを同一行上で pn 分だけ左に移動する
ESC [0J	カーソル位置から最終行の右端までクリアする
ESC [1J	先頭行の左端からカーソル位置までをクリアする
ESC [2J または ESC *	CTR 画面をすべてクリアし、カーソルをホーム位置に移動する
ESC [0K	カーソル位置から同一行の右端までをクリアする
ESC [1K	同一行の左端からカーソル位置までをクリアする
ESC [2K	カーソルのある行の左端から右端までをクリアする
ESC [pnM	カーソルのある行から pn 行分だけ下の行を削除し、それ以降の行を上に詰める
ESC [pnL	カーソルのある行を pn 行分だけ下に移動し、空白行を挿入する
ESC D	カーソルを同一カラムで 1 行だけ下に移動する
ESC E	カーソルを1行下の左端に移動する
ESC M	カーソルを同一カラムで 1 行だけ上に移動する
ESC [s	カーソル位置の情報(行, カラム, 属性)を保存する
ESC [u	ESC [s で保存した内容を復帰する
ESC [6n	カーソル位置をコンソールで指定する.形式は ESC [pl; pcR であり pl 行 pc カラムに移動する
ESC)0	漢字モードの設定
ESC)3	グラフ・モードの設定
ESC [>51	カーソルを見えるように設定する(デフォルト)
ESC [>5h	カーソルが見えないモードに設定する
ESC [>1h	ファンクション・キーの表示行をユーザに開放する
ESC [>11	ファンクション・キーの内容を表示する(デフォルト)
ESC [>3h	20 行表示モードに設定する
ESC [>31	25 行表示モードに設定する
ESC [ps;···; psm	表示文字の属性を設定する

psの値:0=既定の属性(デフォルト), 1=ハイライト(モノクロのみ), 2=パーチカル・ライン, 4=アンダ・ライン, 5=ブリンク, 7=リバース, 30=黒, 31=赤, 32=緑, 33=黄色, 34=青, 35=紫, 36=水色, 37=白(40~47はリバース).

Appendix C

RAMディスク・ドライバ の作成

ここでは、拡張メモリの応用例として RAM ディスク・ドライバの実現方法について解説します。デバイス・ドライバの詳細については第8章を参照してください。

なお、ここで紹介する RAM ディスク・ドライバは、config.sys ファイルに DEVICE コマンドを用いて登録する際に、図C-1 のようにオプションとしてディスク容量を指定できるようにプログラムされています。

RAM ディスク・ドライバは、図C-2 に示したように 5個のソース・ファイルから構成されています。同図 では、ドライバ本体のほかにドライバのデバッグ用プログラムの作成方法までを示しています。これらのプログラムの作成は、リストC-1 の MAKE ファイルと MAKE ユーティリティによって自動的に行われます。


ここでも、RAM ディスク・ドライバは、グラフィック・コンソール・ドライバと同様にC言語で記述して

あり、C言語を用いてブロック型デバイス・ドライバを 作成する際の参考になるようにしています。ここでも やはり、ドライバ構造に関する部分や CPU レジスタ とのやりとりを行う部分はアセンブリ言語で記述し、 制御構造を含むドライバの主要な部分は C言語を用 いて記述しています。

[図C-1] ディスク容量の指定

DEVICE=ram.sys □ 1024

ドライバの ディスク容量
ファイル名 (Kパイト)
(パス名でもよい)



● RAM ディスク・ドライバの構成

- ① seg.h…セグメント配置の制御を行うためのヘッ ダ・ファイル
- ② ram.asm…RAM ディスク・ドライバのメイン・ルーチンともいえるプログラムで、デバイス・ヘッダやストラテジ・ルーチンおよび割り込みエントリ・ルーチンを含む。
- ③ struc.h…ramc.c ファイルで取り込まれるヘッダ・ファイルで、BPB テーブルやリクエスト・ヘッダおよびコマンド・パケットなどのデータ構造が定義されている。
- ④ ramc.c…デバイス・コマンド・コードの解析と各コマンド・コードに対応した処理を行う.
- ⑤ ramsub.asm…アセンブリ言語サブルーチンで、 主として EMM ファンクション・コールや CPU レジスタ値の読み出し/設定を行う。

⑥ st.asm…RAM ディスク・ドライバをデバッグする際のスタートアップ・ルーチンとなり、コマンド・パケットを作成してデバイス・ドライバをアクセスするために、MS-DOS をエミュレーションする

以下,これらの順にソース・リストを追いながら説明していきます.

リストC-2 のヘッダ・ファイルは、セグメント配置の制御を行います。このセグメント配置の手順は、グラフィック・コンソール・ドライバとまったく同様です。

RAM ディスク・ドライバは、アセンブリ言語と C 言語で記述されていますが、 デバイス・ドライバは 64 K バイト以下でなければならず、 またセグメントを参照するコードを含んでいてはなりません

MS-C では、スモール・モデルの場合でも、コード・セグメントとデータ・セグメントは分けて扱っている

〔リストC−1〕 ドライバ作成用 MAKE ファイル

```
1: st.obj: st.asm
2:
      masm /ZI/Z/ML st,, st;
3:
 4: ram.obj: ram.asm seg.h
       masm /ZI/Z/ML ram,, ram;
 5:
 6:
 7: ramsub.obj: ramsub.asm
 8:
       masm /ZI/Z/ML ramsub,, ramsub;
 9:
10: ramc.obj: ramc.c struc.h
11:
       msc /Zi/Ze/Z1/Zp/Fa/Gs/DLINT_ARGS/J ramc.c;
12:
13: ram.exe: ram.obj ramc.obj ramsub.obj
       link /CO/NOI/MAP/LI ram ramc ramsub, ram, ram;
14:
15:
16: stram.exe: st.obj ram.obj ramc.obj ramsub.obj
17.
       link /CO/NOI/MAP/LI st ram ramc ramsub, stram, stram;
18:
19.
   ram.sys: ram.exe
20:
    exe2bin ram.exe ram.sys
```

〔リストC-2〕 ヘッダ・ファイル seg.h

```
1 :
3:
                    セグメント配置の制御
4:
              成:
                   masm /ML seg;
5:
6:
7:
                PAGE
                        60, 130
8:
                SEGMENT WORD PUBLIC 'CODE'
9:
    TEXT
                ENDS
   _DATA
10:
                SEGMENT WORD PUBLIC 'DATA'
11:
    DATA
                ENDS
   CONST
                SEGMENT WORD PUBLIC 'CONST'
12:
13: CONST
                ENDS
14: _BSS
                SEGMENT WORD PUBLIC 'BSS'
15:
   BSS
                ENDS
                SEGMENT WORD PUBLIC 'BSS'
16:
   c_common
17: c_common
                ENDS
18: _dend
                SEGMENT WORD PUBLIC 'BSS'
19:
    dend
                ENDS
20: DGROUP
                GROUP
                         TEXT, _DATA, CONST, _BSS, c_common, _dend
```

ため、実行時のデータ・セグメント (DS レジスタ値)を 計算するのが少々面倒になります。

このため、RAM ディスク・ドライバでは、ディレクティブ GROUP を用いてすべてのセグメントをグループ化し、スタック・セグメントも合わせて 64 K バイトの中に収めています。これによって、プログラム中で特にセグメント・レジスタを意識する必要がなく、8 ビット・マシンにおけるプログラムと同様にリニア・アドレスとしてプログラミングできることになります。

また、セグメント_dend はグラフィック・コンソール・ドライバと同様に、RAM ディスク・ドライバの終了アドレスを知るために定義されているセグメントで、リンクされたときにそのセグメントが最後に配置されるようにセグメント名を決めています(リストC-3 参照).

• ram.asm

リストC-4の ram.asm モジュールは、RAM ディスク・ドライバのメイン・モジュールであり、デバイス・ヘッダやストラテジ・ルーチンおよび割り込みエントリ・ルーチンが記述されています。

デバイス・ドライバの最終アドレスを示すラベル d

end は、セグメント _dend 内で定義され、ramc.c モジュールから参照可能とするため PUBLIC 宣言を行っておきます。また、ラベル entry や strategy も、デバッグ用スタートアップ・ルーチン(st.asm)をリンクした際に参照可能とするため、PUBLIC 宣言を行っておきます。

データ・セグメントには、ドライバで使用するスタック領域の確保を行います。デバイス・ドライバの場合、プログラムの先頭にはデバイス・ヘッダが位置しなければなりません。ここでは、コード・セグメント(デバイス・ヘッダ)よりも先にデータ・セグメントを定義していますが、リストC-2のヘッダ・ファイルによってあらかじめセグメント配置を指定しているために、リンク時にデータ・セグメントはコード・セグメントの後に配置されます。

コード・セグメントでは、まずデバイス・ヘッダの 定義を行います。デバイス・ヘッダの先頭のダブル・ ワードはデバイス・リンク用のポインタであり、通常 このフィールドには FFFFH を設定しておきます。

次のワード値は、デバイス属性を示すフィールドです。RAM ディスク・ドライバはブロック・デバイスであり、また、IBM フォーマットとしているので、このフィールドには 0000H を設定します。

(リストC-3) MAP ファイル

LINK: warning L4021: no stack segment Class Stop Length Name Start _TEXT 00000Н 00856Н 00857Н CODE 00858H 01227H 009D0H DATA DATA 01228H 01228H 00000H CONST CONST BSS 01228H 01228H 00000H BSS 01228H 01235H 0000EH c_common BSS 01236H 01236H 00000H セグメントが最後に配置されることを確認する Origin Group **DGROUP** 0000:0 Address Publics by Name 0000:056E atoi 0000:029B bld_bpb _write sub 0000:07F5 0000:9876 Abs __acrtused Address Publics by Value _strategy 0000:0015 0000:0020 entry 0000:1234 Reg dx 0000:1236 d end -ラベルも最後に配置されることを確認する 0000:9876 Abs acrtused Line numbers for RAM.OBJ(ram.ASM) segment _TEXT

[リストC-4] プログラム ram.asm ①

```
2: ;
        能: 拡張メモリ対応RAMディスク・ドライバ(メイン)
4: サ ブ: seg.asm ramsub.asm ramc.c
5: ; 生 成: make ram.mak
6: ; 使用方法: DEVIVE = [ディスク容量(Kバイト)]
 8:
   PAGE 60, 130
.MODEL SMALL, C
9:
              SMALL, C
10:
11: INCLUDE seg.h
13: STK_SIZE EQU 2048
14: _acrtused EQU 9876h
15:
  16:
17:
18:
  ; 機能: 外部参照
19:
  EXTRN start:NEAR
PUBLIC d_end
PUBLIC _acrtused
PUBLIC entry, strategy
21:
23:
27: ;
     機 能: ドライバの最終アドレスの定義
29: ;
34:
36:;
37:; SEGMENT: データ・セグメント
38:; 機 能: スタックの確保
  40:
41: .DATA
42: stack DB STK SIZE dup (?)
43: stk_btm LABEL WORD
45: ;*************
46: ;
47: ; SEGMENT: コード・セグメント
48: 機 能: デバイス・ヘッダおよびプログラム
49: ;
50:
51:
       . CODE
53: ;
54: ;
     機 能: デバイス・ヘッダ
55: ;
56 .
57: dev_header LABEL WORD WORD
58:
         DD
58: DD -1
59: DW 0000h ;プロック・デバイス
60:
         DW strategy
DW entry
61:
  DB 1 ;ユニット数
62:
63:
65: ;
66: ; 機 能: バッファ
67: ;
68:
69: data_seg DW ?
70: packet DD ?
70: packet
    ket up :
buff DW ?
buff DW ?
71: sp_buff DW
72: ss_buff
73:
ルーチン名: starategy
総: ストラテジ
76: ;
     機 能: ストラテジ・ルーチン
77: ;
```

```
78:: 入 カ: ES:BX ··· コマンド・パケットへのポインタ
79: :
            力:
                   なし
         #
80:
81:
                PROC
                        FAR
82: strategy
                                                   :コマンド・パケット格納
                mov
                        WORD PTR cs:[packet], bx
83:
                mov
                        WORD PTR cs:[packet + 2], es
84:
85:
                ret
                ENDP
86: strategy
87:
88:
89:
         ルーチン名:
                   entry
90:
91 .
         機
             能:
                   割り込みルーチン
         λ
92:
             力:
                   なし
93:
         出 力: なし
94:
95:
                        FAR USES AX BX CX DX SI DI BP DS
                PROC
96: entry
97:
                push
                        es
98:
                cli
                                                        :スタック退避
99:
                mov
                        cs:ss_buff, ss
100:
                mov
                        cs:sp_buff, sp
101:
                mov
                        ax, cs
102:
                mov
                        ds, ax
103.
                mov
                        es, ax
104 .
                mov
                        ss, ax
105 .
                lea
                        SD.
                            stk btm
                        WORD PTR packet + 2
106:
                push
                        WORD PTR packet
107 .
                push
108 .
                call
                        start
109:
                add
                        sp, 4
                        sp, cs:sp_buff
110:
                mov
111:
                mov
                        ss, cs:ss buff
112:
                sti
113:
                DOD
                        es
114:
                 ret
                ENDP
115.
    entry
116:
                 END
```

次の二つのワード値は、それぞれストラテジ・ルーチンへのポインタと割り込みエントリ・ルーチンへのポインタが入ります。

RAM ディスク・ドライバは、1 ドライブのみのサポートとなっているため、デバイスのユニット数フィールドには"1"を設定しておきます。

デバイス・ヘッダの定義が終われば、そのほかのデータやプロシージャの配置には制限がありません。ここでは、デバイス・ヘッダの後にドライバが使用するワーク領域を確保しています。

プロシージャ strategy はストラテジ・ルーチンです。このプロシージャでは、ES:BX レジスタに渡されたコマンド・パケットへのポインタを RAM ディスク・ドライバのワーク・エリアに格納して FAR リターンしています。

プロシージャ entry は割り込みエントリ・ルーチンです。このプロシージャでは、SS レジスタと SP レジスタを RAM ディスク・ドライバのワーク・エリアに格納したのち、デバイス・ドライバのベース・セグメント値を SS、ES、DS の各セグメント・レジスタに設定します。

MS-DOS は、デバイス・ドライバを呼び出す際に、 スタック領域を 20 個程度しか用意していないため、 SP レジスタを RAM ディスク・ドライバのスタック 領域に設定します。

次に、ramc.c モジュール内の関数 start を呼んでドライバに対するデバイス・コマンドの処理を行います。 関数 start は C 言語で記述されているため、コマンド・パケットへの FAR ポインタをスタックに積んでから関数 start をコールします(スタックを介して関数 start への引数として渡す).

コマンド・パケットの解析や処理は関数 start が行い、制御がプロシージャ entry に返されたら、SS: SP レジスタ値をもとの値に復元して MS-DOS に FAR リターンします。

struc.h

リストC-5のヘッダ・ファイルは、ramc.c モジュールで取り込まれて参照されるファイルで、BPBテーブルやリクエスト・ヘッダおよびコマンド・パケットのデータ構造を定義しています。

構造体 BPB は、BPB テーブルのデータ構造を定

義しています.

構造体_REQ_HEAD は、リクエスト・ヘッダのデータ構造を定義しています。

構造体_INIT_PACKET は、INIT コマンド用のコマンド・パケットのデータ構造を定義しています。

構造体_MDACHK は、MEDIA CHECK コマンド 造を定義しています。 用のコマンド・パケットのデータ構造を定義していま

Consult to the territory of the contract of th

構造体_BLDBPBは、BUILD BPBコマンド用のコマンド・パケットのデータ構造を定義しています。

構造体_RW_PACKET は、READ コマンドおよび WRITE コマンド用のコマンド・パケットのデータ構造を定義しています。

[リストC-5] ヘッダ・ファイル struc.h ①

```
3:
              能: 構造体の定義
             構造体:
      8: *
                      BPB
      9:
             機 能:
                     BPBテーブルの定義
     10: *
     11:
     12: typedef struct _BPB {
     13:
          unsigned int sector;
                                    /* 1 セクタあたりのバイト数 */
            unsigned char sec_clus;
                                   /* 1 クラスタあたりのセクタ数 */
                                    /* 予備のセクタ数 */
            unsigned int resv_sec; unsigned char fat_count;
     15:
                                    /* FATの数 */
     16:
     17: unsigned int dir_count;
                                  /* JU -
                                          ト・ディレクトリのエントリ数 */
            unsigned int
                        cap;
                                    /* 論理セクタ数 */
     18:
     19:
            unsigned char dev_disc;
                                  /*
                                      メディア・ディスクリプタ */
            unsigned int sec_fat;
                                    /* 1 F A T あたりのセクタ数
     20:
     21: } BPB;
     22:
     23: /*************************
     24: *
             構造体:
     25: *
                      REQ HEAD
     26: * 機 能: リクエスト・ヘッダの定義
     27:
     29: typedef struct _REQ_HEAD {
                                 /* コマンド・パケットの長さ
     30
            unsigned char packet
                             len;
            unsigned char dev_code;
                                /* 論理装置コード */
/* コマンド・コード */
/* ステータス */
     31:
     32
            unsigned char cmd code;
     33: unsigned int status;
     34:
            unsigned char reserve[8];
                                    /* 予約域
     35: } REQ_HEAD;
     36 :
        /-----
     37:
     38: *
            構造体:
     39 . *
                      INIT_PACKET
     40: * 機 能: INIT コマンド用コマンド・パケットの定義
     41:
     42. *******************
     43: typedef struct _INIT_PACKET {
44: REQ_HEAD packet;
                                      リクエスト・ヘッダ */
                                    /*
                                  /* ユニット数 */
/* エンド・アドレス */
     45:
            unsigned char unit;
     46:
            char far *end;
            char far *end;
BPB far *bpb;
unsigned char dev_num;
                                  /* B P B 配列へのポインタ
     47:
     48:
                                    /* ブロック・デバイス番号
     49: } INIT_PACKET;
     50:
     51: /*****************************
     52: *
             構造体:
                      MDACHK PACKET
     53: *
     54: * 機 能: MEDIA CHECK コマンド用コマンド・パケットの定義
      55: *
     56.
     57: typedef struct _MDACHK_PACKET {
58: REQ_HEAD packet; /* リクエスト・ヘッダ */
            unsigned char medía_dsc; /*メディア・ディスクリプタ
unsigned char ret_code; /*ドライバから返す値 */
     59.
     60 .
     61:
62: } MDACHK_PACKET;
                   char far *id_ptr; /* ボリューム I D へのポインタ */
63:
```

```
64: /********
65:
       構造体: _BLDBPB_PACKET
66
       機 能: BUILD BPB コマンド用コマンド・パケットの定義
67:
68:
69:
70:
  typedef struct BLDBPB PACKET
                               /* リクエスト・ヘッダ */
71:
      REQ_HEAD packet;
                               /* メディア・ディスクリプタ */
      unsigned char media_dsc;
72:
                               /* 転送アドレス
                                            * /
73:
              char far *trans;
          far *bpb_adrs;
                               /* BPBへのポインタ */
74:
75:
   } BLDBPB_PACKET;
76:
77:
78:
       構造体:
79:
                RW PACKET
                READ/WRITE コマンド用コマンド・パケットの定義
80 . .
       樾
          台上 ·
81:
82: *****************
83: typedef struct RW PACKET {
      REQ_HEAD packet;
                               /* U 5
                                    エスト
84:
                                          ディスクリプタ */
      unsigned char media_dsc;
85:
                               /* 転送アドレス */
              char far *trans:
86:
                               /* 転送セクタ数 */
      unsigned int sct_count;
87:
                               /* 開始セクタ
                   sct begin;
88:
      unsigned int
                               /* ボリューム I D へのポインタ */
              char far *id ptr:
89:
90: } RW PACKET:
```

● ramc.c モジュール

リストC-6 のモジュールは、RAM ディスク・ドライ バのコマンド・コードの解析と処理を行います。

このファイルでは、グローバル変数名の最初の1文字に大文字を用いて、関数内で変数をアクセスする際にローカル変数とグローバル変数の区別が明確にできるようにしています。

構造体変数 Bpb は、BPB テーブルの確保と初期化 を行います

ここでは、セクタ・サイズを 1024 バイトに、1 クラスタは1 セクタで構成することにします。また、RAMディスクからシステムをブートすることはないので、システムの予約領域は0 としています。

FAT テーブルは、通常のディスク・ドライブと同様に2を指定しています。また、ルート・ディレクトリの数も196であり、1 M バイト・フォーマットのディスクと同じにしてあります。

ドライブ容量のフィールドには、デフォルト値の2048 セクタ(2 M バイト)を設定しておき、もし、ドライブ登録時にサイズ・オプションが指定されていたら、ドライバの INIT コマンド処理時に書き換えることにします。

次にメディア・ディスクリプタ・バイトには、1Mフォーマット・ディスクの FAT-ID の値(FEH)を用いることにします。そして、FAT テーブルのサイズは4セクタにしておきます。

このファイルでは、グローバル変数名の最初の1文字に大文字を用いて、関数内で変数をアクセスする際

にローカル変数とグローバル変数の区別が明確にできるようにしています。

関数 start は、割り込みエントリ・ルーチンから渡されたコマンド・パケットへのポインタを用いて、各デバイス・コマンドの処理を行います。

この関数では、switch 文を用いてデバイス・コマンド・コードを調べ、各コマンド・コードに対応した関数を呼び出してデバイス・コマンドの処理を行っています。各関数からは、戻り値としてステータス・コードが返されるので、その値をコマンド・パケットのステータス・フィールドに設定して返します。

もし、コマンド・コードが定義されているコード以外の場合は、ステータス・フィールドに 8003H(無効なコマンド・コード)を返しています。

関数 init はデバイス・コマンドの INIT コマンドを 処理します。この関数では、EMM に対して RAM ディスク・ドライバで使用する拡張メモリを要求し、そ の拡張メモリのディレクトリ領域や FAT 領域を初期 化しておきます。これによって、RAM ディスク用の特 殊なフォーマット・コマンドのたぐいは必要なくなり ます。

まず、最初に関数 func_01 を用いて EMM から返されたステータスを調べ、EMM がメモリに常駐していることを確認しています。

次に、このドライバは EMM ver.4.0 で拡張された EMM ファンクションを使用しているため、関数 func _07 を用いて EMM のバージョン番号を調べます。ここでは、EMM ドライバの確認を簡単な手続きで済ま

せていますが、前出の get interrupt vector 法を用いて正式に調べるべきでしょう.

次に、関数 sdsp を用いて RAM ディスク・ドライバ のタイトルを表示します。 タイトルの表示につづいて コマンド・パケットに渡されたデバイス番号を用いて ドライブ名の表示を行います。

そして, 関数 func_03 を用いて拡張メモリのサイズ を読み出し, その表示を行います。

さらに、関数 read_cap を用いてデバイス登録時のサイズ・オプションの読み出しを行います。得られたディスク容量をもとに関数 func_04 によって拡張メモリの割り当てを要求します。そして、そのディスク容量やページ数の表示を行います。

これらの処理が終わったら、コマンド・パケット内 のドライブ数フィールドの設定を行います。

そして次に、BPB テーブルのディスク容量フィールドの設定を行い、コマンド・パケットの BPB 配列へのポインタのフィールドやブレーク・アドレスのフィールドを設定します。ここで、BPB テーブル配列へのポインタ・フィールドに BPB テーブルへの直接のポインタを設定してはいけません。

また, ブレーク・アドレスのフィールドには, セグメント _dend 内に定義しておいたラベル d_end のアドレスを設定します.

次に、関数 set_fat を用いて FAT テーブルの初期 化を行って、関数 set_fat からの戻り値をそのまま関 数 init の戻り値として返しています.

関数 media_check は、MEDIA CHECK コマンドの処理を行います。RAM ディスクでは、メディアの交換を行うケースがないため、ここでは常に"1"(交換していない)を返しています。

関数 bld_bpb は、BUILD BPB コマンドの処理を行います。RAM ディスクでは、メディアの交換をすることがないため BPB テーブルも選択する余地はありません。したがって、この関数では、コマンド・パケットの BPB テーブルへのポインタのフィールドに対して、常にグローバル変数 Bpb へのポインタを設定して返しています。

ここで、コマンド・パケット内の BPB へのポイン タ・フィールドは、関数 init での BPB 配列へのポイン タではないことに注意が必要です。

関数 read は、READ コマンドの処理を行います。 前述したように、デバイス・ドライバが呼び出された 時点において、アプリケーション・プログラムですで に拡張メモリを使用している可能性があります。この ため、デバイス・ドライバでは現在の拡張メモリのマ ッピング状態を保存しなければなりません。

関数 read では、まず関数 func 1500 を用いてペ

ージ・マップの退避を行います。次に、コマンド・パケットで指定されたセクタ番号がディスク容量を越えていないかどうかを調べ、もし越えている場合には、戻り値として8008H(セクタが存在しない)を設定してリターンします。

そして、関数 func_02 を用いて物理ページのセクメント・アドレスを得ます。 さらに do~while ループと 関数 func_05 を用いて、指定されたセクタに対応した 論理ページを物理ページにマッピングし、実際のデータ転送は関数 read_sub に任せています。これらの処理はセクタの数だけ繰り返して処理されます。

すべてのセクタのデータ転送が終了したら、関数 func_1501 を用いてマッピング状態の復元を行い、戻り値として 0100H(エラーなし終了)を返します。

関数 write は、関数 read とほとんど同じ処理を行います。ここで、関数 read との違いはデータの転送方向だけであり、関数 read がデータ転送を関数 read_sub に任せるのに対し、この関数では関数 write_subを用いて行います。

関数 set_fat は、RAM ディスクの FAT テーブルの初期化を行います。この関数でも拡張メモリのマッピングを行うために、まず、関数 func_1500 によって現在のマッピング状態の保存を行います。次に関数 func_05 を用いて FAT セクタに対応した拡張メモリの論理ページをマッピングします。

そして、関数 func_02 で得られた物理ページのセグメント・アドレスと関数 fat_init を用いて FAT セクタの初期化を行います。 FAT セクタの初期化が終了したら関数 func_1501 を用いてマッピング状態をもとの状態に復元しておきます。

関数 read_cap は、デバイス登録時のオプションで 指定されたディスク容量の読み出しを行います。この 関数では、最初の NULL キャラクタ(空白コードが置 き換えられる)に出会うまでポインタを進め、それ以降 の文字列(数字)をバッファに格納し、その数字列を関 数 atoi に渡して数値に変換します。そして、得られた 数値を戻り値として返します。

関数 emm_err は、EMM ファンクションのアクセス時にエラーが発生した場合にそのエラー処理を行います。ドライバ内で EMM アクセス時にエラーが発生したまま終了すると、ほかのアプリケーション・プログラムで拡張メモリを使用できなくなるため、関数func_06 を用いてドライバで使用している拡張メモリを EMM に返却し、戻り値として 800CH を返しています

関数 ddsp は、与えられた数値を 10 進文字列に変換してスクリーンに表示します。この関数は、ディスク容量や拡張メモリのページ数を表示する際にコールさ

れます。まず、 関数 itoa を用いて与えられた数値をロ 関数 strrev は、 関数 itoa からコールされて文字列 ーカル・バッファに数字列として変換します。次に、 変換された数字列を関数 sdsp によってスクリーンに

関数 atoi は、ポインタで渡された文字列を数値に変 換します、変換された数値(ワード値)は戻り値として 返されます.

関数 itoa は、与えられた int 変数を文字列に変換し ます. この関数では、基数を引数として与えることが できます。変換された文字列は指定されたバッファに 格納されます。

関数 strlen は、引数で指定された文字列の長さ(バ イト)を調べて、その値を戻り値として返します。

を逆に並べます。 関数 itoa では、数値を数字に変換す る際に下位の桁から変換していくために、上位と下位 の数字列が逆順に並べられます。このため、関数 strrev を用いて文字列を並べ替えています.

関数 isdigit は、渡された文字コードが 10 進数字の 文字コードであるかどうかを調べます。もし、10進数 字の場合は真(ゼロ以外:TRUE)を返し、それ以外の 文字コードの場合は偽(ゼロ:FALSE)を返します。

関数 isspace は、渡された文字コードが空白の文字 コードであるかどうかを調べます。もし、空白文字の 場合は真(ゼロ以外:TRUE)を返し、それ以外の文字 コードの場合は偽(ゼロ:FALSE)を返します.

「リストC-6」プログラム ramc.c ①

```
能: 拡張メモリ対応RAMディスク・ドライバ(コマンド部分)
3.
         成: cl -AS -c ramc.c
                       6:
               "struc.h"
7:
   #include
                              2048
8: #define
               DFLT_SIZE
   #define
               PAGE SIZE
9:
               SCT_SIZE
STR_LEN
                              1024
10.
   #define
11: #define
                              10
   #define
               BUFF_LEN
                              256
13: #define
               TRUE
                              1
                              0
14:
   #define
               FALSE
15:
16:
17:
        構造体:
18:
19:
                  BPBテーブルの確保と初期化
20:
22:
  BPB Bpb = {
       SCT_SIZE, 1, 0, 2, 196, DFLT_SIZE, 0xFE, 4
23:
24:
25:
26:
                  グローバル変数の宣言
29:
30:
31:
   unsigned int Reg_ax;
   unsigned int Reg_bx;
   unsigned int Reg_dx;
33:
   BPB far *Bpb_ptr;
34:
35:
   int Emm ptr, Cap;
36:
37:
38:
            能: ANSIプロトタイプ関数宣言
39: *
40:
42:
    void start (REQ_HEAD far *);
43: int init (INIT_PACKET far *);
        media_check (MDACHK_PACKET far *);
        bld_bpb (BLDBPB_PACKET far *);
read (RW_PACKET far *);
write (RW_PACKET far *);
45: int
46:
    int
47:
   int
48:
        set_fat (int);
    int
        read_cap (char far *);
49: int
        emm_err (void);
50: int
```

[リストC-6] プログラム ramc.c ②

```
51: void ddsp (int):
52: char *strrev (char *);
53: int atoi (char *);
54: char *itoa (int, char*, int);
   int strlen (char *);
55.
59: int func_01 (void);
60: int func_02 (void);
61: int func_03 (void);
62: int func_04 (int);
63: int func_05 (int, int, int);
62. Int func_04 (int);
63: int func_05 (int, int, int);
64: int func_06 (int);
65: int func_07 (void);
66: int func_1500 (char *):
66: int func_1500 (char *);
67: int func_1501 (char *);
67: int func_1501 (char *);
68: char far * read_sub (int, int, int, char far *);
69: char far * write_sub (int, int, int, char far *);
70: void fat_init (int, int, int);
71: void sdsp (char *);
72.
74: *
       関数名: start ()
75 . *
       機 能: コマンド・コードの解析
入 力: ptr ·····コマンド・パケットへのポインタ
76: *
77 . *
       出 力: なし
78 . *
79: *
   void start (ptr)
REQ_HEAD far *ptr;
81:
82:
83: {
      int ret_code;
84:
85:
86:
       switch (ptr -> cmd_code) {
87:
       case 0:
      ret_code = init ((INIT_PACKET far *)ptr);
          break;
89:
90:
         ret_code = media_check ((MDACHK_PACKET far *)ptr);
91:
92:
          break:
       case 2:
94:
       ret code = bld bpb ((BLDBPB PACKET far *)ptr);
95:
         break;
96:
         97:
          break;
98:
       case 8:
99:
100:
      case 9:
101:
          ret_code = write ((RW_PACKET far *)ptr);
102:
         break;
      default:
    ptr -> status = 0x8003;
    return:
103:
104:
          return;
105:
      return;
}
ptr -> status = ret_code;
106:
107:
108: }
109:
111: *
       関数名: init (ptr)
112: *
       機能: INIT コマンド
入力: ptr ····· コマンド・パケットへのポインタ
出力: ステータス・コード
113:
114: *
115: *
116: *
117: ****
118: int init (ptr)
   int init (pt),
INIT_PACKET far *ptr;
119:
120: {
121:
       char buff[STR_LEN];
       extern int d_end;
122.
123:
124: if (func_01 ()) { /* ステータスの取得
125: sdsp ("拡張メモリ・ドライバをインストールして下さい .¥n");
                                              /* ステータスの取得 */
126:
          return (0x800c);
```

```
/* バージョン番号 */
128:
         func_07 ();
         if (Reg_ax != 0x0040) {
    sdsp ("拡張メモリ・ドライバのバージョンが違います .\*n");
    return (0x800c);
129:
130:
131:
132:
         sdsp ("¥n拡張メモリ対応RAMディスク・ドライバ Ver.1.1");
sdsp (" programed by H.Abe¥n");
sdsp (" RAMディスクのドライブタ ")。
133:
134:
         135:
136:
         func_03 (); /* 未アロケート・ページ数の取得 sdsp (" 拡張メモリの総ページ数 : "); ddsp (Reg_dx); sdsp ("ページ¥n"); Cap = read_cap ((char far *)ptr -> bpb); /* ディスク容量 */
137:
138:
139:
140:
141:
142:
            Cap = DFLT SIZE;
143:
144:
         if (Reg_bx * PAGE_SIZE < Cap) {
145:
          Cap = Reg_bx * PAGE_SIZE;
                                               /* 割り当てられたキロ・バイト数 */
146:
147:
         if (func_04 (Cap / PAGE_SIZE)) { /* ページの割り当て */
148:
149:
             return (emm_err ());
150:
151:
         Emm_ptr = Reg_dx;
         Emm_ptr = Keg_dx;
sdsp (" R A M ディスクのページ数 : ");
ddsp (Cap / PAGE_SIZE); sdsp (" ページ ( 1 6 K バイト単位 ) ¥n");
sdsp (" R A M ディスクの容量 : ");
ddsp (Cap); sdsp (" K バイト¥n"); /* 容量表示 */
ptr -> unit = 1; /* ユニット数 */
152:
153:
154:
155:
156:
         Bpb.cap = Cap;
Bpb.cptr = (BPB far *)&Bpb; /* BPBへのポインタ */
ptr -> bpb = (BPB far *) &Bpb_ptr; /* BPB配列へのポインタ */
ptr -> end = (char far *)&d_end; /* 最終ドレス */
157:
158:
159:
160:
161:
         return (set_fat (Cap));
162: }
163:
165: *
        関数名: media_check (ptr)
機 能: MEDIA CHECK コマンド
入 力: ptr ・・・・コマンド・パケットへのポインタ
出 力: ステータス・コード
166: *
167:
168: *
169: *
170: *
172: int media_check (ptr)
173: MDACHK_PACKET far *ptr; 1740 4 461 5380AT WEEL BROY -
174: {
175:
         ptr -> ret_code = 1; /* 交換なし */
176:
         return (0x100);
177: }
178:
179: /**********************
180: *
181: *
          関数名:
                    bld bpb (ptr)
181: * 関数名: bld_bpb (ptr)
182: * 機 能: BUILD BPB コマンド
183: * 入 カ: ptr・・・・・コマンド・パケットへのポインタリス 184: * 出 カ: ステータス・コード
185: *
186: ****
187: int bld_bpb (ptr)
188: BLDBPB_PACKET far *ptr;
189: {
         ptr -> bpb_adrs = (BPB far *) &Bpb; /* BPBへのポインタ */
190:
         return (0x100);
191:
192: }
193:
194: /**
195: *
196: *
          関数名: read (ptr)
197: * 機 能: READ コマンド
198: * 入 力: ptr ····· コマンド・パケットへのポインタ
                  ステータス・コード
199: * 出 200: *
202: int read (ptr)
```

[リストC-6] プログラム ramc.c ④

```
203: RW PACKET far *ptr;
204: {
205:
       char buff [BUFF_LEN];
       unsigned int sct_n, sct_bgn;
unsigned int page, off, seg;
206:
207:
208:
       sct_n = ptr -> sct_count:
209:
      sct_h = ptr -> sct_count;
sct_bgn = ptr -> sct_begin;
if (func_1500 (buff)) { /* ページ・マップの退避 */
return (emm_err ());
210:
211:
212:
213:
       if (sct_bgn + sct_n > Cap) {
return (0x8008); /* セクタが存在しない */
214:
215:
216:
       func_02 (); seg = Reg bx;
                                      /* ページ・フレームのセグメント */
217:
218:
      do {
219:
220:
221:
       return (emm_err ());
222:
223:
           ptr -> trans = read_sub (SCT_SIZE, seg, off, ptr -> trans);
224:
225:
       sct_bgn ++;
} while (--sct_n);
    } while (--sct_n); /* セクタ数だけ繰り返し */if (func_1501 (buff)) { /* ページ・マップの復帰 */
226:
227 .
228:
          return (emm_err ());
229:
       return (0x100);
230:
231: }
232:
233: /*******************
234: *
        関数名: write (ptr)
機 能: READ コマンド
入 力: ptr・・・・ コマンド・パケットへのポインタ
出 力: ステータス・コード
235: *
236 . *
237: *
238: *
239: *
241: int write (ptr)
242: RW_PACKET far *ptr;
243: {
244:
       char buff [BUFF_LEN];
245:
       unsigned int sct_n, sct_bgn;
246:
       unsigned int page, off, seg;
247 .
       sct_n = ptr -> sct_count;
248:
       sct_bgn = ptr -> sct_begin;
249.
          (func_1500 (buff)) { /* ページ・マップの退避 */
return (emm_err ());
       if (func_1500 (buff)) {
250:
251:
252 .
       if (sct_bgn + sct_n > Cap) {
253:
    return (0x8008); /* セクタが存在しない */
254:
255.
       }
func_02 (); seg = Reg_bx; /* ページ・フレームのセグメント */
256:
257:
       do {
      page = sct_bgn / PAGE_SIZE; /* ページ番号 */
off = (sct_bgn % PAGE_SIZE) * SCT_SIZE; /* ページ内のオフセット */
if (func_05 (0, page, Emm_ptr)) { /* ページのマップ */
return (emm_err ());
258 .
259:
260:
261:
262:
           ptr -> trans = write_sub (SCT_SIZE, seg, off, ptr -> trans);
263:
       sct_bgn ++;
} while (--sct_n); /* セクタ数だけ繰り返し +/
if (func 1501 (buff)) { /* ページ・マップの復帰 */
264:
265 .
266:
          return (emm_err ());
267:
268 .
       return (0x100);
269:
270: }
271:
273: *
        関数名: set_fat (n)
機能: FAT の初期化
274: *
275: *
276: * 入 カ: n ・・・・・ セクタ数
277: * 出 カ: ステータス・コード
```

```
278: *
279:
280: int set_fat (n)
281: int n:
281: int n;
282:
283:
     unsigned int seg;
char buff [BUFF_LEN];
int ret_code;
     unsigned int seg;
284:
285:
     if (func_1500 (buff)) { /* ページ・マップの退避 */ return (emm_err ());
286 .
287:
288 .
289:
     if (func_05 (0, 0, Emm_ptr)) { /* ハンドル・ページのマップ */
290.
     return (emm_err ());
291:
292:
                         /* フレーム・アドレスの取得 */
/* フレーム・セグメント */
293:
     func_02 ();
seg = Reg_bx;
fat_init (SCT_SIZE * PAGE_SIZE, Bpb.dev_disc, seg);
if (ret_code = func_1501 (buff)) { /* ページ・マップの復帰 */
     func_02 ();
294 .
295:
296:
297 .
298:
     return (0x0100);
299:
300: }
301:
303: *
304: *
      関数名: read_cap (ptr)
      305: *
306 . *
307: *
308: *
char buff [BUFF_LEN];
313:
     char *str = buff;
314:
315:
     if (*ptr == 0x0D) {
316:
      return (0);
317:
318:
     while (*ptr != '\0') {
319 .
      ptr++;
320:
321:
     while (*++ptr != 0x0D) {
322 .
     *str++ = *ptr;
     *str = 'Y0';
return (atoi (buff));

***T = 'Y0';
return (atoi (buff));
323:
324 .
325:
326 .
327: }
328 .
関数名: emm_err ()
330: *
331: *
332: *
      機能:エラー処理入力:なし
            なし
ステータス・コード (エラー・コード)
333: *
334: *
335: *
337: int emm_err ()
338: {
339: sdsp ("¥n拡張メモリのアクセス中にエラーが発生しました.¥n");
     func_06 (Emm_ptr);
return (0x800C);
340:
341:
342: }
343:
344: /****************************
345: *
      346: *
347: *
       カ:
カ:
           n · · · · · 16進 整 数
348: *
352: void ddsp (n)
```

〔リストC-6〕プログラム ramc.c ⑥

```
354: {
355:
        char buff[STR LEN];
        itoa (n, buff, 10);
356:
357 .
        sdsp (buff);
358:
359: }
360:
361:
362: *
        関数名: atoi (s)
機 能: 文字列 → int への変換
入 カ: s・・・・文字列へのポインタ
出 カ: ワード整数
363: *
364: *
365: *
366: *
367 *
369: int atoi (s)
370: char *s;
        int sign;
372 .
373:
        int i;
374:
        while (isspace (*s)) {
375:
        S++;
376 .
377 .
        sign = 1;
378:
379:
        switch (*s) {
380 .
        case '_':
sign = -1;
381:
        case '+':
382:
383.
        break;
384:
385:
        for (i = 0; isdigit (*s); ++s) {
    i = 10 * i + (*s - '0');
}
386 .
387:
388:
        return (sign * i);
389 .
390: 1
391:
393: *
       関数名: itoa (val, s, radix)
機能: int → 文字列への変換
入力: val ···· int変数
s ···· バッファへのポインタ
radix ···· 基数
出力: 文字列へのポインタ
394: *
395: *
396 . *
397: *
398:
399 . *
400: *
402: char *itoa (val, s, radix)
    int val;
403:
404: char *s;
    int radix:
405:
406: {
407:
        char *s1;
    cnar *s1,
int sign;
408 .
409:
410:
411:
        if ((radix == 10) && (val < 0)) {
          sign = 1;
val = -val;
412:
413:
       } else {
    sign = 0;
414:
      do {
    *s = val % radix;
    *s += (*s <= 9 ? '0': ('A' -
    ++s;
} while (***)</pre>
415:
416:
417:
418:
419:
420:
421:
        } while (val /= radix);
        if (sign) {
 *s++ = '-';
422:
423:
424:
        *s = '¥0';
425:
426:
        strrev (s1);
427:
        return (s1);
428: }
429:
```

```
431: *
  * 関数名: strlen (str)
* 機能: 文字列の長さを調べる
* 入 力: str・・・・文字列へのポインタ
* 出 力: 文字列の長さ
432: *
433:
434:
435: *
436:
438: int strlen (str)
439: char *str;
440: {
    440: {
441:
442:
443:
    ++1:
444:
445:
446:
     return (i);
447: }
448:
445: /

450: *

451: * 関数名: strrev (str)

452: * 機 能: 文字列を逆に並べる

453: * 入 力: str ····文字列へのポインタ

454: * 出 力: 文字列へのポインタ

455: *
457: char *strrev (str)
458: char *str;
459: {
460:
     char *s, *s1, c;
461:
   int n;
    s1 = str;

n = strlen (str);

s = str + n - 1;

n /= 2;
462 .
   s1 = str;
463:
464:
465:
466 .
     while (n--) {
467:
     c = *str;
468 .
469: **str++ = *s;
     *S-- = C;
470:
471:
     return (s1);
472 .
473: }
474 .
476: *
477: *
      関数名: isdigit (c)
477: * 関数名: 1Sd1g1t (c)

478: * 機能: 10進数字のチェック

479: * 入力: ·s ···· 文字コード

480: * 出力: 10進数字: TRUE それ以外: FALSE
483: int isdigit (c)
484: int c;
485: {
     if (c >= '0' && c <= '9') {
486:
   return (TRUE);
487 .
488:
   return (FALSE);
489:
490: }
491:
493: *
  * 関数名: isspace (c)
* 機 能: 空白コードのチェック
* 入 カ: S・・・・文字コード
495: *
      入 力: s · · · · 文字コード
出 力: 空白文字: TRUE それ以外: FALSE
496 .
497: *
498: *
500: int isspace (c)
501: int c;
502: {
   if (c == ' ') {
503:
    return (TRUE);
504:
505:
     return (FALSE);
506:
507: }
```

● ramsub.asm モジュール

リストC-7 のモジュールは、RAM ディスク・ドライバのアセンブリ言語サブルーチンで、主として CPU レジスタの設定や読み出し、および EMM ファンクションの呼び出しを行っています。

CPUレジスタの操作やEMMファンクションの呼び出しは、C言語のみによっても記述可能です。しかし、レジスタ操作に関しては、アセンブリ言語のほうがレジスタとパラメータの対応が取りやすいため、あえてアセンブリ言語で記述してあります。

同リストにおいて、ディレクティブ EXTRN で宣言 されているワード値のラベルは、リストC-6の ramc.c モジュール内で確保しているグローバル変数であり、 EMM ファンクションやその他のシステム・コールの 結果返されたレジスタ値を格納するのに使用されます。

サブルーチン(関数) func_01 は、EMM ファンクション 01H を用いて EMM ステータスの取得を行います。得られた EMM ステータスは戻り値として AX レジスタに返しています。

サブルーチン(関数) func_O2 は、EMM ファンクション 02H を用いて物理ページのフレーム・アドレスを取得します。EMM ファンクションから返されたステータス・コードは戻り値として AX レジスタに返しています。また、得られたフレーム・アドレスは、グローバル変数 Reg_bx に設定しています。

サブルーチン(関数) func_03 は、EMM ファンクション 03H を用いて拡張メモリの未アロケートのページ数を取得します。EMM ファンクションから返されたステータス・コードは戻り値として AX レジスタに返しています。

また、得られた未アロケートのページ数は、グローバル変数 Reg_bx に設定し、グローバル変数 Reg_dx には拡張メモリの総ページ数を設定しています.

サブルーチン(関数) func_04 は、EMM ファンクション 04H を用いて拡張メモリのページ割り当てを要求します。EMM ファンクションから返されたステータス・コードは戻り値として AX レジスタに返しています。また、グローバル変数 Reg_dx には、EMM から返された EMM ハンドルを設定して返します。

サブルーチン(関数) func_05 は, EMM ファンクション 05H を用いて拡張メモリのページをマッピングします。EMM ファンクションから返されたステータス・コードは戻り値として AX レジスタに返しています。

サブルーチン(関数)func_06 は, EMM ファンクション 06H を用いて拡張メモリからドライバに対して割り当てられているページの解放を行います。EMMファンクションから返されたステータス・コードは戻

り値として AX レジスタに返しています

サブルーチン(関数) func_07 は, EMM ファンクション 07H を用いて EMM バージョン番号の取得を行います。EMM ファンクションから返されたステータス・コードは戻り値として AX レジスタに返しています。また、得られたバージョン番号は、グローバル変数 Reg_ax に設定して返します。

サブルーチン(関数) func_1500 は, EMM ファンクション 1500H を用いてページ・マップの退避を行います. EMM ファンクションから返されたステータス・コードは戻り値として AX レジスタに返しています.

サブルーチン(関数) func_1501 は, EMM ファンクション 1501H を用いて退避しておいたページ・マップの復帰を行います。EMM ファンクションから返されたステータス・コードは戻り値として AX レジスタに返しています。

サブルーチン(関数)read_sub は、RAM ディスクのセクタ番号に対応した物理ページから1セクタ分のデータを読み込み、指定されたアドレスに転送します。このサブルーチンでは、戻り値としてDX:AX レジスタに次の転送アドレスを FAR ポインタとして返しています。

サブルーチン(関数)write_sub は、指定されたアドレスから RAM ディスクのセクタ番号に対応した物理ページに対して、1セクタ分のデータを転送します。このサブルーチンでも、戻り値として DX:AX レジスタに次の転送アドレスを FAR ポインタとして返しています

サブルーチン(関数) fat_init は、FAT セクタの初期化を行います。ここでは、指定されたバイト数だけのメモリ・クリアを行い、指定されたデバイス・ディスクリプタを FAT-ID フィールドに設定しています。

サブルーチン(関数)sdspは、引数で渡されたポインタの指す文字列をスクリーンに表示します。ここで扱う文字列は ASCIZ 文字列である必要があります

● st.asm モジュール

リストC-8は、RAMディスク・ドライバをデバッグするためのメイン・モジュールの記述例を示しています。このモジュールからは、リストC-1(ram.mak)のMAKEファイルによって自動的にアセンブル/コンパイルおよびリンク処理が行われ、結果としてstram.exeが実行モジュールとして生成されます。これによって、デバイス・ドライバの処理部分をCodeViewを用いてデバッグすることが可能となります。

このモジュールでは、MS-DOS になったつもりでデバイス・ドライバを呼び出していかなければなりません。したがって、リクエスト・ヘッダを含むコマンド・

```
2:
3:
             拡張メモリのアクセスとデータ転送
   生 成: masm /ML ramsub;
4:
5:
7:
     .MODEL SMALL, C
8:
9:
10:
11: ;
  EXTRN Reg_ax:WORD, Reg_bx:WORD, Reg_dx:WORD
13:
14:
           . CODE
15:
      ルーチン名: func_01
16:;
17:
      機 能: ステータスの取得
18: ;
     EMM : 01
入 カ: なし
出 カ: AX ···· ステータス・コード
19:
20:
21: ;
24: func_01
          PROC
          mov
25: A dira
             67h ;ステータ
al, ah ;ステータ
           int
                             ;ステータス・コード
27:
          mov
                ah, ah
          xor
  ret
29:
30: func_01 ENDP
31:
33: ;
      ルーチン名: func_02
34:
39: ; Reg_bx · · · ページ・フレームのセグメント
40:
41: ;******************
  runc_02 PROC mov
42: func 02
              ah, 41h
43:
                67h ;ページ・フレームのアal, ah ;ステータス・コードah, ah Reg_bx, bx ;セグメント・アドレス
                             ;ページ・フレームのアドレス取得
44:
                67h
                           ステータス・コード
45:
          mov
46:
  TATE XOT
          mov
47:
             2 1 1 2 2 1 10
48:
           ret
49: func_02
           ENDP
50:
ルーチン名: func_03
機 能: 未アロ
52 .
53: ;
             未アロケート・ページ数の取得
54:
54: 機能: ボアロケート・ベーン数の取得
55: EMM : 03
56: 入力: なし
57: : 出力: AX ステータス・コード
            なし
AX ・・・ ステータス・コード
Reg_bx ・・・ 未アロケートのページ数
Reg_dx ・・・ 総ページ数
58: ;
59:
60:
   **********
61:
69.
  func_03 PROC
                ah, 42h
63:
           mov
                         ;未アロケート・ページ数の取得
                67h 40000 8
          int
64:
                           ;ステータス・コード
                al, ah
ah, ah
65:
           mov
66:
                           :未アロケートのページ数
           xor
                Reg_bx, bx
Reg_dx, dx
67:
           mov
                             ;総ページ数
           mov
   ret
69:
70:
  func_03
           ENDP
71:
72 .
      ルーチン名: func_04
73:
74:
           ページのアロケート
      機
        能:
75:
  76:
77:
78:
```

(リストC-7) プログラム ramsub.asm ②

```
Reg_dx ··· EMM ハンドル
81:
   82: func_04 PROC arg1:WORD
          mov
               ah, 43h
     mov bx, arg1 ;割り当てるページ数
               67h (ページの割り当て al, ah (ステータス・コード mm)
      int
         xor ah, ah
mov Reg_dx, dx ;EMM ハンドル
89: ret
90: func_04 ENDP
      機 能: ハンドル・ページのマップ
96: : EMM : 05
97: : 入 力: arg1 · 物理ページ番号
98: : arg2 · 論理ページ番号
99: : arg3 ··· EMM ハンドル
100: : 出力: AX ··· ステータス・コード
101: ;
104: mov ax, arg1 : 物理ページ番号
105: mov bx, arg2 : 論理ページ番号
106: mov dx, arg3 : EMM ハンドル
107: mov ah, 44h
108: int 67h ;ページのマップ
109: mov al, ah ;ステータス・コード
110: xor ah, ah
111:
          ret
112: func_05 ENDP
113:
115: ;
      ルーチン名: func_06
116: ;
121: ;
mov ah, 45h
int 67h ;ページの解放
mov al, ah ;ステータス・コード
xor ah, ah
125:
126:
127:
128 .
129: ret
130: func_06 ENDP
133: ;
133: ;
134: ; ルーチン名: func_07
135: : 機能: バージョン番号の取得

136: : EMM : 07

137: : 入力: なし

138: : 出力: AX ··· ステータス・コード

139: : Reg_ax ··· バージョン番号
mov
               ah. 46h
144:
               67h ; バージョン番号の取得
144: 11tt 57tt (ハーション番号の取得

145: push ax

146: xor ah, ah

147: mov Reg_ax, ax (バージョン番号

148: pop ax

149: mov al, ah (ステータス・コード

150: xor ah, ah
151:
          ret
151: ret
152: func_07 ENDP
153:
155: ;
156: ; ルーチン名: func_1500
```

```
能: ページ・マップの取得(退避) 15 コード 00H
                         EMM
                         161:
162: ;*******
                                          PROC USES ES DI, arg1:PTR
mov di, arg1
163: func 1500
164:
165:
                                                               ss
es 4 4 4 A MM
166:
                                           pop
167:
                                                               ax, 4E00h
                                           mov
                                                            67h ;ページ・マップの取得
al, ah ;ステータス・コード
ah, ah
168:
                          int
                                          mov al, ah
 169:
170:
                                                       DANGERANGERS AND ALLERS AND AND ALLERS AND A
171:
                                           ret
172:
           func_1500
                                           ENDP
173:
174:
                         ルーチン名: func_1501
機能: ペープ
 175:
176:
                         機 能: ページ・マップの設定(復帰)
EMM : 1501
177:
178:
             ; 入 力: argl ··· バッファへのポインタ
; 出 力: AX ··· ステータス・コード
 179
180:
181:
182:
             183: func_1501 PROC USES SI, arg1:PTR
184: mov si, arg1 ;バッファヘのポインタ
185: mov ax, 4E01h
                                          mov ax, 450111
int 67h ;ページ・マップの設定
mov al, ah ;ステータス・コード
xor ah, ah
186:
187:
188 .
189:
                                           ret
190: func_1501
                                          ENDP
191:
                       192:
193:
                         ルーチン名:
                                                 read_sub
ディスクの読み出し
arg1 ··· バイト数
arg2 ··· ページ・フレームのセグメント
arg3 ··· 物理ページのオフセット
arg4 ··· 転送アドレス
194 .
195:
                         機能:入力:
196:
197 .
198 .
199 .
           ; arg4 ··· 転送アドレス
; 出 力: DX:AX ··· 転送バッファへのポインタ
200:
201: :
203: read_sub PROC USES DS ES DI SI,arg1:WORD,arg2:WORD,arg3:WORD,arg4:FAR PTR
                                          les
                                                              di, arg4 :転送アドレス
si, arg3 :物理ページ・オフセット
204:
205.
                                                                                                                   ;物理ページ・セグメント
206:
                                           mov
                                                               ds, arg2
                                                                                                    : 転送バイト数
: 転送バイト数 / 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 
                                           mov
207:
                                                              cx, arg1
                                                               cx, 1
208.
                                           shr
209: read_loop:
                                          movsw ;ワード転送
210:
                                          211 .
212:
                                         mov
213:
214:
                                          ENDP
215: read_sub
216:
217:
218: ;
                         ルーチン名: write_sub
219: ;
                        機能: ディスクへの書き込み
入 力: arg1 · · · バイト数
arg2 · · · · ページ・フレームのセグメント
220:
221:
222:
                        arg3 · · · 物理ページのオフセット
arg4 · · · 転送バッファへのポインタ
223:
224 .
225:
226: ;
228: write_sub PROC USES DS ES DI SI,arg1:WORD,arg2:WORD,arg3:WORD,arg4:FAR PTR 229: lds si, arg4 ;転送アドレス di, arg3 ;物理ページ・オフセット
                                                            231:
                                          mov
                     mov cx, arg1
232:
233:
                                          shr cx, 1
                                                                                        ;転送バイト/2
234: write_loop:
```

[リストC-7] プログラム ramsub.asm ④

```
movsw
                     write loop
          loop
     mov ax, si coman man duranta man man
238:
239:
          ret
240: write sub ENDP
ルーチン名: fat init
          FATの 初期 化
arg1 · · · バイト 数
arg2 · · · デバイス・ディスクリプタ 40000
arg3 · · · セグメント・アドレス
な L.
      機 能: FATの初期化
入 力: arg1 ···バ
245: ;
246: ;
247: ;
248:
            なし
249: ; 出力:
250: ;
252: fat_init PROC USES ES DI, arg1:WORD, arg2:WORD, arg3:WORD
            mov es, arg3
xor di, di
254:
                                :ページ・フレーム・アドレス
    mov cx, argl ;バイト数
255:
256: clr_loop:
        mov BYTE PTR es:[di], 0 ;FATクリア inc di
257:
258:
      loop clr_loop
259.
260 .
            mov
                 ax, arg2
261:
            xor
                di, di
            mov es:[di], al ;FAT ID ty h
262.
          ret
263.
264: fat init ENDP
265:
267: ;
268: ;
      ルーチン名: sdsp
   ルーナン名: sasp
機 能: 文字列の表示
269: ;
270: 入力: arg1 ···文字列へのポインタ
271: 出力: なし
272::
274: sdsp PROC arg1:PTR
275: mov bx. arg1
275:
               bx, arg1
ah, 02h
                           ;ポインタ
          mov
277: sdsp_loop:
278 .
          mov dl, [bx]
279:
          or
               d1, d1
                           ; '¥0'(文字列の終端)?
280:
          je
               sdsp_exit
               d1, \overline{0}Ah ; \overline{LF} = \overline{F}?
          cmp
281 .
282:
          ine
               sdsp_next
               dl, ODh ;CR⊐ - K
283:
         mov
   int 21h
284:
               dl, OAh (Shanda dala oan agar
285:
         mov
286: sdsp_next:
               21h
bx
287:
          int
          inc
288:
289:
          jmp
               sdsp_loop
290: sdsp_exit:
291:
         ret
292: sdsp
          ENDP
293:
          END
```

パケットを作成し、ストラテジ・ルーチンの呼び出し、 ストC-2のセグメント名あるいはクラス名とは別名に

ケットにオプション文字列へのポインタも正確に設定 する必要があります。

このモジュールにおけるコード・セグメントは、リ

割り込みエントリ・ルーチンの呼び出しを行います. しておく必要があります. もし, 同名のセグメント名 また、INIT コマンドの呼び出しでは、コマンド・パ やクラス名を指定すると、ドライバ本体のコード・セ グメントと一緒に扱われ、デバイス・ヘッダの配置が 意図したとおりになりません。

```
2.
              拡張メモリ対応RAMディスク・ドライバのデバッグ用
3:
          ブ:
              ram.asm asmsub.asm ramc.c
          成:
              make ramdbg.mak
      使用方法: cv ram
9:
          PAGE 60, 130
10: SCT SIZE
            EQU
                 1024
   SCT_BGN
            EQU
                  120
12: SCT_N
            EQU
                  63
  DATA SEG
            EQU
                  9000h
13:
14: DATA_OFF EQU
16: ; *
17:
18: ; 構造体: REQ_HEAD
19:; 機 能: リクエスト・ヘッダの定義
20::
20: :
21:
22: REQ_HEAD
            STRUC
                                       ;リクエスト・ヘッダ
            DB
23: pac_len
                                       ;パケット長
                                       ;デバイス・コード
;コマンド・コード
24: dev_code
            DB
25: com_code
26: status
27: reserve
            DB
            DW
                                       ;ステータス
          DB
                  8 dup (?)
                                       :リザーブ
28: REQ_HEAD ENDS
29.
30: :**************
31:
      構造体: INIT_PACKET
機 能: INIT コマンド用パケットの定義
32:
33:
34: ;
35:
   36: INIT_PACKET STRUC
                                   ;INIT コマンド用パケット
37:
   init_head
            DB
                  TYPE REQ HEAD DUP (?)
                                       ;リクエスト・ヘッダ
38 .
  unit
            DR
                                       ;ユニット数
39:
   dev_end
            DD
                 2
                                     ;エンド・アドレス
            DD
                                     ;BPB配列へのポインタ
40:
  bpb
41:
   dev_num
            DB
                                     ;ドライブ番号
42 .
  INIT_PACKET ENDS
43.
44:
45:
46: ; 構造体: MDACHK_PACKET
47: ;
             MEDIA CHECK コマンド用パケットの定義
    機 能:
48:
49.
              50: MDACHK_PACKET
               STRUC
                                       ;MEDIA CHECK 用パケット
                                       ;リクェスト・ヘッダ
;メディア・デスクリプタ
;ドライバから返す値
51:
  mda_head
               DB
                     TYPE REQ_HEAD DUP (?)
52.
   mda_disc
               DB
53: ret code
               DB
                                      ; I Dへのポインタ
54: id ptr
               DD
55: MDACHK_PACKET
               ENDS
56:
58: :
      構造体:
              BLDBPB PACKET
59 . .
60: ;
              BULID BPB コマンド用パケットの定義
      機能:
61: :
62:
                                     ******************
63: BLDBPB_PACKET STRUC
                                       ;BUILD BPB 用パケット
;リクエスト・ヘッダ
;メディア・デスクリプタ
  bpb_head
               DB
                     TYPE REQ_HEAD DUP (?)
64:
65:
   bpb disc
               DB
              66: bpb_trans
67:
   bpb ptr
               DD
68: BLDBPB_PACKET ENDS
69:
70: :*************
    構造体: RW_PACKET
機 能: READ / WRITE コマンド用パケットの定義
71: ;
72: ;
73:
74: ;
75:
                                     ;BUILD BPB 用パケット
;リクエスト・ヘッダ
76: RW PACKET STRUC
          DB
                  TYPE REQ_HEAD DUP (?)
77: rw head
                                       ;メディア・デスクリプタ
            DB
78: rw_disc
```

[リストC-8] プログラム st.asm ②

```
79: rw_trans
                 DD
                                                  : 転送アドレス
                 DW
                                                  :セクタ・カウント
   80: sct_n
   81: sct_bgn
                 DW
                                                  ;開始セクタ
   82: rw id
                                                  ; I Dへのポインタ
                DD
   83: RW_PACKET
                FNDS
   84:
   85: :**********
   86: ;
          SEGMENT: データ・セグメント
機 能: コマンド・パケットの確保
   87: ;
   88 .
   89: ;
   90: ;***************
   93: init_com
                 INIT PACKET
                               15
   94: mdachk_com MDACHK_PACKET
                               <>
   95: bldbpb_com BLDBPB_PACKET
                               <>
                          <>
   96: rd_com
                 RW_PACKET
  97: wr_com RW_
98: buff DB
                 RW_PACKET
                                1
                      SCT_SIZE * SCT_N DUP (?) ;セクタ・バッファ
   99: _DATA1
                 ENDS
  100:
  101: ;*************
  102: ;
  103:; SEGMENT: スタック・セグメント
104:; 機 能: スタックの確保
105::
  105: ;
  106: ;******
  107: _STACK SEGMENT WORD STACK 'STACK'
                     256 DUP (?)
  108: stack
               DW
              ENDS
  109: _STACK
  110:
  111: :****************
  112: ;
           SEGMENT: コード・セグメント
  113: :
          機 能: ドライバの呼び出し
  114: :
  115:
  116: :****
  117:
                 EXTRN
                         _strategy:FAR, _entry:FAR
                 PUBLIC begin
  118:
  119:
      _TEXT1
                 SEGMENT WORD PUBLIC 'TEXT1'
  120:
  121:
                 ASSUME CS: TEXT1, DS: DATA1, ES: DATA1, SS: STACK
  122:
  123: begin
  124:
  125:
                 : INIT コマンドの呼び出し
  126:
  127:
                        ax, SEG init com
                 mov
                                             :コマンド・パケットのセグメント
  128:
                 mov
                        es, ax
  129
                        bx, init com
                                              :コマンド・パケットのオフセット
                 lea
  130:
                 call
                         strategy
                        es:[bx.pac_len], TYPE INIT_PACKET es:[bx.com_code], 0
  131:
                 mov
  132:
                 mov
                                              ;オプションのオフセット
  133:
                 lea
                        ax, config
                        WORD PTR es:[bx.bpb], ax
  134:
                 mov
                        WORD PTK es:[vx.tops],
ax, SEG config ;オプションのセクメント
WORD PTR es:[bx.bpb + 2], ax
es:[bx.dev_num], 'D' - 'A' ;ドライブ番号
;INIT コマンド実行
  135:
                 mov
  136:
                 mov
  137:
                 mov
                                           ;INIT コマンド実行
;エンド・アドレス
  138:
                 call
                        di, [bx.dev_end]
  139:
                 les
                        di, [bx.bpb]
                                             ;BPB 配列へのポインタ
  140:
                 les
  141:
                        di, [di]
                                              :BPB へのポインタ
                 les
  142:
  143:
                 : MEDIA CHECK コマンドの呼び出し
  144:
  145:
                 mov ax, SEG mdachk_com ;コマンド・パケットのセグメント
                 mov
  147:
                        es, ax
bx, mdachk com
                                              ;コマンド・パケットのオフセット
  148:
  149:
                 call
                         strategy
                        es:[bx.pac_len], TYPE MDACHK_PACKET
  150:
                 mov
                       es:[bx.com_code], 1
  151:
                 mov
  152:
                 call
                                              ;MEDIA CHECK コマンド実行
                         entry
  153:
                        al, [bx.ret_code]
                                              ;返された値
                 mov
  154:
                 .. 才主《本地内》(1) 514
  155:
156:
                 ; BULD BPB コマンドの呼び出し
```

```
157:
                                             :コマンド・パケットのセグメント
                       ax, SEG bldbpb_com
158:
               mov
159:
               mov
                       es, ax
                          bldbpb com
                                             :コマンド・パケットのオフセット
160:
               lea
                       bx.
                       strategy
               call
161:
                       es:[bx.pac_len], TYPE BLDBPB_PACKET
162:
               mov
163.
               mov
                       es:[bx.com code], 2
                                              ;BUILD BPB コマンド実行
164:
               call
                        entry
165:
               les
                       di, [bx.bpb_ptr]
                                             :BPB へのポインタ
166 .
167:
168:
              ; WRITE コマンドの呼び出し
169 .
170:
               mov
                   ax, SEG wr_com ;コマンド・パケットのセグメント
171:
               mov
                       es, ax
172 .
                       bx, wr_com
                                  ;コマンド・パケットのオフセット
               100
173:
               call
                       strategy
                       es:[bx.pac_len], TYPE RW_PACKET
174:
               mov
175:
               mov
                       es:[bx.com_code], 8
                                                  ;転送アドレスのオフセット
176:
               mov
                       ax
                          DATA_OFF
                       WORD PTR es:[bx.rw_trans], ax ax, DATA_SEG
177:
               mov
178:
                                                     :転送アドレスのセグメント
               mov
                       WORD PTR es:[bx.rw_trans + 2], ax
179:
               mov
                       es:[bx.sct_n], SCT_N
es:[bx.sct_bgn], SCT_BGN
                                                 ;セクタ数
180:
               mov
                                                 ;開始セクタ
181:
               mov
                                                 ;WRITE コマンド実行
;転送アドレス
182:
               call
                        entry
183:
               les
                       di, [bx.rw_trans]
184:
185:
186:
               ; READ コマンドの呼び出し
187:
                       ax, SEG rd com
188:
               mov
                                             :コマンド・パケットのセグメント
189:
              mov
                       es, ax
190:
                                             ;コマンド・パケットのオフセット
               lea
                       bx. rd com
191:
               call
                       strategy
                       es:[bx.pac_len], TYPE RW_PACKET es:[bx.com_code], 4
192 .
               mov
193:
               mov
                       ax, buff
WORD PTR es:[bx.rw_trans], ax
194:
                                                 ;転送アドレスのオフセット
               lea
195:
               mov
196:
                       ax, SEG buff
                                                 ;転送アドレスのセグメント
               mov
                       197:
               mov
198:
                                                ;セクタ数
               mov
199:
                                                 ;開始セクタ
               mov
                                                 ; WRITE コマンド実行
; 転送アドレス
200:
               call
                        entry
201:
               les
                       di, [bx.rw_trans]
202
                                        プログラム終了
203:
               mov
204:
                int
                       21h
               ENDP
205: begin
206: _TEXT1
               ENDS
207:
               END
```

ここでは、MS-DOSのキャラクタ・デバイスとブロック・デバイスについて、それぞれのドライバ実例を示しました。

グラフィック・コンソール・ドライバは、標準入力 にグラフィック機能をもたせるための手法を示したも ので、実用的にも価値の高いものです。このドライバ をシステムに登録することによって、言語を問わずに グラフィックスを利用することができます。

このグラフィック・コンソール・ドライバは、ハード・コピー機能をもっていませんが、ハード・コピー機能をもたせるのはそれほど難しいことではないので、読者諸兄諸姉への宿題にしたいと思います。

拡張メモリを利用した RAM ディスク・ドライバ

は、それほど珍しいものではありません。現に、あるメーカの拡張メモリ・ボードには、標準でRAMディスク・ドライバが添付されてきます。しかし、この程度のドライバなら、メーカの供給するドライバを使用するよりも、自分で開発したドライバを使用しているほうが気分的にも満足し、機能の追加や変更が自由に行えるので、ぜひ自分でプログラミングしていただきたいものです。

デバイス・ドライバは、一般のアプリケーションに 比較して、約束ごとが多く構造も複雑なため、とっつ きにくいものがあります。しかし、難しいが故に、プ ログラムが完成したときの感激にも大きなものがあり ます。

あとがき

これまで、MS-DOS のプログラム開発における各種 ユーティリティの機能や、MS-DOS 内部の構造まで、 MS-DOS を活用してプログラム開発を行うための技 術的な情報について解説してきました。

MS-DOS のように標準的で、よく普及している OS 上でプログラムを作成することは、プログラムの移植の際にも重要なポイントになります。

コンピュータ(ハードウェア)は、時代の流れとともにその機能が改善されて、新しいハードウェアに置き換えられていくことは確かです。しかし、一度開発されたユーザのソフトウェア(プログラム)は長持ちさせたいものです。

また、OSを活用することは、そのOSのコマンドや内部サブルーチンを利用することにより、プログラムの開発も効率よく行うことができます。同時に保守性もよくなります。

MS-DOS は UNIX 流であるとはいえ、シングル・タ スクであるが故に、その機能や使い勝手にはまだまだ 低いものがありますが、パーソナル・ユースのプログ ラム開発環境としては十分に妥協のできる範囲にある といえるでしょう。

マイクロコンピュータがこの世に登場した頃は、メ モリ空間が狭かったのと、メモリ・コストも高かった ために、プログラミングのウラ技的な手法が高い評価 を受けていたものでした. 小さいメモリで大きな仕事 をさせるのが美徳とされていたのです.

しかし、今日のようにメモリ空間も広くなり、また メモリ・コストも下がってくると、今度は保守性のよ い、汎用性のあるプログラムを作成することが重要な 課題となってきました。

最近では、1本のプログラムを共同で開発することが多くなり、自分で記述したソース・リストの内容は、自分以外の人に対して文章のように適確に伝わらなければなりません。このため、ウラ技は陰を潜め、誰にでも読める/内容のわかるプログラミングが美徳になってきたのです。

そして、MS-DOS上で開発されたアプリケーションは、A社のパソコンでもB社のパソコンでも動かなければ意味がありません。処理速度も重要ですが、互換性/汎用性のほうがもっと重要だとは思いませんか。

本書の活用によって、1本でも多くのプログラムが 開発され、それによって、1人でも多くのソフトウェ ア技術者が誕生することを念願するものです。そして、 そのソフトウェア技術者たちが、互換性/汎用性を最重 点にアプリケーションを開発してくれれば、我々ユー ザとしては暮らしやすいパソコン社会になるのですが ….

参考・引用*文献

- (1) 田辺 正,8086マイクロコンピュータ,丸善.
- (2) B.W.カーニハン他, プログラミング言語 C, 共立出 版
- (3)*MS-DOS Ver.3.30 ユーザーズ・マニュアル, 日本電気.
- (4)*マクロ・アセンブラ・パッケージ Ver.5.1 マニュアル セット, 日本電気。
- (5) MS-C Ver.4.0 マニュアルセット, マイクロソフト.
- (6) PC9801と拡張インターフェース,トランジスタ技術 SPECIAL No.3, CQ 出版。
- (7) 標準 MS-DOS ハンドブック, アスキー.
- (8) MS-DOS 3.1 ハンドブック, アスキー.
- (9) MS-DOS プログラマーズ・ハンドブック,アスキー.

索引

(ア)	(2)
アセンブル・・・・・・15	国別情報88,16
アドレス空間30	クラスタ10
アドレッシング・モード	クラス名・・・・・・・5
(4) 人工主意方式会员制	グラフィック・コンソール32
異常終了95	グラフ LIO31
イニシャル・プログラム・ローダ83	繰り返しブロック7
/th	グループ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ウインドウ291	クロック・デバイス28
(エ) 女はなりません。このな(エ) ウラ技は降気間の、組合	多系图型一次分型J 下(方)则以至3万以为对A 从
エコー・バック156	ゲット・インタラプト・ベクタ法29
エディット・・・・・・15	(a) +500m
エラー・クラス164	更新日時11
エラー・コード155	コマンド・コード28
エラー情報131,284	コマンド・パケット281,28
演算子76	コマンド・プロセッサ82,8
(7)	コントロール情報10
オーバライト・・・・・84	コンソール15
オーバレイ160	コンパイル・・・・・・1
オープン・ハンドル法293	コンパイル・オプション13
オフセット・・・・・30	ラム間接環境としては4(サ) 空間のでき場類間にある。
オブジェクト・コード35	再ロード8
オペランド・・・・・・76	サブ・ディレクトリ11
(力)	サブ・ファンクション14
開始セクタ番号287	算術演算子7
階層ディレクトリ115,169	(シ)
外部コマンド	シェル・・・・・・・・・・8
外部参照61	シークレット11
返す值	シーケンシャル・ファイル12
拡張エラー・コード164	システム・ファイル11
拡張メモリ・マネージャ EMM291	実引数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
拡張 FCB123	シフト
仮想ドライブ・・・・・・86	シフト演算子
型演算子78	条件アセンブル・・・・・・
カテゴリ・コード	条件ディレクティブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カレント・ドライブ122	常駐19
カレント・ブロック122,123	常駐終了15
カレント・レコード122,123	常駐部
環境	除算エラー2
環境変数	(2)
関係演算子79	数值演算子
カントリ・コード	スタック・セグメント
簡略化定義55	スタック・フレーム
(+)	ステータス28
キーボード BIOS	ステートメント32,3
機能コード	ストラクチャ
基本 FCB ·······122	ストラクチャ変数
キャラクタ・デバイス	ストラテジ16

ストラテジ・ルーチン281	(//)
スモール・モデル105	ハードウェア構成情報310
Hambert and the Atlanta of the Atlan	バイト/セクタ・カウント287
制御コード170	バイナリ・ファイル16
正常終了95	パス名122
セクタ109	バッファの数86,121
セクタ・カウント287	パラグラフ・・・・・・88
セグメント30	パラメータ59
セグメント演算子76	パラメータ・ブロック159,160,178
セグメント・オーバライド・プレフィックス52	ハンドラ127
セグメント・ベース30	ハンドル属性305
セグメント・レジスタ30	ハンドル名305
セグメント・ワード・サイズ49	885,8886 March 1864, 1864 (E) march 1864 (E)
セパレータ・・・・・・32	非常駐部84
部をはない。 かまかかっている。 これでは、 これの 日本	ビット・マスク65
相対レコード123	標準入出力85,124
ソース・ファイル32	(DECORD # (1-2 # 9 T (7)
ソート262	ファイル・サイズ113,123
Igna	ファイルの数85
代替マッピング・レジスタ310	ファイルの属性112
タイプ・アヘッド・バッファ158	ファイルのベース名112,122
タイム・スタンプ233	ファイルのロック174
(45)	ファイル・ハンドル124,121
致命的エラー処理131	ファイル・ポインタ120,124,170
(テ) milding	ファンクション・コード288
ディスク転迭アドレス165	
ディスク・バッファ86,120	フィールド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	ブート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ディスク・フォーマット108	ブート・セクタ
ディレクティブ・・・・・・・・35	物理ページ292
ディレクトリ108,306	ブレーク・アドレス284
ディレクトリ・エントリ109,111,112	プログラム・セグメント89,95
データ定義・・・・・・・・・・64	プロシージャ・・・・・・58
データの構造化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	プロセス・・・・・・88
データ・ブロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	プロセスの終了94
デバイス属性282	ブロック・デバイス280
デバイス・タイプ178	ブロック・デバイス番号285
デバイス・データ175	(^)
デバイス・ドライバ280	ページ101
デバイス・ヘッダ280	ページ・フレーム292
デバイス名282	ベース・アドレス64
デバッグ・・・・・・17	ベース名40
デリミタ32	ヘッダ101
転送アドレス286	ベリファイ・フラグ162
テンポラリ・ファイル174	(水)
Wayney Franciscon (P) mannessamm MIII	補助出力158
トークン32	補助入力158
特殊デバイス146	ボリューム・ネーム112
特殊ファンクション178	ボリューム ID ······286
ドライブ番号122	(V)
(/)	マクロ機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
内部割り込み126	マクロ定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
名前34	マクロ・ボディ・・・・・・・・・・67
EXE & Fil	マッピング292
	232

EXEC システム・コール89	OPPOPE WW 7
EXTRN61	OFFSET 演算子 ···································
EXTRN ディレクティブ61	OS/E293
(F) (E) (V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	(P) PAGE42
Fail132	PARA42
FAT108,113	PRIVATE ······42
FAT エントリ110,112,114	PROC58
FAT-ID114,285	PROC ディレクティブ58
FCB86,95,121,166	PRT
FCBS コマンド	PRT 演算子 ········78
FILES コマンド85	PSP88,95
FLUSH287	PUBLIC43,61
1260m (7-4类) 4 v = - (G)	PUBLIC ディレクティブ61
GROUP53	PURGE ディレクティブ69
GROUP ディレクティブ53	
Generic IOCTL288	PECORD
251-1-1001E	RECORD = 65
IFディレクティブ73	RECORD ディレクティブ65
Ignore	REMOVABLE MEDIA
INIT284	
INT 00H	REPT ディレクティブ・・・・
INT 05H193	
1/0 リクエスト	(S) SEG78
IOCTL データ・・・・・・176	SEG
io.sys82	SEGMENT ····································
IPL83,109	
IRP71	SHELL コマンド
IRP ディレクティブ71	SIZE 演算子 ···································
IRPC71	STACK
IRPC ディレクティブ71	STATUS287
(L)	STRUC ディレクティブ64
LABEL61	
LABEL ディレクティブ61	SYMDEB
LASTDRIVE コマンド86	
LENGTH78	(T)
LENGTH 演算子 ······78	TSR193
LIB20	TYPE78
LINK19	TYPE 演算子 ···································
(M) -44.5.24.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.	(U)
MACRO67	use
MAKE26	(W)
MAPSYM21	WORD41
MASM18	(記号)
MEDIA CHECK ······285	-As オプション······130
MEMORY49	-Gs オプション・・・・・135
msdos.sys82	-J オプション130
** A M & A A A A A A A A A A A A A A A A A	/ML オプション ······130
NAME ディレクティブ40	.MODEL56
NEAR31	.MODEL ディレクティブ55
NEAR ラベル	.MODEL / 1 / / / / /
NON-DESTRUCTIVE287	.TYPE 演算子 ···································
NO-WAIT287	78
(O)	
OFFSET78	

図表索引

エラー・コード(表8-2)284	
拡張メモリ・マネージャのステータス・コード(表9-2)300	
拡張 FCB のフォーマット(図4-12) ······123	
基本 FCB のフォーマット(図4-9) ······122	
グラフ LIO の入出力パラメータ(表A-1) ·······315	
コマンド・パケット(図8-5)283	
ステータス・フィールドの各ビットの意味(図8-6)284	
属性のビット(表4-2)112	
ディレクトリ・エントリのフォーマット(図4-4)112	
デバイス・コマンド・コード(表8-1)283	
デバイス属性フィールドの各ビットの意味(図8-4)282	
デリミタとセパレータの一覧(表2-1)33	
日付けおよび時刻の記録フォーマット(図4-5)113	
ファンクション・リクエスト一覧(表6-1)148	
ヘッダのコントロール情報(表3-5)102	
メモリ管理情報(図3-4)89	

AXレジスタの内容(図5-1) ····································	131
CodeView の起動オプション(表1-9)	24
CodeView のダイアログ・コマンド(表1-10)	24
DTA 内フォーマット(図6-6)	172
DX レジスタに返されるデバイス情報(図6-7) ·····	176
EDLIN のサブコマンド(表1-4) ····································	18
EMM ファンクション一覧(表9-1) ····································	296
LINK の起動オブション(表1-6)	21
MAKE の起動オプション(表1-11)	27
MASM の演算子(表2-6) ····································	77
MASM の起動オプション(表1-5) ····································	19
MASM のディレクティブ一覧(表2-2) ···································	36
MS-DOS の主なディスク・フォーマット(表4-1)	108
MS-DOS ver.3.3 の主要コマンド(PC9801 用シス・	テム・デ
ィスク)(表1-2)	
PSP の構成(図3-8) ·······	95
SYMDEB のサブ・コマンド(表1-8)	22
ver.2.11 以降のファンクション・リクエストにお	ナるエラ
ー・コード(表6-2)	155

● ディスク・サービス申し込み用紙

ご住所:〒

0名則・

▼送付先の住所と宛名を記入してください(送付ラベル用)

T STATE OF THE STA

I/F MS-DOS

会社名:

所属部課名:

a ()

右記の"ディスク・サービスについて"を確認のうえ、2箇所に住所・氏名を記入して、代金3,000円と共に現金書留でお送りください。会社の方は会社名と所属部課名も記入してください。

〈宛先〉 〒 170 東京都豊島区巣鴨 1-14-2 CQ 出版社 C&E 出版部 MS-DOS プログラマーズ・バイブル係

ディスク・サービスについて

本書で紹介したプログラムのソース・ファイル,および実行形式ファイルをフロッピ・ディスクで頒布いたします。ご希望の方は、申し込み用紙に必要事項を記入して、代金とともに現金書留でお送りください。整理の都合上、締切は毎月月末とし、締切後2週間以内に発送いたします。(申し込み期限:1990年3月末日)

● ディスクの内容

本書の第5章,第7章,およびAppendix B/Cで解説したサンプル・プログラムのソース・ファイル(*. Cおよび*.ASM)と実行形式ファイル(*.COM あるいは*.EXE).

● メディアの種類

MS-DOS 版 5.25 インチ 2DD タイプ・フロッピ・ディスク.

● 代金

3,000円(消費税・送料込み)

● 宛先

〒 170 東京都豊島区巣鴨 1-14-2 CQ 出版㈱ C&E 出版部 MS-DOS プログラマーズ・バイブル係 國表練号

ティスク・サービスについて

が実行技式マテイルをフロッピ・ティスクで頒布い とします。こ希望の方は、中じ込み用紙に必要事項を とんして、代金とともに建金香筒でお送りください。

整理の報合上、練切は毎月月末とし、練り後多週間以 内に発送いたします (申し込み)開閉 1990年3日末日3

MS-DOS プログラマーズ・バイブル

© HIDESHI ABE 1989

定価は表四に表示してあります

1989年10月15日 発行

著 者 阿 部 英 志 発行人 神 戸 一 夫 発行所 CQ出版株式会社 〒170 東京都豊島区巣鴨 1 −14−2 ☎(03)947−6311(代表) 振替 東京0-10665

漢字ターミナル Ver.3.10

パソコンを端末に利用できます/

ワークステーションを使っているのだが、端末がもう1台ほしいと思ったことはありませんか?もし貴方の利用しているOSがUNIXかOS-9/68Kならば、パソコンを端末に利用しましょう!このユーティリティーは、VT100とほぼ同等の機能に加えファンクションキーの設定複数ファイルの転送など、多数機能をもっています。

PC9801、PC-286シリーズ用(NSF1010)


各ユーティリティープログラムば、 下記のところでもお求めになれます 株式会社フォークス

有限会社メディア・コム

(クロスアセンブラーMS-DOS版を除く) 東京都中央区八丁堀4-14-1 Tel.03-553-4911

奈良県天理市檜垣町99-2 Tel. 07436-6-3096

**OS-9はマイクロウェア社の登録商標です。 **MS-DOSはマイクロソフト社の登録商標です。 **UNIXはベル研究所で開発されたOSの名称です。 ¥12.800



制御屋の作ったアセンブラをプロの貴方に!

"新しいCPUを使ってみたいのだがアセンブラが……"と思ったことは、ありませんか? 4bits, 8bitsのCPUならこのアセンブラ1つでOKです。新たにクロスアセンブラを購入する必要はありません。標準で8085、Z80、6301、6805、6809、68HC11、Melps740、uPD7500の命令定義ファイルを添付。これにより、標準でアセンブルできるCPUが30を超えます。ユーザーの命令定義も豊富な定義文により可能です。未解決シンボル、アドレス表示を絶対値に変換するリストコンバータを新たに付属しました。

 OS-9/680X0
 \$238,000 MS-DOS
 \$218,000

 OS-2
 \$228,000 UNIX
 \$600,000

バージョン3.10新発売!!

(バージョンアップ受付中)

OS-9/68000ユーティリティー

[1]PC9801-29(GPIBボード)用 ドライバーソフト

ソースコード(NSF-1011) ¥150,000

オブジェクトコード(NSO-1002) ¥50,000

フォークス製OS-9(PC9801用)で GPIBボードを利用するためのソフトです。

[2]プログラム開発ユーティリティセット

(NSO-1101) ¥19.800

xref 簡易クロスリファレンス more UNIX moreのサブセット rm 最後にデリートしたファイルを 復活できるデリートプログラム cat ファイル連結、追加プログラム

NSS Ltd..

MICROCOMPUTERS SYSTEM & SOFTWARE



たえずシーズを探索しつづける高感度のアンテナ。 情報を確かに見極める鋭敏な眼。

そして新しいニーズに合わせ自在に対応する姿。

三幸電子は時代をリードするシステムインテグレータ。

あらゆる情報化システムを緻密なコンサルティングから始める

トータルなサービスでお応えしています。

21世紀へ向けさらに新しいシステムが求められている今、 私たちはヒューマンな情報化コーディネーターをめざしています。



三幸電子工業点

〒468 愛知県名古屋市天白区植田3丁目802番地 TEL(052)805-2111代